

Role + individuální výjimka

Výjimka uživatele má vždy přednost před výchozím nastavením role.

Jak se vypočítá přístup

1

1. Výchozí role

Guest pouze čte. Master spravuje provozní moduly. Admin má všechna oprávnění.

2

2. Výjimka

U konkrétního člověka zvolíte Povolit nebo Zakázat pro vybranou akci.

3

3. Výsledek

Backend zkontroluje výsledné oprávnění při každém API požadavku.

Příklad

Uživatel: mistr montáže

Role **MASTER**

+

Statistika: **POVOLIT**

=

Statistiku vidí

Admin účet

+

Fakturace: **ZAKÁZAT**

=

Fakturaci nevidí

DŮLEŽITÉ

Skrytí položky v menu není ochrana. Stejné oprávnění kontroluje server i při přímém zadání URL nebo ručním volání API.

Nastavení oprávnění uživatele

Správa uživatelů → ikona posuvníků → volba stavu → uložit.

1

Otevřete Správu uživatelů

U vybraného uživatele stiskněte tlačítko s ikonou posuvníků. Úpravu smí provádět pouze uživatel s právem users.manage.

Fakturace

Zobrazit finanční údaje

Zakázat

Upravovat doklady a faktury

Dle role

Schvalovat doklady

Povolit

Spravovat nastavení a import

Dle role

Význam voleb

Dle role

Bez individuální výjimky.
Výsledek určuje role Guest,
Master nebo Admin.

Povolit

Rozšíří roli pouze tomuto
uživateli. Vhodné například pro
statistiku.

Zakázat

Omezí i Admina. Použijte pro
citlivé finance nebo servisní
funkce.

Co se stane po uložení

Změna platí pro backend okamžitě a otevřené obrazovky se automaticky obnoví.

1

Okamžitá kontrola API

Při dalším požadavku server znovu načte aktuální roli a výjimky. Starý obsah session tedy nezachová odebrané právo.

2

Obnova otevřené aplikace

Změna uživatele odešle událost do otevřených zařízení. Menu a /auth/me se znovu načtou bez nového přihlášení.

3

Dohledatelná změna

Uložení výjimek zapisuje stávající audit: kdo změnu provedl, kdy, kterému uživateli a jaké hodnoty nastavil.

OCHRANA PŘED UZAMČENÍM

Uživatel si nemůže změnit vlastní roli, deaktivovat vlastní účet ani si odebrat právo spravovat oprávnění. Tím vždy zůstává alespoň aktuální správce, který může chybu napravit.

Kontrola po nasazení

- Master + Povolit statistiku → statistika se otevře.
- Admin + Zakázat fakturaci → menu zmizí a API vrátí 403.
- Guest + Povolit správu zakázek → může zapisovat pouze v zakázkách.
- Neoprávněný uživatel → přímá URL ani API data nevrátí.