Cheat-Sheet

Base similaire

Hostname / mot de passe

```
hostname R1
enable secret class
banner motd %hello%
no ip domain-lookup
service password-encryption
```

SSH

```
ip domain-name henallux.be
username ssh secret ssh
crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
ip ssh version 2
ip ssh authentication-retries 2
ip ssh time-out 20

line vty 0 4 # (si routeur) (0 15 si switch)
   password cisco
   transport input ssh
   login local
```

Routeur

RIP

```
router rip
version 2
passive-interface g0/0
network 10.10.10.0
no auto-summary
default-information originate # (uniquement si partage une route statique)
```

Gestion des VLANS niveau routeur

Par exemple, c'est l'interface g0/0/0 qui reli le switch qui donne les accès aux différents "end device" (PC par exemple).

```
int g0/0/0.10
    encapsulation dot1Q 10
    ip add 192.168.10.254 255.255.255.0

int g0/0/0.20
    encapsulation dot1Q 20
    ip add 192.168.20.254 255.255.255.0

int g0/0/0
    no shut # (très important de réveiller cette interface)
```

Vitesse d'horloge (clock rate) des interfaces séries (celle qui relie un routeur à un autre)

```
int s0/0/0
description vers R2
ip add 172.16.0.21 255.255.252
clock rate 64000
no shut
```

Route statique IPv4

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0 g0/1
    # "0.0.0.0 0.0.0.0" = Par défaut
    # "g0/1" = directement connecté

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.0.22
    # "192.168.10.0 255.255.255.0" = statique
    # "172.16.0.22" = next hop (=récursive)
```

Route statique ipv6

```
ipv6 route 2001:DB8:ACAD:20::/64 s0/0/0
    # "2001:DB8:ACAD:20::/64" = statique
    # "s0/0/0" = directement connecté
```

IPv₆

```
ipv6 unicast-routing # (pour activer ipv6)

int g0/0
  description vers Namur
  ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
  ipv6 address 2001:DB8:ACAD:10::/64 eui-64 # Si on veut eui-64
  ipv6 address FE80::1 link-local # Adresse de lien local
  no shut

int s0/0/0
  description vers R2
  ip add 10.10.10.1 255.255.255.252
  ipv6 add 2001:DB8:ACAD:100::1/64
  ipv6 address FE80::1 link-local
  no shut
```

Serveur DHCP dans le routeur :

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1

ip dhcp pool pool-ipv4
  network 192.168.10.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.10.1
  dns-server 192.168.20.250
```

Pour IPv6, si on utilise **SLAAC** (par défaut), les PC sont automatiquement configuré.

Switch

Config IP pour le switch:

```
int vlan1
    description vers PC1
    ip add 10.10.10.251 255.255.255.0
    no shut

ip default-gateway 10.10.10.254
```

VLAN (Access / Trunk):

```
int f0/1
    switchport mode accessc # Utilisé lors des liaisons avec des PCs.
    switchport access vlan 10

int g0/1
    switchport mode trunk # Utilisé lors des liaisons avec un routeur ou entre switch
```