


# Laboratório 4 – DHCP e VLANs CORREÇÃO


### 1. Utilizando a topologia criada no Laboratório 4.



**Nota**: Para criar a topologia anterior utilize os seguintes modelos dos equipamentos: Router -> 2811 e Switch -> 2960-24TT

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Rede	VLAN
A	FastEthernet 0/5	172.17.5.1	255.255.255.0	10
В	FastEthernet 0/10	172.17.10.1	255.255.255.0	20
C	FastEthernet 0/15	172.17.15.1	255.255.255.0	30


## 2. Adicione os devidos equipamentos, até prefazer a seguinte topologia.



VLAN 100 - 192.168.100.0/24



3. Poderá ter que adicionar novas portas Ethernet ou FastEthernet ao Router, como na imagem a baixo



4.2. Configure a interface do router directamente ligada ao Switch S2 para que faça a correcta gestão dos pacotes.

R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL

Telef.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899

E-mail: secretariado@di.ubi.pt | www.di.ubi.pt

#### **VLAN 100**

R1(config)#int fa0/1.100 R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 100 R1(config-subif)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0



#### **VLAN 200**

R1(config)#int fa0/1.200 R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 200 R1(config-subif)#ip address 192.168.200.1 255.255.255.0

- 5. Configure o Switch S2
  - 5.1. Configure o nome do Switch para S2

Switch(config)#hostname S2

5.2. Verifique a configuração atual do Switch relativamente a VLANs

S2#show vlan brief

- 5.3. Qual o comando utilizado para visualizar as configurações das VLANs presentes do Switch? show vlan brief
- 6. Configure a porta trunk no Switch S1
  - 6.1. Configure a porta ligada do Switch ao router por forma a permitir a comunicação entre VLANs, tendo como exemplo a VLAN 10.

S1(config)#interface fa0/1

S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100

S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 200

 Configure o intervalo de interfaces para as respectivas VLANs, sabendo que das interface fa0/2 a fa0/8 pertencem a VLAN 100 e da interface fa0/12 a fa0/18 pertencem a VLAN 200.

S2(config)#int range fa0/2 - fa0/8

S2(config-if-range)#switchport mode access

S2(config-if-range)#switchport access vlan 100

S2(config)#int range fa0/12 - fa0/18

S2(config-if-range)#switchport mode access


S2(config-if-range)#switchport access vlan 200

- 8. Configure o Servidor DHCP
  - 8.1. Configure o endereço IP do Servidor de forma a que pertença a este endereço 192.168.99.0/24

R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL


Telef.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899





R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL

Telef.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899



## 9. Configure o Router

9.1. Configure o endereço da interface Ethernet 0/0/0 com o de default gateway definido anteriormente na configuração do servidor.

R1(config)#interface Ethernet0/0/0 R1(config-if)#ip address 192.168.99.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shut

**9.2.** Configure a interface FastEthernet 0/1 (a que se encontra ligada ao S2) com o comando <u>helper-address</u>.

R1(config-subif)#interface fa0/1.100 R1(config-subif)#ip helper-address 192.168.99.2


R1(config-subif)#interface fa0/1.200 R1(config-subif)#ip helper-address 192.168.99.2

9.3. Qual a funcionalidade do comando ip helper-address?

10. Verifique se os computadores conseguem receber o endereço IP por DHCP.


Prof. Nuno M. Garcia BSc Bárbara Matos MSc Dmytro Vasyanovych MSc Carlos Romeiro R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL Telef.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899






Prof. Nuno M. Garcia BSc Bárbara Matos MSc Dmytro Vasyanovych MSc Carlos Romeiro R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL Telef.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899





Prof. Nuno M. Garcia BSc Bárbara Matos MSc Dmytro Vasyanovych MSc Carlos Romeiro R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL Telef.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899





Prof. Nuno M. Garcia BSc Bárbara Matos MSc Dmytro Vasyanovych MSc Carlos Romeiro R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL Telef.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899