Verificación in situ — guía de campo (para imprimir)

Repasos por momento del día, con el **porqué** de cada comprobación: si entiendes qué vigila cada punto, sabrás improvisar cuando algo no cuadre. Cada sección acaba en segundos; el orden importa. Imprímela junto a la chuleta y la lista de tomas.

1 · El día que llegue la cámara (15 min, una sola vez)

Dioptrías: ruedecita junto al visor hasta ver nítidos los números. *Por qué:* de fábrica viene en una posición cualquiera; con las dioptrías mal, todo te parecerá desenfocado y desconfiarás del AF sin motivo.

Fecha y hora en hora de Namibia. *Por qué:* ordenarás miles de fotos por hora de captura, y deben encajar con las de la GoPro y el móvil.

Prueba de polvo: foto al cielo liso a f/11 y revisa en pantalla con zoom. Motas oscuras = polvo en sensor. *Qué hacer:* nada en el viaje — se clonan en edición en un clic. Solo importa saber que están.

La tarjeta: formatéala **en la cámara** (nunca en el ordenador) y haz una foto de prueba. *Por qué:* la a6700 tiene una sola ranura — esa tarjeta es la única copia hasta el volcado de cada noche (logística).

MR1 y MR2 guardados: gira el dial a 1 y a 2 y verifica que cargan la receta (safari / astro, capítulo 1). *Por qué:* de noche o con un león delante no hay tiempo de menús.

Zebra 100+ activado. *Por qué:* es tu aviso de quemados **en vivo**, antes de disparar — la alarma de exposición más rápida que tiene esta cámara.

`Disparo sin objetivo: Habilitar`. *Por qué:* el 12 mm no tiene contactos; sin este ajuste, la cámara cree que no hay objetivo y se niega a disparar.

`SteadyShot Adjust → Manual → 12 mm` apuntado para cuando montes el Rokinon. *Por qué:* el IBIS necesita saber la focal y este objetivo no puede decírsela.

Creators' App emparejada con el móvil, en casa y con wifi. *Por qué:* allí no hay cobertura para descargar ni configurar nada.

2 · El día que llegue el tele (20 min, una sola vez)

Prueba de aceptación del Tamron 50-400 (nuevo o usado) — dentro del plazo de devolución:

Zoom y anillos giran suaves en todo el recorrido; sin arenilla ni holguras.

Mirando a través contra la luz: sin hongos (telarañas) ni neblina interna. Polvillo suelto interior es normal y no sale en fotos.

Prueba de nitidez: a plena luz, trípode o apoyo firme, un objeto con texto a 20–30 m. Foto a 50, 200 y 400 mm a 1/1000. Al 100 % el texto debe leerse; blando solo a un lado no (elemento descentrado → devolución).

Estabilizador (VC): interruptor en 1, media pulsación — la imagen del visor debe "asentarse". Foto a 400 mm a 1/100 apoyado: nítida = el VC trabaja.

AF consistente: 10 fotos seguidas al mismo objeto reenfocando desde lejos cada vez. ¿Las 10 igual de nítidas? *Por qué es tajante:* en una mirrorless el AF mide en el propio sensor — no existe descalibración de fase que lo excuse. Si la nitidez baila, el ejemplar tiene un problema → devolución.

Conecta el puerto USB-C del objetivo al ordenador con **Tamron Lens Utility** (gratis) y actualiza su firmware (https://www.tamron.com/global/consumer/lenses/a067/).

3 · Cada mañana antes de arrancar (2 min)

Dial en **MR1**. *Por qué:* restaura ISO, obturación y AF buenos aunque anoche lo cambiaras todo en la charca.

Batería puesta cargada + repuesto **a mano**. En tu noviembre el problema es el calor: ni baterías ni tarjetas al sol del coche.

Tarjeta dentro y con hueco (un RAW de la a6700 ocupa ~25–30 MB: haz la cuenta de tu tarjeta y sabrás cuántas fotos le caben).

Mandos del Tamron — se mueven solos rozando en la mochila, compruébalos con el pulgar sin mirar:

- **VC en 1** (el 2 es solo para barridos)
- **Interruptor custom en su posición** habitual
- **Bloqueo de zoom**: echado al caminar (solo bloquea a 50 mm), suelto al llegar
- (No busques interruptor AF/MF: no lo hay — el modo de enfoque se ve y se cambia en la cámara)

Lente frontal: pera primero, microfibra si hace falta. Nunca en seco con arena encima (raya el cristal).

Bean bag en la ventanilla, cámara encendida en el regazo, tapa quitada. *Por qué:* el leopardo aparece 4 segundos y no espera tapas.

GoPro: batería y Volta 2 cargadas, microSD con hueco, **anclaje apretado** (*por qué:* la tabla de lavar de la grava afloja cualquier rosca) y lente repasada con la pera.

4 · Al llegar a una escena de fauna (10 s, de memoria)

1. ¿Dial en MR1?
2. Obturación según escena: quieto 1/500 · andando 1/1000 · corriendo 1/2000 · aves 1/2500. A pulso, además, nunca menos de ~1/600 con el zoom a tope (la regla 1/focal va con la focal **equivalente**: 400 mm aquí son 600).
3. ¿La luz cambió desde la última escena (nube, atardecer)? → un vistazo al **histograma en vivo** (DISP) — en esta cámara no hace falta foto de prueba.
4. ¿El recuadro de reconocimiento está sobre el ojo de **tu** animal? Si se ha ido a otro bicho o al arbusto, toca al animal en la pantalla.
5. Ráfaga corta (1–2 s), no metralleta.

5 · Tras la primera ráfaga (15 s) — ¿está saliendo bien de verdad?

El repaso que separa "creo que la tengo" de "la tengo":

▶ y **zoom al máximo sobre el ojo**. Lo que buscas: pestañas y pelo definidos. Cómo leer el fallo si no lo están:

- Ojo blando pero otra zona nítida → el reconocimiento enganchó a otra cosa (el lomo, la hierba, otro animal): antes de la siguiente ráfaga, mira **qué** marca el recuadro; si insiste, pasa a punto único.
- Todo blando con "arrastre" o bordes dobles → trepidación: obturación arriba o apóyate.
- Todo blando uniforme y "lechoso" a lo lejos a mediodía → heat haze, no es tu cámara: acércate o espera.

Histograma: nada empotrado en el borde derecho (destellos del agua no cuentan). Animal oscuro sobre calcreta clara → dos jorobas: la derecha puede acercarse al borde pero no tocarlo; si el animal sale negro, **compensación +** — en esta cámara funciona también en M con ISO Auto, gírala sin miedo.

Composición en 3 preguntas: ¿aire hacia donde mira? ¿estoy a la altura de su ojo? ¿el fondo está limpio? Si algo falla, medio metro de coche y repite — la escena sigue ahí y la segunda pasada siempre es mejor.

6 · Amanecer de paisaje (dunas, Deadvlei) — antes de disparar

Modo A · f/8 · ISO 100 · **nivel electrónico** visible (botón DISP hasta verlo). *Por qué:* el horizonte del desierto delata cualquier inclinación.

¿Obturación por debajo de ~1/focal equivalente a pulso? → trípode o ISO arriba. La primera luz es más débil de lo que parece.

Con el 12 mm: anillo de enfoque **un poco pasado de la marca de 1 m** (~1,5 m) — a f/8 entra todo en foco de 0,6 m al infinito, y ya no lo tocas. Con el tele, AF-S a un tercio de la escena.

Contraste imposible (vlei en sombra + duna encendida): histograma empotrado en **ambos** bordes → horquillado: menú de avance → `Bracket`, 3 fotos ±2 EV, con temporizador 2 s.

Tras la primera foto: zoom al 100 % en una esquina — ¿nítida? (a f/8 debería; si no, ¿moviste la cámara?).

Antes de moverte: ¿tus huellas van a salir en la siguiente foto? Camina por la sombra o la cresta.

7 · Antes de la sesión de astro (5 min, en orden)

La GoPro arranca primero (1 min y trabaja sola mientras montas la Sony): sobre la Volta 2, silueta en el encuadre, Night Lapse o Star Trails y no se toca más (plan noche a noche).

Dial en **MR2** · RAW · reducción de ruido de larga exposición **OFF** (*por qué:* con ella ON, cada foto va seguida de otros tantos segundos a oscuras — adiós timelapse y arcos de star trails).

Trípode firme, correa recogida o quitada (*por qué:* con viento es una vela que vibra), mochila colgada del gancho central si sopla.

Anillo de apertura del Rokinon en **f/2**. La cámara marcará **F--**: normal en este objetivo, la apertura vive en el anillo.

WB modo **K**: 3900.

Bright Monitoring (el botón que configuraste en el capítulo 1): la pantalla se amplifica y ves la Vía Láctea para componer, sin fotos de prueba a ciegas.

Enfoque a estrella: lupa (`Focus Magnifier`) sobre la estrella más brillante → anillo despacio hasta el punto **más pequeño** (si engorda, te pasaste; el peaking chispea al rozar el foco) → **cinta en el anillo**.

Foto de prueba 20 s · ISO 1600 · temporizador 2 s. Histograma: una montaña en el primer tercio, **despegada** del borde izquierdo. Pegada → ISO 3200 (no más segundos: trazas).

Zoom al máximo sobre una estrella de la prueba: ¿punto? Sigue. ¿Rayita? Menos segundos. ¿Bola? Reenfoca.

Ahora las **10 tomas idénticas** para apilar, sin tocar nada entre ellas.

8 · Durante la noche de astro (cada ~20 fotos o 20 min)

Última foto al máximo zoom: ¿la estrella sigue siendo un punto? El anillo se roza sin querer y el frío contrae la óptica: reenfocar una vez a mitad de noche no es fracaso, es mantenimiento.

¿Lente sin empañar? Si empaña, microfibra con toques suaves **sin girar nada**.

Batería: al primer parpadeo cámbiala **entre** series, nunca a mitad de una (pierdes el encuadre del apilado). Truco de esta cámara: también puedes enchufarle el **power bank por USB-C** entre series y ni cambiarla.

9 · Al llegar al mirador de la charca (10 min)

Trípode en un lateral sin bloquear a nadie; obturador **electrónico**: silencio total, ni un clic (*por qué:* el mirador funciona toda la noche y la gente duerme a 50 metros). Si los focos LED pintan **franjas** en las fotos, pasa a obturador **mecánico** — ya es discreto de por sí.

Prueba de color: foto a la zona iluminada → ajusta K hasta que el agua deje de ser naranja butano (suele caer entre 3200 y 4000).

Prueba de AF: punto único a una zona iluminada con contraste. ¿Patina y no fija? Enfoca la orilla con la lupa, pasa a MF y deja el enfoque clavado ahí: los animales beberán en ese plano.

Receta de arranque: 1/60 · apertura mínima · ISO 3200–6400 → prueba → histograma: la joroba del animal/orilla sin tocar el borde derecho; la gran masa pegada a la izquierda **debe estar ahí** — es la noche, déjala negra.

Frontal en rojo y hacia el suelo; susurros. Ya solo es esperar.

Cuando llegue el animal: ráfagas de 3–4 en sus momentos quietos (cabeza agachada bebiendo), varias tandas — de cada tanda se salva una.

10 · Game drive nocturno con foco (antes de subir al vehículo)

Sin trípode: se queda en el campamento. **VC en 1** y activado.

M · 1/125 (parado) a 1/250 (en marcha) · apertura mínima · **ISO manual 6400–12800** (*por qué:* con todo negro alrededor, el medidor general quema al animal iluminado; si prefieres ISO Auto, esta cámara sí deja compensar: pon **−1**).

Medición **puntual** (vinculada al punto AF), AF-C a lo que ilumine el foco.

Dispara solo en las paradas; en marcha, ajusta y espera.

Tras la primera parada: revisa una foto — ¿animal quemado? baja el ISO un paso o compensa −1.

11 · Cada noche antes de dormir (15 min)

Volcado tarjeta → SSD hecho y comprobado (abre 2–3 fotos del final del día en el destino). *Por qué es sagrado:* con una sola ranura, este volcado ES la primera copia de seguridad del viaje. **Nada se formatea** hasta casa.

Baterías gastadas al **cargador doble USB** en la regleta (adaptador D/M); la cámara también puede cargar por USB-C si hace falta.

Repaso de 10 minutos: tus 3 mejores del día → el error que se repite → **una** corrección concreta para mañana (una, no cinco).

Lista de tomas: marca conseguidas, elige el objetivo de mañana.

GoPro y Volta 2 al cargador USB-C; descarga sus clips al móvil o SSD cada 2–3 noches.

Pera sopladora a cuerpo y lentes; todo a la bolsa **cerrada** (*por qué:* del frío exterior al cuarto caliente, el equipo suda; dentro de la bolsa se aclimata sin condensación).

Señales de alarma — diagnóstico rápido

Ves…	Es…	Haces…
F-- en pantalla	El 12 mm: sin contactos electrónicos	Nada — la apertura se elige en su anillo
La cámara **no dispara** con el 12 mm	`Disparo sin objetivo` deshabilitado	Menú: `Disparo sin objetivo → Habilitar`
Error o "objetivo no reconocido" con el Tamron	Fallo de comunicación cuerpo-objetivo	Apaga, desmonta, microfibra por los contactos dorados, remonta
De repente no enfoca nada	Modo de enfoque en MF sin querer, o el botón Focus Set programado a otra cosa	Mira el modo de enfoque en pantalla y vuelve a AF-C
Enfoca lentísimo recorriendo todo el rango	El limitador programado en el interruptor custom está en la posición equivocada	Cambia el custom (o revisa su programación en Lens Utility)
Ráfaga que se ahoga enseguida	SD lenta o llena	UHS-II V60 con hueco; vuélcala cada noche
Franjas horizontales en las fotos de noche	Focos LED + obturador electrónico	Pasa a obturador mecánico
Estrellas como rayitas	Demasiados segundos	20 → 15
Estrellas como bolas	Enfoque movido	Repetir enfoque a estrella y cinta
Manchas fijas en todos los cielos a f/8+	Polvo en el sensor	Ignorar en el viaje; clonar en edición
Zebra por media escena	Zonas quemadas	Baja exposición / compensa − / puntual
Visor borroso pero fotos nítidas	Dioptrías movidas	Ruedecita del visor
El visor no se enciende al acercar el ojo	La pantalla desplegada desactiva el sensor de ojo	Pliega la pantalla contra el cuerpo
La cámara "no responde" tras una ráfaga larga	Buffer volcando a tarjeta	Espera unos segundos; no apagues ni saques la tarjeta