# Verificación in situ — guía de campo (para imprimir)

Repasos por momento del día, con el **porqué** de cada comprobación: si entiendes qué vigila cada punto, sabrás improvisar cuando algo no cuadre. Cada sección acaba en segundos; el orden importa. Imprímela junto a la chuleta y la lista de tomas.

## 1 · El día que llegue la cámara (15 min, una sola vez)

**Dioptrías**: ruedecita junto al visor hasta ver nítidos los números. *Por qué:* de fábrica viene en una posición cualquiera; con las dioptrías mal, todo te parecerá desenfocado y desconfiarás del AF sin motivo.

**Fecha y hora** en hora de Namibia. *Por qué:* ordenarás miles de fotos por hora de captura, y deben encajar con las de la GoPro y el móvil.

**Prueba de polvo**: foto al cielo liso a f/11 y revisa en pantalla con zoom. Motas oscuras = polvo en sensor. *Qué hacer:* nada en el viaje — se clonan en edición en un clic. Solo importa saber que están.

**La tarjeta**: formatéala **en la cámara** (nunca en el ordenador) y haz una foto de prueba. *Por qué:* la a6700 tiene una sola ranura — esa tarjeta es la única copia hasta el volcado de cada noche (logística).

**MR1 y MR2 guardados**: gira el dial a 1 y a 2 y verifica que cargan la receta (safari / astro, capítulo 1). *Por qué:* de noche o con un león delante no hay tiempo de menús.

**Zebra 100+ activado**. *Por qué:* es tu aviso de quemados **en vivo**, antes de disparar — la alarma de exposición más rápida que tiene esta cámara.

`Disparo sin objetivo: Habilitar`. *Por qué:* el 12 mm no tiene contactos; sin este ajuste, la cámara cree que no hay objetivo y se niega a disparar.

`SteadyShot Adjust → Manual → 12 mm` apuntado para cuando montes el Rokinon. *Por qué:* el IBIS necesita saber la focal y este objetivo no puede decírsela.

**Creators' App emparejada** con el móvil, en casa y con wifi. *Por qué:* allí no hay cobertura para descargar ni configurar nada.

## 2 · El día que llegue el tele (20 min, una sola vez)

Prueba de aceptación del Tamron 50-400 (nuevo o usado) — dentro del plazo de devolución:

Zoom y anillos giran suaves en todo el recorrido; sin arenilla ni holguras.

Mirando a través contra la luz: sin hongos (telarañas) ni neblina interna. Polvillo suelto interior es normal y no sale en fotos.

**Prueba de nitidez**: a plena luz, trípode o apoyo firme, un objeto con texto a 20–30 m. Foto a 50, 200 y 400 mm a 1/1000. Al 100 % el texto debe leerse; blando solo a un lado no (elemento descentrado → devolución).

**Estabilizador (VC)**: interruptor en 1, media pulsación — la imagen del visor debe "asentarse". Foto a 400 mm a 1/100 apoyado: nítida = el VC trabaja.

**AF consistente**: 10 fotos seguidas al mismo objeto reenfocando desde lejos cada vez. ¿Las 10 igual de nítidas? *Por qué es tajante:* en una mirrorless el AF mide en el propio sensor — no existe descalibración de fase que lo excuse. Si la nitidez baila, el ejemplar tiene un problema → devolución.

Conecta el puerto USB-C del objetivo al ordenador con **Tamron Lens Utility** (gratis) y actualiza su firmware (https://www.tamron.com/global/consumer/lenses/a067/).

## 3 · Cada mañana antes de arrancar (2 min)

Dial en **MR1**. *Por qué:* restaura ISO, obturación y AF buenos aunque anoche lo cambiaras todo en la charca.

Batería puesta cargada + repuesto **a mano**. En tu noviembre el problema es el calor: ni baterías ni tarjetas al sol del coche.

Tarjeta dentro y con hueco (un RAW de la a6700 ocupa ~25–30 MB: haz la cuenta de tu tarjeta y sabrás cuántas fotos le caben).

**Mandos del Tamron** — se mueven solos rozando en la mochila, compruébalos con el pulgar sin mirar:

- **VC en 1** (el 2 es solo para barridos)
- **Interruptor custom en su posición** habitual
- **Bloqueo de zoom**: echado al caminar (solo bloquea a 50 mm), suelto al llegar
- (No busques interruptor AF/MF: no lo hay — el modo de enfoque se ve y se cambia en la cámara)

Lente frontal: pera primero, microfibra si hace falta. Nunca en seco con arena encima (raya el cristal).

Bean bag en la ventanilla, cámara encendida en el regazo, tapa quitada. *Por qué:* el leopardo aparece 4 segundos y no espera tapas.

**GoPro**: batería y Volta 2 cargadas, microSD con hueco, **anclaje apretado** (*por qué:* la tabla de lavar de la grava afloja cualquier rosca) y lente repasada con la pera.

## 4 · Al llegar a una escena de fauna (10 s, de memoria)

1. ¿Dial en MR1?
2. Obturación según escena: quieto 1/500 · andando 1/1000 · corriendo 1/2000 · aves 1/2500. A pulso, además, nunca menos de ~1/600 con el zoom a tope (la regla 1/focal va con la focal **equivalente**: 400 mm aquí son 600).
3. ¿La luz cambió desde la última escena (nube, atardecer)? → un vistazo al **histograma en vivo** (DISP) — en esta cámara no hace falta foto de prueba.
4. ¿El recuadro de reconocimiento está sobre el ojo de **tu** animal? Si se ha ido a otro bicho o al arbusto, toca al animal en la pantalla.
5. Ráfaga corta (1–2 s), no metralleta.

## 5 · Tras la primera ráfaga (15 s) — ¿está saliendo bien de verdad?

El repaso que separa "creo que la tengo" de "la tengo":

▶ y **zoom al máximo sobre el ojo**. Lo que buscas: pestañas y pelo definidos. Cómo leer el fallo si no lo están:

- Ojo blando pero otra zona nítida → el reconocimiento enganchó a otra cosa (el lomo, la hierba, otro animal): antes de la siguiente ráfaga, mira **qué** marca el recuadro; si insiste, pasa a punto único.
- Todo blando con "arrastre" o bordes dobles → trepidación: obturación arriba o apóyate.
- Todo blando uniforme y "lechoso" a lo lejos a mediodía → heat haze, no es tu cámara: acércate o espera.

**Histograma**: nada empotrado en el borde derecho (destellos del agua no cuentan). Animal oscuro sobre calcreta clara → dos jorobas: la derecha puede acercarse al borde pero no tocarlo; si el animal sale negro, **compensación +** — en esta cámara funciona también en M con ISO Auto, gírala sin miedo.

**Composición en 3 preguntas**: ¿aire hacia donde mira? ¿estoy a la altura de su ojo? ¿el fondo está limpio? Si algo falla, medio metro de coche y repite — la escena sigue ahí y la segunda pasada siempre es mejor.

## 6 · Amanecer de paisaje (dunas, Deadvlei) — antes de disparar

Modo A · f/8 · ISO 100 · **nivel electrónico** visible (botón DISP hasta verlo). *Por qué:* el horizonte del desierto delata cualquier inclinación.

¿Obturación por debajo de ~1/focal equivalente a pulso? → trípode o ISO arriba. La primera luz es más débil de lo que parece.

Enfoca a un tercio de la escena (no al infinito): a 12 mm y f/8 entra todo en foco.

Contraste imposible (vlei en sombra + duna encendida): histograma empotrado en **ambos** bordes → horquillado: menú de avance → `Bracket`, 3 fotos ±2 EV, con temporizador 2 s.

Tras la primera foto: zoom al 100 % en una esquina — ¿nítida? (a f/8 debería; si no, ¿moviste la cámara?).

Antes de moverte: ¿tus huellas van a salir en la siguiente foto? Camina por la sombra o la cresta.

## 7 · Antes de la sesión de astro (5 min, en orden)

**La GoPro arranca primero** (1 min y trabaja sola mientras montas la Sony): sobre la Volta 2, silueta en el encuadre, Night Lapse o Star Trails y no se toca más (plan noche a noche).

Dial en **MR2** · RAW · reducción de ruido de larga exposición **OFF** (*por qué:* con ella ON, cada foto va seguida de otros tantos segundos a oscuras — adiós timelapse y arcos de star trails).

Trípode firme, correa recogida o quitada (*por qué:* con viento es una vela que vibra), mochila colgada del gancho central si sopla.

Anillo de apertura del Rokinon en **f/2**. La cámara marcará **F--**: normal en este objetivo, la apertura vive en el anillo.

WB modo **K**: 3900.

**Bright Monitoring** (el botón que configuraste en el capítulo 1): la pantalla se amplifica y ves la Vía Láctea para componer, sin fotos de prueba a ciegas.

**Enfoque a estrella**: lupa (`Focus Magnifier`) sobre la estrella más brillante → anillo despacio hasta el punto **más pequeño** (si engorda, te pasaste; el peaking chispea al rozar el foco) → **cinta en el anillo**.

Foto de prueba 20 s · ISO 1600 · temporizador 2 s. Histograma: una montaña en el primer tercio, **despegada** del borde izquierdo. Pegada → ISO 3200 (no más segundos: trazas).

Zoom al máximo sobre una estrella de la prueba: ¿punto? Sigue. ¿Rayita? Menos segundos. ¿Bola? Reenfoca.

Ahora las **10 tomas idénticas** para apilar, sin tocar nada entre ellas.

## 8 · Durante la noche de astro (cada ~20 fotos o 20 min)

Última foto al máximo zoom: ¿la estrella sigue siendo un punto? El anillo se roza sin querer y el frío contrae la óptica: reenfocar una vez a mitad de noche no es fracaso, es mantenimiento.

¿Lente sin empañar? Si empaña, microfibra con toques suaves **sin girar nada**.

Batería: al primer parpadeo cámbiala **entre** series, nunca a mitad de una (pierdes el encuadre del apilado). Truco de esta cámara: también puedes enchufarle el **power bank por USB-C** entre series y ni cambiarla.

## 9 · Al llegar al mirador de la charca (10 min)

Trípode en un lateral sin bloquear a nadie; obturador **electrónico**: silencio total, ni un clic (*por qué:* el mirador funciona toda la noche y la gente duerme a 50 metros). Si los focos LED pintan **franjas** en las fotos, pasa a obturador **mecánico** — ya es discreto de por sí.

**Prueba de color**: foto a la zona iluminada → ajusta K hasta que el agua deje de ser naranja butano (suele caer entre 3200 y 4000).

**Prueba de AF**: punto único a una zona iluminada con contraste. ¿Patina y no fija? Enfoca la orilla con la lupa, pasa a MF y deja el enfoque clavado ahí: los animales beberán en ese plano.

Receta de arranque: 1/60 · apertura mínima · ISO 3200–6400 → prueba → histograma: la joroba del animal/orilla sin tocar el borde derecho; la gran masa pegada a la izquierda **debe estar ahí** — es la noche, déjala negra.

Frontal en rojo y hacia el suelo; susurros. Ya solo es esperar.

Cuando llegue el animal: ráfagas de 3–4 en sus momentos quietos (cabeza agachada bebiendo), varias tandas — de cada tanda se salva una.

## 10 · Game drive nocturno con foco (antes de subir al vehículo)

Sin trípode: se queda en el campamento. **VC en 1** y activado.

M · 1/125 (parado) a 1/250 (en marcha) · apertura mínima · **ISO manual 6400–12800** (*por qué:* con todo negro alrededor, el medidor general quema al animal iluminado; si prefieres ISO Auto, esta cámara sí deja compensar: pon **−1**).

Medición **puntual** (vinculada al punto AF), AF-C a lo que ilumine el foco.

Dispara solo en las paradas; en marcha, ajusta y espera.

Tras la primera parada: revisa una foto — ¿animal quemado? baja el ISO un paso o compensa −1.

## 11 · Cada noche antes de dormir (15 min)

**Volcado tarjeta → SSD** hecho y comprobado (abre 2–3 fotos del final del día en el destino). *Por qué es sagrado:* con una sola ranura, este volcado ES la primera copia de seguridad del viaje. **Nada se formatea** hasta casa.

Baterías gastadas al **cargador doble USB** en la regleta (adaptador D/M); la cámara también puede cargar por USB-C si hace falta.

**Repaso de 10 minutos**: tus 3 mejores del día → el error que se repite → **una** corrección concreta para mañana (una, no cinco).

Lista de tomas: marca conseguidas, elige el objetivo de mañana.

GoPro y Volta 2 al cargador USB-C; descarga sus clips al móvil o SSD cada 2–3 noches.

Pera sopladora a cuerpo y lentes; todo a la bolsa **cerrada** (*por qué:* del frío exterior al cuarto caliente, el equipo suda; dentro de la bolsa se aclimata sin condensación).

## Señales de alarma — diagnóstico rápido

| Ves… | Es… | Haces… |
|---|---|---|
| **F--** en pantalla | El 12 mm: sin contactos electrónicos | Nada — la apertura se elige en su anillo |
| La cámara **no dispara** con el 12 mm | `Disparo sin objetivo` deshabilitado | Menú: `Disparo sin objetivo → Habilitar` |
| Error o "objetivo no reconocido" con el Tamron | Fallo de comunicación cuerpo-objetivo | Apaga, desmonta, microfibra por los contactos dorados, remonta |
| De repente no enfoca nada | Modo de enfoque en MF sin querer, o el botón Focus Set programado a otra cosa | Mira el modo de enfoque en pantalla y vuelve a AF-C |
| Enfoca lentísimo recorriendo todo el rango | El limitador programado en el interruptor custom está en la posición equivocada | Cambia el custom (o revisa su programación en Lens Utility) |
| Ráfaga que se ahoga enseguida | SD lenta o llena | UHS-II V60 con hueco; vuélcala cada noche |
| **Franjas horizontales** en las fotos de noche | Focos LED + obturador electrónico | Pasa a obturador mecánico |
| Estrellas como rayitas | Demasiados segundos | 20 → 15 |
| Estrellas como bolas | Enfoque movido | Repetir enfoque a estrella y cinta |
| Manchas fijas en todos los cielos a f/8+ | Polvo en el sensor | Ignorar en el viaje; clonar en edición |
| Zebra por media escena | Zonas quemadas | Baja exposición / compensa − / puntual |
| Visor borroso pero fotos nítidas | Dioptrías movidas | Ruedecita del visor |
| El visor no se enciende al acercar el ojo | La pantalla desplegada desactiva el sensor de ojo | Pliega la pantalla contra el cuerpo |
| La cámara "no responde" tras una ráfaga larga | Buffer volcando a tarjeta | Espera unos segundos; no apagues ni saques la tarjeta |