



SIE filformat

Utgåva 4C - 2025-08-06

Innehåll

1. Inledning	5
Vad är SIE	5
Användningsområden	5
Målsättning	6
2. Efterlevnad av standarden	6
3. Test av SIE-filformat	6
Test av SIE-filer	6
Godkända program	7
Användning av SIE-gruppens logotype	7
4. De olika typerna av SIE-filer	7
Allmänt om de olika filtyperna.	7
Typ 1 - Export av bokslutssaldon	7
Typ 2 - Export av periodsaldon	7
Typ 3 - Export av objektsaldon	7
Typ 4 - Import/Export av transaktioner	8
5. Filformatet	8
Filernas namn och placering	8
Filens innehåll	8
Allmänt om SIE-filens uppbyggnad	9
Skillnaden mellan en obligatorisk post och ett obligatoriskt fält	9
Ingående och utgående balanser	9
När saldons saknas	10
6. Obligatoriska och frivilliga poster i SIE-filen	10
7. Att tänka på vid läsning av SIE-filer	13
Utbyggbarhet	13
Användning av flaggposten	13
Immunitet mot extremdata	14
8. Objektredovisning i SIE-filer (typ 3 och 4)	14
Deklaration av dimensioner	14
Universella dimensioner	14
Enkla dimensioner	14
Hierarkiska dimensioner	15
Underkonton	16
Reserverade dimensionsnummer	16
Användning av dimensioner och objekt i importfiler av typ 4	16
Transaktionernas objektlista	17

9. Kvantitetsredovisning i SIE-filer	17
Allmänt om kvantitetsredovisning	17
10. Kontrollsummering	18
Syfte	18
Praktiskt införande i SIE-standard	18
Införande av kontrollsumman i SIE-filen	18
Algoritm för kontrollsummering	18
Parametrar för kontrollsummaalgoritmen	19
Vilka delar av filinnehållet ska kontrollsummeras?	19
Exempel	19
Kodexempel på kontrollsummering	19
11. Beskrivning av samtliga posttyper	21
#ADRESS Adressuppgifter för det exporterade företaget	21
#BKOD Branschkod för det exporterade företaget	22
#DIM Enkel dimension	22
#ENHET Enhet vid kvantitetsredovisning	22
#FLAGGA Importflaggan	23
#FNAMN Fullständigt namn för det företag som exporterats.	23
#FNR Redovisningsprogrammets internkod för företaget som exporterats	23
#FORMAT Anger vilken teckenuppsättning som använts	24
#FTYP Typ av företag	24
#GEN Anger när och av vem som filen genererats	25
#IB Ingående balans för balanskonto	25
#KONTO Kontouppgifter	25
#KPTYP Typ av kontoplan	26
#KTYP Kontotyp	26
#OBJEKT Objekt	27
#OIB Ingående balans för objekt	27
#OMFATTN Datum för periodsaldons omfattning	28
#ORGNR Anger organisationsnummer för det företag som exporterats	28
#OUB Utgående balans för objekt	28
#PBUDGET Periodbudgetpost.	29
#PROGRAM Anger program som exporterat filen	29
#PROSA Fri kommentartext kring filens innehåll.	29
#PSALDO Periodsaldopost	30
#RAR Räknenskapsår från vilket exporterade data hämtats	30
#RES Saldo för resultatkonto	31
#SIETYP Anger vilken filtyp inom SIE-formatet som filen följer	31

#SRU SRU-kod för överföring av kontosaldo till deklaration	31
#TAXAR Taxeringsår som SRU-koderna avser	32
#TRANS Transaktionspost	32
#RTRANS Tillagd transaktionspost	33
#BTRANS Borttagen transaktionspost	34
#UB Utgående balans för balanskonto	35
#UNDERDIM Underdimension vid hierarkiska dimensioner	36
#VALUTA Redovisningsvaluta	36
#VER Verifikationspost	36
12. Sammanfattning av samtliga posttyper	37
13. Revideringar av dokumentationen	40
Förändringar i version 4C (2025-08-06)	40
Förändringar i version 4B (2008-09-30)	40

1. Inledning

Vad är SIE

- 1.1. SIE står för Standard Import och Export och är ett standardiserat filformat framtaget för att enkelt kunna överföra redovisningsdata mellan olika system oavsett vilken systemleverantör du har. Formatbeskrivningen är öppen för alla att använda.

Användningsområden

- 1.2. SIE kan användas för att utbyta data mellan olika program på din egen dator eller molntjänster, men också för att skicka data mellan företag, t ex från en företagare till revisorn. Tack vare SIE kan olika typer av program både hämta och lämna redovisningsdata på ett standardiserat sätt.

- Utbyte av redovisningsdata mellan bokföringsprogram
- Import av data från förssystem såsom fakturerings och lönesystem
- Export av bokföring till boksluts, analys och inkomstdeklarationsprogram
- Återföring av bokslutstransaktioner till bokföringsprogram

När vi gällande SIE pratar om export och import utgår vi från redovisningsprogrammet. Bokföringsdata kan exporteras till olika program för efterbearbetning, t ex deklaration, analys, bokslut och presentation. Bokföringsdata kan också importeras till redovisningsprogrammet från olika typer av förssystem, t ex löneprogram, kassaregister eller faktureringsprogram.

Historik

- 1.3. Filformaten har funnits i ganska många år, vilket främst märks på att SIE-filerna följer en numera nästan utdöd teckenuppsättning (MS-DOS codepage 437) och därmed är dåliga på att representera språkspecifika specialtecken. SIE-formaten innehåller dessutom etiketter av en helt egen typ, som har svenska namn och inte följer den numera nästan allena rådande XML-standarden. Allt detta gör det svårare att med moderna programmeringsverktyg läsa och skriva SIE-filer.
- 1.4. Det första SIE-formatet (SIE typ 1) fastställdes den 1 juli 1992. Det var då enbart inriktat på överföring av årssaldon från redovisningsprogram till skatteprogram.
- 1.5. Filformatet blev snabbt populärt och kompletterades efter hand med strukturer för periodsaldon (typ 2), flerdimensionell redovisning (typ 3) och transaktioner (typ 4). Filformatet fick då utökade och mer generella användningsområden, och används numera både för överföring mellan delsystem och för generella datauttag ur redovisningssystem.
- 1.6. SIE-formatet har i Sverige kommit att bli en de-facto-standard inom branschen och har i princip varit oförändrad sedan den skapades. 2008 reviderades den befintliga standarden då den utökades med viss funktionalitet och förtydligades på vissa ställen. I samband med detta sattes följande målsättningar upp för framtida revideringar av standarden:
- Den befintliga standarden måste fortsätta att fungera
 - Eventuella ändringar i standarden skall vara kompatibla med befintlig version
 - Så lite som möjligt skall ändras gällande texterna i standarden.
- 1.7. I denna uppdatering av SIE-dokumentationen har inga förändringar gjorts gällande själva filformatet. Ett fåtal förtydliganden har dock gjorts gällande hur formatet skall

implementeras samt att kapitel 3 gällande godkännande av program har reviderats då processen ändrats.

Målsättning

1.8. Målsättningen med standarden är följande:

- Vid tveksamhet om två program kan kommunicera ska det räcka att undersöka om båda hanterar SIE-filer av en viss typ. Om så är fallet ska man kunna vara säker på att överföringen fungerar.
- Filformatet ska kunna utökas utan att filer exporterade enligt tidigare versioner av standarden blir oläsbara.
- Det ska vara lätt att skriva exporterande och importerande program i de flesta programmeringsspråk.
- Filerna ska ha en enkel uppbyggnad.
- Filformatet ska vara lätt att läsa utan speciell programvara. Genom att använda sig av klartext i filerna kan dessa enkelt granskas med hjälp av en vanlig textredigerare eller ordbehandlare. Detta är viktigt för att man enkelt ska kunna verifiera funktionen hos de system som genererar filerna.
- Filformatet ska vara så generellt som möjligt, så att de täcker in de flesta variationer i exporterbara data som förekommer i olika redovisningsprogram. På motsvarande sätt ska de flesta variationer i databehov i importerande program tillgodoses.

2. Efterlevnad av standarden

- 2.1. En programleverantör som väljer att exportera data enligt specifikationen av SIE-formatet skall i sin implementation understödja filspecifikationen i sin helhet. Om bara en delmängd av de obligatoriska posttyperna exporteras kan man inte anse att programmet följer SIE-formatet.
- 2.2. Ett importerande program ska kunna förutsätta att en SIE-fil av en viss angiven typ innehåller de poster som specificerats för filtypen. Det är helt förkastligt att exportera endast de posttyper man tror behövs av ett visst mottagande program. Ett sådant program följer inte SIE-standard och får inte marknadsföras som ett sådant.
- 2.3. Vid marknadsföring av ett program som genererar SIE-filer bör anges vilken typ av SIE-fil som kan genereras. Om typ ej anges ska åtminstone specifikationen för typ 1 följas. På motsvarande sätt bör tillverkare av SIE-läsande program ange vilken typ av filer som krävs.
- 2.4. Syftet med dessa ”varudeklarationskrav” är att den som inskaffar ett program med SIE-export och ett med SIE-import ska kunna vara förvissad om att överföringen mellan dessa ska fungera.

3. Test av SIE-filformat

Test av SIE-filer

- 3.1. Om du är osäker på om en fil följer SIE-standard eller vill testa en fil när du implementerar filformatet i din programvara finns vår automatiska onlinetesttjänst för att få en grundlig kontroll av filinnehållet. Denna hittar du på:
<https://sietest.sie.se/>

Godkända program

- 3.2. SIE-Gruppens medlemmar kan deklarera sina program som godkända avseende SIE-funktionalitet. Denna möjlighet ges inte för andra som implementerar stöd för SIE.
- 3.3. Ett godkännande kan omedelbart återkallas om det visar sig att programmets stöd för SIE-filer inte längre motsvarar de uppgifter som lämnats i samband med godkännandet.
- 3.4. Programleverantör som lämnar vilseledande eller grovt oriktiga uppgifter kan bli föremål för disciplinär prövning.

Användning av SIE-gruppens logotype

- 3.5. Godkännandet ger programleverantören rätt att utnyttja SIE-gruppens logotyp i samband med marknadsföring av det godkända programmet. Direkt under logotypen skall anges vilka filtyper som programmet blivit godkänt för. Om programmet är godkänt för läsning av en viss filtyp anges ett L efter typnumret.

Exempel:

1, 2, 4, 4L Programmet skriver filer enligt **typ 1, 2 och 4**, samt läser filer enligt **typ 4**.

4. De olika typerna av SIE-filer

Allmänt om de olika filtyperna.

- 4.1. Exportbehoven från redovisningsprogram till eftersystem kan vara olika omfattande. Förekomsten av olika uppgifter i redovisningen kan också variera beroende på redovisningsprogrammets möjligheter. Beroende på programvaruföretagens ambitionsnivå tillåts därför informationsmängden i en exporterad fil att variera.
- 4.2. **Filtyperna 1, 2 och 3** är olika nivåer på exporten av saldon från redovisningsprogram. **Typ 4** specificerar ett filformat för import och export av verifikationer.

Typ 1 - Export av bokslutssaldon

- 4.3. Denna typ innefattar de posttyper som behövs för export av årssaldon till olika eftersystem. Årssaldon är ofta tillräckliga för program för deklaration eller årsredovisning.
- 4.4. **Filtyp 1** innehåller relativt lite information och tillåts främst av historiska skäl. Vi rekommenderar att alla nya implementationer av SIE-export omfattar minst **typ 2**.

Typ 2 - Export av periodsaldon

- 4.5. **Typ 2** är en utökning av **typ 1** och ska således innehålla alla poster som specificerats för **typ 1**. Dessutom ingår i filer av denna typ poster för periodvisa saldon samt periodvisa budgetsaldon. Innehållet i denna filtyp är avsedd att användas av olika typer av analysprogram.

Typ 3 - Export av objektsaldon

- 4.6. Denna typ av exportformatet innefattar export av saldon på objektnivå. Då program från olika tillverkare hanterar objekt på mycket varierande sätt har här gjorts ett försök att generalisera begreppen.

Typ 4 - Import/Export av transaktioner

- 4.7. Detta filformat är avsett för att importera och exportera transaktioner till/från redovisningsprogram. Exempel på importfiler är filer som genereras av förssystem, t ex ett faktureringsystem. Genom att här använda SIE-formatet ges stora möjligheter att använda förssystem från en programtillverkare samtidigt som man använder ett redovisningsprogram från annat håll. Detta är speciellt intressant då många förssystem är skräddarsydda branschlösningar. Genom att försystemet stödjer SIE-formatet erhåller man större valfrihet vid val av redovisningsprogram.
- 4.8. Import av transaktioner används även då man utnyttjar speciella bokslutsprogram. De transaktioner som genereras av bokslutsprogrammet kan då enkelt återföras till redovisningsprogrammet.
- 4.9. Export av transaktioner är kanske inte lika vanligt. Dock finns ett stort behov av detta i samband med bl a datorstödd revision. Genom att exportera samtliga transaktioner ur redovisningsprogrammet kan ett revisionsprogram utföra olika automatiska kontroller.
- 4.10. Då det inte är önskvärt att ha olika filformat för import och export bygger dessa på samma filformatspecifikation. Dock förekommer vissa skillnader i vilka poster och fält som är obligatoriska.

5. Filformatet

Filernas namn och placering

- 5.1. Namnsättning av filerna är fri, dock rekommenderas följande:
- Filerna, av typen 1, 2, 3 och 4E, ges filändelsen [.SE](#) vid export från redovisningsprogrammet. Filer som är avsedda att importeras av redovisningsprogrammet, s k transaktionsfiler av typen 4I, ges filändelsen [.SI](#). (Se punkt [6. Obligatoriska och frivilliga poster i SIE-filen](#)).
 - Filerna läggs i en katalog med namnet [\SIE](#).
- 5.2. Filnamn för överföring av transaktioner från de vanligaste försystemen rekommenderas enligt följande
- Fakturering [FAKT.SI](#)
 - Leverantörsreskontra [LEVR.SI](#)
 - Löneprogram [LÖN.SI](#)
- Läs mer om filnamn under punkten [7.4 Användning av flaggposten](#).

Filens innehåll

- 5.3. Varje fil innehåller ett antal poster, vilka kan ha varierande innebörd. Varje post inleds med en ”etikett” som markerar postens innebörd. Alla etiketter inleds med tecknet <#>. Exempel på etiketter är [#PSALDO](#) och [#KONTO](#) som inleder en periodsaldopost resp en kontopost
- 5.4. Vissa poster kan innehålla underposter. Exempel på underposter är konteringsrader till en verifikation. Dessa underposter anges inom klammer ([{](#) resp [}](#)) direkt efter huvudposten. Dessa klamrar ska stå ensamma på var sin rad.
- 5.5. Varje post skall avslutas med en radmatning ([ASCII 10](#)). En vagnretur ([ASCII 13](#)) före radslut tillåts men är inget krav.

- 5.6. Tomrader tillåts var som helst i filen och ska ignoreras av det importerande programmet.
- 5.7. De olika fälten inom varje post avgränsas av ett eller flera mellanslag. Som mellanslag godtas även tabulatorer ([ASCII 9](#)). Alla fält får omslutas av citationstecken ([ASCII 34](#)). Citationstecken är dock inget krav utan behövs endast då fältet innehåller mellanslag. Om ett citationstecken förekommer inuti ett fält ska det i exportfilen föregås av en backslash ([ASCII 92](#)). Kontrolltecken får ej förekomma inom en textsträng. Med kontrolltecken avses [ASCII 0](#) till och med [ASCII 31](#) samt [ASCII 127](#).
- 5.8. Teckenrepertoaren i filen ska vara [IBM PC 8-bitars extended ASCII \(Codepage 437\)](#)
- 5.9. Belopp ska skrivas med en punkt ([ASCII 46](#)) som decimalavgränsare. Om öretal saknas får belopp anges utan decimaler. Maximalt två öressiffror får anges. Eventuellt minustecken skall anges före beloppet. Plustecken får ej anges. Ingen övre gräns för beloppens storlek finns. Därför bör det importerande programmet kontrollera att dess maximigräns inte överskrids.
- 5.10. Datum anges alltid i format [ÅÅÅÅMMDD](#).

Allmänt om SIE-filens uppbyggnad

- 5.11. De olika posterna i en SIE-fil är indelade i grupper.
- 5.12. Inom filen ska posterna förekomma i följande ordning:
- 1 Flaggpost
 - 2 Identifikationsposter
 - 3 Kontoplansuppgifter
 - 4 Saldoposter/Verifikationsposter
- 5.13. Ordningen mellan olika poster inom respektive grupp är helt fri om inte annat anges i de olika postspecifikationerna nedan.
- 5.14. Samtliga poster som i nedanstående tabell markerats som obligatoriska för angiven posttyp skall förekomma i filen. För några posttyper gäller speciella obligatoriekra, vilka markerats i tabellen samt beskrivits nedan.

Skillnaden mellan en obligatorisk post och ett obligatoriskt fält

- 5.15. För varje posttyp har angetts om posten är obligatorisk i en viss typ av SIE-fil. En sammanfattning av obligatoriska och frivilliga poster finns i tabellen nedan. För varje posttyp har i specifikationen dessutom angetts vilka fält som är obligatoriska och vilka som är frivilliga. Exempelvis är posttypen [#BKOD](#) frivillig. Fältet för [branschkod](#) inom posten är dock ett obligatoriskt fält. Om en post av typen [#BKOD](#) skrivs i SIE-filen måste alltså [branschkod](#) finnas angiven. Om man vid filskrivning saknar uppgift om branschkod ska man inte skriva någon [#BKOD](#)-post över huvud taget.

Ingående och utgående balanser

- 5.16. Både posttyperna [#IB](#) och [#UB](#) har i sammanställningen markerats som obligatoriska för både innevarande och föregående år. De exakta kraven på dessa poster är följande:
- [#UB](#) för innevarande år ska alltid finnas.

- Antingen **#UB** för föregående år eller **#IB** för innevarande år ska finnas. Vi rekommenderar dock att båda posttyperna skrivs i den mån värden finns tillgängliga.
- **#IB** för föregående år är helt frivilligt. Vi rekommenderar dock att dessa poster skrivs i den mån värden finns tillgängliga.

När saldon saknas

- 5.17. Saldoposter som i sammanställningen ovan markerats som obligatoriska poster kan under vissa omständigheter utelämnas. I sammanställningen har t ex angetts att **#IB** är en obligatorisk post. Samtidigt anges att poster med nollbelopp ej behöver skrivas i SIE-filen. Det kan då t ex inträffa att ett nystartat företag som inte har något ingående saldo därför saknar **#IB**-poster i SIE-filen. Detta är givetvis helt i sin ordning. Motsvarande kan inträffa i en SIE-fil av **typ 2** eller **3** för poster av typen **#PBUDGET**. Om man i redovisningsprogrammet inte har registrerat någon budget så kommer inte heller några budgetposter att skrivas.
- 5.18. Obligatoriet för dessa poster ska tolkas så att om det finns några värden som kan skrivas så skall dessa skrivas.

6. Obligatoriska och frivilliga poster i SIE-filen

Identifikationsposter:

		1	2	3	4I	4E
#FLAGGA	Flaggpost som anger om filen tagits emot av mottagaren.	●	●	●	●	●
#PROGRAM	Vilket program som genererat filen.	●	●	●	●	●
#FORMAT	Vilken teckenuppsättning som använts.	●	●	●	●	●
#GEN	När och av vem som filen genererats.	●	●	●	●	●
#SIETYP	Vilken typ av SIE-formatet filen följer.	○	●	●	●	●
#PROSA	Fri kommentartext kring filens innehåll.	○	○	○	○	○
#FTYP	Företagstyp.	○	○	○	○	○
#FNR	Redovisningsprogrammets internkod för exporterat företag.	○	○	○	○	○
#ORGNR	Organisationsnummer för det företag som exporterats.	○	○	○	○	○
#BKOD	Branschtillhörighet för det exporterade företaget.	○	○	○	-	○

#ADRESS	Adressuppgifter för det aktuella företaget.	0	0	0	0	0
#FNAMN	Fullständigt namn för det företag som exporterats.	•	•	•	•	•
#RAR	Räkenskapsår från vilket exporterade data hämtats.	•†	•†	•†	0	•†
#TAXAR	Taxeringsår för deklarations-information (SRU-koder).	0	0	0	0	0
#OMFATTN	Datum för periodsaldons omfattning.	-	•	•	-	0
#KPTYP	Kontoplanstyp.	0	0	0	0	0
#VALUTA	Redovisningsvaluta.	0	0	0	0	0

Kontoplansuppgifter:

		1	2	3	4I	4E
#KONTO	Kontouppgifter.	•	•	•	0	•
#KTYP	Kontotyp.	0	0	0	0	0
#ENHET	Enhet vid kvantitetsredovisning.	0	0	0	0	0
#SRU	RSV-kod för standardiserat räkenskapsutdrag.	•	•	0	0	0
#DIM	Dimension.	-	-	•❖	0	0
#UNDERDIM	Underdimension.	-	-	•❖	0	0
#OBJEKT	Objekt.	-	-	•❖	0	0

Saldoposter/Verifikationsposter:

#IB	Ingående balans för ett balanskonto.	•†	•†	•†	-	•†
#UB	Utgående balans för ett balanskonto.	•†	•†	•†	-	•†

#OIB	Ingående balans för ett balanskonto.	-	-	●†	-	0
#OUB	Utgående balans för ett balanskonto.	-	-	●†	-	0
#RES	Saldopost för ett resultatkonto.	●†	●†	●†	-	●†
#PSALDO	Periodens saldo för ett visst konto.	-	●	●	-	0
#PBUDGET	Periodens budget för ett visst konto.	-	●	●	-	0
#VER	Verifikationspost.	-	-	-	0	0
#TRANS	Transaktionspost.	-	-	-	0	0
#RTRANS	Tillagd transaktionspost.	-	-	-	0	0
#BTRANS	Borttagen transaktionspost.	-	-	-	0	0
<i>Kontrollsummeposter:</i>						
#KSUMMA	Start av kontrollsummering/-summa.	0	0	0	0	0

Symbolförklaringar:

- 4I = 4I avser SIE typ 4 som är avsedd för import till ett redovisningsprogram.
- 4E = 4E avser export från ett redovisningsprogram enligt SIE typ 4.
- 0 = Frivillig post.
- = Obligatorisk post. Saldoposter med nollsaldon kan dock utelämnas. Se kommentarer ovan.
- † = Poster ska finnas för både innevarande och föregående räkenskapsår. Om föregående år saknas kan dock poster för detta utelämnas. Se även kommentarer nedan.
- ❖ = Dimensioner och underdimensioner behöver inte deklarerars om de sammanfaller med de standarddimensioner som angetts för SIE typ 3.
- = Posten får inte förekomma i denna filtyp.


Eftersom det är frivilligt att deklarerar både konto och objekt i filer av typen 4I förutsätts det i princip att dessa finns upplagda i ett importerande program före import för att innehållet i filen skall kunna läsas in på ett korrekt sätt. Genom att deklarerar dessa poster i filen behöver inte konton och objekt vara upplagda i ett importerande företag innan importen görs.

Det rekommenderas därför att konton och objekt som används i en SIE-fil alltid deklarerar under **#KONTO** och **#OBJEKT** även om detta är frivilligt.

7. Att tänka på vid läsning av SIE-filer

Utbyggbarhet

- 7.1. Filformatet är utbyggbart eftersom man enkelt kan utöka specifikationen med nya etiketter. Ett läsande program behöver inte heller understödja alla förekommande etiketter.



Text kan ett eftersystem som inte behöver budgetsaldon ignorera eventuella budgetposter i SIE-filen. Ett importerande program skall tillåta förekomsten av okända etiketter. De okända posttyperna ska då ignoreras.

- 7.2. Endast etiketter specificerade i SIE-standarden får förekomma i en SIE-fil. Detta för att det inte skall bli problem då man lägger till nya etiketter i SIE-standarden och någon annan redan använt denna.
- 7.3. Utökning av formatet kan även ske inom befintliga posttyper. Ett importerande program ska därför tillåta förekomsten av "okända" fält på slutet av posten. På detta sätt kommer all programvara som läser filformatet att kunna läsa filer enligt framtida utökning av formatet, dock utan att kunna tillgodogöra sig den tillkommande informationen.

Användning av flaggposten

- 7.4. För att i någon mån få bekräftelse på att en SIE-fil förts över korrekt från ett förssystem till ett redovisningsprogram används flaggan i flaggposten. Denna fungerar alltså som en primitiv återrapporteringskanal. För att denna ska fungera förutsätts en viss disciplin hos både exporterande förssystem och importerande redovisningsprogram. Följande gäller:
- Det importerande redovisningsprogrammet får ej ta bort inlästa SIE-filer. SIE-filerna raderas av försystemet efter det att försystemet med hjälp av flaggposten konstaterat att transaktionerna överförts korrekt.
 - Det importerande redovisningsprogrammet skall signalera att inläsning skett genom att sätta flaggan i flaggposten.
 - Ett förssystem bör använda sig av ett förutbestämt filnamn så att man med hjälp av systeminställning i det mottagande programmet kan ange detta filnamn. Läs mer under punkt [5.1 Filernas namn och placering](#).
 - Ett förssystem kan alternativt använda sig av ett variabelt filnamn för att kunna exportera ett valfritt antal SIE-filer till en "Utkorg". Det mottagande programmet kan sedan läsa av samma mapp som sin "Inkorg" för SIE-filer och visa vilka filer som är möjliga att importera med hjälp av flaggposten. Det exporterande försystemet och det importerande mottagarprogrammet använder sig lämpligen av systeminställningar för att anvisa mappar för "Utkorg" respektive "Inkorg".

Immunitet mot extremdata

- 7.5. SIE-formatet anger väldigt få begränsningar på storleken på data i enskilda fält. Exempelvis anger standarden inga gränser för hur stora belopp som kan hanteras. Inte heller specificeras begränsningar i fältlängder mer än för ett fåtal fält.
- 7.6. Då de flesta inläsande program har någon systembegränsning när det gäller till exempel beloppsstorlek eller stränglängder bör det inläsande programmet ha speciell hantering för de fall då en inläst fil innehåller data som överskrider dessa begränsningar.

8. Objektredovisning i SIE-filer (typ 3 och 4)

Deklaration av dimensioner

- 8.1. För att det importerande programmet ska veta vad filens objektsaldon har för innebörd måste det först i filen ligga en beskrivning av dimensionerna. Varje dimension åsätts här ett dimensionsnummer. I deklarationen anges också dimensionernas samband, t ex om de är hierarkiska. Ett läsande program kan således använda dessa deklarationer för att avgöra hur objektsaldona ska utnyttjas samt vilka saldona som är av intresse.
- 8.2. En deklaration kan t ex se ut på följande vis:
- | | | | |
|-----------|---|------------------|---|
| #DIM | 1 | "Kostnadsställe" | |
| #UNDERDIM | 2 | "Kostnadsbärare" | 1 |
| #DIM | 6 | "Projekt" | |

- 8.3. Deklarationen av dimensioner är i princip fri. Dock reserveras vissa dimensionsnummer för en del vanligt förekommande objekttyper.
- 8.4. Om endast reserverade dimensionsnummer används behöver dessa dimensioner inte deklarerars.

Universella dimensioner

- 8.5. Eftersom innebörden av de olika dimensionerna är vitt skiftande måste ofta en speciell ”överenskommelse om innebörden” träffas mellan sändande och mottagande program. Dock finns det en del vanligt förekommande dimensioner (T ex kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt) som vanligtvis har en mer universell innebörd. Genom att reservera vissa dimensionsnummer för dessa dimensioner kan man åstadkomma ett filformat där objektsaldon i flertalet sammanhang kan överföras utan att dessa ”speciella överenskommelser” behöver upprättas.
- 8.6. SIE-formatets reserverade dimensionsnummer återfinns längre fram i detta dokument.

Enkla dimensioner

- 8.7. I det enkla fallet har dimensionerna inget samband med varandra. I dessa fall deklarerars dimensionerna på följande vis:
- | | | |
|------|---|----------------------|
| #DIM | 7 | "Anställningsnummer" |
|------|---|----------------------|

- 8.8. Export av objekten inom dimensionen sker därefter på följande vis:

```
#OBJEKT    7    "23"    "Sven Svensson"
```

- 8.9. Export av saldon sker enligt följande:

```
#PSALDO    0    202501    7010    {7 "23"}    200.00
```

Hierarkiska dimensioner

- 8.10. Vissa objekt är en ren uppdelning av överliggande objekt. Koden för underliggande objekt saknar innebörd om inte överliggande objekt anges. Avdelning 01 kan t ex ha tre underavdelningar (01, 02 och 03) medan avdelning 02 har fyra underavdelningar (01, 02, 03 och 04). Att här ange endast koden för underavdelning (t ex 02) ger ej fullständig information om vilken avdelning som avses.

- 8.11. En underdimension deklarerars på samma sätt som en vanlig dimension. Dock tillfogas information om vilken dimension som är överordnad. Exempel:

```
#DIM        20    "Avdelning"
#UNDERDIM   21    "Underavdelning"    20
```

- 8.12. Vid export av hierarkiska objekt exporteras saldon för de överliggande objekten för sig, och saldon för de underliggande för sig. Vid export av underobjekten konkateneras koderna för överliggande och underliggande objekt.

- 8.13. Exempel:

```
#DIM        20    "Avdelning"
#UNDERDIM   21    "Underavdelning"    20
```

```
#OBJEKT    20    "01"    "Barnavd"
#OBJEKT    20    "02"    "Ungdomsavd"
```

```
#OBJEKT    21    "0101"   "Spädbarn"
#OBJEKT    21    "0102"   "Barn 1-3 år"
#OBJEKT    21    "0103"   "Barn 4-6 år"
#OBJEKT    21    "0201"   "Högstadieungdom"
#OBJEKT    21    "0202"   "Gymnasieungdom"
```

```
#PSALDO    0    202501    4010    {20 "01"}    49655.00
#PSALDO    0    202501    4010    {20 "02"}      200.00
#PSALDO    0    202501    4010    {21 "0101"}   13200.00
#PSALDO    0    202501    4010    {21 "0102"}    7800.00
#PSALDO    0    202501    4010    {21 "0103"}   28655.00
```

```
#PSALDO 0 202501 4010 {21 "0201"} 200.00
```

- 8.14. Enhetlig längd på kodsträng förutsätts. Konkaterering av kod och underkoder om längden på kodsträngen tillåts variera kan ge icke-unika koder. Exempel: [avd 21 underavd 410](#) och [avd 214 underavd 10](#) ger samma kod ([21410](#)) vid konkaterering. Exporterande program som tillåter varierande längd på koderna kan lösa detta problem genom att lägga till mellanslag (eller annat utfyllnadstecken). Utfyllnad med [x](#) till fem tecken i exemplet ovan ger vid konkaterering koderna [21xxxx410xx](#) resp [214xx10xxx](#).

Underkonton

- 8.15. Underkonton förekommer ofta då man för ett visst konto (eller en viss kontogrupp) vill ha en ytterligare specifikation. Ett typexempel är reskontrakonton som kan indelas med kund- eller leverantörsnummer (alternativt fakturanummer).
- 8.16. Underkonton deklarerar på samma sätt som enkla dimensioner.

Reserverade dimensionsnummer

- 8.17. Följande dimensionsnummer är reserverade:

1	=	Kostnadsställe / resultatenhet.
2	=	Kostnadsbärare (skall vara underdimension till 1).
3-5	=	Reserverade för framtida utökning av standarden.
6	=	Projekt.
7	=	Anställd.
8	=	Kund.
9	=	Leverantör.
10	=	Faktura.
11-19	=	Reserverade för framtida utökning av standarden.
20-	=	Fritt disponibla.

Användning av dimensioner och objekt i importfiler av typ 4

- 8.18. Transaktioner med objektspecifikation ska naturligtvis endast användas i de fall då det är befogat. Vid import gäller detta då man redan i försystemet specificerar konteringen med någon form av objekt.
- 8.19. Som exempel kan nämnas ett lönesystem där de genererade konteringarna kan specificeras med anställningsnummer. Vid generering av SIE-filen deklarerar löneprogrammet att det använder dimension [7](#) för att ange anställningsnummer.
- ```
#DIM 7 "Anställningsnummer"
```
- 8.20. Genom att använda det fördefinierade dimensionsnumret för anställningsnummer ([nummer 7](#)) så vet det importerande redovisningsprogrammet att de objektspecifikationer som angetts i filen är just anställningsnummer. Om

redovisningsprogrammet inte kan hantera denna information kan det väljas att ignorera objektspecifikationen.

### Transaktionernas objektlista

- 8.21. En transaktion omfattar förutom konto och belopp även uppgift om vilka objekt transaktionen avser. Detta görs genom en lista med objektnummer. Denna lista innehåller parvis dimensionsnummer och objektnummer. Endast de objektnummer som är relevanta för transaktionen i fråga behöver anges.

- 8.22. Exempel:

```
#DIM 7 "Anställningsnummer"
#DIM 1 "Avdelning"
#DIM 6 "Projekt"

#VER A 567 20251216 "Kontant lön"

{
 #TRANS 7010 {"1" "456" "7" "47"} 13200.00
 #TRANS 1910 {} -13200.00
}
```

- 8.23. Vid import av hierarkiska dimensioner ska på underobjektets plats i objektlistan endast anges underdimensionens kod. Det överliggande objektet måste i dessa fall alltid anges i objektlistan.

## 9. Kvantitetsredovisning i SIE-filer

### Allmänt om kvantitetsredovisning

- 9.1. Vissa redovisningsprogram har funktioner för att registrera kvantitet samtidigt med belopp på transaktioner. Dessa salderas sedan på samma sätt som beloppen, och ger möjlighet att ta ut t ex kostnad/intäkt per enhet. Vissa branscher använder kvantitetsredovisning i mycket stor utsträckning, exempelvis lantbruk.
- 9.2. Samtliga saldoposter och transaktionsposter i SIE-formatet har därför försetts med ett frivilligt fält för att underlätta överföring av denna kvantitetsredovisning till olika eftersystem. Dessa poster är: **#IB**, **#OIB**, **#OUB**, **#UB**, **#RES**, **#PSALDO** och **#PBUDGET**.
- 9.3. Även transaktionsposterna **#TRANS**, **#RTRANS** och **#BTRANS** i SIE-formatet har försetts med ett frivilligt fält för kvantitet.
- 9.4. En speciell posttyp **#ENHET** kan användas för att deklarerat enheten för de kvantiteter som anges för ett visst konto. Kvantitetsangivelser kan dock anges oavsett om någon enhet har deklarerats för kontot.

## 10. Kontrollsummering

### Syfte

- 10.1. Kontrollsummeringen är framför allt till för att skydda användaren av SIE-filer mot fel som beror på att data förvanskats i samband med fel på lagringsmedia eller fel vid datakommunikation. Den föreslagna algoritmen ger en mycket hög sannolikhet för upptäckt av sådana fel.
- 10.2. Kontrollsummeringen ger också en viss möjlighet att upptäcka avsiktlig manipulering av SIE-filerna. Det bör dock observeras att kontrollsummeringen inte i första hand är avsedd som ett skydd mot avsiktlig datamanipulation.

### Praktiskt införande i SIE-standard

- 10.3. Kontrollsumman är ett frivilligt tillägg till SIE-standard. Ett importerande program som stödjer kontrollsummering ska därför acceptera alla infiler som saknar kontrollsumma, samt kontrollera alla infiler som har kontrollsumma.

### Införande av kontrollsumman i SIE-filen

- 10.4. En SIE-fil som kontrollsummerats vid generering ska innehålla två poster av typen [#KSUMMA](#) enligt följande:

[#FLAGGA 0](#)

[#KSUMMA](#)

...

[Övriga poster](#)

...

[#KSUMMA 1234567890](#)

- 10.5. Den första posten av typ [#KSUMMA](#) har som uppgift att signalera till det inläsande programmet att kontrollsummering har skett, och att en kontrollsumma kommer att presenteras i slutet av filen.
- 10.6. Om det importerande programmet upptäckt den inledande kontrollsummasignalen men inte hittar någon avslutande kontrollsummapost bör det importerande programmet vägra importera filen. Filen är nämligen i så fall felaktig (förkortad).

### Algoritm för kontrollsummering

- 10.7. För kontrollsummeringen används en algoritm [CRC-32](#) som används inom bl a telekommunikation och telefaxöverföring.
- 10.8. Algoritmen går ut på att betrakta varje bit i texten (meddelandet) som koefficienter i ett polynom. Detta polynom divideras med ett s k generatorpolynom. Resten vid denna division används som kontrollsumma. Tekniken ger en mycket hög säkerhet eftersom varje bit i meddelandet påverkar kontrollsumman. Den statistiska fördelningen på kontrollsumman blir dessutom mycket jämn med denna algoritm vilket är ett kännetecken på en god algoritm.

- 10.9. Polynomdivision är en relativt omfattande operation. Det har därför utvecklats olika algoritmer där beräkningen förenklas genom sökning i en genererad tabell. En sådan algoritm har bifogats i detta dokument.
- 10.10. Vi har valt att inte redogöra för de tekniska detaljerna i algoritmen här. Den intresserade kan erhålla ytterligare information i följande artiklar:
- “A Tutorial on CRC Computations.”, [IEEE Micro](#), augusti 1998.
  - “File verification using CRC”, [Dr. Dobb's Journal](#), maj 1992.

### Parametrar för kontrollsummaalgoritmen

- 10.11. Det generatorpolynom som skall användas vid kontrollsummering av SIE-filer ska ha koefficienterna [EDB88320H](#).
- 10.12. Kontrollsumman skall före beräkning sättas till [FFFFFFFFH](#) (prekonditionering).
- 10.13. Kontrollsumman skall efter slutförd beräkning bitinverteras (postkonditionering).

### Vilka delar av filinnehållet ska kontrollsummeras?

- 10.14. För att skrivande och läsande program ska kunna komma fram till samma kontrollsumma måste följande anvisningar följas till fullo:
- Kontrollsummering börjar med den första post som följer efter den inledande [#KSUMMA](#) och omfattar samtliga poster fram till (men ej inkluderande) den avslutande [#KSUMMA](#).
  - I kontrollsummaberäkningen ingår dels de postetiketter som inleder varje post, dels fälten inom posten.
  - Blanktecken och tabulatorer mellan fälten skall inte ingå i kontrollsummaberäkningen.
  - Citationstecken som inleder och avslutar fält ska inte ingå i kontrollsummaberäkningen.
  - Klammer som omger objektlistor eller konteringsposter ska inte ingå i kontrollsummaberäkningen.
  - Kontrollsumman beräknas på tecknets värde enligt [IBM PC-8 teckentabell](#) ([codepage 437](#)).
  - Då citationstecken inom fält markerats med en ”backslash” skall endast citationstecknet ingå vid beräkning av kontrollsumman.

### Exempel

- 10.15. I följande exempel har de tecken som ingår i kontrollsumman strukits under [#KONTO 1915 "Kassa \"special\""](#)

### Kodexempel på kontrollsummering

```
#define CRC32_POLYNOMIAL 0xEDB88320L
```

```
unsigned long CRCTable[256];
```

```
unsigned long crc; // Global variabel för att ackumulera CRC
```

```
// Denna rutin skall anropas för att initiera lookup-tabellen
```

```
// innan beräkningen påbörjas

void CRC_skapa_tabell()
{
 int i;
 int j;
 unsigned long crc;

 for (i = 0; i <= 255 ; i++)
 {
 crc = i;
 for (j = 8 ; j > 0; j--)
 {
 if (crc & 1)
 {
 crc = (crc >> 1) ^ CRC32_POLYNOMIAL;
 }
 else
 {
 crc >>= 1;
 }
 }

 CRCTable[i] = crc;
 }
}

// Denna rutin påbörjar CRC-beräkning

void CRC_start(void)
{
 // Påbörjar CRC-beräkning genom att sätta den globala
 // CRC-ackumulatorn till prekonditioneringsvärdet.

 crc = 0xFFFFFFFFL;
}
```

```
// Denna rutin anropas för varje textdel som ska ingå
// i kontrollsumman

void CRC_ackumulera(void *buffer, unsigned int count)
{
 unsigned char *p;
 unsigned long temp1;
 unsigned long temp2;

 p = (unsigned char*) buffer;

 while (count-- != 0)
 {
 temp1 = (crc >> 8) & 0x00FFFFFFL;
 temp2 = CRCTable[((int) crc ^ *p++) & 0xff];
 crc = temp1 ^ temp2;
 }
}

// Denna rutin avslutar CRC-beräkningen samt returnerar det
// resulterande CRC-värdet.

unsigned long CRC_retur(void)
{
 // Gör postkonditionering av det ackumulerade CRC-värdet genom
 // att bitinvertera enligt postkonditioneringsmasken

 return(crc ^ 0xFFFFFFFFL);
}
```

## 11. Beskrivning av samtliga posttyper

**#ADRESS**      Adressuppgifter för det exporterade företaget

*Format:*

#ADRESS   kontakt   utdelningsadr   postadr   tel

*Beskrivning:*

1. Adressuppgifter för exporterat företag.

*Exempel:*

#ADRESS "Sven Svensson" "Box 21" "211 20 MALMÖ" "040-123 45"

**#BKOD Branschkod för det exporterade företaget***Format:*

#BKOD SNI-kod

*Beskrivning:*

1. Branschtillhörighet för exporterat företag. Bransch anges med SNI-kod. Denna kan utnyttjas i bl a analysprogram för jämförelse med branschmedelvärden.

*Exempel:*

#BKOD 82300

**#DIM Enkel dimension***Format:*

#DIM dimensionsnr namn

*Beskrivning:*

1. Deklarerar en enkel dimension. Om den dimension man avser att deklarerera är någon av de universella dimensionerna bör det reserverade dimensionsnumret användas. I annat fall anges ett dimensionsnummer inom det fritt disponibla området.

*Exempel:*

#DIM 1 "Avdelning"

#DIM 6 "Projekt"

**#ENHET Enhet vid kvantitetsredovisning***Format:*

#ENHET kontonr enhet

*Beskrivning:*

1. Anger enhet för de kvantiteter som redovisas på angivet konto. Kontot måste ha deklarerats tidigare i filen med en post av typ **#KONTO**.
2. Att ange enheter är frivilligt. Det är inget som hindrar att kvantiteter anges i saldo eller transaktionsposter för konton som saknar enhetspost.

*Exempel:*

#ENHET 4010 liter

## #FLAGGA Importflaggan

*Format:*

#FLAGGA x

*Beskrivning:*

1. Först i varje fil ligger en flaggpost som indikerar om filen blivit inläst eller ej. Den sätts till 0 av det program som skriver filen. Vid lyckad inläsning skrivs en etta i nollans position. På detta sätt förhindras att samma fil importeras två gånger. Programmet som genererar importfiler kan på samma sätt kontrollera att föregående fil blivit inläst innan en ny skrivs. Detta är speciellt viktigt i försystem som genererar verifikationer (filer av typen 4I), eftersom dessa varken får glömmas bort eller importeras två gånger.
2. Denna flagga behöver endast hanteras vid ackumulerande import (t ex import av verifikationer). Program där det inte gör något om man importerar samma fil två gånger bör inte bry sig om denna flagga.

*Exempel:*

#FLAGGA 0

## #FNAMN Fullständigt namn för det företag som exporterats.

*Format:*

#FNAMN företagsnamn

*Beskrivning:*

1. Företagets juridiska namn.

*Exempel:*

#FNAMN "Målerifirman Axelsson & Johnsson AB"

## #FNR Redovisningsprogrammets internkod för företaget som exporterats

*Format:*

#FNR företagsid

*Beskrivning:*

1. Redovisningssystemets identitetsbegrepp för företaget. Vad som används för att identifiera ett företag kan vara olika för olika typer av redovisningssystem. Denna kod är viktig för t ex ett bokslutsprogram som skall återexportera bokslutstransaktioner till redovisningsprogrammet.

*Exempel:*

#FNR Kalles

## #FORMAT Anger vilken teckenuppsättning som använts

*Format:*

#FORMAT PC8

*Beskrivning:*

1. Tills vidare tillåter standarden endast IBM Extended 8-bit ASCII (PC8 - codepage 437).

*Exempel:*

#FORMAT PC8

## #FTYP Typ av företag

*Format:*

#FTYP Företagstyp

*Beskrivning:*

1. Företagstyp används för att identifiera företagsformen. Används t ex av importerande program för att kunna veta vilken uppsättning SRU-koder som skall användas.
2. De företagsformer som finns i listan är Bolagsverkets definition av företagsformer. För utländska företagsformer eller företagsformer som inte finns i listan skall företagsformen X d v s [Annan företagsform](#) anges.

|     |   |                                      |
|-----|---|--------------------------------------|
| AB  | = | Aktiebolag.                          |
| E   | = | Enskild näringsidkare.               |
| HB  | = | Handelsbolag.                        |
| KB  | = | Kommanditbolag.                      |
| EK  | = | Ekonomisk förening.                  |
| KHF | = | Kooperativ hyresrättsförening.       |
| BRF | = | Bostadsrättsförening.                |
| BF  | = | Bostadsförening.                     |
| SF  | = | Sambruksförening.                    |
| I   | = | Ideell förening som bedriver näring. |
| S   | = | Stiftelse som bedriver näring.       |
| FL  | = | Filial till utländskt bolag.         |
| BAB | = | Bankaktiebolag.                      |
| MB  | = | Medlemsbank.                         |

|     |   |                              |
|-----|---|------------------------------|
| SB  | = | Sparbank.                    |
| BFL | = | Utländsk banks filial.       |
| FAB | = | Försäkringsaktiebolag.       |
| OFB | = | Ömsesidigt försäkringsbolag. |
| SE  | = | Europabolag.                 |
| SCE | = | Europakooperativ.            |
| TSF | = | Trossamfund.                 |
| X   | = | Annan företagsform.          |

*Exempel:*

#FTYP AB

## #GEN Anger när och av vem som filen genererats

*Format:*

#GEN datum sign

*Beskrivning:*

3. Datum anges på formen ÅÅÅÅMMDD och är en obligatorisk uppgift. Signatur kan vara namn, signatur eller användarid för den person eller process som genererat utskriften. Signatur kan utelämnas.

*Exempel:*

#GEN 20250518 AN

## #IB Ingående balans för balanskonto

*Format:*

#IB årsnr konto saldo kvantitet

*Beskrivning:*

1. Kreditsaldo anges med negativt belopp.
2. Årsnr anges med 0 för innevarande år och -1 för föregående år. Om man önskar exportera ytterligare jämförelseår kan dessa läggas till som år -2, -3 osv.
3. Fältet för kvantitet är frivilligt. Kvantiteten ska normalt anges med samma tecken som beloppet för saldot, dvs plus för debet och minus för kredit.

*Exempel:*

#IB 0 1930 23780.78

## #KONTO Kontouppgifter

*Format:*

#KONTO    kontonr    kontonamn

*Beskrivning:*

1. Anger kontonamn för ett befintligt konto.
2. Kontonummer skall vara numeriskt.
3. Vid export ska samtliga använda konton exporteras.
4. Vid import förutsätts att de konton som används i transaktionerna finns upplagda i redovisningsprogrammets kontoplan. I annat fall skall importfilen innehålla lämpliga kontoposter.
5. Om en kontopost förekommer i importfilen men inte i redovisningsprogrammets kontoplan skall det importerande programmet lägga upp det nya kontot.
6. Om en kontopost förekommer i importfilen med ett namn som ej överensstämmer med motsvarande konto i redovisningsprogrammets kontoplan bör det importerande programmet göra användaren uppmärksam på detta.

*Exempel:*

#KONTO    1510    "Kundfordringar"

## #KPTYP      Typ av kontoplan

*Format:*

#KPTYP    typ

*Beskrivning:*

1. Anger vilken kontoplanstyp som ligger till grund för den exporterade kontoplanen. Posten är frivillig. Om denna post saknas bör ett inläsande program anta att kontoplanen följer [BAS 95](#).
2. Som typ kan anges [BAS95](#), [BAS96](#), [EUBAS97](#) eller [NE2007](#).
3. [NE2007](#) avser [BAS 2007 för enskilda näringsidkare \(K1\)](#).
4. SIE-gruppen kommer att införa nya tillåtna kontoplanstyper endast om dessa i struktur avviker från någon av ovanstående. Om exempelvis BAS-gruppen publicerar en EU-BAS 98 som till sin struktur överensstämmer med EU-BAS 97 skall fortfarande EUBAS97 anges i SIE-filen.
5. Börjar kontoplanstypen på [BAS2](#), t ex [BAS2025](#), skall denna hanteras som en kontoplan av typen [EUBAS97](#).

*Exempel:*

#KPTYP    EUBAS97

## #KTYP      Kontotyp

*Format:*

#KTYP    kontonr    kontotyp

*Beskrivning:*

1. Kontotyp anges som T, S, K eller I (tillgång, skuld, kostnad eller intäkt). För att kontotyp ska få anges måste motsvarande kontopost ha förekommit tidigare i filen.
2. Posttypen är frivillig. Om kontotyp ej anges antas att kontot har den typ som anges av BAS-standardens.

*Exempel:*

```
#KTYP 1510 T
```

**#OBJEKT      Objekt***Format:*

```
#OBJEKT dimensionsnr objektnr objektnamn
```

*Beskrivning:*

1. Används för export av befintliga objekt inom en dimension.
2. Om ett objekt inte finns upplagt i det importerande programmet och inte är deklarerat under #OBJEKT men ändå förekommer på #TRANS-rader i importfilen (filer av typen 4I) kan det vara möjligt att det importerande programmet väljer att inte läsa in/lägga upp objektet.

*Exempel:*

```
#OBJEKT 1 "0123" "Serviceavdelningen"
#OBJEKT 1 "0124" "Försäljningsavdelningen"
#OBJEKT 1 "0125" "Utvecklingsavdelningen"
```

**#OIB              Ingående balans för objekt***Format:*

```
#OIB årsnr konto {dimensionsnr objektnr} saldo kvantitet
```

*Beskrivning:*

1. Kreditsaldo anges med negativt belopp.
2. Årsnr anges med 0 för innevarande år och -1 för föregående år. Om man önskar exportera ytterligare jämförelseår kan dessa läggas till som år -2, -3 osv.
3. Fältet för kvantitet är frivilligt. Kvantiteten ska normalt anges med samma tecken som beloppet för saldot, dvs plus för debet och minus för kredit. Enhet avseende kontot definieras under #ENHET.

*Exempel:*

```
#OIB 0 1510 {8 "12345"} 23780.78
```

**#OMFATTN Datum för periodsaldons omfattning***Format:*

#OMFATTN datum

*Beskrivning:*

1. Anger omfattningen (datum t o m) av de saldon som exporterats i filen. Detta anges för att informera den som läser filen om att filens saldon endast omfattar del av år. Normalt anges datum för senaste periodbokslut eller senast avslutade period. Posten måste förekomma vid export av periodsaldon.

*Exempel:*

#OMFATTN 20250630

**#ORGNR Anger organisationsnummer för det företag som exporterats***Format:*

#ORGNR orgnr förvnr verknr

*Beskrivning:*

1. Anger organisationsnummer för det exporterade företaget. Organisationsnumret ska innehålla ett bindestreck efter den sjätte siffran.
2. Förvärvsnummer och verksamhetsnummer är ej obligatoriska utan anges endast då uppgiften finns till hands. Förvärvsnummer används för att särskilja företag då det förekommer flera företag med samma organisationsnummer (Uppstår bl a då en person driver flera enskilda firmor).
3. Från och med 1995 års taxering görs i deklarationssammanhang inte indelning efter förvärvsnummer och verksamhetsnummer. Då flera företag förekommer med samma organisationsnummer får dessa ett löpnummer. Om detta löpnummer kan registreras i redovisningsprogrammet bör detta exporteras i fältet förvnr.

*Exempel:*

#ORGNR 556334-3689 1

**#OUB Utgående balans för objekt***Format:*

#OUB årsnr konto {dimensionsnr objektnr} saldo kvantitet

*Beskrivning:*

1. Kreditsaldo anges med negativt belopp.
2. Årsnr anges med 0 för innevarande år och -1 för föregående år. Om man önskar exportera ytterligare jämförelseår kan dessa läggas till som år -2, -3 osv.

3. Fältet för kvantitet är frivilligt. Kvantiteten ska normalt anges med samma tecken som beloppet för saldot, dvs plus för debet och minus för kredit. Enhet avseende kontot definieras under #ENHET.

Exempel:

```
#OUB 0 1510 {8 "12345"} 23780.78
```

## #PBUDGET Periodbudgetpost.

Format:

```
#PBUDGET årsnr period konto {dimensionsnr objektnr} saldo kvantitet
```

Beskrivning:

1. Posten anger periodens förändring på kontot. Kreditsaldo anges med negativt belopp.
2. Årsnr anges med 0 för innevarande år och -1 för föregående år. Om man önskar exportera ytterligare jämförelseår kan dessa läggas till som år -2, -3 osv. Räkenskapsårets omfattning definieras under #RAR.
3. Period anges i formen ÅÅÅÅMM (där ÅÅÅÅ avser kalenderår och MM avser kalendermånad).
4. Objektspecifikation (dimensionsnr och objektnr) utelämnas vid export av periodsaldon enligt SIE typ 2. Program som läser SIE typ 2 ska ignorera poster som har en objektspecifikation som ej är tom.
5. Vid export enligt SIE typ 3 skall poster anges både för kontot som helhet (dvs utan objektspecifikation) och för objekten.
6. Fältet för kvantitet är frivilligt. Kvantiteten ska normalt anges med samma tecken som beloppet för saldot, dvs plus för debet och minus för kredit.

Exempel:

```
#PBUDGET 0 202501 3011 {} -1243.50 -415
#PBUDGET 0 202501 5010 {1 "0123"} 3411.80
```

## #PROGRAM Anger program som exporterat filen

Format:

```
#PROGRAM programnamn version
```

Beskrivning:

1. Anger vilket program som exporterat filen.

Exempel:

```
#PROGRAM "Visma Compact" 5.1
```

## #PROSA Fri kommentartext kring filens innehåll.

Format:

#PROSA text

*Beskrivning:*

1. Kan till exempel ange vem eller vilket program som genererat filen.

*Exempel:*

#PROSA "Exporterat med Visma Compact 080512"

**#PSALDO Periodsaldopost***Format:*

#PSALDO årsnr period konto {dimensionsnr objektnr} saldo kvantitet

*Beskrivning:*

1. Posten anger periodens förändring på kontot. Kreditsaldo anges med negativt belopp.
2. Årsnr anges med **0** för innevarande år och **-1** för föregående år. Om man önskar exportera ytterligare jämförelseår kan dessa läggas till som år **-2**, **-3** osv. Räkenskapsårets omfattning definieras under **#RAR**.
3. Period anges i formen **ÅÅÅÅMM** (där **ÅÅÅÅ** avser kalenderår och **MM** avser kalendermånad).
4. Objektspecifikation (**dimensionsnr** och **objektnr**) utelämnas vid export av periodsaldon enligt **SIE typ 2**. Program som läser **SIE typ 2** ska ignorera poster som har en objektspecifikation som ej är tom.
5. Vid export enligt **SIE typ 3** skall poster anges både för kontot som helhet (dvs utan objektspecifikation) och för objekten.
6. Fältet för kvantitet är frivilligt. Kvantiteten ska normalt anges med samma tecken som beloppet för saldod, dvs plus för debet och minus för kredit.

*Exempel:*

#PSALDO 0 202508 1910 { } 1243.50 123

#PSALDO 0 202509 5010 {1 "0123"} 3411.80

**#RAR Räkenskapsår från vilket exporterade data hämtats***Format:*

#RAR årsnr start slut

*Beskrivning:*

1. Räkenskapsårets start och slutdatum anges i formatet **ÅÅÅÅMMDD**. Årsnr sätts till **0** för innevarande år och **-1** för föregående år.
2. Om man önskar exportera ytterligare jämförelseår kan dessa läggas som år **-2**, **-3** osv.
3. Observera att SIE-filen endast innehåller en kontoplan (den som avser år **0**). Alla data för jämförelseåren måste normaliseras till denna kontoplan.

*Exempel:*

```
#RAR 0 20250101 20251231
#RAR -1 20240101 20241231
```

## #RES Saldo för resultatkonto

*Format:*

```
#RES års konto saldo kvantitet
```

*Beskrivning:*

1. Kreditsaldo anges med negativt belopp. Årsnr anges med **0** för innevarande år och **-1** för föregående år. Om man önskar exportera ytterligare jämförelseår kan dessa läggas till som år **-2**, **-3** osv. Räkenskapsårets omfattning definieras under **#RAR**.
2. Fältet för kvantitet är frivilligt. Kvantiteten ska normalt anges med samma tecken som beloppet för saldot, dvs plus för debet och minus för kredit. Enhet avseende kontot definieras under **#ENHET**.

*Exempel:*

```
#RES 0 3011 -23780.78
```

## #SIETYP Anger vilken filtyp inom SIE-formatet som filen följer

*Format:*

```
#SIETYP typnr
```

*Beskrivning:*

1. Anger vilken filtyp inom SIE-formatet som filen följer. Om filtyp ej angetts kan det importerande programmet anta att filen följer **SIE typ 1**.

*Exempel:*

```
#SIETYP 2
```

## #SRU SRU-kod för överföring av kontosaldo till deklaration

*Format:*

```
#SRU konto SRU-kod
```

*Beskrivning:*

1. Anger för ett visst konto var på blanketten för standardiserat räkenskapsutdrag som kontots saldo ska hamna. För vissa konton ska saldot samtidigt hamna under flera rubriker på blanketten eller på flera deklarationsblanketter. I detta fall ska filen innehålla flera poster med samma kontonummer (en för varje SRU-kod).
2. I vissa fall skall belopp redovisas under olika SRU-koder beroende på beloppets tecken. I detta fall skall endast den ena SRU-koden anges i SIE-filen med posttyp

**#SRU** (det är egalt vilken). Det mottagande programmet (deklarationsprogrammet) har redan kännedom om den alternativa koden och kan göra en förflyttning av beloppet till den kod som stämmer med beloppets tecken.

*Exempel:*

**#SRU** 1910 7214

## **#TAXAR** Taxeringsår som SRU-koderna avser

*Format:*

**#TAXAR** år

*Beskrivning:*

1. Då deklarationsblanketterna förändras inför varje taxeringsår kommer de SRU-koder som läggs i SIE-filen endast att vara relevanta för ett visst taxeringsår. Genom denna post anger det exporterande programmet vilket års deklarationsblankett SRU-koderna avser. Ett importerande program bör kontrollera denna post för att avgöra om SRU-koderna är relevanta för aktuell deklaration. År anges i formen **ÅÅÅÅ**.
2. Posten är frivillig.

*Exempel:*

**#TAXAR** 2025

## **#TRANS** Transaktionspost

*Format:*

**#TRANS** kontonr {objektlista} belopp transdat transtext kvantitet sign

*Beskrivning:*

1. **Transdat** och **transtext** behöver ej anges.
2. Om **transdat** ej anges antas att transaktionen avser det datum som angetts som verifikationsdatum.
3. Transaktionsposter får endast förekomma som underposter till **#VER**.
4. Inom en verifikation skall det råda balans. Summan av samtliga transaktionsbelopp inom en verifikation skall således vara noll.
5. Fältet för kvantitet är frivilligt. Kvantiteten ska normalt anges med samma tecken som beloppet för transaktionen, dvs plus för debet och minus för kredit.
6. **Sign** kan vara namn, signatur eller användarid för den person eller process som genererat transaktionsposten. Signatur kan utelämnas.

*Exempel:*

```
#VER "" "" 20250101 "Porto"
{
 #TRANS 1910 { } -1000.00
```

```

#TRANS 2640 { } 200.00
#TRANS 6250 { } 800.00
}

```

## #RTRANS Tillagd transaktionspost

*Format:*

```
#RTRANS kontonr {objektlista} belopp transdat transtext kvantitet sign
```

*Beskrivning:*

1. **Transdat** och **transtext** behöver ej anges.
2. Om **transdat** ej anges antas att transaktionen avser det datum som angetts som verifikationsdatum.
3. Tillagda transaktionsposter får endast förekomma som underposter till **#VER**.
4. Denna post är ett tillägg i SIE-standard. För att bibehålla bakåtkompabiliteten med det gamla SIE-formatet skall alltid en rad av typen **#RTRANS** direkt åtföljas av en likadan rad av typen **#TRANS**.

*Exempel:*

```

#RTRANS 1910 { } 200.00
#TRANS 1910 { } 200.00

```

Först kommer den tillagda raden. På raden omedelbart under den tillagda raden skall en exakt likadan rad av typen **#TRANS** komma.

5. Hanteras inte poster av typen **#RTRANS** och **#BTRANS** skall dessa rader ignoreras vid import av en SIE-fil.
6. Hanteras poster av typen **#RTRANS** skall den åtföljande raden av typen **#TRANS** ignoreras vid import av en SIE-fil.
7. Fältet för kvantitet är frivilligt. Kvantiteten ska normalt anges med samma tecken som beloppet för transaktionen, dvs plus för debet och minus för kredit.
8. Signatur kan vara namn, signatur eller användarid för den person eller process som lagt till transaktionsposten. Signatur kan utelämnas.

*Exempel:*

```

#VER "" "" 20250101 "Porto"
{
 #TRANS 1910 { } -1200.00
 #TRANS 2640 { } 240.00
 #TRANS 6250 { } 960.00
 #RTRANS 1910 { } 200.00
 #TRANS 1910 { } 200.00
 #RTRANS 2640 { } -40.00
}

```

```

#TRANS 2640 { } -40.00
#RTRANS 6250 { } -160.00
#TRANS 6250 { } -160.00
}

```

Exempel på hur verifikatet kan se ut efter inläsning, då inte poster av typen **#RTRANS** hanteras:

| Konto      | Text  | Debet    | Kredit   |
|------------|-------|----------|----------|
| 1910       | Porto |          | 1.200,00 |
| 2640       | Porto | 240,00   |          |
| 6250       | Porto | 960,00   |          |
| 1910       | Porto | 200,00   |          |
| 2640       | Porto |          | 40,00    |
| 6250       | Porto |          | 160,00   |
| Omslutning |       | 1.400,00 | 1.400,00 |

Exempel på hur verifikatet kan se ut efter inläsning, då poster av typen **#RTRANS** hanteras:

| Konto       | Text         | Debet         | Kredit        |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 1910        | Porto        |               | 1.200,00      |
| 2640        | Porto        | 240,00        |               |
| 6250        | Porto        | 960,00        |               |
| <u>1910</u> | <u>Porto</u> | <u>200,00</u> |               |
| <u>2640</u> | <u>Porto</u> |               | <u>40,00</u>  |
| <u>6250</u> | <u>Porto</u> |               | <u>160,00</u> |
| Omslutning  |              | 1.400,00      | 1.400,00      |

## #BTRANS Borttagen transaktionspost

*Format:*

```
#BTRANS kontonr {objektlista} belopp transdat transtext kvantitet sign
```

*Beskrivning:*

1. **Transdat** och **transtext** behöver ej anges.
2. Om **transdat** ej anges antas att transaktionen avser det datum som angetts som verifikationsdatum.
3. Borttagna transaktionsposter får endast förekomma som underposter till **#VER**.

4. Är transaktionsposten en verifikationsrad som först är tillagd och därefter vid ett senare tillfälle borttagen skall denna hanteras som en rad av posttypen **#BTRANS**.
5. Hanteras inte poster av typen **#BTRANS** och **#RTRANS** skall dessa rader ignoreras vid import av en SIE-fil.
6. Fältet för kvantitet är frivilligt. Kvantiteten ska normalt anges med samma tecken som beloppet för transaktionen, dvs plus för debet och minus för kredit.
7. **Sign** kan vara namn, signatur eller användarid för den person eller process som tagit bort (strukit) transaktionsposten. Signatur kan utelämnas.

*Exempel:*

```
#VER "" "" 20250101 "Porto"
{
 #TRANS 1910 { } -1000.00
 #TRANS 2640 { } 200.00
 #BTRANS 6110 { } 800.00
 #RTRANS 6250 { } 800.00
 #TRANS 6250 { } 800.00
}
```

Exempel på hur verifikatet ser ut efter inläsning, då inte poster av typen **#BTRANS** och **#RTRANS** hanteras:

| Konto      | Text  | Debet    | Kredit   |
|------------|-------|----------|----------|
| 1910       | Porto |          | 1.000,00 |
| 2640       | Porto | 200,00   |          |
| 6250       | Porto | 800,00   |          |
| Omslutning |       | 1.000,00 | 1.000,00 |

Exempel på hur verifikatet kan se ut efter inläsning, då poster av typen **#BTRANS** och **#RTRANS** hanteras:

| Konto           | Text             | Debet             | Kredit   |
|-----------------|------------------|-------------------|----------|
| 1910            | Porto            |                   | 1.000,00 |
| 2640            | Porto            | 200,00            |          |
| <del>6110</del> | <del>Porto</del> | <del>800,00</del> |          |
| <u>6250</u>     | <u>Porto</u>     | <u>800,00</u>     |          |
| Omslutning      |                  | 1.000,00          | 1.000,00 |

## #UB Utgående balans för balanskonto

*Format:*

#UB    årsnr    konto    saldo    kvantitet

*Beskrivning:*

1. Kreditsaldo anges med negativt belopp.
2. Årsnr anges med **0** för innevarande år och **-1** för föregående år.
3. Fältet för kvantitet är frivilligt. Kvantiteten ska normalt anges med samma tecken som beloppet för saldot, dvs plus för debet och minus för kredit.

*Exempel:*

#UB    0    2440    -2380.39

## #UNDERDIM    Underdimension vid hierarkiska dimensioner

*Format:*

#UNDERDIM    dimensionsnr    namn    superdimension

*Beskrivning:*

1. Som #DIM ovan. Dock anges även överliggande dimension.

*Exempel:*

#UNDERDIM    21    "Underavdelning"    1

## #VALUTA    Redovisningsvaluta

*Format:*

#VALUTA    valutakod

*Beskrivning:*

1. Valutakoden avser hela SIE-filens innehåll.
2. Valutakod anges enligt ISO 4217. Posten är frivillig. Om denna post saknas bör ett inläsande program anta att valutakoden är **SEK**. Även om valutakod är angiven i en SIE-fil är det inte säkert att ett importerande program läser denna post då denna är frivillig.

*Exempel:*

#VALUTA    NOK

## #VER    Verifikationspost

*Format:*

#VER    serie    vernr    verdatum    vertext    regdatum    sign

*Beskrivning:*

1. Verifikationsposten ska alltid följas av ett antal #TRANS-poster inom klammer.

2. **Vertex** behöver ej anges.
3. **Regdatum** avser det datum då verifikationen genererades/registrerades. Detta datum används framför allt inom behandlingshistoriken. Angivande av regdatum är frivilligt.
4. Serie anges med bokstäver från **A** och framåt, alternativt med siffror från **1** och framåt. Ett importerande program ska hantera båda varianter.
5. Serie kan även anges som en alfanumerisk sträng, t ex **LEV1**.
6. Då filformatet används för att läsa in transaktioner (med hjälp av filer av typen **4I**) från ett förssystem till ett redovisningsprogram kan serie och/eller vernr lämnas tomma. I detta fall åsätts serie resp verifikationsnummer av redovisningsprogrammet.
7. Alla numrerade verifikationer inom en och samma serie skall i SIE-filen läggas i stigande verifikatnummerordning.
8. **Sign** kan vara namn, signatur eller användarid för den person eller process som genererat eller senast redigerat transaktionsposten. Signatur kan utelämnas.

*Exempel:*

```
#VER "" "" 20251216 "Porto"
{
 ...
}
```

## 12. Sammanfattning av samtliga posttyper

Nedan listas samtliga posttyper i alfabetisk ordning. De fält som är obligatoriska har angetts i fetstil. Fälten som återfinns på de olika posttyperna är positionsbestämda och alla fält som saknas ett värde skall anges med citationstecken. Efter sista värdet på en rad behöver dock inte fältet definieras (om värde saknas).

*Exempel:*

Om det på en verifikationsrad saknas serie, vernr, regdatum och sign.

```
#VER serie vernr verdatum vertex regdatum sign
#VER "" "" 20251216
```

Då serie och vernr kommer före ett värde (i vårt exempel verdatum) skall dessa anges med "", regdatum och sign behövs inte anges då inga fler värden finns efter vertex.

Notera att det inte är säkert att förekomst av posten är obligatorisk.

| <i>Etikett</i> | <i>Fält</i>                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| #ADRESS        | kontakt utdelningsadr postadr tel                              |
| #BKOD          | SNI-kod                                                        |
| #DIM           | dimensionsnr namn                                              |
| #ENHET         | kontonr enhet                                                  |
| #FLAGGA        | x                                                              |
| #FNAMN         | företagsnamn                                                   |
| #FNR           | företagsid                                                     |
| #FORMAT        | PC8                                                            |
| #FTYP          | företagstyp                                                    |
| #GEN           | datum sign                                                     |
| #IB            | årsnr konto saldo kvantitet                                    |
| #KONTO         | kontonr kontonamn                                              |
| #KPTYP         | kontoplanstyp                                                  |
| #KTYP          | kontonr kontotyp                                               |
| #OBJEKT        | dimensionsnr objektnr objektnamn                               |
| #OIB           | årsnr konto {dimensionsnr objektnr} saldo kvantitet            |
| #OMFATTN       | datum                                                          |
| #ORGNR         | orgnr förvnr verknr                                            |
| #OUB           | årsnr konto {dimensionsnr objektnr} saldo kvantitet            |
| #PBUDGET       | årsnr period konto {dimensionsnr objektnr} saldo kvantitet     |
| #PROGRAM       | programnamn version                                            |
| #PROSA         | text                                                           |
| #PSALDO        | årsnr period konto {dimensionsnr objektnr} saldo kvantitet     |
| #RAR           | årsnr start slut                                               |
| <i>Etikett</i> | <i>Fält</i>                                                    |
| #RES           | årsnr konto saldo kvantitet                                    |
| #SIETYP        | typnr                                                          |
| #SRU           | konto SRU-kod                                                  |
| #TAXAR         | år                                                             |
| #TRANS         | kontonr {objektlista} belopp transdat transtext kvantitet sign |
| #RTRANS        | kontonr {objektlista} belopp transdat transtext kvantitet sign |

|           |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| #BTRANS   | <b>kontonr</b> {objektlista} <b>belopp</b> transdat transtext kvantitet sign |
| #UB       | <b>årsnr</b> <b>konto saldo</b> kvantitet                                    |
| #UNDERDIM | <b>dimensionsnr</b> <b>namn</b> <b>superdimension</b>                        |
| #VALUTA   | <b>Valutakod</b>                                                             |
| #VER      | serie vernr <b>verdatum</b> vertex regdatum sign                             |

## 13. Revideringar av dokumentationen

### Förändringar i version 4C (2025-08-06)

Det är nu nästan 15 år sedan dokumentationen uppdaterades senast. De viktigaste förändringarna och nyheterna i denna version är:

- Uppdatering av kapitlet Inledning.
- Avsnittet gällande Test av SIE-filformat har uppdaterats gällande vem som kan få sina program godkända samt med information om testsajten där SIE-filer kan testas.
- Alla exempel är uppdaterade enligt BAS2025.
- Förtydligande har lagts till under [#BTRANS](#) gällande hur rad som lagts till och sedan tagits bort skall hanteras.
- Förtydligande gällande om värde saknas för ett fält hur detta skall hanteras har lagts till i inledningen i kapitlet Sammanfattning av samtliga posttyper

### Förändringar i version 4B (2008-09-30)

De viktigaste förändringarna och nyheterna i versionen var:

- Layouten fräschades upp.
- Alla exempel uppdaterades enligt BAS2008.
- Texter förtydligades för att det ska vara enklare att förstå innebörden i texten.
- Alla tillägg och ändringar som gjorts i samband med uppdateringen är frivilliga i SIE-formatet. Detta innebär att SIE-filer som följer det reviderade formatet till fullo är bakåtkompatibla och således går att läsa in program som inte uppdaterat formatet.
- Funktionalitet för att hantera tillagda och strukna rader lades till. Hantering sker med hjälp av etiketterna [#RTRANS](#) och [#BTRANS](#).
- Signatur lades till på [#TRANS](#) och [#VER](#) för att kunna ange namn, signatur eller användarid för den person eller process som genererat en transaktionspost.
- Etiketten [#FTYP](#) har lades till för att kunna identifiera företagsform. Tanken är att använda denna i kombination med etiketten [#TAXAR](#) för att identifiera vilken uppsättning SRU-koder som finns i SIE-filen.
- I etiketten [#TAXAR](#) togs posten [uppstform](#) tagits bort då denna inte längre var relevant.
- Etiketten [#VALUTA](#) lades till för att ange vilken redovisningsvaluta som används i SIE-filen.
- För etiketten [#KPTYP](#), typ av kontoplan, utökades antalet valbara typer.