

# Mon Guide : Gérer la clé Ventoy et l'espace Proxmox

Maintenant que nous avons sauvé ton serveur du crash, voici comment je procède pour manipuler la clé USB et optimiser tes VM sans rien casser.

## 1. Comment je "branche" ma bibliothèque d'ISO

Puisque j'ai supprimé la ligne qui bloquait le démarrage du serveur, la clé ne se connecte plus toute seule. Voici les deux étapes que je fais à chaque fois que je branche la clé physiquement :

- Étape A : Le montage (via le Shell)  
Je tape cette commande pour dire à Proxmox que le contenu de la clé doit apparaître dans le dossier /mnt/usb :  
`mount /dev/sdb1 /mnt/usb`
- Étape B : L'activation dans l'interface  
Une fois montée, la clé apparaît avec une icône verte dans ma liste à gauche sous le nom CLE-VENTOY. Je peux alors choisir mes ISO pour mes VM.

## 2. Comment je retire ma clé proprement (Important !)

Je ne débranche jamais la clé "à l'arrache", sinon Proxmox va afficher des erreurs partout.

1. **Je vérifie** qu'aucune de mes VM (100, 101) n'est en train d'utiliser un CD virtuel stocké sur la clé.
2. **Je libère la clé** avec cette commande dans le Shell :  
`umount /mnt/usb`

*Si j'ai un message "target is busy", c'est qu'une VM utilise encore un fichier. Je dois "Éjecter" le CD dans l'onglet Matériel de la VM.*

3. **Je débranche** physiquement la clé.

## 3. L'élévation : Installer le "Guest Agent"

C'est ce qui permet à tes VM de ne consommer que le strict nécessaire.

**Sur mon Windows Server (DC-AD-01) :**

1. Je vais dans **Matériel** -> **Lecteur CD** -> je sélectionne l'ISO virtio-win.iso (qui est sur mon disque local).
2. Dans Windows, j'ouvre l'explorateur de fichiers sur le CD.

3. Je cherche et je lance : virtio-win-guest-helper.exe.
4. J'accepte tout et je redémarre la VM.
5. **Le test** : Si j'ai bien travaillé, je vois l'adresse IP de ma VM s'afficher directement dans le résumé Proxmox.

## 4. Mes astuces de "Survie" pour le disque de 118 Go

Je garde toujours ces règles en tête pour ne pas retourner à 99% d'utilisation :

- **Zéro ISO sur le SSD** : Je ne stocke jamais d'ISO sur le stockage local. Je les laisse sur ma Ventoy.
- **Snapshots de VM éteintes** : Si je dois faire un nouveau snapshot, j'éteins la VM d'abord. Ça m'évite de perdre 4 Go de RAM sur mon disque à chaque fois.
- **Le Ballooning** : Dans l'onglet **Mémoire**, je coche toujours "Ballooning". Ça permet à mes VM de se "prêter" de la RAM entre elles.