Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra Proyecto Final · 2026

movo

TOMO III

Manuales

Movo: plataforma de logística colaborativa P2P. Procedimientos del negocio con el sistema en funcionamiento, instalación y operación, y uso de la aplicación.

01 Manual de Procedimientos
02 Manual de Instalación y Operación
03 Manual de Usuario

INTEGRANTES

ARIZA, Alena	95359
BORDINO BLANCHE, Juan Cruz	95008
DALMAGRO, Lucas	94366
VERGARA, Tomás Ignacio	94197
YORLANO, Pedro	95197

EQUIPO DOCENTE

Profesor Adjunto: Ing. Sergio Quinteros
Jefa de Trabajos Prácticos: Ing. Cecilia Trettel

DATOS DE LA ENTREGA

Curso 5K3 · Turno Noche · Grupo 27
Categoría: Producto · Proyecto independiente, sin organización cliente
Córdoba, noviembre de 2026

Presentación del tomo III

Este tomo reúne los **manuales** que permiten operar Movo sin asistencia del equipo de desarrollo. El *Manual de Procedimientos* describe cómo funciona el proceso de envío de paquetes una vez que el sistema está integrado: quién hace qué, en qué orden y con qué responsabilidades. El *Manual de Instalación y Operación* está dirigido a quien despliega y mantiene la plataforma. El *Manual de Usuario* explica, pantalla por pantalla, cómo usar la aplicación móvil (emisor, transportista y receptor) y el panel de administración.

La **audiencia** varía por manual y se indica al comienzo de cada uno.

Organización de la documentación

Tomo	Contenido
Tomo I	**Documentación de Proyecto.** Ficha para Biblioteca, Estudio Inicial, Plan de Proyecto, Informe de Impacto Ambiental, Paper y Póster, y la Gestión del Proyecto desde el Sprint 0 hasta el último sprint, con la retrospectiva final.
Tomo II	**Documentación de Producto.** Listado de épicas e historias de usuario, temas agrupadores y trazabilidad de cada historia (criterios de aceptación, diagramas de secuencia y casos de prueba), diagrama de clases, patrones de diseño, diagramas de transición de estados, DER, arquitectura del sistema (despliegue y ambiente de implementación) y glosario.
Tomo III ESTE TOMO	**Manuales.** Manual de Procedimientos (proceso de negocio con el sistema integrado, roles y responsabilidades, procedimientos de administración), Manual de Instalación y Operación, y Manual de Usuario de la aplicación móvil y del panel de administración.

Índice general

01 **Manual de Procedimientos** 13

1.1 Propósito y Alcance 15

1.2 Roles y Responsabilidades 16

1.3 El Proceso de Negocio con el Sistema Integrado 17

1.3.1 De la publicación a la asignación 17

1.3.2 De la ejecución al cierre 18

1.3.3 Etapas del proceso 19

1.4 Plazos y Reglas de Negocio 20

1.5 Procedimientos de Administración 22

1.5.1 PO-01 Alta de un administrador 22

1.5.2 PO-02 Revocar un administrador 22

1.5.3 PO-03 Atender una consulta de soporte 22

1.5.4 PO-04 Revisar un reporte de usuario 23

1.5.5 PO-05 Suspender, inhabilitar o levantar una sanción 23

1.5.6 PO-06 Ajustar la cuenta corriente de un usuario 23

1.5.7 PO-07 Cambiar el correo o el teléfono de un usuario 24

1.5.8 PO-08 Cerrar todas las sesiones de un usuario 24

1.5.9 PO-09 Monitorear envíos y detectar anomalías 24

1.5.10 PO-10 Atender un pago escalado a revisión manual 24

1.5.11 PO-11 Resolver una disputa 25

1.5.12 PO-12 Revisar una verificación de identidad en revisión manual 25

1.5.13 PO-13 Atender un pedido de baja de cuenta o de datos personales 25

1.6 Contingencias 26

1.7 Registro y Auditoría 27

02 **Manual de Instalación y Operación** 28

2.1 Propósito y Alcance 30

2.2 Requisitos 31

2.2.1 Cuentas y servicios externos 31

2.2.2 Software 31

2.2.3 Hardware 32

2.3 Instalación del Entorno Local 33

2.3.1 Pasos 33

2.3.2 Puertos del entorno local 33

2.3.3 Operación local . . . 34
2.3.4 Ejecutar las pruebas . . . 34
2.4 Instalación en AWS (Desarrollo y Producción) . . . 35
2.4.1 Infraestructura previa (Terraform) . . . 35
2.4.2 Secretos del ambiente . . . 35
2.4.3 DNS y certificados . . . 35
2.4.4 Primer despliegue . . . 36
2.5 Despliegue Continuo . . . 37
2.5.1 Marcha atrás . . . 37
2.6 Despliegue de los Frontends . . . 38
2.6.1 Panel de administración . . . 38
2.6.2 Aplicación móvil . . . 38
2.7 Operación . . . 39
2.7.1 Comandos habituales . . . 39
2.7.2 Alta del primer administrador . . . 39
2.7.3 Tareas automáticas (barridos) . . . 39
2.7.4 Registros y monitoreo . . . 40
2.7.5 Seguridad operativa . . . 41
2.8 Solución de Problemas . . . 42
2.9 Apéndice: Variables de Entorno . . . 43
2.9.1 Infraestructura (Docker Compose) . . . 43
2.9.2 API Gateway . . . 44
2.9.3 movo-svc-users . . . 44
2.9.4 movo-svc-shipments . . . 46
2.9.5 movo-svc-payments . . . 50
2.9.6 movo-svc-admin . . . 52
2.9.7 movo-svc-pricing-logistics . . . 53
2.9.8 Panel de administración (movo-admin) . . . 53

03 **Manual de Usuario** . . . 54
3.1 Cómo Usar Este Manual . . . 56
3.1.1 Los roles en Movo . . . 56
3.1.2 Qué necesitás . . . 56
3.2 Primeros Pasos . . . 57
3.2.1 Bienvenida y permisos . . . 57
3.2.2 Crear tu cuenta . . . 57
3.2.3 Foto de perfil . . . 59
3.2.4 Verificar tu identidad . . . 60
3.2.5 Ingresar y recuperar la contraseña . . . 61

3.2.6 Conocer la pantalla de inicio . . . 62
3.3 Enviar un Paquete (Emisor) . . . 64
3.3.1 Crear el envío . . . 64
3.3.2 Esperar al receptor . . . 66
3.3.3 Los estados de un envío . . . 67
3.3.4 Elegir al transportista . . . 68
3.3.5 Pagar: la reserva de fondos . . . 69
3.3.6 Entregar el paquete al transportista (retiro) . . . 71
3.3.7 Seguir el envío en vivo . . . 71
3.3.8 Hablar con las otras partes: el chat . . . 72
3.3.9 Cancelar un envío . . . 73
3.3.10 Calificar y reclamar . . . 74
3.4 Recibir un Paquete (Receptor) . . . 76
3.4.1 Aceptar o rechazar un envío . . . 76
3.4.2 Que lo reciba otra persona . . . 76
3.4.3 Recibir el paquete . . . 77
3.5 Transportar Paquetes (Transportista) . . . 79
3.5.1 Requisitos para transportar . . . 79
3.5.2 Encontrar envíos . . . 80
3.5.3 Hacer una oferta . . . 81
3.5.4 Seguir tus ofertas . . . 82
3.5.5 Declarar un viaje . . . 83
3.5.6 Iniciar el viaje y ver tu ruta . . . 85
3.5.7 Retirar el paquete . . . 85
3.5.8 Entregar el paquete y cobrar . . . 87
3.5.9 Bajarte de un envío . . . 87
3.6 Tu Perfil y tu Cuenta . . . 89
3.6.1 Mi perfil . . . 89
3.6.2 Editar tus datos . . . 89
3.6.3 Pagos y cobros . . . 90
3.6.4 Notificaciones . . . 92
3.6.5 Cuenta y seguridad . . . 92
3.7 Confianza y Seguridad . . . 94
3.7.1 Reportar y bloquear . . . 94
3.7.2 Pedir ayuda al equipo de Movo . . . 94
3.7.3 Si tu cuenta es suspendida o inhabilitada . . . 95
3.8 Panel de Administración . . . 97
3.8.1 Ingresar al panel . . . 97
3.8.2 Navegar el panel . . . 98

3.8.3 Usuarios 98
3.8.4 Envíos 99
3.8.5 Soporte 100
3.8.6 Administradores 101
3.9 Preguntas Frecuentes 102
3.10 Apéndice: Lista de Capturas de Pantalla 103

Índice de figuras

Figura 1.1 Proceso de negocio, parte 1: del registro a la asignación del transportista. 17

Figura 1.2 Proceso de negocio, parte 2: del retiro al cierre y la calificación. 18

Figura 3.1 M-01 · Carrusel de bienvenida Primera slide del carrusel (paquete que cruza la ciudad); instalación nueva, sin sesión. 57

Figura 3.2 M-02 · Permisos de ubicación, notificaciones y cámara Slide que explica por qué se pide cada permiso, antes de aceptar. 57

Figura 3.3 M-03 · Ingreso Formulario de teléfono y contraseña vacío, con el enlace «¿Olvidaste tu contraseña?» y «Creá una». 58

Figura 3.4 M-04 · Registro, paso de datos personales Paso de nombre, apellido, DNI y email con datos de prueba válidos. 58

Figura 3.5 M-05 · Registro, verificación del teléfono Paso «Verificá tu teléfono» con el campo del código de 6 dígitos y el botón «Reenviar código» en cuenta regresiva. 58

Figura 3.6 M-06 · Registro, dirección y mapa Paso «Confirmá tu ubicación» con el pin arrastrable sobre Córdoba capital. 59

Figura 3.7 M-07 · Registro, contraseña Paso «Creá tu contraseña» con el indicador de fortaleza y los requisitos cumplidos a medias. 59

Figura 3.8 M-08 · Registro, revisión y aceptación legal Paso «Revisá y confirmá» con las filas editables y los casilleros de Términos y Privacidad. 59

Figura 3.9 M-09 · Foto de perfil Pantalla con las opciones «Tomar foto con la cámara», «Elegir de la galería» y «Más tarde». 60

Figura 3.10 M-10 · Verificación de identidad, inicio Pantalla «Confirmemos que sos vos» con los tres pasos (DNI, selfie, validación). 61

Figura 3.11 M-11 · Verificación de identidad, resultado aprobado Pantalla «¡Verificación aprobada!» con el botón «Ir al inicio». 61

Figura 3.12 M-12 · Verificación de identidad, en revisión o rechazada Pantalla «Tu verificación está en revisión» (y, aparte, la de «No pudimos verificar tu identidad»). 61

Figura 3.13 M-13 · Recuperar contraseña Paso inicial con el campo «Teléfono o email» y el botón «Enviar código». 62

Figura 3.14 M-14 · Inicio con envíos activos Usuario con un envío como emisor y uno como receptor: secciones «Estoy enviando» y «Voy a recibir», y la tarjeta «Requiere tu atención». 63

Figura 3.15 M-15 · Inicio del transportista Sección «Estoy transportando» con un viaje y sus paquetes. . . 63

Figura 3.16 M-16 · Barra de pestañas Barra inferior con Inicio, Transportar y Mi perfil; Inicio seleccionada. 63

Figura 3.17 M-17 · Enviar, paso del paquete Paso «¿Qué vas a enviar?» con tipo de paquete, peso y dimensiones cargados. 65

Figura 3.18 M-18 · Enviar, límite del paquete Mismo paso con una dimensión que excede el límite y el mensaje de error de la suma de lados. 65

Figura 3.19 M-19 · Enviar, elección del receptor Paso «¿Quién lo recibe?» con el resultado de búsqueda por nombre y apellido y el sello «Identidad verificada». 65

Figura 3.20 M-20 · Enviar, paso de ruta y horario de retiro Paso «¿De dónde a dónde?» con origen y destino cargados y el mapa de la ruta. 65

Figura 3.21 M-21 · Enviar, buscador de direcciones Hoja con resultados de autocompletado y la opción «Usar mi ubicación actual». 65

Figura 3.22 M-22 · Enviar, fotos del paquete Paso «Fotos del paquete» con las dos fotos tomadas. 65

Figura 3.23 M-23 · Enviar, resumen y precio sugerido Paso «Revisá y confirmá» con la tarjeta de precio sugerido en pesos. 66

Figura 3.24 M-24 · Enviar, alta demanda y precio actualizado Resumen con la insignia «Alta demanda en tu zona» o el aviso «El precio se actualizó». 66

Figura 3.25 M-27 · Detalle del envío (emisor), esperando al receptor Envío en «Esperando confirmación del receptor» con la línea de tiempo. 67

Figura 3.26 M-29 · Receptor rechazó el envío Banner de rechazo con la acción «Elegir otro receptor». 67

Figura 3.27 M-30 · Elegir otro receptor Pantalla «¿Quién lo recibe ahora?» con un candidato seleccionado. 67

Figura 3.28 M-25 · Mis envíos Listado con envíos en distintos estados, la barra de búsqueda y el botón de filtros. 68

Figura 3.29 M-26 · Mis envíos, filtros Hoja «Filtrar envíos» con un estado seleccionado. 68

Figura 3.30 M-28 · Detalle del envío (emisor), con ofertas Envío publicado con el aviso de ofertas recibidas. 69

Figura 3.31 M-31 · Ofertas recibidas Lista de tres ofertas con el selector «Ordenar por: Menor precio / Mejor reputación». 69

Figura 3.32 M-32 · Elegir una oferta Modal «¿Elegir esta oferta?» con precio, fecha y botón «Confirmar elección». 69

Figura 3.33 M-33 · Pagar y reservar fondos Pantalla con precio, saldo pendiente, total a reservar y las tarjetas guardadas. 70

Figura 3.34 M-34 · Pagar con una tarjeta guardada (código de seguridad) Tarjeta seleccionada y teclado numérico con el campo de código de seguridad. 70

Figura 3.35 M-35 · Pago rechazado Mensaje «Tu tarjeta no tiene fondos suficientes» con la opción de reintentar. 70

Figura 3.36 M-36 · Fondos reservados Detalle con la tarjeta «Fondos reservados» y la fecha de retiro. 70

Figura 3.37 M-38 · Aviso previo del retiro (emisor) Pantalla «Mostrale el código» con el QR y la cuenta regresiva de 15 segundos. 71

Figura 3.38 M-39 · Seguimiento en vivo Mapa con la posición del transportista, la insignia «En vivo» y la llegada estimada. 72

Figura 3.39 M-40 · Chat del envío Conversación entre emisor, transportista y receptor con el aviso «Tu seguridad». 73

Figura 3.40 M-41 · Lista de chats Un chat por cada envío en curso, con el último mensaje. 73

Figura 3.41 M-37 · Cancelar un envío asignado con penalidad Hoja de cancelación con menos de 12 h al retiro, que muestra el monto de la penalidad. 74

Figura 3.42 M-42 · Calificar al transportista Hoja con cinco estrellas, categorías y comentario opcional. 75

Figura 3.43 M-43 · Detalle del envío (receptor), por confirmar Vista del receptor con el perfil del emisor y los botones «Aceptar» y «Rechazar». 76

Figura 3.44 M-44 · Que lo reciba otra persona Pantalla con la persona elegida, el motivo opcional y «Enviar invitación». 77

Figura 3.45 M-45 · Invitación para recibir Pantalla del nuevo receptor con «Aceptar y recibir» y «Rechazar invitación». 77

Figura 3.46 M-46 · Receptor escanea el código de entrega Cámara con el marco de escaneo y la indicación de acercarse al transportista. 78

Figura 3.47 M-48 · Transportar, requisitos pendientes Transportista sin licencia verificada: tarjetas de requisitos (identidad, licencia, Mercado Pago). 79

Figura 3.48 M-73 · Verificación de licencia Pantalla «Confirmemos tu licencia de conducir». 79

Figura 3.49 M-72 · Ficha del vehículo Selección de marca, modelo y volumen de carga. 79

Figura 3.50 M-76 · Vincular Mercado Pago Navegador embebido de Mercado Pago en el paso de autorización. 80

Figura 3.51 M-47 · Transportar, envíos disponibles Feed con tarjetas de paquetes cercanos, el radio de búsqueda y el botón de filtros. 81

Figura 3.52 M-49 · Transportar, filtros Hoja «Filtros» con tipo de paquete, pago mínimo, peso máximo y «Solo lo que me queda de paso». 81

Figura 3.53 M-50 · Detalle de un envío disponible Mapa de la ruta, precio sugerido, «Recibís aprox.» y el botón «Hacer una oferta». 81

Figura 3.54 M-51 · Crear una oferta Monto «Quiero cobrar», desglose de lo que paga el emisor y el deslizador «Deslizá para confirmar». 82

Figura 3.55 M-52 · Oferta con otro día y horario Opción «Proponer otro día u horario» desplegada con franja y día de entrega estimado. 82

Figura 3.56 M-53 · Mis ofertas Pestañas con ofertas «En juego», «Requieren algo tuyo» y cerradas, con sus pills de estado. 83

Figura 3.57 M-54 · Detalle de mi oferta Oferta pendiente con «Cambiar el precio», «Modificar fecha y horario» y «Retirar oferta». 83

Figura 3.58 M-55 · Mis viajes Pestañas Próximos e Historial con un viaje declarado. 84

Figura 3.59 M-56 · Declarar viaje Formulario con origen, destino, salida, vehículo y la opción «Se repite». 84

Figura 3.60 M-57 · Detalle de viaje con paquetes Viaje con dos paquetes aceptados y los botones «Iniciar viaje» y «Ver ruta en vivo». 84

Figura 3.61 M-58 · Cancelar un viaje con paquetes Hoja de cancelación que advierte del cargo o de que no lo tiene. 84

Figura 3.62 M-59 · Mi ruta de hoy Itinerario optimizado con paradas ordenadas, ETA y el botón «Navegar hasta esta parada». 85

Figura 3.63 M-60 · Retiro, resumen «Resumen del retiro» con el botón «Empezar el retiro». 86

Figura 3.64 M-61 · Retiro, confirmar que llegaste Mapa con el círculo de 100 m alrededor del punto de retiro y el pulso de GPS dentro del radio. 86

Figura 3.65 M-62 · Retiro, fotos de evidencia Paso «Evidencia del retiro» con las fotos tomadas. 86

Figura 3.66 M-63 · Retiro, escaneo del QR Cámara escaneando el QR que muestra el emisor. 86

Figura 3.67 M-64 · Retiro confirmado Pantalla de éxito con «Ver envío» y «Ver en el mapa». 86

Figura 3.68 M-65 · Entrega, código para el receptor QR del transportista con el nombre del receptor y la cuenta regresiva. 87

Figura 3.69 M-66 · Entrega confirmada y cobro Pantalla con «Te acreditamos» y el detalle del cobro. 87

Figura 3.70 M-67 · Bajarme de un envío asignado Hoja «Bajarme del envío» con el aviso de penalidad. . . 88

Figura 3.71 M-68 · Mi perfil Perfil propio con insignias, reputación y accesos a ajustes. 89

Figura 3.72 M-69 · Perfil público de otra persona Reputación, insignia de identidad, comentarios y el menú «Más acciones» (reportar, bloquear). 89

Figura 3.73 M-70 · Editar perfil Foto, datos de contacto y acceso a la ficha de vehículo. 90

Figura 3.74 M-71 · Direcciones guardadas Lista de direcciones y hoja «Nueva dirección» con el pin arrastrable. 90

Figura 3.75 M-74 · Pagos y cobros, medios de pago Pestaña de medios con dos tarjetas (una predeterminada) y la cuenta de Mercado Pago vinculada. 91

Figura 3.76 M-75 · Agregar tarjeta Formulario de número, vencimiento, código y nombre, con «Usar como predeterminada». 91

Figura 3.77 M-77 · Historial de pagos y cobros Movimientos agrupados por mes, con los filtros «Últimos 30 días / Este mes / Mes anterior». 91

Figura 3.78 M-78 · Detalle de un cobro Desglose «Cómo se compone»: pago del emisor, comisión de Movo, comisión de Mercado Pago y neto. 91

Figura 3.79 M-79 · Saldo pendiente y pagar mi saldo Usuario con deuda: «Saldo pendiente», «Qué forma tu saldo» y «Pagar mi saldo». 91

Figura 3.80 M-80 · Notificaciones Interruptor maestro, grupos de categorías y acceso al horario de silencio. 92

Figura 3.81 M-81 · Horario de silencio Franja horaria activada. 92

Figura 3.82 M-93 · Notificación push en el dispositivo Una push de «Oferta recibida» en la pantalla de bloqueo. 92

Figura 3.83 M-82 · Cuenta y seguridad Opciones de cambio de contraseña, usuarios bloqueados y baja de cuenta. 93

Figura 3.84 M-83 · Usuarios bloqueados Lista con un usuario bloqueado y el cuadro «Qué implica bloquear a alguien». 93

Figura 3.85 M-84 · Dar de baja la cuenta Advertencia de irreversibilidad, casillero de confirmación y campo de contraseña. 93

Figura 3.86 M-85 · Legal Términos y Condiciones y Política de Privacidad con la fecha de aceptación. 93

Figura 3.87 M-86 · Tus calificaciones Calificaciones recibidas con comentarios. 93

Figura 3.88 M-87 · Reportar a un usuario Formulario con los motivos (acoso, no se presentó, paquete dañado, pago, otro), fotos y detalles. 94

Figura 3.89 M-88 · Ayuda y soporte Pantalla con «Chatea con Soporte de Movo» y «Repasar el tutorial». 95

Figura 3.90 M-89 · Nueva consulta de soporte Formulario con el tema, el envío vinculado opcional, el texto y las fotos. 95

Figura 3.91 M-90 · Conversación con soporte Hilo con mensajes del usuario y del equipo de Movo. 95

Figura 3.92 M-91 · Estado de la cuenta (suspendida) Cuenta suspendida con el listado de acciones que no se pueden hacer y «Contactar a soporte». 96

Figura 3.93 M-92 · Cuenta inhabilitada Pantalla «Tu cuenta fue inhabilitada». 96

Figura 3.94 W-01 · Ingreso al panel Formulario de email y contraseña, con el aviso «Solo para el equipo de Movo». 97

Figura 3.95 W-02 · Verificación del código Campo de seis dígitos del código enviado por email y el enlace «¿No te llegó?». 97

Figura 3.96 W-03 · Recuperar la contraseña del panel Paso de ingreso del email y paso del nuevo código. 97

Figura 3.97 W-04 · Inicio del panel Barra lateral con Inicio, Usuarios, Envíos, Soporte y Admins, y las secciones «Próximamente». 98

Figura 3.98 W-05 · Búsqueda de usuarios Resultados de la búsqueda por nombre, email, teléfono o DNI. 99

Figura 3.99 W-06 · Ficha de usuario Ficha con las secciones Datos, Verificación, Actividad, Moderación, Sanciones y Bitácora. 99

Figura 3.100 W-07 · Acciones sobre una cuenta Menú con cerrar sesiones, cambiar email o teléfono, ajustar el saldo, agregar nota y sancionar. 99

Figura 3.101 W-08 · Ajustar el saldo Diálogo con monto, motivo y la casilla de confirmación, con el «Antes / Después». 99

Figura 3.102 W-09 · Listado de envíos Tabla con pestañas por grupo de estados, filtros y el buscador. 100

Figura 3.103 W-10 · Detalle de un envío Partes, retiro y entrega, paquete y pago, ofertas y línea de tiempo. 100

Figura 3.104 W-11 · Seguimiento de un envío en el mapa Ruta, posición del transportista y progreso. 100

Figura 3.105 W-12 · Chat de un envío (solo lectura) Historial del chat del envío. 100

Figura 3.106 W-13 · Bandeja de soporte Lista de consultas con filtros Todos, Míos, Sin asignar y la conversación abierta. 101

Figura 3.107 W-14 · Contexto del usuario en soporte Panel con verificaciones, reputación, envíos recientes y conversaciones anteriores. 101

Figura 3.108 W-15 · Administradores Tabla de administradores y el diálogo «Agregar administrador». 101

Índice de tablas

Tabla 1.1 Roles y responsabilidades. 16

Tabla 1.2 Etapas del proceso de negocio. 19

Tabla 1.3 Plazos, umbrales y reglas vigentes. 20

Tabla 1.4 Contingencias por falla de servicios externos. 26

Tabla 2.1 Cuentas y servicios externos. 31

Tabla 2.2 Software requerido. 31

Tabla 2.3 Puertos del entorno local. 33

Tabla 2.4 Despliegue por rama. 37

Tabla 2.5 Comandos de operación. 39

Tabla 2.6 Tareas periódicas del sistema. 40

Tabla 2.7 Diagnóstico de problemas frecuentes. 42

Tabla 2.8 Variables de entorno de Infraestructura (Docker Compose). 43

Tabla 2.9 Variables de entorno de API Gateway. 44

Tabla 2.10 Variables de entorno de movo-svc-users. 44

Tabla 2.11 Variables de entorno de movo-svc-shipments. 46

Tabla 2.12 Variables de entorno de movo-svc-payments. 50
Tabla 2.13 Variables de entorno de movo-svc-admin. 52
Tabla 2.14 Variables de entorno de movo-svc-pricing-logistics. 53
Tabla 2.15 Variables de entorno de Panel de administración (movo-admin). 53
Tabla 3.1 Roles de la plataforma. 56
Tabla 3.2 Estados de un envío. 67
Tabla 3.3 Costo de cancelar un envío. 73
Tabla 3.4 Estados de una oferta. 82
Tabla 3.5 Capturas de pantalla del manual. 103

01

PRODUCTO · MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Manual de Procedimientos

El proceso de negocio con el sistema integrado, plazos y reglas, y procedimientos de administración.

Versión 1	02/11/2026	Tomo III
vigente	última revisión	Manuales

CONTENIDO

1.1	Propósito y Alcance	15
1.2	Roles y Responsabilidades	16
1.3	El Proceso de Negocio con el Sistema Integrado	17
1.4	Plazos y Reglas de Negocio	20
1.5	Procedimientos de Administración	22
1.6	Contingencias	26
1.7	Registro y Auditoría	27

Historial de revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1	02/11/2026	Equipo completo	Primera versión: proceso TO-BE implementado, plazos vigentes y procedimientos de administración al cierre del Sprint 8.

Introducción

Este manual describe cómo funciona el proceso de negocio de Movo con el sistema integrado y cómo debe actuar el equipo ante las situaciones que requieren intervención humana. Detalla los roles, el proceso de punta a punta, los plazos y reglas vigentes, los procedimientos de administración y las contingencias.

Audiencia

El equipo de operaciones y soporte de Movo, los administradores del panel y el equipo de desarrollo. También sirve al tribunal evaluador para comprender el funcionamiento operativo.

1.1 Propósito y Alcance

Este manual describe **cómo funciona el proceso de negocio de Movo con el sistema ya integrado**: quién hace qué en cada etapa de un envío, qué hace el sistema por su cuenta, qué plazos y reglas se aplican y cómo debe actuar el equipo de Movo ante las situaciones que requieren intervención humana. Es el complemento operativo del Estudio Inicial: allí se diagnosticó el proceso informal (AS-IS) y se propuso el proceso mejorado (TO-BE); acá se documenta cómo quedó ese proceso una vez implementado.

Los procedimientos de este manual se dividen en dos grupos:

- los **procedimientos del proceso de negocio**, que ejecutan los usuarios (emisores, receptores y transportistas) guiados por la aplicación, y
- los **procedimientos de administración**, que ejecuta el equipo de Movo desde el panel web o con las herramientas internas.

> **Lo que el sistema todavía no cubre.** Tres procedimientos de administración dependen de funcionalidad que no está implementada al cierre del Sprint 8: la **resolución de disputas con reembolsos** (MOVO-34), la **revisión manual de verificaciones de identidad** (MOVO-32) y las **métricas de oferta y demanda** (MOVO-35). Cada uno figura en este manual con el estado real y, cuando existe, el procedimiento provisorio.

1.2 Roles y Responsabilidades

Tabla 1.1. Roles y responsabilidades.

Rol	Responsabilidades en el proceso
Emisor	Publicar el envío con datos veraces y fotos, elegir al transportista, reservar el pago, entregar el paquete en el retiro y calificar.
Receptor	Aceptar o rechazar el envío en plazo, estar presente en la entrega, confirmarla y calificar. Puede transferir la recepción.
Transportista	Mantener verificadas su identidad y licencia y vinculada su cuenta de cobro, declarar y ejecutar sus viajes, retirar y entregar con la evidencia requerida, y mantener al día su deuda.
Sistema Movo	Verificar, calcular, reservar, firmar, registrar, notificar, vencer y reintentar de forma automática. Es quien aplica los plazos y las reglas de este manual.
Administrador	Operar el panel: atender soporte, revisar reportes, sancionar cuentas, ajustar la cuenta corriente, monitorear envíos y gestionar a otros administradores. Cada acción de escritura exige un motivo y queda registrada.
Equipo de desarrollo	Mantener la plataforma, atender las alertas del sistema (por ejemplo, un pago escalado) y ejecutar las tareas de operación técnica del Manual de Instalación y Operación.

1.3 El Proceso de Negocio con el Sistema Integrado

El proceso completo de un envío tiene dos tramos. El primero, desde el registro hasta la asignación del transportista con los fondos reservados; el segundo, desde el retiro hasta el cierre del envío con el pago acreditado y las calificaciones. Los diagramas muestran quién actúa en cada paso (carriles) y dónde interviene el sistema.

1.3.1 De la publicación a la asignación




Figura 1.1. Proceso de negocio, parte 1: del registro a la asignación del transportista.

1.3.2 De la ejecución al cierre




Figura 1.2. Proceso de negocio, parte 2: del retiro al cierre y la calificación.

1.3.3 Etapas del proceso

Tabla 1.2. Etapas del proceso de negocio.

N°	Etapa	Responsable	Qué hace el sistema	Resultado
1	Alta y verificación	Todos	Verifica el teléfono con un código, delega la verificación de identidad en Didit.me y, para transportistas, la de la licencia. No almacena documentos ni biometría.	Cuenta verificada
2	Cotización y publicación	Emisor	Calcula el precio sugerido y lo congela 15 minutos; valida los límites del paquete y que el receptor esté verificado.	Envío en espera del receptor
3	Confirmación del receptor	Receptor	Avisa al receptor y vence el plazo (48 horas) si no responde.	Envío publicado, rechazado o cancelado
4	Declaración y oferta	Transportista	Muestra el feed según la cercanía, calcula el neto y el bruto de la oferta y la vence si no se atiende.	Ofertas sobre el envío
5	Selección y asignación	Emisor	Revalida al transportista y asigna el envío de forma atómica.	Envío asignado (a la espera del pago)
6	Reserva de fondos	Emisor	Reserva el importe en la tarjeta sin cobrarlo, según el retiro sea cercano o lejano, y compensa si el pago falla o vence.	Envío asignado con fondos
7	Retiro	Emisor y transportista	Exige las fotos de evidencia, verifica la firma, la vigencia del código y la proximidad de 100 metros y registra el evento.	Envío en camino
8	Tránsito	Transportista	Calcula la ruta óptima, recibe la posición y la transmite en vivo; habilita el chat.	Seguimiento en vivo
9	Entrega	Transportista y receptor	Repite la verificación del retiro con los roles invertidos.	Envío entregado
10	Liquidación	Sistema	Captura la reserva y reparte el pago: comisión de Movo y neto al transportista; reintenta si falla.	Envío completado y cobro acreditado
11	Calificación	Las tres partes	Abre una ventana de 72 horas y actualiza la reputación.	Reputación actualizada
12	Reclamos	Cualquier parte	Permite abrir una disputa dentro de los 7 días de la entrega.	Disputa abierta

1.4 Plazos y Reglas de Negocio

Los plazos y umbrales son valores de configuración de los servicios (variables de entorno) o constantes del código; los de esta tabla son los vigentes al cierre del Sprint 8.

Tabla 1.3. Plazos, umbrales y reglas vigentes.

Regla	Valor	Origen
Vigencia de la cotización congelada	15 minutos	ADR-028
Plazo del receptor para aceptar o rechazar	48 horas	Configuración (`RECEIVER_CONFIRMATION_TIMEOUT_HOURS`)
Plazo del emisor para elegir otro receptor	48 horas	Configuración (`RECEIVER_REDESIGNATION_TIMEOUT_HOURS`)
Plazo del nuevo receptor ante una transferencia	6 horas	Configuración (`RECEIVER_TRANSFER_TIMEOUT_HOURS`)
Retiro «cercano» (el emisor paga al aceptar)	Dentro de 3 días	Configuración (`FUNDING_NEAR_PICKUP_DAYS`)
Plazo para completar el pago de un retiro cercano	30 minutos	Configuración (`FUNDING_PAYMENT_TIMEOUT_MINUTES`)
Límite para pagar un retiro lejano	24 horas antes del retiro	Configuración (`FUNDING_RELEASE_HOURS_BEFORE_PICKUP`)
Vigencia del código QR del handshake	15 segundos	ADR-020
Distancia máxima entre las partes del handshake	100 metros	ADR-020
Gracia tras el cierre de la ventana de retiro	24 horas	Configuración (`PICKUP_MISSED_GRACE_HOURS`)
Aviso y disputa de un envío en tránsito demorado	12 y 24 horas después de la marca de demora	Configuración (`IN_TRANSIT_ANOMALY_*`)
Ventana para calificar	72 horas desde la entrega	Código
Ventana para abrir una disputa	7 días desde la entrega	ADR-054
Cancelación del emisor sin cargo	12 horas o más antes del retiro	ADR-047
Penalidad de cancelación	25 % del precio acordado	ADR-047
Tope del descuento de deuda por envío	30 % del precio	Configuración (`DEBT_COLLECTION_MAX_RATE`)

Regla	Valor	Origen
Deuda vencida (bloquea ofertar y declarar viajes)	Más de 14 días	Configuración (`USER_DEBT_OVERDUE_DAYS`)
Reintentos de una captura fallida	5, 30 y 120 minutos	ADR-044
Revisión manual de una liquidación escalada	48 horas	Configuración (`SETTLEMENT_REVIEW_SLA_HOURS`)
Vigencia de un hold en Mercado Pago	5 días	Configuración (`MP_HOLD_VALIDITY_DAYS`)
Límites del paquete	30 kg, 150 cm por lado, 300 cm de suma	Configuración
Vigencia del token de acceso y del refresh	60 minutos y 90 días	ADR-004, ADR-013
Sesión del panel de administración	8 horas como máximo	Código
Retención de la traza de posición	30 días	Configuración (`CARRIER_POSITION_RETENTION_DAYS`)
Retención del historial de envíos cerrados	5 años	Configuración (`SHIPMENT_HISTORY_RETENTION_YEARS`)
Tope de un ajuste manual de la cuenta corriente	500.000 ARS	Configuración (`ADMIN_LEDGER_ADJUSTMENT_MAX_ARS`)
Tasa de la comisión de Mercado Pago considerada	4,99 %	Configuración (`MP_TRANSACTION_FEE_RATE`)

1.5 Procedimientos de Administración

Cada procedimiento indica quién lo ejecuta, cuándo se dispara, los pasos y el resultado esperado. Salvo indicación contraria, los realiza un administrador desde el panel web (`admin.movosend.app`).

1.5.1 PO-01 Alta de un administrador

Quién: un administrador existente (o el equipo de desarrollo para el primer administrador). **Cuándo:** se incorpora una persona al equipo de operaciones.

1. La persona debe tener una cuenta en la aplicación, con el **correo electrónico verificado** (Mi perfil > verificar correo) y la cuenta **activa**.
2. Un administrador entra al panel, abre **Admins** y toca **Agregar administrador**.
3. Busca a la persona por nombre o correo, escribe el **motivo**, y confirma con su contraseña y el código de verificación.
4. El sistema otorga el rol, deja la acción en la bitácora y le envía un aviso por correo a la persona.
5. **Primer administrador del sistema:** como todavía no hay quien lo otorgue desde el panel, el equipo de desarrollo ejecuta el script `admin:grant` en el servicio de usuarios (ver el Manual de Instalación y Operación).

Resultado: la persona puede ingresar al panel con contraseña y código por correo. El sistema nunca permite quedarse sin administradores ni que un administrador se revoque a sí mismo.

1.5.2 PO-02 Revocar un administrador

Cuándo: una persona deja el equipo o se compromete su cuenta.

1. En **Admins**, tocar **Revocar acceso** en la fila de la persona.
2. Escribir el **motivo** y confirmar.
3. Las sesiones del panel de esa persona se cortan de inmediato; sus sesiones de la aplicación móvil no se afectan.

1.5.3 PO-03 Atender una consulta de soporte

Quién: administrador de soporte. **Cuándo:** un usuario escribe desde **Ayuda y soporte**.

1. Abrir **Soporte** y revisar la bandeja (filtros **Todos**, **Míos**, **Sin asignar**).
2. Abrir la consulta, **tomarla** (asignársela) y leer el contexto del usuario: verificaciones, reputación, envíos recientes y consultas anteriores.
3. Si se refiere a un envío, **vincularlo** a la consulta y revisar su detalle en **Envíos** (partes, línea de tiempo, pago, chat).
4. Responder. Las **notas internas** no las ve nunca el usuario.
5. Marcar la consulta como resuelta. Si el usuario escribe de nuevo, se reabre sola.

Estado: la interfaz de la bandeja está construida, pero la API de soporte para agentes (MOVO-322) sigue en desarrollo; hasta entonces el panel opera con datos de prueba.

1.5.4 PO-04 Revisar un reporte de usuario

Cuándo: un usuario reporta a otro (acoso, no se presentó, paquete dañado, problema con el pago u otro).

1. Abrir la **ficha del usuario reportado** y revisar la sección **Moderación**: reportes recibidos y hechos, y bloqueos.
2. Leer el detalle, las entradas adicionales y las fotos del reporte (solo las ve el equipo).
3. Revisar la **actividad** reciente del usuario (envíos, calificaciones) y, si hace falta, el **chat** del envío involucrado (solo lectura).
4. Decidir: sin acción, escribir al usuario por soporte, o aplicar una sanción (PO-05). Dejar una **nota interna** con la conclusión.

Estado: los estados *revisado* y *descartado* del reporte existen en el modelo, pero todavía no hay una pantalla del panel para marcarlos.

1.5.5 PO-05 Suspender, inhabilitar o levantar una sanción

Cuándo: comportamiento fraudulento o violación reiterada de los Términos.

1. En la ficha del usuario, menú **Acciones > Suspender o inhabilitar**.
2. Elegir el tipo: **suspensión** (con fecha de fin o indefinida) o **inhabilitación**. Escribir el **motivo** (obligatorio, lo recibe el usuario) y, si hace falta, una **nota interna** (nunca se muestra al usuario).
3. El sistema aplica la sanción de inmediato y de forma verificable en cada pedido: una cuenta suspendida no puede iniciar nada nuevo; una inhabilitada no puede ingresar ni usar un token ya emitido.
4. Se retiran las publicaciones, las ofertas pendientes y los viajes sin paquetes del usuario, se avisa a las contrapartes de sus envíos en curso (sin el motivo) y se notifica al sancionado por push y correo.
5. Inhabilitar a quien tiene envíos en curso se rechaza con la lista de envíos; hay que resolverlos antes.
6. Para **levantar** una sanción, usar la misma ficha, con motivo. Una suspensión con fecha de fin se levanta sola y se avisa al usuario.

Restricciones: un administrador no puede sancionarse a sí mismo ni levantar su propia sanción; no se puede sancionar al último administrador elegible.

Estado: el backend y la experiencia del usuario sancionado están completos; la pantalla del panel para aplicar y levantar sanciones (MOVO-299) está en curso.

1.5.6 PO-06 Ajustar la cuenta corriente de un usuario

Cuándo: hay que corregir o compensar un movimiento (por ejemplo, anular una penalidad cobrada por error).

1. En la ficha, **Acciones > Ajustar el saldo**.
2. Indicar el **monto** (hasta 500.000 ARS por ajuste), el sentido y el **motivo**.

3. Revisar la vista previa **Antes / Después**, tildar la confirmación y aceptar.
4. El ajuste queda como movimiento manual de la cuenta corriente, con el nombre del administrador, y en la bitácora.

1.5.7 PO-07 Cambiar el correo o el teléfono de un usuario

Cuándo: el usuario perdió acceso a su correo o teléfono y lo pide por soporte.

1. **Verificar la identidad** del usuario por el canal de soporte antes de cualquier cambio (por ejemplo, pidiendo datos que solo el titular conoce).
2. En la ficha, **Acciones > Cambiar el email** (o **el teléfono**), con el **motivo** (por ejemplo, «pidió el cambio por soporte tras validar identidad»).
3. Revisar el *antes* y el *después* y confirmar.

1.5.8 PO-08 Cerrar todas las sesiones de un usuario

Cuándo: se sospecha que la cuenta está comprometida (teléfono robado, accesos extraños).

1. En la ficha, **Acciones > Cerrar todas las sesiones**, con el **motivo**.
2. Las sesiones de la aplicación se revocan; el usuario debe ingresar de nuevo. Se recomienda indicarle que cambie su contraseña.

1.5.9 PO-09 Monitorear envíos y detectar anomalías

Cuándo: de forma rutinaria o ante un reclamo.

1. En **Envíos**, revisar la pestaña de activos y filtrar por ciudad de retiro o por fecha del último cambio.
2. Abrir el detalle: línea de tiempo (cada cambio de estado con su motivo), ofertas, pago y chat.
3. Para un envío en camino, usar el **mapa de seguimiento**.
4. Un envío **demorado en tránsito** se marca solo: pasa la entrega estimada más el 50 % de la duración del trayecto (o 48 horas desde el retiro si no tenía entrega estimada). La aplicación lo muestra como «Demorado». A las 12 horas de la marca se avisa al transportista y a las 24 horas se abre una **disputa automática** a la que se invita a las tres partes a cargar sus descargos (ADR-045). Atenderlo por soporte con las partes.

1.5.10 PO-10 Atender un pago escalado a revisión manual

Quién: equipo de desarrollo y administración. **Cuándo:** el sistema agotó los reintentos de una captura o detectó una causa irrecuperable (cuenta de Mercado Pago del transportista rechazada, hold cancelado por Mercado Pago).

1. El sistema deja la liquidación en estado **escalada**, con el motivo, y alerta al equipo por el canal de alertas configurado.
2. Consultar el listado de liquidaciones con problemas (endpoint interno del servicio de pagos) y revisar el motivo.
3. Resolverlo con el soporte de Mercado Pago (cuenta del transportista, hold cancelado) dentro de las **48 horas** objetivo.

4. Si corresponde compensar al usuario, hacerlo con un ajuste de la cuenta corriente (PO-06).

1.5.11 PO-11 Resolver una disputa

Estado: pendiente de implementación (MOVO-34). Hoy el sistema permite abrir la disputa, cargar los descargos de las partes y bloquear al transportista, pero **no existe todavía la pantalla de resolución ni los reembolsos** automáticos. Mientras tanto:

1. Revisar la disputa y los descargos en la línea de tiempo del envío y, si hace falta, el chat y las fotos de evidencia.
2. Contactar a las partes por soporte.
3. Registrar la decisión como nota interna y, si hay que compensar a alguna parte, usar un ajuste de la cuenta corriente (PO-06). Los envíos en disputa permanecen en ese estado hasta que se implemente la resolución.

1.5.12 PO-12 Revisar una verificación de identidad en revisión manual

Estado: pendiente de implementación (MOVO-32). Cuando Didit marca una verificación *en revisión*, el sistema la registra y avisa al usuario, pero **no hay pantalla del panel para aprobarla o rechazarla**. Hoy el usuario puede reintentar la verificación desde la aplicación.

1.5.13 PO-13 Atender un pedido de baja de cuenta o de datos personales

Cuándo: una persona pide eliminar su cuenta o acceder a sus datos (Ley 25.326).

1. La baja la hace el propio usuario desde **Mi perfil > Cuenta y seguridad > Dar de baja la cuenta**, con su contraseña. El sistema la rechaza si hay envíos activos o disputas abiertas.
2. Al dar de baja, la cuenta queda anonimizada y se eliminan los registros de verificación y la clave del dispositivo.
3. El historial de envíos cerrados se conserva el plazo legal (5 años) y luego un proceso automático lo purga.
4. Los pedidos de acceso o rectificación se atienden por soporte, verificando la identidad de quien los pide (PO-07).

1.6 Contingencias

Cuando un servicio externo falla, el sistema está diseñado para degradar de forma controlada. Esta tabla resume qué ve el usuario y qué debe hacer el equipo.

Tabla 1.4. Contingencias por falla de servicios externos.

Falla	Qué ocurre	Acción del equipo
Mercado Pago no responde	El pago no se reserva y no se cobra nada; el usuario puede reintentar. Las capturas fallidas se reintentan solas.	Verificar el estado de Mercado Pago; vigilar las liquidaciones escaladas (PO-10).
Didit no responde	El usuario ve un error de verificación y puede reintentar más tarde.	Verificar el estado del proveedor; los webhooks se reintentan.
Google Maps no responde	El precio sugerido se calcula con una distancia aproximada; el mapa y las rutas pueden mostrarse degradados.	Revisar la cuota diaria y la clave de API.
Servicio de precios caído	El envío se crea con «precio a estimar».	Reiniciar el servicio de precios.
Redis no responde	El gateway deja pasar los pedidos sin consultar las restricciones de cuenta (falla abierta).	Restablecer Redis; el servicio de usuarios reescribe las marcas de sanciones al reiniciar.
Proveedor de SMS o correo caído	No llegan los códigos.	Verificar el proveedor; pedir al usuario que reintente.
Caída de la instancia	La plataforma completa queda fuera de servicio (no hay alta disponibilidad).	Seguir el procedimiento de recuperación del Manual de Instalación y Operación.

1.7 Registro y Auditoría

- **Bitácora de administración.** Toda acción de escritura del panel se registra con el administrador, el motivo, el contexto y el identificador del pedido, y puede quedar como *éxito*, *fallida* o *desconocida* (si el servicio no respondió y la acción pudo haberse aplicado). La tabla no admite modificaciones ni borrados.
- **Línea de tiempo de cada envío.** Registra cada cambio de estado, quién lo causó y el motivo.
- **Eventos de custodia.** Cada retiro y entrega guarda el hash del código, las coordenadas y la distancia.
- **Historial de sanciones** y **cuenta corriente** del usuario: solo se agregan filas.
- **Privacidad.** No se guardan documentos ni biometría de la verificación; las fotos de los reportes solo las ve el equipo; la traza de posición se conserva 30 días; el historial de envíos cerrados, 5 años.

02

PRODUCTO · MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Manual de Instalación y Operación

Instalación local, despliegue en AWS, frontends, operación diaria y solución de problemas.

Versión 1	02/11/2026	Tomo III
vigente	última revisión	Manuales

CONTENIDO

2.1	Propósito y Alcance	30
2.2	Requisitos	31
2.3	Instalación del Entorno Local	33
2.4	Instalación en AWS (Desarrollo y Producción)	35
2.5	Despliegue Continuo	37
2.6	Despliegue de los Frontends	38
2.7	Operación	39
2.8	Solución de Problemas	42
2.9	Apéndice: Variables de Entorno	43

Historial de revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1	02/11/2026	Equipo completo	Primera versión, elaborada a partir de los archivos de infraestructura, los workflows de CI/CD y la documentación de operación del repositorio al cierre del Sprint 8.

Introducción

Este manual explica cómo instalar, desplegar y operar Movo: el entorno local, los ambientes en AWS, los frontends, las tareas de operación y el diagnóstico de problemas frecuentes. Incluye un apéndice con las variables de entorno de cada servicio.

Audiencia

El equipo de desarrollo y de operaciones de Movo, y quien despliegue o mantenga la plataforma, con conocimientos de administración de Linux, Docker y bases de datos.

2.1 Propósito y Alcance

Este manual explica cómo **instalar, desplegar y operar** la plataforma Movo: el entorno local de desarrollo, los ambientes desplegados en AWS (desarrollo y producción), los frontends (panel web y aplicación móvil) y las tareas habituales de operación y diagnóstico. Está dirigido a quien despliega y mantiene la plataforma, con conocimientos de administración de Linux, Docker y bases de datos.

La arquitectura que se instala se describe en el Tomo II (documento de Arquitectura del Sistema); los procedimientos de negocio y de administración del panel, en el Manual de Procedimientos de este tomo.

2.2 Requisitos

2.2.1 Cuentas y servicios externos

Tabla 2.1. Cuentas y servicios externos.

Servicio	Para qué se necesita	¿Obligatorio?
AWS	Instancias EC2, bucket S3 de imágenes, Secrets Manager y roles de IAM	Sí, para los ambientes desplegados
GitHub y GHCR	Repositorio, Actions (CI/CD) y registro de imágenes Docker	Sí
Cloudflare	DNS del dominio (modo DNS-only)	Sí, para los ambientes desplegados
Vercel	Hosting del panel de administración	Sí, para el panel
Expo (EAS)	Builds de la aplicación móvil	Sí, para distribuir la aplicación
Mercado Pago	Aplicación Marketplace (OAuth, pagos y webhooks)	Para cobros reales
Didit.me	Verificación de identidad y de licencia	Para verificación real
Twilio	SMS con el código de verificación	Para SMS reales
Resend	Correo electrónico con el dominio de envío verificado	Para correos reales
Google Cloud	Claves de Maps (Routes, Geocoding, Places)	Para mapas y rutas reales

En desarrollo y en las pruebas las integraciones externas se simulan (`SMS_PROVIDER=console`, `DIDIT_MODE=mock`, `GEOCODING_PROVIDER=mock`, `STORAGE_PROVIDER=mock`, entre otras), por lo que **no se necesita ninguna cuenta externa** para levantar y probar el sistema localmente.

2.2.2 Software

Tabla 2.2. Software requerido.

Componente	Versión
Docker Engine y plugin Compose	Versión reciente (Compose v2)
Node.js	20 (para trabajar fuera de contenedores)
Python	3.12 (servicio de precios, fuera de contenedores)
Git	Cualquier versión reciente
PostgreSQL y Redis	16 y 7 (se levantan con Compose)

2.2.3 Hardware

Para el entorno local alcanza una computadora con 8 GB de RAM y varios GB de disco libres para las imágenes. Los ambientes desplegados usan una instancia EC2 por ambiente, con el disco dimensionado para las imágenes y el volumen de PostgreSQL (el tamaño exacto lo define el repositorio de infraestructura `movo-infra`).

2.3 Instalación del Entorno Local

Todo el backend (PostgreSQL, Redis, el gateway, los cinco servicios y el proxy Nginx) corre con Docker Compose, construido desde el código fuente. La aplicación móvil y el panel web no están dockerizados.

2.3.1 Pasos

1. **Obtener el código** y ubicarse en la carpeta `infra`.
2. **Crear el archivo de entorno:** copiar `.env.example` a `.env`. Los valores por defecto ya sirven para local y dejan las integraciones externas en modo simulado.
3. **Generar el certificado local** para el proxy: ejecutar `./local-certs.sh` (certificado autofirmado).
4. **Levantar todo.** Los dos archivos de Compose son obligatorios: el base define los servicios y el `.local` los construye desde el código y publica los puertos.

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.local.yml up -d --build
```

1. **Aplicar las migraciones.** Compose no las corre solo: con la base recién creada las tablas no existen. Para cada servicio con base de datos (`movo-svc-users`, `movo-svc-shipments`, `movo-svc-payments` y `movo-svc-admin`):

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.local.yml \
  run --rm movo-svc-users npx prisma migrate deploy
```

El comando es idempotente: si ya está todo aplicado, no hace nada.

1. **Verificar.** `curl -k https://localhost/health` (a través del proxy) responde `{"status":"ok"}`, y `http://localhost:3001/health` informa el estado de PostgreSQL y Redis del servicio de usuarios.

2.3.2 Puertos del entorno local

Tabla 2.3. Puertos del entorno local.

Componente	Dirección
Proxy Nginx (TLS autofirmado)	`https://localhost/` (usar `curl -k`)
API Gateway	`http://localhost:3000`
`movo-svc-users`	`http://localhost:3001`
`movo-svc-shipments`	`http://localhost:3002`
`movo-svc-payments`	`http://localhost:3003`
`movo-svc-admin`	`http://localhost:3004`
`movo-svc-pricing-logistics`	`http://localhost:3005`

Componente	Dirección
PostgreSQL	`localhost:5432`
Redis	`localhost:6379`

La documentación interactiva de la API (Swagger) se genera automáticamente y está disponible en la ruta `/docs` del gateway y de cada servicio de Node (por ejemplo, `http://localhost:3000/docs`).

2.3.3 Operación local

- **Ver el código OTP.** Con `SMS_PROVIDER=console` no se envía ningún SMS: el código sale por el registro del servicio de usuarios.
- **Reiniciar un servicio.** `restart` reutiliza la imagen existente; si se cambió código, hay que reconstruirlo con `up -d --build <servicio>`.
- **Empezar de cero.** `down -v` borra el volumen de PostgreSQL; después hay que volver a aplicar las migraciones.
- **Desarrollo activo.** Conviene levantar solo `postgres` y `redis` con Compose y correr el servicio con `npm run dev` (recarga automática), con el `.env` del servicio apuntando a `localhost`.

2.3.4 Ejecutar las pruebas

Cada paquete tiene su propio comando de pruebas (`npm test`, dentro del directorio del servicio o de la aplicación; `pytest` en el servicio de precios). Las pruebas de integración usan PostgreSQL y Redis reales, por lo que deben estar levantados, con las variables `DATABASE_URL`, `REDIS_URL` y `JWT_SECRET` definidas. El detalle está en el Plan de Testing (Tomo I).

2.4 Instalación en AWS (Desarrollo y Producción)

Cada ambiente es una instancia EC2 con Docker Compose, en la región `sa-east-1`. La infraestructura se aprovisiona con Terraform en el repositorio separado `movo-infra` (ADR-009); este manual cubre solo lo que hay que hacer sobre esa infraestructura.

2.4.1 Infraestructura previa (Terraform)

El repositorio `movo-infra` define, por ambiente: la instancia EC2 con su dirección IP elástica y su rol de IAM (acceso al bucket de imágenes), el bucket de imágenes, el secreto de AWS Secrets Manager y los registros DNS en Cloudflare. La instancia se inicializa con Docker y con Certbot en el sistema anfitrión (los certificados de Let's Encrypt se montan en el contenedor de Nginx).

2.4.2 Secretos del ambiente

Los secretos de la aplicación viven en un único secreto de Secrets Manager por ambiente (`movo/dev/app-secrets` y `movo/prod/app-secrets`), con formato JSON clave-valor. En cada despliegue, el *workflow* lo vuelca a un archivo `.env`, y Docker Compose lo usa para inyectar variables a los contenedores. Las variables mínimas son:

- **Base de datos y sesión:** `POSTGRES_USER`, `POSTGRES_PASSWORD`, `DATABASE_URL`, `JWT_SECRET`.
- **Dominio:** `API_DOMAIN` (nombre del host del ambiente, por ejemplo `api-dev.movosend.app`).
- **Integraciones reales** (solo si se activan): `SMS_PROVIDER` y credenciales de Twilio; `EMAIL_PROVIDER`, `RESEND_API_KEY` y `EMAIL_FROM`; `DIDIT_MODE=live` y las credenciales de Didit; `GEOCODING_PROVIDER`, `ROUTES_PROVIDER` y `GOOGLE_MAPS_API_KEY`; `STORAGE_PROVIDER=s3`, `S3_BUCKET_NAME` y `S3_REGION`; las credenciales de la aplicación de Mercado Pago (`MP_CLIENT_ID`, `MP_CLIENT_SECRET`, `MP_REDIRECT_URI`, `MP_WEBHOOK_SECRET`, `MP_PUBLIC_KEY`).

El apéndice de este manual lista todas las variables de cada servicio.

> **Regla de las tres ubicaciones.** Una variable de entorno nueva debe agregarse en tres lugares en el mismo cambio: el `.env.example` del servicio, el esquema de validación `src/config/env.ts` y el bloque `environment:` del servicio en `infra/docker-compose.yml`. Compose solo inyecta a un contenedor las variables que están listadas allí; si falta la tercera, el despliegue sale verde y el servicio arranca sano pero **silenciosamente con el valor por defecto** (por ejemplo, el proveedor *mock*). Para las variables que eligen una implementación (`*_PROVIDER`, `DIDIT_MODE`) se usa la forma `${VAR:-default}`, porque una variable presente pero vacía no cumple el enumerado y tira el servicio abajo al arrancar.

2.4.3 DNS y certificados

1. En Cloudflare, el registro del host del ambiente apunta a la IP elástica de la instancia, en modo **DNS-only** (sin proxy), porque Nginx termina TLS en la propia instancia.
2. Los certificados de Let's Encrypt los emite y renueva Certbot en el sistema anfitrión; el contenedor de Nginx los lee de `/etc/letsencrypt`. El puerto 80 queda abierto para el desafío de validación.

2.4.4 Primer despliegue

El despliegue es automático al integrar cambios (ver la sección siguiente). Para un ambiente nuevo:

1. Cargar el secreto de Secrets Manager con las variables del ambiente.
2. Cargar en GitHub (entorno `development` o `production`) los secretos del *workflow*: credenciales de AWS, usuario y clave SSH de la instancia y el token de acceso a GHCR.
3. Disparar el *workflow* manualmente (`workflow_dispatch`) o integrar un cambio en la rama correspondiente.
4. Verificar con `curl https://<API_DOMAIN>/health`.

2.5 Despliegue Continuo

Tabla 2.4. Despliegue por rama.

Rama	Ambiente	Workflow	Etiqueta de imágenes
`develop`	Desarrollo (`api-dev.movosend.app`)	`ci-dev.yml`	`dev`
`main`	Producción	`ci-prod.yml`	`prod`

El *workflow* de desarrollo ejecuta, en orden:

1. **Detección de cambios** por ruta, para construir solo los servicios afectados (un cambio en `shared/` los afecta a todos).
2. **Pruebas y construcción** de cada servicio: instalación, *lint*, verificación de tipos, migraciones sobre una base de prueba, pruebas, y construcción y publicación de la imagen en GHCR.
3. **Generación del** `.env` desde Secrets Manager. La contraseña de `DATABASE_URL` se reescribe con los caracteres reservados codificados (*percent-encoding*), porque el analizador de Prisma, a diferencia del de `pg`, falla con contraseñas que contienen `@`, `/` o `#` sin codificar.
4. **Copia a la instancia** (por SCP) del archivo de Compose, las plantillas de Nginx y el `.env`.
5. **Migraciones:** se levanta PostgreSQL, se hace `pull` explícito de las imágenes (necesario porque `run` no vuelve a descargar una imagen ya presente) y se ejecuta `prisma migrate deploy` en cada servicio, con un tiempo máximo de 10 minutos por servicio.
6. **Reinicio:** `docker compose pull` y `up -d --remove-orphans`, y reinicio del proxy.
7. **Limpieza:** `docker image prune -af` y reporte de espacio en disco, para evitar que el disco reducido de la instancia se llene de imágenes huérfanas.

Producción sigue el mismo flujo con sus propios secretos y su propia instancia.

2.5.1 Marcha atrás

Las imágenes se etiquetan solo con el nombre del ambiente (`dev` o `prod`), sin versiones inmutables. Por eso **no hay un comando de *rollback* de imagen**: la forma de volver atrás es revertir el cambio en la rama (`git revert`) e integrar la reversión, lo que dispara un nuevo despliegue. Las migraciones de Prisma son incrementales; una migración ya aplicada no se deshace sola, por lo que los cambios de esquema deben ser compatibles hacia atrás.

2.6 Despliegue de los Frontends

2.6.1 Panel de administración

El panel (`movo-admin`) es una aplicación Next.js desplegada en Vercel. Para instalarlo:

1. Importar el repositorio en Vercel, con el directorio raíz `movo-admin`.
2. Definir en Vercel, por ambiente, la variable `MOVO_GATEWAY_URL` con la URL base del gateway del ambiente correspondiente (por ejemplo, `https://api-dev.movosend.app`). Es una variable exclusiva del servidor: la autenticación nunca usa variables `NEXT_PUBLIC_`. Además hay que definir `MOVO_APP_ORIGIN` (el origen exacto del panel, por ejemplo `https://admin.movosend.app`) y `MOVO_SESSION_SECRET` (secreto de sesión, generado con `openssl rand -hex 32` y estable entre las instancias del ambiente). La variable opcional `NEXT_PUBLIC_ESRI_API_KEY` es la clave pública, restringida por *referrer*, de ArcGIS Location Platform que usa el mapa de seguimiento del panel; sin ella el mapa se dibuja sin teselas.
3. Asignar el dominio del panel (`admin.movosend.app`) en Vercel y en Cloudflare.

2.6.2 Aplicación móvil

La aplicación (`movo-mobile`) es React Native con Expo y se compila con EAS (Expo Application Services):

- Los identificadores de las tiendas están fijos (`android.package` e `ios.bundleIdentifier`) en `app.config.js`.
- El *workflow* `mobile-eas.yml` genera automáticamente los *builds* de desarrollo al crear una etiqueta (*tag*) del repositorio, y los distribuye a TestFlight para iOS.
- Las claves de Google Maps de la aplicación (iOS y Android) y la URL de la API se configuran por perfil de `eas.json`.
- Para probar en un dispositivo se usa un *development build*; el detalle de generación está en `docs/mobile-development-build.md` del repositorio.

2.7 Operación

2.7.1 Comandos habituales

Todos desde el directorio de despliegue de la instancia (`~/movo`), con el archivo `.env` presente:

Tabla 2.5. Comandos de operación.

Tarea	Comando
Estado de los contenedores	`docker compose ps`
Registro en vivo de un servicio	`docker compose logs -f <servicio>`
Reiniciar un servicio	`docker compose restart <servicio>`
Actualizar imágenes y recrear	`docker compose pull && docker compose up -d --remove-orphans`
Aplicar migraciones de un servicio	`docker compose run --rm -T <servicio> npx prisma migrate deploy`
Espacio en disco	`df -h /` y `docker system df`
Limpiar imágenes huérfanas	`docker image prune -af`
Conectar a PostgreSQL	`docker compose exec postgres psql -U movo`

2.7.2 Alta del primer administrador

Una vez que existe la cuenta (registrada desde la aplicación, con el correo verificado y activa), se otorga el rol con el script del servicio de usuarios:

```
docker compose pull movo-svc-users && \
  docker compose run --rm -T movo-svc-users npm run admin:grant -- persona@movo.app
```

El script es idempotente y responde con un código de salida 0 si tiene éxito, 1 ante un error de configuración o de negocio (por ejemplo, correo sin verificar) y 2 ante un error de uso. Para revocar: `npm run admin:revoke`. A partir de ahí, los administradores se gestionan desde el panel.

2.7.3 Tareas automáticas (barridos)

Los servicios ejecutan tareas periódicas en segundo plano, cada una con un candado en Redis para que corra en una sola réplica. Se pueden desactivar individualmente con su variable `*_SWEEP_ENABLED`, y su intervalo se ajusta con `*_SWEEP_INTERVAL_MINUTES`.

Tabla 2.6. Tareas periódicas del sistema.

Barrido	Servicio	Qué hace	Intervalo por defecto
Confirmación del receptor	shipments	Cancela los envíos que el receptor no confirmó a tiempo	15 min
Vencimiento de retiro	shipments	Cancela envíos publicados sin transportista a tiempo	15 min
Retiro no realizado	shipments	Atribuye y cierra los envíos asignados cuyo retiro no ocurrió	15 min
Pago de asignaciones	shipments	Revierte los pagos vencidos y avisa de las ventanas de pago	5 min
Liquidaciones	shipments	Cierra los envíos entregados con cobro acreditado	5 min
Tránsito demorado	shipments	Marca, avisa y abre disputa en envíos en tránsito demorados	15 min
Vencimiento y recurrencia de viajes	shipments	Vence viajes y genera la siguiente ocurrencia	15 min
Recordatorio de salida	shipments	Avisa antes de la salida de un viaje	15 min
Fotos huérfanas	users, shipments	Elimina fotos subidas que nunca se confirmaron	60 min
Traza de posición	shipments	Purga las posiciones más viejas que la retención	60 min
Historial de envíos	shipments	Purga los envíos cerrados hace más de 5 años	1.440 min
Sanciones	users	Levanta las suspensiones vencidas	5 min
Verificaciones abandonadas	users	Purga verificaciones sin resultado	1.440 min
Reintentos de captura	payments	Reintenta las capturas fallidas	1 min
Webhooks de Mercado Pago	payments	Reprocesa notificaciones pendientes	1 min
Renovación de tokens	payments	Renueva las vinculaciones de Mercado Pago por vencer	60 min

2.7.4 Registros y monitoreo

- Cada servicio expone `GET /health`; el del servicio de usuarios informa el estado de PostgreSQL y Redis.
- Los registros se emiten en formato JSON estructurado, con el identificador `x-request-id` que el gateway asigna a cada pedido y los servicios propagan, para seguir un pedido a través de varios servicios.

- Docker rota los registros de cada contenedor (10 MB por archivo, 3 archivos).
- Los problemas operativos del servicio de pagos (liquidaciones escaladas, holds perdidos) generan una **alerta al equipo** por el canal configurado (Telegram).
- La cuota diaria de Google Maps tiene un tope duro configurado en Google Cloud; revisar el consumo si el mapa o las rutas degradan.

PENDIENTE

Pendiente de confirmar con `movo-infra`: la política de respaldo de PostgreSQL (frecuencia de los *snapshots*, retención y procedimiento de restauración) y el monitoreo externo de disponibilidad. Este manual no los documenta porque su definición está en el repositorio de infraestructura, no en este.

2.7.5 Seguridad operativa

- Los secretos nunca se versionan: están en Secrets Manager (ambientes), GitHub Secrets (CI) o `.env` ignorado por Git (local).
- El acceso de los servicios al bucket de imágenes se hace con el rol de IAM de la instancia, sin credenciales de AWS en la aplicación.
- El puerto 22 (SSH) está abierto a cualquier dirección porque el despliegue desde GitHub Actions no puede restringirse a un rango fijo; es una limitación aceptada y documentada. Se recomienda acceder solo con clave.
- Solo se publican los puertos 80 y 443; todo lo demás vive en la red interna de Docker.

2.8 Solución de Problemas

Tabla 2.7. Diagnóstico de problemas frecuentes.

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
El servicio arranca pero usa un proveedor simulado en un ambiente real	La variable `*_PROVIDER` no está en el bloque `environment:` de Compose	Agregarla (ver la regla de las tres ubicaciones) y redesplegar
El servicio no arranca y el registro menciona un valor inválido de un enumerado	Variable presente pero vacía	Definir un valor válido o eliminarla del secreto
`prisma migrate deploy` falla con «P1013: invalid port number»	Contraseña de `DATABASE_URL` con caracteres reservados sin codificar	El *workflow* la codifica; verificar el formato del secreto
La migración supera los 600 segundos	Presión de disco o memoria en la instancia	Revisar `df -h` y `docker system df`; limpiar imágenes
Error 502 en el proxy	El gateway no está corriendo o tardó en arrancar	`docker compose ps` y los registros del gateway
Certificado vencido	Falló la renovación de Certbot	Renovar en el anfitrión y reiniciar el proxy
No llegan los códigos de verificación	Proveedor de SMS o correo mal configurado, o en modo consola	Revisar las variables del proveedor; en modo consola el código sale por el registro
Las imágenes no se descargan	Token de GHCR vencido o sin permisos	Renovar el secreto `GHCR_PAT`
El disco se llena	Imágenes huérfanas o registros	`docker image prune -af`; verificar la rotación de registros
Un cambio en `shared/` rompe un servicio	El servicio usa la versión compilada del paquete compartido	Reconstruir el paquete y el servicio; las pruebas de integración lo detectan

2.9 Apéndice: Variables de Entorno

Las tablas siguientes se generan a partir de los archivos `.env.example` de cada servicio, que son la documentación vigente de sus variables. Las marcadas como «(secreto)» no deben versionarse ni compartirse. Las descripciones breves provienen de los comentarios del propio archivo; cuando no hay comentario propio de la variable, se indica con un guion.

2.9.1 Infraestructura (Docker Compose)

Tabla 2.8. Variables de entorno de Infraestructura (Docker Compose).

Variable	Descripción	Valor de ejemplo
`POSTGRES_USER`	–	`movo`
`POSTGRES_PASSWORD`	–	`(secreto)`
`DATABASE_URL`	–	`postgresql://movo:movo_local_pw@pos…`
`JWT_SECRET`	–	`(secreto)`
`API_DOMAIN`	–	`localhost`
`IMAGE_TAG`	–	`local`
`SMS_PROVIDER`	Default “console” . Las credenciales de Twilio solo son obligatorias si SMS_PROVIDER=twilio.	`console`
`TWILIO_ACCOUNT_SID`	–	`(vacío)`
`TWILIO_API_KEY_SID`	–	`(vacío)`
`TWILIO_API_KEY_SECRET`	–	`(vacío)`
`TWILIO_FROM_NUMBER`	–	`(vacío)`
`TELEGRAM_BOT_TOKEN`	Solo para develop (SMS_PROVIDER=telegram), manda el OTP a un grupo de Telegram en vez de un SMS real, para no depender de la consola de EC2 en dev.	`(vacío)`
`TELEGRAM_CHAT_ID`	–	`(vacío)`
`MP_CLIENT_ID`	App Marketplace de Mercado Pago.	`(vacío)`
`MP_CLIENT_SECRET`	–	`(vacío)`
`MP_REDIRECT_URI`	–	`(vacío)`
`MP_WEBHOOK_SECRET`	–	`(vacío)`
`MP_TEST_MODE`	–	`false`
`MP_PUBLIC_KEY`	Tarjetas guardadas.	`(vacío)`

Variable	Descripción	Valor de ejemplo
`MP_TEST_PAYER_EMAILS`	–	`(vacío)`

2.9.2 API Gateway

Tabla 2.9. Variables de entorno de API Gateway.

Variable	Descripción	Valor de ejemplo
`PORT`	–	`3000`
`JWT_SECRET`	–	`(secreto)`
`REDIS_URL`	–	`redis://localhost:6379`
`USERS_SERVICE_URL`	–	`http://localhost:3001`
`SHIPMENTS_SERVICE_URL`	–	`http://localhost:3002`
`PAYMENTS_SERVICE_URL`	–	`http://localhost:3003`
`ADMIN_SERVICE_URL`	–	`http://localhost:3004`
`RATE_LIMIT_MAX`	–	`200`
`DEMO_API_KEYS`	Juegos de movo-institucional (/api/v1/demo/*): API keys separadas por coma, una por cliente.	`(vacío)`

2.9.3 movo-svc-users

Tabla 2.10. Variables de entorno de movo-svc-users.

Variable	Descripción	Valor de ejemplo
`PORT`	–	`3000`
`DATABASE_URL`	–	`postgresql://user:password@localhos…`
`REDIS_URL`	–	`redis://localhost:6379`
`JWT_SECRET`	–	`(secreto)`
`SMS_PROVIDER`	SMS_PROVIDER=console (default) loguea el código de OTP en vez de mandar un SMS real, evita costos de Twilio en dev/test/CI . Las credenciales de Twilio solo son obligatorias con SMS_PROVIDER=twilio.	`console`

Variable	Descripción	Valor de ejemplo
`TWILIO_ACCOUNT_SID`	–	`(vacío)`
`TWILIO_API_KEY_SID`	–	`(vacío)`
`TWILIO_API_KEY_SECRET`	–	`(vacío)`
`TWILIO_FROM_NUMBER`	–	`(vacío)`
`TELEGRAM_BOT_TOKEN`	TelegramSmsProvider (SMS_PROVIDER=telegram), exclusivo del entorno develop, manda el OTP a un grupo de Telegram vía el HTTP API del bot en vez de depender de mirar la consola de EC2 en api-dev.movosend.app.	`(vacío)`
`TELEGRAM_CHAT_ID`	–	`(vacío)`
`DIDIT_MODE`	DIDIT_MODE=mock (default) genera sesiones sintéticas sin red, no depende de credenciales de sandbox de Didit.me para levantar el servicio en dev/test/CI, ni bloquea el resto de la US si el alta de la cuenta...	`mock`
`DIDIT_BASE_URL`	–	`https://verification.didit.me`
`DIDIT_API_KEY`	–	`(vacío)`
`DIDIT_WORKFLOW_ID_IDENTITY`	–	`(vacío)`
`DIDIT_WORKFLOW_ID_LICENSE`	–	`(vacío)`
`DIDIT_WEBHOOK_SECRET`	–	`(vacío)`
`GEOCODING_PROVIDER`	GEOCODING_PROVIDER=mock (default) deriva un lat/long determinístico sin red, no depende de una API key de Google Maps para levantar el servicio en dev/test/CI. GEOCODING_PROVIDER=google exige...	`mock`
`GOOGLE_MAPS_API_KEY`	–	`(vacío)`
`PLACES_PROVIDER`	PLACES_PROVIDER=mock (default) devuelve sugerencias de una lista fija, sin red, mismo criterio que GEOCODING_PROVIDER=mock.	`mock`
`STORAGE_PROVIDER`	STORAGE_PROVIDER=mock (default) guarda el estado de los objetos en memoria, sin red, no depende de un bucket real ni de credenciales de AWS para levantar el servicio en dev/test/CI. STORAGE_PROVIDER=s3 exige...	`mock`
`S3_BUCKET_NAME`	–	`(vacío)`
`S3_REGION`	–	`(vacío)`

Variable	Descripción	Valor de ejemplo
`PUSH_PROVIDER`	PUSH_PROVIDER=mock (default) guarda los envíos en memoria, sin red, no depende de credenciales para levantar el servicio en dev/test/CI. PUSH_PROVIDER=expo usa la API pública de Expo Push...	`mock`
`SHIPMENTS_SERVICE_URL`	URL de movo-svc-shipments para chequear envíos/disputas activos antes de una baja de cuenta (GET /internal/account-deletion/users/:userId/active-shipments).	`http://localhost:3002`
`EMAIL_PROVIDER`	EMAIL_PROVIDER=console (default) loguea el mail en vez de mandarlo, dev/test/CI no dependen de un dominio verificado en Resend ni consumen la cuota del free tier (3k mails/mes), mismo criterio que...	`console`
`RESEND_API_KEY`	–	`(vacío)`
`EMAIL_FROM`	–	`"Movo <no-reply@mail.movosend.app>"`
`ORPHAN_PHOTO_RETENTION_HOURS`	Sweep de objetos huérfanos en S3 (fotos de perfil presignadas nunca confirmadas).	`24`
`ORPHAN_PHOTO_SWEEP_INTERVAL_MINUTES`	Intervalo en minutos del barrido periódico de fotos huérfanas (default 60).	`60`
`ORPHAN_PHOTO_SWEEP_ENABLED`	Habilita/deshabilita el barrido (default true).	`true`
`SANCTION_SWEEP_INTERVAL_MINUTES`	Barrido de sanciones de cuenta.	`5`
`SANCTION_SWEEP_ENABLED`	Habilita/deshabilita el barrido (default true).	`true`
`KYC_ABANDONED_RETENTION_DAYS`	Purga de intentos de KYC abandonados (Política de Privacidad §7, registros incompletos).	`30`
`KYC_ABANDONED_SWEEP_INTERVAL_MINUTES`	–	`1440`
`KYC_ABANDONED_SWEEP_ENABLED`	–	`true`
`REPUTATION_CACHE_TTL_SECONDS`	TTL en segundos del agregado de reputación (score + contadores de transacciones) cacheado en Redis por usuario.	`60`

2.9.4 movo-svc-shipments

Tabla 2.11. Variables de entorno de movo-svc-shipments.

Variable	Descripción	Valor de ejemplo
`PORT`	–	`3000`

Variable	Descripción	Valor de ejemplo
`DATABASE_URL`	–	`postgresql://user:password@localhos…`
`REDIS_URL`	–	`redis://localhost:6379`
`JWT_SECRET`	–	`(secreto)`
`USERS_SERVICE_URL`	URL de movo-svc-users para validar al receptor (GET /users/:id).	`http://localhost:3001`
`PAYMENTS_SERVICE_URL`	URL de movo-svc-payments para el bloqueo del transportista sin cuenta de Mercado Pago vinculada (GET /internal/payments/mp-connect/:userId/status).	`http://localhost:3003`
`PRICING_SERVICE_URL`	URL de movo-svc-pricing-logistics para el precio sugerido (POST /quote).	`http://localhost:3005`
`STORAGE_PROVIDER`	STORAGE_PROVIDER=mock (default) guarda el estado de los objetos en memoria, sin red, no depende de un bucket real ni de credenciales de AWS para levantar el servicio en dev/test/CI. STORAGE_PROVIDER=s3 exige…	`mock`
`S3_BUCKET_NAME`	–	`(vacío)`
`S3_REGION`	–	`(vacío)`
`ROUTES_PROVIDER`	Ruta real por calle del mapa del wizard de envíos (Google Routes API, método Compute Routes).	`mock`
`GOOGLE_MAPS_API_KEY`	–	`(vacío)`
`RECEIVER_CONFIRMATION_TIMEOUT_HOURS`	Expiración automática del envío no confirmado por el receptor.	`48`
`RECEIVER_CONFIRMATION_SWEEP_INTERVAL_MINUTES`	Intervalo en minutos del barrido periódico para cancelar envíos vencidos (default 15).	`15`
`RECEIVER_CONFIRMATION_SWEEP_ENABLED`	Habilita/deshabilita el barrido periódico (default true).	`true`
`RECEIVER_REDESIGNATION_TIMEOUT_HOURS`	Plazo en horas para que el emisor elija otro receptor tras un rechazo (default 48, con tope en la ventana de retiro).	`48`
`RECEIVER_TRANSFER_TIMEOUT_HOURS`	Plazo en horas para que la persona invitada acepte recibir el paquete en una transferencia de receptor (default 6).	`6`
`ORPHAN_PHOTO_RETENTION_HOURS`	Sweep de objetos huérfanos en S3 (fotos presignadas nunca confirmadas).	`24`
`ORPHAN_PHOTO_SWEEP_INTERVAL_MINUTES`	Intervalo en minutos del barrido periódico de fotos huérfanas (default 60).	`60`
`ORPHAN_PHOTO_SWEEP_ENABLED`	Habilita/deshabilita el barrido (default true).	`true`

Variable	Descripción	Valor de ejemplo
`REPUTATION_CONFIDENCE_CONSTANT`	Score de reputación ponderado (domain/reputation.ts).	`5`
`REPUTATION_DECAY_HALF_LIFE_DAYS`	Semivida en días del decaimiento temporal de cada calificación – cada una pesa 0.5^(antigüedad_en_días/semivida) (default 180).	`180`
`TRIP_DEFAULT_MAX_DETOUR_KM`	Radio máximo de desvío ortogonal al corredor del viaje declarado para matching geométrico de paquetes compatibles .	`15`
`PACKAGE_MAX_WEIGHT_KG`	Límites duros del paquete (422 PACKAGE_LIMITS_EXCEEDED al cotizar o crear el envío).	`30`
`PACKAGE_MAX_SIDE_CM`	–	`150`
`PACKAGE_MAX_SIDES_SUM_CM`	–	`300`
`MOVO_COMMISSION_RATE`	Comisión de Movo + fee de MercadoPago, leídas directo de process.env por @movo/shared (shared/movo-shared/src/config/commission.ts), mismo patrón que JWT_SECRET/JWT_ISSUER en auth/config.ts – no pasan por el...	`0.15`
`MP_TRANSACTION_FEE_RATE`	ESTIMADO de la comisión de MercadoPago (default de `getCommissionConfig()`).	`0.0499`
`PICKUP_EXPIRY_SWEEP_INTERVAL_MINUTES`	Corrección directa sobre un bug reportado (sin ticket propio): barrido que cancela envíos `published` cuya ventana de retiro venció sin que ningún transportista lo tomara – GET /shipments/available los seguía...	`15`
`PICKUP_EXPIRY_SWEEP_ENABLED`	Habilita/deshabilita el barrido (default true).	`true`
`FUNDS_RELEASE_NOTIFIER`	+ liberación de fondos al confirmar la entrega.	`console`
`SETTLEMENT_SWEEP_INTERVAL_MINUTES`	Con FUNDS_RELEASE_NOTIFIER=payments, la entrega captura el hold en movo-svc-payments y pasa el envío a `completed` . Este barrido reintenta los `delivered` que quedaron sin cobrar (solo corre con `payments`);...	`5`
`SETTLEMENT_SWEEP_GRACE_MINUTES`	–	`5`
`SETTLEMENT_SWEEP_BATCH_SIZE`	–	`20`
`SETTLEMENT_SWEEP_ENABLED`	Poner en false en test/CI para evitar timers de background durante los tests.	`true`
`SETTLEMENT_REVIEW_SLA_HOURS`	Plazo que se le promete al transportista cuando su cobro queda en revisión manual.	`48`
`CARRIER_POSITION_RETENTION_DAYS`	/ADR-023: retención de la traza GPS del transportista . Días desde que el envío cierra hasta que la purga periódica la borra automáticamente.	`30`

Variable	Descripción	Valor de ejemplo
`CARRIER_POSITION_PURGE_SWEEP_INTERVAL_MINUTES`	Intervalo en minutos del barrido de purga (default 60 – menos urgente que los sweeps operativos, un rezago de hasta 1h sobre un plazo de 30 días no importa).	`60`
`CARRIER_POSITION_PURGE_SWEEP_ENABLED`	–	`true`
`TRACKING_SIGNAL_LOST_SECONDS`	Segundos sin un ping del transportista para que el seguimiento del panel marque “sin señal” (`signalLost`).	`300`
`SHIPMENT_HISTORY_RETENTION_YEARS`	(Política de Privacidad §7): purga del historial de envíos y viajes cuyas partes se dieron de baja hace más de SHIPMENT_HISTORY_RETENTION_YEARS años (default 5, contado desde la baja más reciente).	`5`
`SHIPMENT_HISTORY_PURGE_SWEEP_INTERVAL_MINUTES`	–	`1440`
`SHIPMENT_HISTORY_PURGE_SWEEP_ENABLED`	–	`true`
`TRIP_EXPIRY_SWEEP_INTERVAL_MINUTES`	Barrido que cancela automáticamente los viajes `declared` cuyo departureAt ya pasó sin que el transportista los iniciara ni tuvieran un paquete aceptado.	`15`
`TRIP_EXPIRY_SWEEP_ENABLED`	Poner en false en test/CI para evitar timers de background durante los tests.	`true`
`PICKUP_MISSED_SWEEP_INTERVAL_MINUTES`	(D1): barrido que cancela envíos con transportista asignado (assignment_pending/ assigned_unfunded/assigned) cuya ventana de retiro cerró hace más del margen de gracia.	`15`
`PICKUP_MISSED_SWEEP_ENABLED`	Poner en false en test/CI para evitar timers de background durante los tests.	`true`
`PICKUP_MISSED_GRACE_HOURS`	Horas de gracia después de cerrar la ventana de retiro antes de cancelar (default 24), por si el retiro se hizo tarde y el handshake llega después.	`24`
`PICKUP_NO_SHOW_RATING_INVITE_ENABLED`	La push al emisor de un no-retiro atribuido al transportista lo invita a calificarlo.	`false`
`TRANSIT_ANOMALY_SWEEP_INTERVAL_MINUTES`	(D4): barrido que MARCA para revisión (nunca cancela) los envíos in_transit que no se entregaron pasada su entrega estimada + 50% de la duración estimada.	`15`
`TRANSIT_ANOMALY_SWEEP_ENABLED`	–	`true`
`IN_TRANSIT_ANOMALY_FALLBACK_HOURS`	Plazo fijo (horas desde el retiro) para un in_transit cuya oferta no declaró entrega estimada (es opcional en la oferta).	`48`
`IN_TRANSIT_ANOMALY_WARN_AFTER_HOURS`	Horas desde que el envío se marca como demorado hasta el aviso previo al transportista y hasta pasarlo a disputa.	`12`
`IN_TRANSIT_ANOMALY_DISPUTE_AFTER_HOURS`	–	`24`

Variable	Descripción	Valor de ejemplo
`TRIP_DEPARTURE_REMINDER_SWEEP_INTERVAL_MINUTES`	Recordatorio al transportista el día anterior a su viaje declarado (sale desde las 19:00, hora argentina, una sola vez por viaje).	`15`
`TRIP_DEPARTURE_REMINDER_SWEEP_ENABLED`	–	`true`
`FUNDING_NEAR_PICKUP_DAYS`	Saga de asignación (pago del emisor al aceptar o ventana de confirmación).	`3`
`FUNDING_PAYMENT_TIMEOUT_MINUTES`	Plazo (minutos) del emisor para completar el pago en la ruta cercana, desde que acepta.	`30`
`FUNDING_RELEASE_HOURS_BEFORE_PICKUP`	La ruta lejana vuelve a `published` si no hay pago a estas horas del inicio del retiro (T-24h).	`24`
`FUNDING_REMINDER_INTERVAL_HOURS`	Cada cuántas horas se recuerda “Confirmá el pago” con la ventana abierta.	`12`
`FUNDING_SWEEP_INTERVAL_MINUTES`	Barrido de la saga: timeout del pago, apertura/recordatorios/cierre de la ventana.	`5`
`FUNDING_SWEEP_ENABLED`	Poner en false en test/CI para evitar timers de background durante los tests.	`true`
`USER_DEBT_OVERDUE_DAYS`	Días de antigüedad a partir de los cuales una deuda sin saldar de la cuenta corriente (svc-payments) bloquea operar como transportista: declarar viaje, ofertar, editar oferta e iniciar viaje.	`14`
`ALERT_PROVIDER`	Alerta al equipo cuando una parte abre una disputa.	`console`
`ALERT_TELEGRAM_BOT_TOKEN`	–	`(vacío)`
`ALERT_TELEGRAM_CHAT_ID`	–	`(vacío)`
`ALERT_ENVIRONMENT_LABEL`	Prefijo de cada alerta para distinguir ambientes en el mismo chat (`dev` , `prod`).	`(vacío)`

2.9.5 movo-svc-payments

Tabla 2.12. Variables de entorno de movo-svc-payments.

Variable	Descripción	Valor de ejemplo
`PORT`	–	`3000`
`DATABASE_URL`	–	`postgresql://user:password@localhos…`
`REDIS_URL`	–	`redis://localhost:6379`
`JWT_SECRET`	–	`(secreto)`

Variable	Descripción	Valor de ejemplo
`MP_CLIENT_ID`	Mercado Pago : credenciales de la app Marketplace del ambiente.	`(vacío)`
`MP_CLIENT_SECRET`	–	`(vacío)`
`MP_REDIRECT_URI`	Tiene que coincidir exacto con la Redirect URI cargada en el panel de la app.	`(vacío)`
`MP_WEBHOOK_SECRET`	Clave secreta de webhooks del panel de la app .	`(vacío)`
`MP_TOKEN_ENCRYPTION_KEY`	Key de AES-256-GCM para cifrar en la base los tokens OAuth de los transportistas . Base64 de 32 bytes, una distinta por ambiente: `openssl rand -base64 32` . Si se pierde o cambia, los tokens guardados no se...	`(vacío)`
`MP_TEST_MODE`	Solo sandbox: agrega test_token=true al canje de OAuth (token TEST- del vendedor).	`false`
`MP_COLLECTOR_ACCESS_TOKEN`	ADR-048: cuenta de Mercado Pago de Movo S.A. que cobra los pagos de saldo . Producción: Access Token y Public Key productivos del panel de la cuenta.	`(vacío)`
`MP_COLLECTOR_PUBLIC_KEY`	–	`(vacío)`
`MP_COLLECTOR_MP_USER_ID`	–	`(vacío)`
`MP_HOLD_VALIDITY_DAYS`	Cuánto sostiene MP un hold sin capturar; de ahí sale `expires_at` de la reserva.	`5`
`MOVO_COMMISSION_RATE`	Comisión de Movo (application_fee del hold).	`0.15`
`MP_TRANSACTION_FEE_RATE`	Estimado de la comisión de MP que Movo absorbe sobre el recargo por deuda del emisor (así el transportista recibe lo mismo).	`0.0499`
`DEBT_COLLECTION_MAX_RATE`	Tope de la deuda de la cuenta corriente que se cobra en un envío, como fracción del precio.	`0.3`
`ADMIN_LEDGER_ADJUSTMENT_MAX_ARS`	Tope en ARS (en valor absoluto) de un ajuste manual de saldo que hace un admin desde el panel.	`500000`
`MP_TOKEN_REFRESH_SWEEP_ENABLED`	SANDBOX : el pagador del hold tiene que ser una cuenta de prueba de tipo COMPRADOR y `payerEmail` su email REAL (se copia de su perfil en MP).	`(secreto)`
`MP_TOKEN_REFRESH_SWEEP_INTERVAL_MINUTES`	–	`(secreto)`
`MP_TOKEN_REFRESH_WINDOW_DAYS`	–	`(secreto)`
`MP_PUBLIC_KEY`	Tarjetas guardadas del emisor en un customer de la cuenta de Movo S.A. - MP_PUBLIC_KEY: public_key con la que el mobile tokeniza la tarjeta al guardarla.	`(vacío)`

Variable	Descripción	Valor de ejemplo
`MP_TEST_PAYER_EMAILS`	Solo sandbox (MP_TEST_MODE=true): JSON userId → email de una cuenta de prueba COMPRADOR. El customer de MP tiene que usar ese email (con otro, 225 “Invalid test user email”), y la cuenta de Movo de cada…	`(vacío)`
`SHIPMENTS_SERVICE_URL`	El email del customer se pide a svc-users.	`http://localhost:3000`
`MP_WEBHOOK_MAX_ATTEMPTS`	Reintentos del procesamiento de una notificación (backoff 1, 2, 4… min hasta 6 h) y cada cuánto corre el barrido que los ejecuta.	`10`
`MP_WEBHOOK_SWEEP_INTERVAL_MINUTES`	–	`1`
`MP_WEBHOOK_SWEEP_ENABLED`	–	`true`
`SETTLEMENT_RETRY_DELAYS_MINUTES`	Reintentos de la captura fallida tras la entrega.	`5,30,120`
`SETTLEMENT_RETRY_SWEEP_ENABLED`	–	`true`
`SETTLEMENT_RETRY_SWEEP_INTERVAL_MINUTES`	–	`1`
`ALERT_PROVIDER`	Alertas al equipo (contracargos, reembolsos externos, holds perdidos con el paquete en camino, notificaciones que no se pudieron procesar).	`console`
`ALERT_TELEGRAM_BOT_TOKEN`	–	`(vacío)`
`ALERT_TELEGRAM_CHAT_ID`	–	`(vacío)`
`ALERT_ENVIRONMENT_LABEL`	Prefijo de cada alerta para distinguir ambientes en el mismo chat (`dev` , `prod`).	`(vacío)`

2.9.6 movo-svc-admin

Tabla 2.13. Variables de entorno de movo-svc-admin.

Variable	Descripción	Valor de ejemplo
`PORT`	–	`3000`
`DATABASE_URL`	–	`postgresql://user:password@localhos…`
`REDIS_URL`	–	`redis://localhost:6379`
`USERS_SERVICE_URL`	Servicios dueños a los que svc-admin llama por endpoints internos.	`http://localhost:3001`

Variable	Descripción	Valor de ejemplo
`SHIPMENTS_SERVICE_URL`	–	`http://localhost:3002`
`PAYMENTS_SERVICE_URL`	–	`http://localhost:3003`

2.9.7 movo-svc-pricing-logistics

Tabla 2.14. Variables de entorno de movo-svc-pricing-logistics.

Variable	Descripción	Valor de ejemplo
`PORT`	–	`8000`
`REDIS_URL`	–	`redis://localhost:6379`

2.9.8 Panel de administración (movo-admin)

Tabla 2.15. Variables de entorno de Panel de administración (movo-admin).

Variable	Descripción	Valor de ejemplo
`MOVO_GATEWAY_URL`	Variables exclusivas del servidor.	`https://api-dev.movosend.app`
`MOVO_APP_ORIGIN`	Origen exacto del panel (para previews, usar su URL HTTPS exacta).	`https://admin.movosend.app`
`MOVO_SESSION_SECRET`	Generar con: openssl rand -hex 32. Mantener estable entre instancias del entorno.	`(vacío)`

03

PRODUCTO · MANUAL DE USUARIO

Manual de Usuario

Guía de uso de la aplicación móvil y del panel de administración de Movo.

Versión 1	02/11/2026	Tomo III
vigente	última revisión	Manuales

CONTENIDO

3.1	Cómo Usar Este Manual	56
3.2	Primeros Pasos	57
3.3	Enviar un Paquete (Emisor)	64
3.4	Recibir un Paquete (Receptor)	76
3.5	Transportar Paquetes (Transportista)	79
3.6	Tu Perfil y tu Cuenta	89
3.7	Confianza y Seguridad	94
3.8	Panel de Administración	97
3.9	Preguntas Frecuentes	102
3.10	Apéndice: Lista de Capturas de Pantalla	103

Historial de revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1	02/11/2026	Equipo completo	Primera versión, elaborada a partir del código de la aplicación móvil y del panel. Las capturas de pantalla figuran como pendientes con la descripción de qué mostrar.

Introducción

Este manual explica cómo usar Movo: la aplicación móvil para quienes envían, reciben o transportan paquetes y el panel de administración para el equipo que opera la plataforma. Está organizado por tareas y por rol, e incluye la lista de capturas de pantalla que ilustran cada paso.

Audiencia

Los usuarios finales de la aplicación (emisores, receptores y transportistas) y los administradores del panel. No se requieren conocimientos técnicos.

3.1 Cómo Usar Este Manual

Este manual explica, paso a paso, cómo usar Movo: la **aplicación móvil** para quienes envían, reciben o transportan paquetes, y el **panel de administración** para el equipo que opera la plataforma. Está escrito para personas sin conocimientos técnicos y sigue el orden en que se usa la aplicación: primero crear la cuenta y verificarla, después el recorrido de cada rol y por último el perfil, la seguridad y la ayuda.

Cada pantalla se ilustra con una captura. Las capturas se identifican con un código: **M-NN** para la aplicación móvil y **W-NN** para el panel web. Al final del manual hay una lista de todas las capturas con la pantalla de la que se toma cada una.

> **Qué es Movo.** Movo conecta a una persona que necesita enviar un paquete con otra que ya viaja por esa ruta. No hay empresas de correo de por medio: el emisor publica el envío, los transportistas ofertan, y el sistema se encarga de verificar identidades, probar que el paquete cambió de manos y repartir el pago.

3.1.1 Los roles en Movo

Una misma cuenta puede cumplir varios roles según el envío. No hay que registrarse como una cosa u otra.

Tabla 3.1. Roles de la plataforma.

Rol	Qué hace
Emisor	Publica el envío, elige al transportista entre las ofertas y paga.
Receptor	Es quien recibe el paquete. Debe aceptar el envío antes de que se publique y confirma la entrega.
Transportista	Lleva el paquete en un viaje que ya iba a hacer y cobra por eso. Necesita verificar su identidad, su licencia de conducir y vincular una cuenta de Mercado Pago.
Administrador	Personal de Movo que opera el panel web. No usa la aplicación móvil con ese rol.

3.1.2 Qué necesitás

- Un teléfono con iOS o Android, conexión a Internet y la aplicación Movo instalada.
- Tu documento de identidad (DNI) a mano para la verificación.
- Para transportar: tu licencia de conducir, los datos de tu vehículo y una cuenta de Mercado Pago.
- Para pagar un envío: una tarjeta de crédito o débito.

3.2 Primeros Pasos

3.2.1 Bienvenida y permisos

Al abrir la aplicación por primera vez se muestra un breve carrusel que explica cómo funciona Movo. Más adelante la aplicación te pide tres permisos, y te explica para qué sirve cada uno antes de pedirlos:

- **Ubicación.** Para mostrarte envíos cercanos y, si transportás, para que el emisor y el receptor sigan tu viaje. Si transportás, también se usa en segundo plano mientras tengas un viaje en curso.
- **Notificaciones.** Para avisarte de cada paso de tus envíos. No se usan para promociones y podés elegir cuáles recibir.
- **Cámara.** Para las fotos del paquete, la foto de perfil, la verificación de identidad y para escanear códigos QR.




Figura 3.1.
M-01 · Carrusel de bienvenida Primera slide del carrusel (paquete que cruza la ciudad); instalación nueva, sin sesión.




Figura 3.2.
M-02 · Permisos de ubicación, notificaciones y cámara Slide que explica por qué se pide cada permiso, antes de aceptar.

3.2.2 Crear tu cuenta

Tocá **Creá una** en la pantalla de ingreso. El registro es un asistente de varios pasos y podés volver atrás para corregir cualquier dato:

1. **Tus datos.** Nombre, apellido, número de DNI y correo electrónico.
2. **Verificá tu teléfono.** Ingresá tu número de celular. Te llega por SMS un código de 6 dígitos que tenés que escribir. Si no llega, podés pedir otro con **Reenviar código** cuando termine la cuenta regresiva.

3. **Dirección de tu casa.** Escribí la calle y el número y la aplicación la busca en el mapa.
4. **Confirmá tu ubicación.** Arrastrá el pin hasta el punto exacto de tu dirección.
5. **Creá tu contraseña.** Debe tener al menos 8 caracteres, con al menos una letra y un número; un indicador te muestra la fortaleza.
6. **Revisá y confirmá.** Revisá todos los datos (podés tocar cualquiera para editarlo) y aceptá los **Términos y Condiciones** y la **Política de Privacidad**. Sin esa aceptación no se puede crear la cuenta.



Figura 3.3.
M-03 · Ingreso Formulario de teléfono y contraseña vacío, con el enlace «¿Olvidaste tu contraseña?» y «Creá una».



Figura 3.4.
M-04 · Registro, paso de datos personales Paso de nombre, apellido, DNI y email con datos de prueba válidos.



Figura 3.5.
M-05 · Registro, verificación del teléfono Paso «Verificá tu teléfono» con el campo del código de 6 dígitos y el botón «Reenviar código» en cuenta regresiva.



Figura 3.6.
M-06 · Registro, dirección y mapa Paso «Confirmá tu ubicación» con el pin arrastrable sobre Córdoba capital.



Figura 3.7.
M-07 · Registro, contraseña Paso «Creá tu contraseña» con el indicador de fortaleza y los requisitos cumplidos a medias.



Figura 3.8.
M-08 · Registro, revisión y aceptación legal Paso «Revisá y confirmá» con las filas editables y los casilleros de Términos y Privacidad.

3.2.3 Foto de perfil

Al terminar el registro podés sumar tu foto de perfil con la cámara o desde la galería. Es opcional (**Más tarde**) y podés cambiarla cuando quieras desde **Mi perfil**. Tu foto es visible para las personas con las que compartís un envío, para que puedan reconocerte.




Figura 3.9.
M-09 · Foto de perfil Pantalla con las opciones «Tomar foto con la cámara», «Elegir de la galería» y «Más tarde».

3.2.4 Verificar tu identidad

Para enviar o transportar tenés que verificar tu identidad. La verificación la hace un proveedor externo, Didit, y dura pocos minutos:

1. Tocá **Verificación de identidad**. La aplicación te lleva a una ventana segura de Didit.
2. Sacá una foto de tu DNI (frente y dorso).
3. Sacate una selfie para comprobar que sos vos.
4. Volvé a la aplicación: se actualiza sola, o tocá **Ya la completé: actualizar estado**.

Movo **no guarda las fotos de tu documento ni tus datos biométricos**: solo guarda el resultado de la verificación.

El resultado puede ser:

- **Aprobada.** Ya podés enviar y llevar paquetes.
- **En revisión.** A veces hace falta un poco más de tiempo. Te avisamos con una notificación cuando esté lista.
- **No pudimos verificar tu identidad.** Los datos no coincidieron con tu documento. Podés intentarlo de nuevo o escribir a soporte.
- **Interrumpida o vencida.** Si cortaste la verificación a la mitad o pasó demasiado tiempo, empezala de nuevo cuando quieras.
- **Alcanzaste el límite de intentos.** Por seguridad, tenés que contactar a soporte para continuar.



Figura 3.10.
M-10 · Verificación de identidad, inicio Pantalla «Confirmemos que sos vos» con los tres pasos (DNI, selfie, validación).



Figura 3.11.
M-11 · Verificación de identidad, resultado aprobado Pantalla «¡Verificación aprobada!» con el botón «Ir al inicio».




Figura 3.12.
M-12 · Verificación de identidad, en revisión o rechazada Pantalla «Tu verificación está en revisión» (y, aparte, la de «No pudimos verificar tu identidad»).

3.2.5 Ingresar y recuperar la contraseña

Para ingresar, escribí tu teléfono y tu contraseña. La sesión se mantiene abierta en tu teléfono durante mucho tiempo, por lo que no vas a tener que ingresar seguido. Si cerrás sesión o cambiás de teléfono, vas a necesitar tus datos de nuevo.

Si olvidaste tu contraseña, tocá **¿Olvidaste tu contraseña?**: ingresá tu teléfono o tu correo, escribí el código de 6 dígitos que te llega y definí una contraseña nueva. Por seguridad, al cambiarla se cierran todas tus sesiones abiertas y tenés que ingresar de nuevo.




Figura 3.13.
M-13 · Recuperar contraseña Paso inicial con el campo «Teléfono o email» y el botón «Enviar código».

3.2.6 Conocer la pantalla de inicio

La aplicación tiene tres pestañas en la parte inferior: **Inicio**, **Transportar** y **Mi perfil**. Desde **Inicio** se crea un envío y se ven los envíos en curso, agrupados según tu rol en cada uno:

- **Estoy enviando:** los envíos que publicaste.
- **Voy a recibir:** los envíos en los que sos el receptor.
- **Estoy transportando:** los viajes y paquetes que llevás.
- **Requiere tu atención:** lo que espera una acción tuya (por ejemplo, un envío por confirmar o un receptor que rechazó).

Si no tenés envíos en un rol, esa sección no aparece. Cada tarjeta muestra el estado del envío, el día de retiro y el botón de la acción que corresponde a tu rol y al momento (por ejemplo, **Retirar paquete** o **Confirmar recepción**).



Figura 3.14.
M-14 · Inicio con envíos activos Usuario con un envío como emisor y uno como receptor: secciones «Estoy enviando» y «Voy a recibir», y la tarjeta «Requiere tu atención».



Figura 3.15.
M-15 · Inicio del transportista Sección «Estoy transportando» con un viaje y sus paquetes.




Figura 3.16.
M-16 · Barra de pestañas Barra inferior con Inicio, Transportar y Mi perfil; Inicio seleccionada.

3.3 Enviar un Paquete (Emisor)

3.3.1 Crear el envío

En **Inicio**, tocá el botón de **enviar**. Un asistente de cinco pasos con una barra de progreso te guía. Podés salir y la aplicación te pregunta si querés **Seguir cargando** o **Descartar**.

Paso 1: el paquete. Elegí el tipo (**Documento**, **Estándar** o **Frágil**), el peso aproximado y las dimensiones en centímetros. Sumar una descripción ayuda al transportista a saber qué esperar. Hay límites: hasta 30 kg, hasta 150 cm de largo, ancho o alto, y no más de 300 cm sumando los tres lados. Si te pasás, la aplicación te lo indica.

Paso 2: el receptor. Buscá a quien recibe el paquete por nombre y apellido. Solo podés elegir a personas que ya estén en Movo y tengan la identidad verificada (aparece el sello **Identidad verificada**). Si la persona todavía no está en Movo, podés **invitarla por WhatsApp**.

Paso 3: de dónde a dónde. Elegí la dirección de retiro y la de entrega (buscándolas, usando tu ubicación actual o tus direcciones guardadas) y el día y la franja horaria en que el paquete puede retirarse. Retiro y entrega no pueden estar en el mismo lugar.

Paso 4: fotos del paquete. Sacá al menos 2 fotos como evidencia del estado inicial. Sirven de prueba si más adelante hay un reclamo.

Paso 5: revisá y confirmá. Se muestra un resumen con todos los datos y el **precio sugerido**, calculado según la distancia, el peso, el tipo de paquete y la demanda de la zona. Si se aplica un recargo porque hay muchos paquetes y pocos transportistas en tu zona, aparece la insignia **Alta demanda en tu zona**. El precio queda **fijo durante 15 minutos** desde que lo ves: si tardás más, el resumen se actualiza y te pide confirmar el nuevo valor. Si el precio no se pudo calcular, el resumen indica **precio a estimar** y podés publicar igual.

Al confirmar, el envío queda **esperando al receptor**. Todavía no lo ven los transportistas.

M-17

Captura pendiente

Figura 3.17.
M-17 · Enviar, paso del paquete Paso «¿Qué vas a enviar?» con tipo de paquete, peso y dimensiones cargados.

M-18

Captura pendiente

Figura 3.18.
M-18 · Enviar, límite del paquete Mismo paso con una dimensión que excede el límite y el mensaje de error de la suma de lados.

M-19

Captura pendiente

Figura 3.19.
M-19 · Enviar, elección del receptor Paso «¿Quién lo recibe?» con el resultado de búsqueda por nombre y apellido y el sello «Identidad verificada».

M-20

Captura pendiente

Figura 3.20.
M-20 · Enviar, paso de ruta y horario de retiro Paso «¿De dónde a dónde?» con origen y destino cargados y el mapa de la ruta.

M-21

Captura pendiente

Figura 3.21.
M-21 · Enviar, buscador de direcciones Hoja con resultados de autocompletado y la opción «Usar mi ubicación actual».

M-22

Captura pendiente

Figura 3.22.
M-22 · Enviar, fotos del paquete Paso «Fotos del paquete» con las dos fotos tomadas.



Figura 3.23.
M-23 · Enviar, resumen y precio sugerido Paso «Revisá y confirmá» con la tarjeta de precio sugerido en pesos.



Figura 3.24.
M-24 · Enviar, alta demanda y precio actualizado Resumen con la insignia «Alta demanda en tu zona» o el aviso «El precio se actualizó».

3.3.2 Esperar al receptor

El receptor recibe una notificación con tu perfil y el detalle del paquete y tiene **48 horas** para aceptar o rechazar. Mientras tanto, el envío figura como **Esperando receptor**. Tres cosas pueden pasar:

- **Acepta.** El envío se publica y los transportistas de la zona pueden verlo.
- **Rechaza.** Aparece un aviso en el envío y en **Requiere tu atención**. Podés **elegir otro receptor** (tenés un plazo de 48 horas) o cancelar el envío.
- **No responde a tiempo.** El envío se cancela solo y se te avisa.



Figura 3.25.
M-27 · Detalle del envío (emisor), esperando al receptor Envío en «Esperando confirmación del receptor» con la línea de tiempo.



Figura 3.26.
M-29 · Receptor rechazó el envío Banner de rechazo con la acción «Elegir otro receptor».



Figura 3.27.
M-30 · Elegir otro receptor Pantalla «¿Quién lo recibe ahora?» con un candidato seleccionado.

3.3.3 Los estados de un envío

El estado se muestra con una etiqueta de color en cada tarjeta y en el detalle:

Tabla 3.2. Estados de un envío.

Estado	Significado
Esperando receptor	El receptor todavía no aceptó ni rechazó.
Publicado	Los transportistas pueden ofertar.
Asignado	Elegiste una oferta; falta reservar el pago o ya está reservado y se espera el retiro.
Fondos pendientes	Elegiste una oferta con retiro lejano: el pago se confirma más cerca de la fecha.
En camino	El transportista retiró el paquete.
Entregado	El receptor confirmó la entrega.
Completado	La entrega está confirmada y el cobro, acreditado.
Rechazado	El receptor lo rechazó.
Cancelado	Se canceló y no puede reactivarse.
En disputa	Una de las partes abrió un reclamo.

En **Mis envíos** (desde **Inicio**, **Ver todos**) ves el listado completo, con búsqueda por persona y filtros por estado. Al tocar un envío se abre su detalle, con la línea de tiempo de todos los cambios de estado.




Figura 3.28.
M-25 · Mis envíos Listado con envíos en distintos estados, la barra de búsqueda y el botón de filtros.



Figura 3.29.
M-26 · Mis envíos, filtros Hoja «Filtrar envíos» con un estado seleccionado.

3.3.4 Elegir al transportista

Cuando un envío tiene ofertas, aparece un aviso en el detalle. Tocalo para abrir **Ofertas recibidas**:

- Cada oferta muestra el precio, el día de retiro propuesto, la reputación del transportista y su sello de verificación.
- Podés ordenarlas por **Menor precio** o por **Mejor reputación**.
- Tocá una oferta para ver el perfil del transportista y tocá **Elegir esta oferta**. La aplicación te pide confirmar. También podés **Rechazar** una oferta puntual: el transportista puede volver a ofertar más adelante.

Al elegir, el envío pasa a **Asignado** y los demás transportistas dejan de ver el envío cuando se confirma el pago.



Figura 3.30.
M-28 · Detalle del envío (emisor), con ofertas Envío publicado con el aviso de ofertas recibidas.



Figura 3.31.
M-31 · Ofertas recibidas Lista de tres ofertas con el selector «Ordenar por: Menor precio / Mejor reputación».



Figura 3.32.
M-32 · Elegir una oferta Modal «¿Elegir esta oferta?» con precio, fecha y botón «Confirmar elección».

3.3.5 Pagar: la reserva de fondos

Movo no te cobra de inmediato: **reserva** el importe en tu tarjeta y lo **cobra recién cuando el paquete se entrega**. Si el envío no se concreta, la reserva se libera y no se cobra nada.

- Si el retiro es **pronto** (dentro de 3 días), el último paso al elegir la oferta es reservar el pago. Tenés **30 minutos** para completarlo; si no lo hacés, el envío vuelve a publicarse y se avisa a ambas partes.
- Si el retiro es **lejano** (a más de 3 días), el envío queda en **Fondos pendientes** y te avisamos con una notificación cuando se acerque la fecha para que confirmes el pago desde el detalle. Si no pagás antes de las 24 horas previas al retiro, el envío vuelve a publicarse.

Para pagar, elegí una de tus tarjetas guardadas y escribí **solo el código de seguridad** (no se guarda: se pide en cada pago). Si todavía no tenés tarjetas, podés agregar una en el momento. Si tenés un saldo pendiente con Movo, se suma al total y se te muestra el desglose antes de confirmar.

Si el pago falla, la aplicación te dice por qué (fondos insuficientes, datos que no coinciden, rechazo del banco o un problema del procesador) y te deja reintentar con otra tarjeta. **No se cobra nada** en ningún caso de falla.

M-33

Captura pendiente

Figura 3.33.
M-33 · Pagar y reservar fondos Pantalla con precio, saldo pendiente, total a reservar y las tarjetas guardadas.

M-34

Captura pendiente

Figura 3.34.
M-34 · Pagar con una tarjeta guardada (código de seguridad) Tarjeta seleccionada y teclado numérico con el campo de código de seguridad.

M-35

Captura pendiente

Figura 3.35.
M-35 · Pago rechazado Mensaje «Tu tarjeta no tiene fondos suficientes» con la opción de reintentar.

M-36

Captura pendiente

Figura 3.36.
M-36 · Fondos reservados Detalle con la tarjeta «Fondos reservados» y la fecha de retiro.

3.3.6 Entregar el paquete al transportista (retiro)

El día del retiro, el transportista llega al punto acordado y vos tocás **Generar retiro** en el detalle del envío. La aplicación muestra un **código QR** que se renueva solo cada 15 segundos, con una cuenta regresiva. El transportista lo escanea con su teléfono. Para que el retiro se confirme, los dos tienen que estar a menos de **100 metros** y el transportista tiene que haber sacado antes las fotos de evidencia del paquete. Si el código vence, generá uno nuevo.

Cuando el retiro se confirma, el envío pasa a **En camino**.




Figura 3.37.
M-38 · Aviso previo del retiro (emisor) Pantalla «Mostrale el código» con el QR y la cuenta regresiva de 15 segundos.

3.3.7 Seguir el envío en vivo

Mientras el envío está en camino podés ver en un mapa dónde está el transportista, con la llegada estimada, desde **Ver seguimiento en vivo en el mapa**. Solo se muestra la ubicación actual: el recorrido no se muestra, y se guarda por 30 días únicamente para resolver disputas. Al entregarse el paquete, el seguimiento termina.




Figura 3.38.
M-39 · Seguimiento en vivo Mapa con la posición del transportista, la insignia «En vivo» y la llegada estimada.

3.3.8 Hablar con las otras partes: el chat

Cuando un envío tiene transportista asignado se habilita un **chat** entre el emisor, el receptor y el transportista (los mensajes son de texto, de hasta 1000 caracteres). En **Inicio** o en el detalle del envío podés abrirlo; la lista de **Chats** reúne uno por cada envío en curso. Un aviso recuerda cuidar tu seguridad: coordiná todo dentro de la aplicación. El chat se cierra 24 horas después de finalizado el envío, o en el acto si el envío se cancela. Las palabras ofensivas se tapan con asteriscos.




Figura 3.39.
M-40 · Chat del envío Conversación entre emisor, transportista y receptor con el aviso «Tu seguridad».




Figura 3.40.
M-41 · Lista de chats Un chat por cada envío en curso, con el último mensaje.

3.3.9 Cancelar un envío

Podés cancelar un envío desde su detalle con **Cancelar envío**, indicando opcionalmente el motivo. El costo depende del momento:

Tabla 3.3. Costo de cancelar un envío.

Cuándo cancelás	Qué pasa
Antes de elegir transportista	No tiene costo. Se avisa a los transportistas que habían ofertado.
Con transportista asignado y **12 horas o más** antes del retiro	No tiene costo. Se libera la reserva de tu tarjeta. Tampoco tiene costo si la ventana de retiro ya cerró, salvo que el transportista haya llegado al punto de retiro: en ese caso también se cobra la penalidad.
Con transportista asignado y **menos de 12 horas** antes del retiro	Se cobra una penalidad del **25 %** del precio acordado, que se compensa al transportista. La aplicación te muestra el monto exacto antes de confirmar; si cambia, te pide revisarlo.
Una vez retirado el paquete	Ya no se puede cancelar.



Figura 3.41.
M-37 · Cancelar un envío asignado con penalidad Hoja de cancelación con menos de 12 h al retiro, que muestra el monto de la penalidad.

3.3.10 Calificar y reclamar

Cuando el envío se entrega, las tres partes pueden **calificarse** con 1 a 5 estrellas, por categoría y con un comentario opcional, durante las **72 horas** siguientes. Si hubo un problema (el paquete llegó dañado, no se entregó), podés **pedir ayuda** desde el detalle del envío, que abre una consulta con soporte, o **reportar** a la otra persona desde su perfil.




Figura 3.42.
M-42 · Calificar al transportista Hoja con cinco estrellas, categorías y comentario opcional.

3.4 Recibir un Paquete (Receptor)

3.4.1 Aceptar o rechazar un envío

Cuando alguien te designa como receptor, recibís una notificación. Al abrirla ves el perfil y la reputación del emisor, qué paquete es y cuándo se retira. Tenés **48 horas** para decidir con **Aceptar envío** o **Rechazar** (con un motivo opcional). No podés editar los datos del envío. Si aceptás, el envío se publica; si no respondés, se cancela.




Figura 3.43.
M-43 · Detalle del envío (receptor), por confirmar Vista del receptor con el perfil del emisor y los botones «Aceptar» y «Rechazar».

3.4.2 Que lo reciba otra persona

Si no vas a poder recibir el paquete, desde el detalle del envío tocá **Que lo reciba otra persona**, elegí a la persona (con identidad verificada), sumá un motivo opcional y tocá **Enviar invitación**. La otra persona la ve en **Requiere tu atención** y puede aceptar o rechazar. Tiene **6 horas** para responder. Si acepta antes de que empiece la entrega, pasa a ser la receptora; si rechaza o no responde a tiempo, seguís vos. Un envío admite una sola transferencia. Después de transferirlo, conservás el detalle en solo lectura, con el seguimiento en vivo.



Figura 3.44.
M-44 · Que lo reciba otra persona Pantalla con la persona elegida, el motivo opcional y «Enviar invitación».




Figura 3.45.
M-45 · Invitación para recibir Pantalla del nuevo receptor con «Aceptar y recibir» y «Rechazar invitación».

3.4.3 Recibir el paquete

Seguís el envío en el mapa. Cuando el transportista llega, abrí la aplicación: el transportista te muestra un **código QR**. Tocá **Confirmar recepción**, apuntá la cámara al código y la aplicación confirma la entrega verificando que estés a menos de 100 metros. Si el código venció, pedile al transportista que genere uno nuevo. Al confirmarse, el envío pasa a **Entregado** y podés calificar al transportista.

M-46

Captura pendiente

Figura 3.46.
M-46 · Receptor escanea el código de entrega Cámara con el marco de escaneo y la indicación de acercarse al transportista.

3.5 Transportar Paquetes (Transportista)

3.5.1 Requisitos para transportar

Para ver y ofertar envíos tenés que cumplir cuatro requisitos, que la pestaña **Transportar** te muestra como una lista con el avance:

1. **Identidad verificada** (ver *Primeros pasos*).
2. **Licencia de conducir verificada.** Desde **Mi perfil** (o desde la lista de requisitos), tocá **Verificación de licencia**: es un trámite corto con una foto de la licencia y una selfie, igual que el de identidad. Obtenés la insignia de **transportista verificado**.
3. **Ficha del vehículo.** Marca, modelo, patente y volumen de carga (se elige entre volúmenes estándar).
4. **Cuenta de Mercado Pago vinculada.** En **Mi perfil > Pagos y cobros**, vinculás tu cuenta con el navegador embebido de Mercado Pago; al terminar volvés sola a la aplicación. Ahí se acredita lo que cobrás.

Además, para transportar la aplicación necesita acceso a tu **ubicación en segundo plano** mientras tengas un viaje en curso, para que el emisor y el receptor puedan seguir el paquete.



Figura 3.47.
M-48 · Transportar, requisitos pendientes Transportista sin licencia verificada: tarjetas de requisitos (identidad, licencia, Mercado Pago).



Figura 3.48.
M-73 · Verificación de licencia Pantalla «Confirmemos tu licencia de conducir».



Figura 3.49.
M-72 · Ficha del vehículo Selección de marca, modelo y volumen de carga.




Figura 3.50.
M-76 · Vincular Mercado Pago Navegador embebido de Mercado Pago en el paso de autorización.

3.5.2 Encontrar envíos

La pestaña **Transportar** muestra los paquetes publicados cerca de vos o de tu ruta. Cada tarjeta muestra el tipo y peso del paquete, las zonas de retiro y entrega (aproximadas, sin la dirección exacta), la franja de retiro, el precio sugerido y la reputación del emisor. Podés:

- cambiar desde dónde buscás (**¿Desde dónde salís?**) y ampliar el radio de búsqueda;
- **filtrar** por tipo de paquete, pago mínimo, peso máximo o **Solo lo que me queda de paso**;
- ver un envío en detalle, con el mapa de la ruta.

No ves tus propios envíos, ni los de personas con las que tenés un bloqueo.



Figura 3.51.
M-47 · Transportar, envíos disponibles Feed con tarjetas de paquetes cercanos, el radio de búsqueda y el botón de filtros.



Figura 3.52.
M-49 · Transportar, filtros Hoja «Filtros» con tipo de paquete, pago mínimo, peso máximo y «Solo lo que me queda de paso».



Figura 3.53.
M-50 · Detalle de un envío disponible Mapa de la ruta, precio sugerido, «Recibís aprox.» y el botón «Hacer una oferta».

3.5.3 Hacer una oferta

En el detalle de un envío tocá **Hacer una oferta**:

1. Elegí el monto que querés cobrar. Ese es **tu monto neto**; la aplicación te muestra cómo se reparte (lo que paga el emisor incluye la comisión de Movo y el procesamiento del pago) y cuánto **recibís aproximadamente**.
2. Elegí **cuándo retirás**: como lo pidió el emisor, o **proponer otro día u horario** (hasta 3 días después), y opcionalmente a qué hora entregás.
3. Podés sumar un mensaje.
4. **Deslizá para confirmar.**

Podés tener una sola oferta pendiente por envío. Si tenés una **deuda vencida** con Movo, no podés ofertar ni declarar viajes hasta saldarla (ver *Pagos y cobros*).




Figura 3.54.
M-51 · Crear una oferta Monto «Quiero cobrar», desglose de lo que paga el emisor y el deslizador «Deslizá para confirmar».



Figura 3.55.
M-52 · Oferta con otro día y horario Opción «Proponer otro día u horario» desplegada con franja y día de entrega estimado.

3.5.4 Seguir tus ofertas

En **Mis ofertas** ves tus propuestas agrupadas en **En juego** (pendientes), **Requieren algo tuyo** (por ejemplo, una oferta que te aceptaron) y las cerradas. Cada una muestra su estado:

Tabla 3.4. Estados de una oferta.

Estado	Qué significa
En juego	El emisor todavía no decidió. Podés cambiar el precio, modificar la fecha o **retirar la oferta**, siempre que siga pendiente.
Te la aceptaron	Te eligieron. Seguí el retiro desde el detalle del envío.
No la tomó	El emisor eligió a otro transportista.
Venció sin respuesta	Pasó la fecha de retiro sin que el emisor respondiera.
El envío se canceló	El emisor canceló el envío.
La retiraste vos	Sacaste tu oferta de la lista.
No se concretó / Te bajaste del envío	La asignación no prosperó, o te bajaste después de que te eligieron.

También ves cuántos transportistas compiten por el mismo envío y en qué posición está tu oferta.



Figura 3.56.
M-53 · Mis ofertas Pestañas con ofertas «En juego», «Requieren algo tuyo» y cerradas, con sus pills de estado.




Figura 3.57.
M-54 · Detalle de mi oferta Oferta pendiente con «Cambiar el precio», «Modificar fecha y horario» y «Retirar oferta».

3.5.5 Declarar un viaje

Si ya vas a hacer un camino, **Mis viajes** te permite declararlo para que aparezcan los paquetes que van por el mismo lado. Tocá **Declarar viaje** y completá origen, destino, fecha y hora de salida y vehículo. Con **Se repite** el viaje se publica todos los días de la semana que elijas, hasta una fecha o sin fecha de fin. Declarar un viaje **no te obliga a nada**: solo asumís un compromiso cuando aceptan una de tus ofertas.

Cuando aceptan una oferta tuya y no tenías un viaje asociado, Movo crea uno por vos y te avisa. En el detalle de un viaje ves los paquetes aceptados, podés **buscar más paquetes compatibles**, **editarlo** o **cancelarlo**. Cancelar un viaje con paquetes asignados puede tener costo, igual que bajarte de un envío; la aplicación te muestra el monto antes de confirmar. Un viaje vencido sin paquetes se cancela solo.



Figura 3.58.
M-55 · Mis viajes Pestañas Próximos e Historial con un viaje declarado.



Figura 3.59.
M-56 · Declarar viaje Formulario con origen, destino, salida, vehículo y la opción «Se repite».



Figura 3.60.
M-57 · Detalle de viaje con paquetes Viaje con dos paquetes aceptados y los botones «Iniciar viaje» y «Ver ruta en vivo».




Figura 3.61.
M-58 · Cancelar un viaje con paquetes Hoja de cancelación que advierte del cargo o de que no lo tiene.

3.5.6 Iniciar el viaje y ver tu ruta

Cuando llega el momento, abrí el viaje y tocá **Iniciar viaje**. Solo se puede iniciar un viaje con al menos un paquete asignado, y no podés tener dos viajes en curso a la vez. Con el viaje en curso, **Mi ruta de hoy** calcula el mejor orden para tus retiros y entregas, con una hora estimada en cada parada. Tocá **Navegar hasta esta parada** para abrir Google Maps o Waze. Si no se puede calcular el orden óptimo, se muestra el orden por defecto, con un aviso.




Figura 3.62.
M-59 · Mi ruta de hoy Itinerario optimizado con paradas ordenadas, ETA y el botón «Navegar hasta esta parada».

3.5.7 Retirar el paquete

Desde el detalle del envío o desde **Inicio**, tocá **Retirar paquete**. El asistente tiene estos pasos:

1. **Confirmá que llegaste.** Un mapa verifica que estés a menos de 100 metros del punto de retiro.
2. **Resumen del retiro.** Repasá los datos y tocá **Empezar el retiro**.
3. **Fotos de evidencia.** Sacá al menos una foto del paquete. Sin fotos no podés continuar.
4. **Escaneá el QR.** El emisor te muestra su código; escanealo con la cámara.
5. **Retiro confirmado.** El envío pasa a **En camino**.

Mientras el viaje esté en curso, la aplicación envía tu posición para el seguimiento.



Figura 3.63.
M-60 · Retiro, resumen «Resumen del retiro» con el botón «Empezar el retiro».



Figura 3.64.
M-61 · Retiro, confirmar que llegaste Mapa con el círculo de 100 m alrededor del punto de retiro y el pulso de GPS dentro del radio.



Figura 3.65.
M-62 · Retiro, fotos de evidencia Paso «Evidencia del retiro» con las fotos tomadas.




Figura 3.66.
M-63 · Retiro, escaneo del QR Cámara escaneando el QR que muestra el emisor.




Figura 3.67.
M-64 · Retiro confirmado Pantalla de éxito con «Ver envío» y «Ver en el mapa».

3.5.8 Entregar el paquete y cobrar

La entrega es el espejo del retiro: confirmás que llegaste (estando a menos de 100 metros del destino), sacás las fotos de evidencia y **generás un código QR** que el receptor escanea con su teléfono. Cuando el receptor confirma, el envío pasa a **Entregado** y se **captura el pago**: la comisión de Movo se descuenta automáticamente y el resto se acredita en tu cuenta de Mercado Pago. La aplicación te muestra el monto acreditado; si el cobro se demora, lo indica y el equipo lo revisa.




Figura 3.68.
M-65 · Entrega, código para el receptor QR del transportista con el nombre del receptor y la cuenta regresiva.




Figura 3.69.
M-66 · Entrega confirmada y cobro Pantalla con «Te acreditamos» y el detalle del cobro.

3.5.9 Bajarte de un envío

Si no podés cumplir un envío que ya te asignaron, usá **No puedo hacer este envío** desde el detalle. Con **12 horas o más** antes del retiro no tiene costo; con menos, o con la ventana de retiro ya cerrada, se registra una penalidad como deuda tuya. El envío vuelve a publicarse para otros transportistas. Si el retiro ya ocurrió, ya no podés bajarte.

M-67

Captura pendiente

Figura 3.70.
M-67 · Bajarme de un envío asignado Hoja «Bajarme del envío» con el aviso de penalidad.

3.6 Tu Perfil y tu Cuenta

3.6.1 Mi perfil

La pestaña **Mi perfil** muestra tu foto, tus insignias (identidad verificada y, si corresponde, transportista verificado), tu reputación y tus calificaciones. Tu **reputación** es un puntaje de 1 a 5 que pondera las calificaciones recibidas con más peso a las más recientes y, mientras tengas menos de tres calificaciones, tu perfil figura como nuevo. Desde acá accedés a todos los ajustes.

El **perfil público** de otra persona (al tocar su nombre en un envío o una oferta) muestra su reputación por rol, su insignia de identidad, los comentarios que recibió y cuántas conexiones tienen en común. Desde su menú **Más acciones** podés reportarla o bloquearla.

M-68

Captura pendiente

Figura 3.71.
M-68 · Mi perfil Perfil propio con insignias, reputación y accesos a ajustes.

M-69

Captura pendiente

Figura 3.72.
M-69 · Perfil público de otra persona Reputación, insignia de identidad, comentarios y el menú «Más acciones» (reportar, bloquear).

3.6.2 Editar tus datos

En **Editar perfil** cambiás tu foto, tu descripción y tus datos de contacto. Cambiar el **teléfono** o el **correo** requiere verificar un código enviado al dato nuevo, para evitar que otra persona se apropie de tu cuenta. Una vez verificada tu identidad, tu nombre queda bloqueado para que coincida con tu documento. Desde acá también accedés a la **ficha de tu vehículo**.

En **Direcciones guardadas** podés guardar tus direcciones frecuentes (casa, trabajo) para elegirlas rápido al crear un envío o declarar un viaje.




Figura 3.73.
M-70 · Editar perfil Foto, datos de contacto y acceso a la ficha de vehículo.




Figura 3.74.
M-71 · Direcciones guardadas Lista de direcciones y hoja «Nueva dirección» con el pin arrastrable.

3.6.3 Pagos y cobros

La pantalla **Pagos y cobros** tiene tres pestañas:

- **Medios de pago.** Tus tarjetas guardadas: podés agregar una, marcar la predeterminada, ponerles un nombre y eliminarlas (no se puede eliminar una tarjeta con una reserva vigente). Una tarjeta vencida se marca y ya no puede usarse. Movo **nunca guarda el número ni el código de seguridad**: la tarjeta queda cifrada en Mercado Pago. Si sos transportista, acá figura también tu **medio de cobro** (la cuenta de Mercado Pago vinculada), que podés desvincular. Si Mercado Pago revoca la vinculación, la aplicación te avisa y te ofrece volver a vincular.
- **Historial.** Tus pagos como emisor y tus cobros como transportista, del más reciente al más antiguo, agrupados por mes y filtrables. Al tocar un movimiento ves cómo se compone: lo que pagó el emisor, la comisión de Movo, la comisión de Mercado Pago y lo que te queda.
- **Saldo.** Si cancelaste con penalidad o te bajaste de un envío, la penalidad queda como **saldo pendiente** con Movo. Se descuenta sola de tu próximo cobro (hasta un tope por envío) o se suma a tu próximo pago, y también podés pagarla en cualquier momento con **Pagar mi saldo**, con una tarjeta guardada. Una deuda sin saldar por más de 14 días te impide ofertar y declarar viajes hasta saldarla.



Figura 3.75.
M-74 · Pagos y cobros, medios de pago Pestaña de medios con dos tarjetas (una predeterminada) y la cuenta de Mercado Pago vinculada.



Figura 3.76.
M-75 · Agregar tarjeta Formulario de número, vencimiento, código y nombre, con «Usar como predeterminada».



Figura 3.77.
M-77 · Historial de pagos y cobros Movimientos agrupados por mes, con los filtros «Últimos 30 días / Este mes / Mes anterior».




Figura 3.78.
M-78 · Detalle de un cobro Desglose «Cómo se compone»: pago del emisor, comisión de Movo, comisión de Mercado Pago y neto.




Figura 3.79.
M-79 · Saldo pendiente y pagar mi saldo Usuario con deuda: «Saldo pendiente», «Qué forma tu saldo» y «Pagar mi saldo».

3.6.4 Notificaciones

En **Notificaciones** elegís qué avisos recibir: hay un interruptor general y grupos por tema (cuando enviás o recibís, cuando transportás, cuenta y seguridad, conversaciones y reclamos). Podés definir un **horario de silencio** en el que no suena nada; los avisos siguen apareciendo dentro de la aplicación. Algunos avisos de seguridad no respetan el horario de silencio. Si desactivaste las notificaciones en los ajustes de tu teléfono, la aplicación lo indica.



Figura 3.80.
M-80 · Notificaciones Interruptor maestro, grupos de categorías y acceso al horario de silencio.



Figura 3.81.
M-81 · Horario de silencio Franja horaria activada.



Figura 3.82.
M-93 · Notificación push en el dispositivo Una push de «Oferta recibida» en la pantalla de bloqueo.

3.6.5 Cuenta y seguridad

- **Cambiar la contraseña.** Con tu contraseña actual. Al cambiarla se cierran las demás sesiones.
- **Usuarios bloqueados.** Ver y desbloquear a quienes bloqueaste.
- **Dar de baja la cuenta.** Es **irreversible**: borra tus datos personales y no podés recuperarlos. Solo es posible sin envíos activos ni disputas abiertas, y se te pide tu contraseña como confirmación.
- **Términos y Condiciones y Política de Privacidad.** Ahí figuran las versiones vigentes y la fecha en la que las aceptaste. Si Movo las actualiza, la aplicación te pide aceptarlas de nuevo al abrirla.



Figura 3.83.
M-82 · Cuenta y seguridad Opciones de cambio de contraseña, usuarios bloqueados y baja de cuenta.



Figura 3.84.
M-83 · Usuarios bloqueados Lista con un usuario bloqueado y el cuadro «Qué implica bloquear a alguien».



Figura 3.85.
M-84 · Dar de baja la cuenta Advertencia de irreversibilidad, casillero de confirmación y campo de contraseña.




Figura 3.86.
M-85 · Legal Términos y Condiciones y Política de Privacidad con la fecha de aceptación.




Figura 3.87.
M-86 · Tus calificaciones Calificaciones recibidas con comentarios.

3.7 Confianza y Seguridad

3.7.1 Reportar y bloquear

Desde el perfil de otra persona, **Más acciones** permite:

- **Reportar** con un motivo (acoso o maltrato, no se presentó, paquete dañado, problema con el pago u otro), detalles y hasta cuatro fotos que solo ve el equipo de Movo. Hay un reporte por persona a la vez y un máximo diario. El equipo revisa cada reporte y podés sumarle información después.
- **Bloquear.** Ninguno de los dos ve los envíos del otro ni se encuentran al buscar un receptor, y no pueden ofertar sobre los envíos del otro ni designarse como receptor. Los envíos que ya tenían entre ustedes siguen su curso. Es reversible: podés desbloquear cuando quieras.




Figura 3.88.
M-87 · Reportar a un usuario Formulario con los motivos (acoso, no se presentó, paquete dañado, pago, otro), fotos y detalles.

3.7.2 Pedir ayuda al equipo de Movo

En **Mi perfil > Ayuda y soporte** podés escribirle al equipo. Tocá **Nueva consulta**, elegí el tema, vinculá opcionalmente un envío en el que participes, escribí qué pasó y sumá fotos si ayudan. Después seguís la conversación en **Mis consultas**; te llega una notificación cuando el equipo responde. Una consulta resuelta se reabre si escribís de nuevo. Desde la misma pantalla podés **repasar el tutorial** de la aplicación.



Figura 3.89.
M-88 · Ayuda y soporte Pantalla con «Chatea con Soporte de Movo» y «Repasar el tutorial».



Figura 3.90.
M-89 · Nueva consulta de soporte Formulario con el tema, el envío vinculado opcional, el texto y las fotos.



Figura 3.91.
M-90 · Conversación con soporte Hilo con mensajes del usuario y del equipo de Movo.

3.7.3 Si tu cuenta es suspendida o inhabilitada

Movo puede **suspender** (por un tiempo o sin fecha de fin) o **inhabilitar** una cuenta por comportamiento fraudulento o por violar los términos. Con la cuenta suspendida podés entrar, ver tus envíos, viajes y chats y completar lo que ya tenías en curso, pero no iniciar nada nuevo (publicar envíos, ofertar, declarar viajes). Una cuenta inhabilitada no puede ingresar. En **Estado de tu cuenta** ves qué no podés hacer y cuándo termina la restricción, y podés contactar a soporte. Las personas con las que tenías envíos en curso reciben un aviso, sin el motivo.

M-91

Captura pendiente

Figura 3.92.
M-91 · Estado de la cuenta (suspendida) Cuenta suspendida con el listado de acciones que no se pueden hacer y «Contactar a soporte».

M-92

Captura pendiente

Figura 3.93.
M-92 · Cuenta inhabilitada Pantalla «Tu cuenta fue inhabilitada».

3.8 Panel de Administración

El panel de administración es una aplicación web, **solo para el equipo de Movo**, disponible en `admin.movosend.app`. Está pensado para pantallas de escritorio.

3.8.1 Ingresar al panel

El ingreso tiene dos pasos:

1. Escribí tu correo (o teléfono) y tu contraseña.
2. Te llega un **código de 6 dígitos por correo**: escribilo en la pantalla de verificación. El código es de un solo uso, y tras cinco intentos erróneos hay que empezar de nuevo.

Solo pueden ingresar cuentas con el rol de administrador, correo verificado y cuenta activa. Si algo falla, el mensaje de error es siempre el mismo y no indica cuál de las condiciones no se cumple. La sesión del panel dura **como máximo 8 horas**, sin importar la actividad, y se corta de inmediato si te quitan el rol o suspenden tu cuenta. Si olvidaste la contraseña, usá **Recuperar contraseña**.



Figura 3.94.
W-01 · Ingreso al panel Formulario de email y contraseña, con el aviso «Solo para el equipo de Movo».



Figura 3.95.
W-02 · Verificación del código Campo de seis dígitos del código enviado por email y el enlace «¿No te llegó?».



Figura 3.96.
W-03 · Recuperar la contraseña del panel Paso de ingreso del email y paso del nuevo código.

3.8.2 Navegar el panel

La barra lateral da acceso a **Inicio**, **Usuarios**, **Envíos**, **Soporte** y **Admins**. Las secciones **Reportes**, **Disputas**, **Métricas** y **Bitácora** figuran como *Próximamente*: todavía no están disponibles. Podés cambiar entre tema claro y oscuro desde el botón del encabezado.



Figura 3.97.
W-04 · Inicio del panel Barra lateral con Inicio, Usuarios, Envíos, Soporte y Admins, y las secciones «Próximamente».

3.8.3 Usuarios

Buscar. En **Usuarios** escribí un nombre, correo, teléfono o DNI (la búsqueda no distingue tildes ni mayúsculas; el DNI puede ir con o sin puntos). Los resultados se paginan.

Ficha. Al abrir un usuario ves su ficha completa, organizada en secciones que cargan por separado (si una falla, se muestra el error en esa sección y el resto sigue disponible): datos y estado de la cuenta, verificación de identidad y licencia (sin imágenes del documento), actividad (envíos, viajes y calificaciones), moderación (reportes y bloqueos), sanciones, cuenta corriente y la bitácora de acciones de administradores sobre esa persona. Ver una ficha no deja registro.

Acciones. El menú **Acciones** permite:

- **Cerrar todas las sesiones** del usuario (por ejemplo, ante un teléfono robado).
- **Cambiar el correo o el teléfono**, con motivo y una vista previa del *antes* y el *después*.
- **Ajustar el saldo** de la cuenta corriente, con monto, sentido y motivo.
- **Agregar una nota interna**, que ven todos los administradores.
- **Suspender o inhabilitar** una cuenta (la pantalla de esta acción se completa en la historia MOVO-299, todavía en curso).

Toda acción de escritura exige un **motivo** y queda registrada en la bitácora con tu nombre. Un administrador no puede actuar sobre su propia cuenta ni sobre un envío del que sea parte.



Figura 3.98.
W-05 · Búsqueda de usuarios Resultados de la búsqueda por nombre, email, teléfono o DNI.



Figura 3.99.
W-06 · Ficha de usuario Ficha con las secciones Datos, Verificación, Actividad, Moderación, Sanciones y Bitácora.



Figura 3.100.
W-07 · Acciones sobre una cuenta Menú con cerrar sesiones, cambiar email o teléfono, ajustar el saldo, agregar nota y sancionar.



Figura 3.101.
W-08 · Ajustar el saldo Diálogo con monto, motivo y la casilla de confirmación, con el «Antes / Después».

3.8.4 Envíos

Listado. En **Envíos** se ven los envíos organizados por pestañas de estado (por defecto, los activos), con un buscador por código, nombre de cualquiera de las partes o dirección, y filtros por ciudad de retiro y por rango de fechas del último cambio de estado.

Detalle. El detalle muestra las partes, el retiro y la entrega, el paquete y el pago, la **línea de tiempo** de estados, las **ofertas** recibidas (precio sugerido, acordado y rango ofertado) y el chat del envío en solo lectura (el administrador lee pero nunca escribe). Un envío en camino muestra además un **mapa de seguimiento** con la ruta y la posición del transportista.



Figura 3.102.
W-09 · Listado de envíos Tabla con pestañas por grupo de estados, filtros y el buscador.



Figura 3.103.
W-10 · Detalle de un envío Partes, retiro y entrega, paquete y pago, ofertas y línea de tiempo.



Figura 3.104.
W-11 · Seguimiento de un envío en el mapa Ruta, posición del transportista y progreso.



Figura 3.105.
W-12 · Chat de un envío (solo lectura) Historial del chat del envío.

3.8.5 Soporte

La **bandeja de soporte** lista las consultas de los usuarios, con filtros **Todos**, **Míos** y **Sin asignar**, búsqueda por nombre, código SOP o envío y filtro por estado. Al abrir una consulta se ve la conversación y, a un costado, el contexto del usuario: verificaciones, reputación, envíos recientes y consultas anteriores. Se puede vincular la consulta a un envío y agregar etiquetas.

> **Estado de esta sección.** La interfaz de la bandeja está construida, pero la API que la conecta con las consultas reales (MOVO-322) sigue en desarrollo, por lo que hoy el panel trabaja con datos de prueba.



Figura 3.106.
W-13 · Bandeja de soporte Lista de consultas con filtros Todos, Míos, Sin asignar y la conversación abierta.



Figura 3.107.
W-14 · Contexto del usuario en soporte Panel con verificaciones, reputación, envíos recientes y conversaciones anteriores.

3.8.6 Administradores

En **Admins** se lista a los administradores con su fecha de alta. Con **Agregar administrador** se busca una cuenta por nombre o correo, se escribe un motivo y se confirma con la contraseña y un código. **Revocar acceso** también exige motivo. No es posible revocarse el acceso a uno mismo ni dejar al sistema sin administradores. Ambas acciones quedan en la bitácora.



Figura 3.108.
W-15 · Administradores Tabla de administradores y el diálogo «Agregar administrador».

3.9 Preguntas Frecuentes

No me llega el código por SMS. Esperá a que termine la cuenta regresiva y tocá **Reenviar código**. Verificá que tu número esté bien escrito (con el código de área). Hay un límite de reenvíos por minuto.

La verificación de identidad me rechazó. Probá de nuevo con buena luz, sin reflejos y con el documento completo dentro del marco. Si falla varias veces, escribí a soporte desde **Mi perfil > Ayuda y soporte**.

¿Por qué no puedo ver envíos en Transportar? Falta alguno de los requisitos: identidad, licencia, ficha del vehículo o cuenta de Mercado Pago. La pestaña te muestra cuál. Si tenés una deuda vencida con Movo, también se bloquean las ofertas.

¿Cuándo me cobran? A vos como emisor no se te cobra al elegir la oferta: se **reserva** el importe en tu tarjeta y se cobra recién cuando el receptor confirma la entrega.

La reserva falló, ¿me cobraron? No. Cuando el pago falla no se retiene ni se cobra nada. Podés reintentar con otra tarjeta.

¿Qué pasa si el transportista no se presenta? Si pasan 24 horas del cierre de la ventana de retiro sin que se concrete el retiro, el sistema lo resuelve solo y libera siempre tu reserva. Según el GPS del transportista, si **nunca fue** hacia el punto, el envío se cancela y se le registra a él una penalidad del 25 % como deuda; si **llegó al punto de retiro** y no hubo retiro, se abre una disputa automática, sin cobro; sin evidencia suficiente, se cancela sin culpables. Podés escribir a soporte en cualquier caso.

¿Puedo cancelar un envío ya asignado? Sí. Hasta 12 horas antes del retiro no tiene costo; con menos tiempo se cobra el 25 % del precio acordado.

El QR venció antes de que lo escaneen. El código dura 15 segundos por seguridad. Generá otro: no hay límite.

El escaneo dice que estoy muy lejos. El retiro y la entrega solo se confirman si los dos teléfonos están a menos de 100 metros. Acercate y probá de nuevo.

No puedo ingresar porque cambié de teléfono. Ingresá con tu teléfono y contraseña de siempre. Si no la recordás, usá **¿Olvidaste tu contraseña?**.

Quiero borrar mi cuenta. Desde **Mi perfil > Cuenta y seguridad > Dar de baja la cuenta**. Es irreversible y requiere no tener envíos activos ni disputas abiertas.

Encontré un error en la aplicación. Escribile a soporte desde la aplicación, con una captura de pantalla si podés.

3.10 Apéndice: Lista de Capturas de Pantalla

Este apéndice lista las capturas que ilustran el manual, con la pantalla de la aplicación o del panel de la que se toma cada una y el estado que debe mostrar. Las que figuran como *pendientes* se reemplazan por la imagen real al tomarlas (archivo `M-NN.png` o `W-NN.png`). Las capturas de la aplicación móvil se toman con datos de prueba en el simulador, en tema claro y con la cuenta de prueba del rol que corresponda.

Tabla 3.5. Capturas de pantalla del manual.

Código	Pantalla o ruta	Qué debe mostrar	Estado
`M-01`	`onboarding`	Carrusel de bienvenida: Primera slide del carrusel (paquete que cruza la ciudad); instalación nueva, sin sesión.	Pendiente
`M-02`	`onboarding (últimas slides)`	Permisos de ubicación, notificaciones y cámara: Slide que explica por qué se pide cada permiso, antes de aceptar.	Pendiente
`M-03`	`(auth)/login`	Ingreso: Formulario de teléfono y contraseña vacío, con el enlace «¿Olvidaste tu contraseña?» y «Creá una».	Pendiente
`M-04`	`(auth)/register`	Registro, paso de datos personales: Paso de nombre, apellido, DNI y email con datos de prueba válidos.	Pendiente
`M-05`	`(auth)/register`	Registro, verificación del teléfono: Paso «Verificá tu teléfono» con el campo del código de 6 dígitos y el botón «Reenviar código» en cuenta regresiva.	Pendiente
`M-06`	`(auth)/register`	Registro, dirección y mapa: Paso «Confirmá tu ubicación» con el pin arrastrable sobre Córdoba capital.	Pendiente
`M-07`	`(auth)/register`	Registro, contraseña: Paso «Creá tu contraseña» con el indicador de fortaleza y los requisitos cumplidos a medias.	Pendiente
`M-08`	`(auth)/register`	Registro, revisión y aceptación legal: Paso «Revisá y confirmá» con las filas editables y los casilleros de Términos y Privacidad.	Pendiente
`M-09`	`(auth)/profile-photo`	Foto de perfil: Pantalla con las opciones «Tomar foto con la cámara», «Elegir de la galería» y «Más tarde».	Pendiente
`M-10`	`(auth)/kyc`	Verificación de identidad, inicio: Pantalla «Confirmemos que sos vos» con los tres pasos (DNI, selfie, validación).	Pendiente
`M-11`	`(auth)/kyc`	Verificación de identidad, resultado aprobado: Pantalla «¡Verificación aprobada!» con el botón «Ir al inicio».	Pendiente
`M-12`	`(auth)/kyc`	Verificación de identidad, en revisión o rechazada: Pantalla «Tu verificación está en revisión» (y, aparte, la de «No pudimos verificar tu identidad»).	Pendiente
`M-13`	`(auth)/forgot-password`	Recuperar contraseña: Paso inicial con el campo «Teléfono o email» y el botón «Enviar código».	Pendiente
`M-14`	`(app)/(tabs)/home`	Inicio con envíos activos: Usuario con un envío como emisor y uno como receptor: secciones «Estoy enviando» y «Voy a recibir», y la tarjeta «Requiere tu atención».	Pendiente

Código	Pantalla o ruta	Qué debe mostrar	Estado
M-15	(app)/(tabs)/home	Inicio del transportista: Sección «Estoy transportando» con un viaje y sus paquetes.	Pendiente
M-16	(app)/(tabs)/_layout	Barra de pestañas: Barra inferior con Inicio, Transportar y Mi perfil; Inicio seleccionada.	Pendiente
M-17	(app)/send	Enviar, paso del paquete: Paso «¿Qué vas a enviar?» con tipo de paquete, peso y dimensiones cargados.	Pendiente
M-18	(app)/send	Enviar, límite del paquete: Mismo paso con una dimensión que excede el límite y el mensaje de error de la suma de lados.	Pendiente
M-19	(app)/send	Enviar, elección del receptor: Paso «¿Quién lo recibe?» con el resultado de búsqueda por nombre y apellido y el sello «Identidad verificada».	Pendiente
M-20	(app)/send	Enviar, paso de ruta y horario de retiro: Paso «¿De dónde a dónde?» con origen y destino cargados y el mapa de la ruta.	Pendiente
M-21	(app)/send (hoja de búsqueda)	Enviar, buscador de direcciones: Hoja con resultados de autocompletado y la opción «Usar mi ubicación actual».	Pendiente
M-22	(app)/send	Enviar, fotos del paquete: Paso «Fotos del paquete» con las dos fotos tomadas.	Pendiente
M-23	(app)/send	Enviar, resumen y precio sugerido: Paso «Revisá y confirmá» con la tarjeta de precio sugerido en pesos.	Pendiente
M-24	(app)/send	Enviar, alta demanda y precio actualizado: Resumen con la insignia «Alta demanda en tu zona» o el aviso «El precio se actualizó».	Pendiente
M-25	(app)/shipments/index	Mis envíos: Listado con envíos en distintos estados, la barra de búsqueda y el botón de filtros.	Pendiente
M-26	(app)/shipments/index (hoja de filtros)	Mis envíos, filtros: Hoja «Filtrar envíos» con un estado seleccionado.	Pendiente
M-27	(app)/shipments/[id]	Detalle del envío (emisor), esperando al receptor: Envío en «Esperando confirmación del receptor» con la línea de tiempo.	Pendiente
M-28	(app)/shipments/[id]	Detalle del envío (emisor), con ofertas: Envío publicado con el aviso de ofertas recibidas.	Pendiente
M-29	(app)/shipments/[id]	Receptor rechazó el envío: Banner de rechazo con la acción «Elegir otro receptor».	Pendiente
M-30	(app)/shipments/[id]/change-receiver	Elegir otro receptor: Pantalla «¿Quién lo recibe ahora?» con un candidato seleccionado.	Pendiente
M-31	(app)/shipments/[id]/offers	Ofertas recibidas: Lista de tres ofertas con el selector «Ordenar por: Menor precio / Mejor reputación».	Pendiente
M-32	(app)/shipments/[id]/offers (modal)	Elegir una oferta: Modal «¿Elegir esta oferta?» con precio, fecha y botón «Confirmar elección».	Pendiente

Código	Pantalla o ruta	Qué debe mostrar	Estado
M-33	(app)/shipments/[id]/pay	Pagar y reservar fondos: Pantalla con precio, saldo pendiente, total a reservar y las tarjetas guardadas.	Pendiente
M-34	(app)/shipments/[id]/pay	Pagar con una tarjeta guardada (código de seguridad): Tarjeta seleccionada y teclado numérico con el campo de código de seguridad.	Pendiente
M-35	(app)/shipments/[id]/pay	Pago rechazado: Mensaje «Tu tarjeta no tiene fondos suficientes» con la opción de reintentar.	Pendiente
M-36	(app)/shipments/[id]	Fondos reservados: Detalle con la tarjeta «Fondos reservados» y la fecha de retiro.	Pendiente
M-37	(app)/shipments/[id] (hoja de cancelación)	Cancelar un envío asignado con penalidad: Hoja de cancelación con menos de 12 h al retiro, que muestra el monto de la penalidad.	Pendiente
M-38	(app)/shipments/[id]/handshake	Aviso previo del retiro (emisor): Pantalla «Mostrale el código» con el QR y la cuenta regresiva de 15 segundos.	Pendiente
M-39	(app)/shipments/[id]/tracking	Seguimiento en vivo: Mapa con la posición del transportista, la insignia «En vivo» y la llegada estimada.	Pendiente
M-40	(app)/shipments/[id]/chat	Chat del envío: Conversación entre emisor, transportista y receptor con el aviso «Tu seguridad».	Pendiente
M-41	(app)/chats	Lista de chats: Un chat por cada envío en curso, con el último mensaje.	Pendiente
M-42	(app)/shipments/[id] (hoja de calificación)	Calificar al transportista: Hoja con cinco estrellas, categorías y comentario opcional.	Pendiente
M-43	(app)/shipments/[id]	Detalle del envío (receptor), por confirmar: Vista del receptor con el perfil del emisor y los botones «Aceptar» y «Rechazar».	Pendiente
M-44	(app)/shipments/[id]/receiver-transfer	Que lo reciba otra persona: Pantalla con la persona elegida, el motivo opcional y «Enviar invitación».	Pendiente
M-45	(app)/receiver-transfers/[id]	Invitación para recibir: Pantalla del nuevo receptor con «Aceptar y recibir» y «Rechazar invitación».	Pendiente
M-46	(app)/shipments/[id]/handshake-scan	Receptor escanea el código de entrega: Cámara con el marco de escaneo y la indicación de acercarse al transportista.	Pendiente
M-47	(app)/(tabs)/transport	Transportar, envíos disponibles: Feed con tarjetas de paquetes cercanos, el radio de búsqueda y el botón de filtros.	Pendiente
M-48	(app)/(tabs)/transport	Transportar, requisitos pendientes: Transportista sin licencia verificada: tarjetas de requisitos (identidad, licencia, Mercado Pago).	Pendiente
M-49	(app)/(tabs)/transport (hoja de filtros)	Transportar, filtros: Hoja «Filtros» con tipo de paquete, pago mínimo, peso máximo y «Solo lo que me queda de paso».	Pendiente
M-50	(app)/transport/[id]	Detalle de un envío disponible: Mapa de la ruta, precio sugerido, «Recibís aprox.» y el botón «Hacer una oferta».	Pendiente

Código	Pantalla o ruta	Qué debe mostrar	Estado
M-51	(app)/transport/[id]/offer	Crear una oferta: Monto «Quiero cobrar», desglose de lo que paga el emisor y el deslizador «Deslizá para confirmar».	Pendiente
M-52	(app)/transport/[id]/offer	Oferta con otro día y horario: Opción «Proponer otro día u horario» desplegada con franja y día de entrega estimado.	Pendiente
M-53	(app)/carrier/offers/index	Mis ofertas: Pestañas con ofertas «En juego», «Requieren algo tuyo» y cerradas, con sus pills de estado.	Pendiente
M-54	(app)/carrier/offers/[id]	Detalle de mi oferta: Oferta pendiente con «Cambiar el precio», «Modificar fecha y horario» y «Retirar oferta».	Pendiente
M-55	(app)/carrier/trips/index	Mis viajes: Pestañas Próximos e Historial con un viaje declarado.	Pendiente
M-56	(app)/carrier/trips/new	Declarar viaje: Formulario con origen, destino, salida, vehículo y la opción «Se repite».	Pendiente
M-57	(app)/carrier/trips/[id]	Detalle de viaje con paquetes: Viaje con dos paquetes aceptados y los botones «Iniciar viaje» y «Ver ruta en vivo».	Pendiente
M-58	(app)/carrier/trips/[id] (hoja)	Cancelar un viaje con paquetes: Hoja de cancelación que advierte del cargo o de que no lo tiene.	Pendiente
M-59	(app)/route/index	Mi ruta de hoy: Itinerario optimizado con paradas ordenadas, ETA y el botón «Navegar hasta esta parada».	Pendiente
M-60	(app)/shipments/[id]/pickup/resumen	Retiro, resumen: «Resumen del retiro» con el botón «Empezar el retiro».	Pendiente
M-61	(app)/shipments/[id]/pickup/index	Retiro, confirmar que llegaste: Mapa con el círculo de 100 m alrededor del punto de retiro y el pulso de GPS dentro del radio.	Pendiente
M-62	(app)/shipments/[id]/pickup/evidence	Retiro, fotos de evidencia: Paso «Evidencia del retiro» con las fotos tomadas.	Pendiente
M-63	(app)/shipments/[id]/pickup/scan	Retiro, escaneo del QR: Cámara escaneando el QR que muestra el emisor.	Pendiente
M-64	(app)/shipments/[id]/pickup/success	Retiro confirmado: Pantalla de éxito con «Ver envío» y «Ver en el mapa».	Pendiente
M-65	(app)/shipments/[id]/delivery/qr	Entrega, código para el receptor: QR del transportista con el nombre del receptor y la cuenta regresiva.	Pendiente
M-66	(app)/shipments/[id]/delivery/success	Entrega confirmada y cobro: Pantalla con «Te acreditamos» y el detalle del cobro.	Pendiente
M-67	(app)/shipments/[id] (hoja)	Bajarme de un envío asignado: Hoja «Bajarme del envío» con el aviso de penalidad.	Pendiente
M-68	(app)/(tabs)/profile	Mi perfil: Perfil propio con insignias, reputación y accesos a ajustes.	Pendiente
M-69	(app)/profile/[id]	Perfil público de otra persona: Reputación, insignia de identidad, comentarios y el menú «Más acciones» (reportar, bloquear).	Pendiente

Código	Pantalla o ruta	Qué debe mostrar	Estado
M-70	(app)/profile/edit	Editar perfil: Foto, datos de contacto y acceso a la ficha de vehículo.	Pendiente
M-71	(app)/addresses	Direcciones guardadas: Lista de direcciones y hoja «Nueva dirección» con el pin arrastrable.	Pendiente
M-72	(app)/vehicle-info	Ficha del vehículo: Selección de marca, modelo y volumen de carga.	Pendiente
M-73	(app)/license-kyc	Verificación de licencia: Pantalla «Confirmemos tu licencia de conducir».	Pendiente
M-74	(app)/profile/payments/index	Pagos y cobros, medios de pago: Pestaña de medios con dos tarjetas (una predeterminada) y la cuenta de Mercado Pago vinculada.	Pendiente
M-75	(app)/profile/payments/add-card	Agregar tarjeta: Formulario de número, vencimiento, código y nombre, con «Usar como predeterminada».	Pendiente
M-76	mp-connect	Vincular Mercado Pago: Navegador embebido de Mercado Pago en el paso de autorización.	Pendiente
M-77	(app)/profile/payments/index (pestaña de historial)	Historial de pagos y cobros: Movimientos agrupados por mes, con los filtros «Últimos 30 días / Este mes / Mes anterior».	Pendiente
M-78	(app)/profile/payments/history/[id]	Detalle de un cobro: Desglose «Cómo se compone»: pago del emisor, comisión de Movo, comisión de Mercado Pago y neto.	Pendiente
M-79	(app)/profile/payments/index (pestaña de saldo)	Saldo pendiente y pagar mi saldo: Usuario con deuda: «Saldo pendiente», «Qué forma tu saldo» y «Pagar mi saldo».	Pendiente
M-80	(app)/profile/notifications/index	Notificaciones: Interruptor maestro, grupos de categorías y acceso al horario de silencio.	Pendiente
M-81	(app)/profile/notifications/quiet-hours	Horario de silencio: Franja horaria activada.	Pendiente
M-82	(app)/profile/security	Cuenta y seguridad: Opciones de cambio de contraseña, usuarios bloqueados y baja de cuenta.	Pendiente
M-83	(app)/profile/blocked-users	Usuarios bloqueados: Lista con un usuario bloqueado y el cuadro «Qué implica bloquear a alguien».	Pendiente
M-84	(app)/profile/delete-account	Dar de baja la cuenta: Advertencia de irreversibilidad, casillero de confirmación y campo de contraseña.	Pendiente
M-85	(app)/profile/legal/index	Legal: Términos y Condiciones y Política de Privacidad con la fecha de aceptación.	Pendiente
M-86	(app)/profile/ratings	Tus calificaciones: Calificaciones recibidas con comentarios.	Pendiente
M-87	(app)/profile/[id]/report	Reportar a un usuario: Formulario con los motivos (acoso, no se presentó, paquete dañado, pago, otro), fotos y detalles.	Pendiente

Código	Pantalla o ruta	Qué debe mostrar	Estado
M-88	(app)/support/index	Ayuda y soporte: Pantalla con «Chatea con Soporte de Movo» y «Repasar el tutorial».	Pendiente
M-89	(app)/support/new	Nueva consulta de soporte: Formulario con el tema, el envío vinculado opcional, el texto y las fotos.	Pendiente
M-90	(app)/support/[id]	Conversación con soporte: Hilo con mensajes del usuario y del equipo de Movo.	Pendiente
M-91	(app)/account-status	Estado de la cuenta (suspendida): Cuenta suspendida con el listado de acciones que no se pueden hacer y «Contactar a soporte».	Pendiente
M-92	(auth)/account-disabled	Cuenta inhabilitada: Pantalla «Tu cuenta fue inhabilitada».	Pendiente
M-93	Centro de notificaciones del sistema	Notificación push en el dispositivo: Una push de «Oferta recibida» en la pantalla de bloqueo.	Pendiente
W-01	https://admin.movosend.app/login	Ingreso al panel: Formulario de email y contraseña, con el aviso «Solo para el equipo de Movo».	Pendiente
W-02	/verify	Verificación del código: Campo de seis dígitos del código enviado por email y el enlace «¿No te llegó?».	Pendiente
W-03	/forgot	Recuperar la contraseña del panel: Paso de ingreso del email y paso del nuevo código.	Pendiente
W-04	/	Inicio del panel: Barra lateral con Inicio, Usuarios, Envíos, Soporte y Admins, y las secciones «Próximamente».	Pendiente
W-05	/users	Búsqueda de usuarios: Resultados de la búsqueda por nombre, email, teléfono o DNI.	Pendiente
W-06	/users/[id]	Ficha de usuario: Ficha con las secciones Datos, Verificación, Actividad, Moderación, Sanciones y Bitácora.	Pendiente
W-07	/users/[id] (menú «Acciones»)	Acciones sobre una cuenta: Menú con cerrar sesiones, cambiar email o teléfono, ajustar el saldo, agregar nota y sancionar.	Pendiente
W-08	/users/[id] (diálogo)	Ajustar el saldo: Diálogo con monto, motivo y la casilla de confirmación, con el «Antes / Después».	Pendiente
W-09	/shipments	Listado de envíos: Tabla con pestañas por grupo de estados, filtros y el buscador.	Pendiente
W-10	/shipments/[id]	Detalle de un envío: Partes, retiro y entrega, paquete y pago, ofertas y línea de tiempo.	Pendiente
W-11	/shipments/[id] (panel de seguimiento)	Seguimiento de un envío en el mapa: Ruta, posición del transportista y progreso.	Pendiente
W-12	/shipments/[id] (panel de chat)	Chat de un envío (solo lectura): Historial del chat del envío.	Pendiente

Código	Pantalla o ruta	Qué debe mostrar	Estado
W-13	/support	Bandeja de soporte: Lista de consultas con filtros Todos, Míos, Sin asignar y la conversación abierta.	Pendiente
W-14	/support/[id] (panel lateral)	Contexto del usuario en soporte: Panel con verificaciones, reputación, envíos recientes y conversaciones anteriores.	Pendiente
W-15	/admins	Administradores: Tabla de administradores y el diálogo «Agregar administrador».	Pendiente