Progetto Dronazon

Sistemi Distribuiti e Pervasivi – Appello Settembre 2021

Marco Cutecchia

Matricola: 983828

Info varie

- Ogni 2 secondi, dopo essere entrati nel sistema, tutti i droni provano a mandare un messaggio di heartbeat al master per essere sicuri che sia ancora vivo
- Tutte le comunicazioni gRpc hanno una deadline di 2 secondi, unica eccezione è la richiesta del lock per l'area di ricarica che non ha una deadline
- Gli endpoint RESTful del server admin sono:

```
GET /drones
POST /drones/{droneId}
DELETE /drones/{droneId}
GET /stats/last/{howMany}
GET /stats/after/{ts1}/before/{ts2}
GET /stats/average-deliveries/after/{ts1}/before/{ts2}
GET /stats/average-kms-travelled/after/{ts1}/before/{ts2}
POST /stats/
```

Fase di avvio

Server Admin



Drone in entrata



POST /drones/4
Ciao, sono <ID=4, ip=localhost, port=9004>

Droni nel sistema







Fase di avvio

Server Admin



Drone in entrata



POST /drones/4 Ciao, sono <ID=4, ip=localhost, port=9004>

```
Benvenuto. Ti trovi a (x=2, y=7)
Droni nella rete: [
  <ID=4, ip=localhost, port=9004>,
  <ID=1, ip=localhost, port=9001>,
  <ID=2, ip=localhost, port=9002>,
  <ID=3, ip=localhost, port=9003>
]
```

Droni nel sistema







Fase di avvio

Server Admin




Drone in entrata

Droni nel sistema



Benvenuto. Ti trovi a (x=2, y=7). Droni nella rete: [...]



Fase di avvio – Master esistente

Server Admin

Drone in entrata


Droni nel sistema





Benvenuto. Ti trovi a (x=2, y=7). Droni nella rete: [...]

- Tutti i droni che hanno risposto vengono salvati.
- Se un drone ha risposto dicendo di essere il master viene segnato



Fase di avvio – Master mancante

Server Admin

Drone in entrata

Droni nel sistema





Benvenuto. Ti trovi a (x=2, y=7). Droni nella rete: [...]

- Tutti i droni che hanno risposto vengono salvati
- Il drone va avanti senza conoscere un master
- Inizierà un elezione solo quando avrà bisogno di comunicare con il master

Sono <ID=1, ip=..., port=9001, NON MASTER>



Sono <ID=2, ip=..., port=9002, NON MASTER>



Sono <ID=3, ip=..., port=9004, NON MASTER>



Elezione – Chang and Roberts

- Ogni drone mantiene una lista contenente tutti gli altri droni nella rete
- Questa lista è utilizzata per capire chi è il prossimo drone nell'anello
- Ogni volta che una comunicazione con il drone master fallisce (o non è possibile)
 una elezione viene avviata
- Una volta che un nuovo drone viene eletto master questo richiede i dati a tutti i droni nella rete

Due tipi di messaggi vengono scambiati durante un'elezione: ELECTION ed ELECTED

Elezione – Casi limite durante l'uscita di un drone

- Durante l'invio dei messaggi ELECTION o ELECTED il drone futuro leader abbandona l'anello, portando gli altri droni a scambiarsi all'infinito il messaggio senza mai finire
- Il drone futuro master riceve il suo messaggio ELECTION ma abbandona il sistema prima di mandare il messaggio ELECTED, lasciando in stallo tutti gli altri droni

SOLUZIONE: Se un drone ha ricevuto un messaggio ELECTION allora non può completare lo spegnimento fino alla fine dell'elezione.

Fine dell'elezione vuol dire:

- Per i droni master quando hanno ricevuto indietro tutti i messaggi ELECTED che hanno inviato
- Per i droni follower quando hanno ricevuto ed inoltrato un messaggio ELECTED

Elezione – Un caso limite durante l'entrata di un drone


Un drone entra durante una elezione, il futuro master risponde di non essere lui il master perché non ha ancora ricevuto indietro il suo messaggio ELECTION. Il drone entrante perde il messaggio ELECTED perché il drone precedente nell'anello ha processato prima il messaggio ELECTED del suo messaggio.

SOLUZIONE:

Se un drone già master riceve un messaggio ELECTION allora ferma il messaggio ed invia un messaggio ELECTED con se stesso per sicurezza.

I droni che ricevono un messaggio ELECTED conoscendo già il master inoltrano senza far nulla.

Assegnamento degli ordini



Synchronized

Coda ordini pendenti



- Assegno ordini pendenti con i droni disponibili
- Mando in parallelo queste richieste

Non è detto che assegno tutti gli ordini!

Se il drone accetta la consegna:

Mi segno che il drone è impegnato e non proverò più ad assegnargli ordini fino alla conferma di consegna

Se il drone rifiuta la consegna:

Rimetto l'ordine nella coda. Mi segno che il drone non è disponibile per le consegne fino a suo aggiornamento.

Se il drone non è raggiungibile:

Rimetto l'ordine nella coda. Cancello il drone dalla lista dei droni nel sistema

Rimettere un ordine nella coda riattiva questo processo

Mutua esclusione per la ricarica

- Quando si richiede il lock vengono aperte più chiamate sincrone (bloccanti) verso tutti gli altri droni su diversi thread e viene fatta una join su tutti i thread
- I droni che ricevono la richiesta del lock rispondono immediatamente se vogliono concedere il lock, oppure chiamano wait() se hanno la precedenza ed useranno notifyAll() quando non sono più interessati al lock
- Unica chiamata gRpc senza alcuna deadline: se il drone è irraggiungibile è come se avesse concesso il lock

Mutua esclusione per la ricarica

- Un drone a cui viene concesso il lock inizierà a rifiutare tutti i futuri ordini
- Non è detto che inizi a ricaricarsi subito! Potrebbe dover completare un ordine assegnato mentre aspettava il lock
- Inizierà ricaricarsi subito dopo aver segnalato al master che ha terminato la consegna
 - Questo potrebbe implicare una o più elezioni nel frattempo
- Una volta completata la ricarica segnala al master di aver finito di ricaricarsi e ricomincia ad accettare gli ordini

Fase di shutdown del master

Esegui quando non sto → drone.doWhenThereIsNoOrderToDeliver(Se siamo sfortunati il consegnando un ordine () -> { synchronized (drone) { drone riceve un ordine if (drone.isDeliveringOrder()) { appena entrato in questo // Retry next time the drone is free callback. Nel caso, return false; Ferma l'arrivo di ordini riproviamo la prossima > orderSource.stop(); da MQTT volta che il drone è libero orderAssigner.doAsSoonAsThereAreNoPendingOrders(drone.doWhenThereIsNoOrderToDeliver(Quando tutti gli ordini pendenti () -> { sono stati assegnati ed accettati, synchronized (drone) { synchronized (electionManager) { e quando questo drone non sta electionManager.waitUntilNoElectionIsHappening(); consegnando nulla communicationClient.shutdown(); Aspettiamo che non stia avvenendo statsTracker.sendStatsAndShutdown(); un elezione, prendiamo il lock e adminServerClient.requestDroneExit(drone); System.exit(0); stacchiamo il server gRpc return true; }); Mandiamo le statistiche rimaste, }); return true; chiediamo al server admin di uscire }); e chiudiamo il processo

Fase di shutdown del master – un caso limite

Ci sono ordini pendenti ma nessun drone disponibile per consegnarli

In questo caso, se il master ha abbastanza batteria, proverà lui stesso a consegnarli. Altrimenti resterà in attesa che altri droni entrino nel sistema.

Un altro caso limite perché se no questa slide è triste