راهنمای جامع · فارسی

Rovunet for Android

چند مسیر به سرور خودتان، در یک اپ

نصب و به‌روزرسانی، ورود کانفیگ و لینک اشتراک، اتصال، تست، اسکن Soar، امنیت و عیب‌یابی.

۵	۴	۲	۴
خانوادهٔ پروتکل	زبان	لمس تا اتصال	حالت اسکن Soar

نسخه	اندروید	مجوز	انجمن
0.3.0-alpha15.4 · کد ۳۱	**۷ یا جدیدتر**	**AGPL-3.0**	**t.me/RovunetVPN**

فهرست مطالب

برای اولین اتصال بخش‌های ۲ تا ۴ را بخوانید؛ بقیه دربارهٔ تست، اسکن، امنیت و کارهایی است که وقتی چیزی کار نکرد باید انجام دهید.

01 **نگاه کلی**
اپ چه کاری انجام می‌دهد

02 **نصب و به‌روزرسانی**
پیش‌نیازها، نصب اول، ارتقا

03 **ورود کانفیگ**
لینک، QR، فایل و اشتراک

04 **مجموعه‌ها و اتصال**
انتخاب، اتصال، تأیید، قطع

05 **تست، DNS و اسکن Soar**
سنجش مسیرها و یافتن resolver

06 **امنیت، حریم خصوصی و تنظیمات**
اطلاعات ورود، اشتراک‌گذاری، ظاهر

07 **عیب‌یابی**
مشکلات رایج و گزارش امن

08 **منابع و پشتیبانی**
لینک‌ها، مجوز و حمایت

01 نگاه کلی

روؤنت یک کلاینت VPN چندپروتکلی برای اندروید است که با چند مسیر به سرور خودتان وصل می‌شود. تونل‌های DNS، انتقال‌های SSH، پروکسی‌های HTTPS و پروفایل‌های مبتنی بر Xray در یک رابط کنار هم‌اند و مسیرهای مرتبط در مجموعه‌های نام‌دار می‌مانند.

مجموعه‌ها
مسیرهای یک سرور و یک حساب گروه می‌شوند؛ انتخاب صریح شما و نتیجهٔ تست‌ها به یاد می‌ماند.

اتصال مستقیم
لمس اول مسیر را انتخاب و لمس دوم وصل می‌کند؛ پینگ یا اسکن resolver اجباری نیست.

اشتراک
لینک اشتراک HTTPS را یک بار ایمپورت و بعداً آپدیت کنید؛ ویرایش‌های محلی و شناسه‌ها حفظ می‌شوند.

تست واقعی HTTPS
HTTPS (پاسخ ۲۰۴) از داخل خود تونل با بررسی گواهی، نسبت موفقیت و پراکندگی تأخیر.

اسکنر Soar
حالت‌های سریع، پیشرفته، E2E و Prism با دست‌دهی معتبر Soar؛ UDP و TCP جدا سنجیده می‌شوند.

امنیت
رمزنگاری اطلاعات ورود، تأیید هویت SSH و گواهی خودامضا، پشتیبان رمزدار.

رابط کاربری
فارسی، انگلیسی، چینی ساده و روسی؛ تم روشن، تیره و AMOLED؛ کنترل‌های سریع.

گزارش امن
گزارش مرحله و کد بدون آدرس و اطلاعات ورود، فقط با انتخاب شما ارسال می‌شود.

VLESS WS · VLESS + REALITY · VLESS + XHTTP · Hysteria 2 · WireGuard · NaïveProxy · SSH over TLS · SSH · SOCKS5 · DNSTT · NoizDNS · VayDNS · Slipstream · Soar · Tor + bridges

به سرور نیاز دارید
روؤنت حساب رایگان نمی‌دهد. از کانفیگ‌های سرور خودتان (مثلاً سروری که پنل روؤنت مدیریت می‌کند) یا اپراتوری که به آن اعتماد دارید استفاده کنید.

02 نصب و به‌روزرسانی

مورد	توضیح
اندروید	۷٫۰ (API 24) یا جدیدتر
معماری	ARM64، ARM32 و x86_64 (Naive و Tor روی x86_64 نیستند)
بسته	`app.veyra.client` با امضای تولیدی که از آلفا۱۴ آمده
گواهی SHA-256	`1e40bd201489a8209043e346255772823d9d52ee21b468bdef2c152d239bc416`

مورد	توضیح
محل دریافت	فقط GitHub Releases؛ نسخهٔ گوگل‌پلی، اپ‌استور یا دسکتاپ نداریم



ارتقا

- آلفا۱۴ و آلفا۱۵ عمومی **درجا** ارتقا می‌یابند: همان بسته و همان امضا. اپ را حذف نکنید و داده‌ها را پاک نکنید.
- آپدیتر قدیمی آن نسخه‌ها شمارهٔ اعشاری مثل ۱۵.۴ را نمی‌شناسد؛ این بار APK کامل را مستقیم از Releases دانلود و روی برنامهٔ فعلی نصب کنید. از ۱۵.۴ به بعد آپدیتر داخلی شماره‌های اعشاری بعدی را می‌شناسد.
- تنظیمات ← بررسی به‌روزرسانی، نسخهٔ سازگار گیت‌هاب را دانلود و هش، بسته، نسخه و امضا را بررسی می‌کند و نصب را به اندروید می‌سپارد. نصب هرگز بی‌صدا نیست و امضای نامرتبط رد می‌شود.
- آلفا۱۱ تاریخی و نسخه‌های آزمایشی خصوصی هویت دیگری دارند و درجا ارتقا نمی‌یابند؛ راهنمای مهاجرت در مخزن است.

> **!** **یک نسخهٔ قابل‌خواندن نگه دارید**
> پیش از هر نصب دوباره، پشتیبان رمزدار بگیرید و مطمئن شوید وارد می‌شود. کانفیگ‌های قفل‌شده در خروجی گروهی نیستند و کانفیگ مقید به دستگاه ممکن است به لینک اصلی اپراتور نیاز داشته باشد.

03 ورود کانفیگ


از **+** ← **ورود** برای متن، فایل پشتیبانی‌شده یا QR استفاده کنید؛ پیش‌نمایش را ببینید و تأیید کنید.

قالب	توضیح
`rovunet://`	قالب اختصاصی (نسخهٔ ۳۳) با اطلاعات مجموعه و اطلاعات ورود بدون افت
`veyra://` ، `slipnet://`	نام‌های سازگار قالب اختصاصی
`vless://` ، `hysteria2://`	لینک‌های استاندارد پشتیبانی‌شده

قالب	توضیح
WireGuard INI	فایل کانفیگ تک‌همتا
اشتراک HTTPS	فید JSON مثل `https://example.com/sub/<token>.json` از پنل روؤنت


نسخه‌های آیندهٔ ناشناخته به‌جای ورود ناقص رد می‌شوند: به‌جای ویرایش فیلدهای نسخه یا امنیت، اپ را به‌روز کنید. JSON دلخواه هسته، AmneziaWG و همهٔ گویش‌های URI وایرگارد پشتیبانی نمی‌شوند.

اشتراک



- در خطا پنجره و فرم می‌مانند و لازم نیست دوباره تایپ کنید.
- نشانی تکراری دو بار ثبت نمی‌شود و اپ شما را به آپدیت راهنمایی می‌کند.
- ایمپورت اشتراک تازه اتصال جاری را قطع نمی‌کند.
- مجموعهٔ کوچک با QR یا PNG و مجموعهٔ بزرگ با فایل به اشتراک گذاشته می‌شود.

04 مجموعه‌ها و اتصال



- مسیر به‌یادمانده هنگام بازگشت از قبل انتخاب شده است؛ ویرایش، حذف و منو هرگز وصل نمی‌کنند.
- پاور مجموعه مسیر به‌یادمانده یا اولین مسیر مجاز را بدون پینگ خودکار راه می‌اندازد. انتخاب صریح هرگز بی‌صدا با پروتکل دیگر عوض نمی‌شود.
- برای لغو «در حال اتصال» یا قطع، از پاور اصلی، پاور مجموعه یا منوی مسیر استفاده کنید.
- **متصل** یعنی تونل آماده است، نه تضمین دسترسی به همهٔ سایت‌ها. صفر بودن شمارنده‌ها در بی‌کاری دلیل قطع نیست.
- کار پس‌زمینه هرگز هویت تازه را تأیید نمی‌کند و هویت تغییریافته بی‌صدا پذیرفته نمی‌شود.

اول کدام مسیر را امتحان کنم



05 تست، DNS و اسکن Soar

تست از اتصال جداست: تست ناموفق هرگز مانع اتصال دستی نمی‌شود.

تست مجموعه

- تست مجموعه را در حالت قطع اجرا کنید. هر مسیر با HTTPS واقعی (پاسخ ۲۰۴) از داخل خود تونل، با اعتبارسنجی گواهی و یک مقصد جایگزین محدود بررسی می‌شود.
- نتیجه زمان آخرین تست، نسبت موفقیت و پراکندگی تأخیر را نشان می‌دهد؛ نمونهٔ کوتاه است، نه سرعت دانلود. نتیجهٔ شبکهٔ دیگر جدا علامت می‌خورد.
- مسیرهای مستقیم پیش از UDP و جایگزین DNS تست می‌شوند. ورود به فاز جایگزین DNS رضایت شما را می‌خواهد؛ این تست ممکن است چند دقیقه طول بکشد و قابل لغو است.

حالت‌های اسکنر Soar

حالت	چه چیزی را می‌سنجد
سریع	یک دست‌دهی معتبر Soar با همان دامنه و کلید Ed25519؛ بدون فیلتر امتیاز عمومی DNS
پیشرفته	فقط عیب‌یابی DNS؛ امتیازش اثبات اتصال Soar نیست

حالت	چه چیزی را می‌سنجد
E2E	تونل معتبر و سپس نشانی تست با پاسخ HTTP 204؛ در Soar + SSH حساب SSH با هویت سرور از قبل تأییدشده
Prism	چند دست‌دهی معتبر Soar با تعداد تکرار و آستانهٔ موفقیت (مهلت پیش‌فرض ۱۵ ثانیه)؛ هیچ چالش DNSTT فرستاده نمی‌شود

1. **VPN را قطع کنید**
   روی همان شبکه‌ای که می‌خواهید استفاده کنید و با VPN خاموش اسکن کنید.
2. **با حالت سریع شروع کنید**
   resolverهای شناخته‌شده را با **UDP و TCP** امتحان کنید، بعد UDP و TCP را جدا بسنجید و مقایسه کنید.
3. **با Prism و E2E تأیید کنید**
   روی همان فهرست اجرا کنید؛ در شبکهٔ کند مهلت Prism را بیشتر کنید.
4. **آنچه کار می‌کند را نگه دارید**
   حالتی که روی شبکه‌تان کار می‌کند را ذخیره کنید. اگر همه صفر بود، فقط گزارش امن و نام حالت/نوع انتقال را بفرستید.

✓ **حالت‌های اتصال Soar**
پیش‌فرض پروفایل‌های تازهٔ Soar و Soar + SSH حالت **UDP + TCP** است. حالت خودکار با UDP شروع می‌کند و ممکن است بعداً TCP اضافه کند؛ فقط TCP و فقط UDP هم هست. انتخاب‌های موجود و واردشده هرگز عوض نمی‌شوند. SSH روی Soar به اجازهٔ مقصد و پورت SSH در سرور هم نیاز دارد.

06 امنیت، حریم خصوصی و تنظیمات

اطلاعات ورود رمزنگاری‌شده
رازها با کلید Android Keystore رمز می‌شوند. رکورد ناخوانا برای بازیابی صریح علامت می‌خورد و بی‌صدا پاک نمی‌شود.

تأیید هویت
هویت SSH و TLS خودامضا تأیید شما را می‌خواهد؛ در بقیهٔ موارد TLS معتبر لازم است.

قفل و محدودیت اشتراک
قفل پروفایل‌ها و محدودیت اشتراک مجموعه در مسیرهای خروجی پشتیبانی‌شده اعمال می‌شود (سیاست کلاینت است، نه تضمین در برابر کلاینت تغییریافته).

پشتیبان قابل‌انتقال
پشتیبان رمزدار؛ رمز قوی بگذارید و پیش از اتکا مطمئن شوید وارد می‌شود.

زبان و تم
فارسی، انگلیسی، چینی ساده و روسی؛ روشن، تیره و AMOLED. نام پروتکل و آدرس ترجمه نمی‌شوند.

کنترل سریع
اعلان، ویجت و کاشی تنظیمات سریع، بسته به مجوزهای اندروید و لانچر.

دامنهٔ رمزنگاری

SOCKS5 معمولی انتقال را رمز نمی‌کند و DoH به‌تنهایی فقط DNS را رمز می‌کند، نه همهٔ ترافیک را.

07 عیب‌یابی

نشانه	چه کنیم
متصل است ولی صفحه باز نمی‌شود	تست مجموعه را اجرا کنید و مسیر دیگری از همان مجموعه را امتحان کنید. «متصل» فقط یعنی آمادگی تونل.
آپدیت اشتراک انجام نمی‌شود	VPN را قطع کنید، بعد آپدیت. ایمپورت فقط برای منبع تازه است.
Soar هیچ resolver پیدا نمی‌کند	با VPN خاموش و UDP و TCP اسکن کنید، بعد Prism با مهلت بیشتر؛ گزارش امن را بفرستید.
SSH روی تونل وصل نمی‌شود	سرور علاوه بر تونل پایهٔ سالم باید مقصد و پورت SSH را مجاز بداند.
هشدار تغییر هویت	کورکورانه تأیید نکنید؛ اثر انگشت تازه را با اپراتور تطبیق دهید.
خروج ناگهانی پس از ارتقا	اپ را دوباره باز کنید و گزارش امن را با زمان رخداد بفرستید؛ سابقهٔ خروج قدیمی ممکن است بماند.
حساب سهمیه‌ای مسیرهایی را از دست داد	اپراتور ممکن است به حساب سهمیه‌ای فقط مسیرهای قابل شمارش بدهد؛ اشتراک را آپدیت کنید.

گزارش مشکل

- نسخهٔ اپ و اندروید، مدل گوشی، نوع اینترنت، پروتکل، مراحل تکرار و باز شدن یا نشدن صفحه‌های عادی را بنویسید.
- **گزارش امن** را پیوست کنید: مرحله و کد، حالت Soar و نمونهٔ آمار، بدون آدرس، حساب یا اطلاعات ورود. تا خودتان نفرستید روی گوشی می‌ماند.
- لاگ تفصیلی ممکن است اطلاعات حساس داشته باشد؛ پیش از ارسال مرورش کنید.
- هرگز لینک کانفیگ، لینک اشتراک، رمز، کلید خصوصی یا شناسهٔ دستگاه را در گروه یا issue عمومی نگذارید.

محدودیت‌های شناخته‌شده

تعویض خودکار مسیر، سنجش سرعت دانلود و نسخهٔ فروشگاهی یا دسکتاپ وجود ندارد. هیچ پروتکلی دسترسی از هر شبکه را تضمین نمی‌کند.

08 منابع و پشتیبانی

تلگرام

t.me/RovunetVPN · اخبار، پرسش و کمک

دانلود

github.com/msVPNco/rovunet-android/releases/latest

پنل سرور
github.com/msVPNco/rovunet-panel

راهنمای کاربر
docs/USER_GUIDE.md به چهار زبان در مخزن

حمایت مالی اختیاری است و برای استفاده از اپ لازم نیست: **فقط USDT روی شبکهٔ Tron (TRC20)** به `TG3Mhou3pdq9KaFgJSHjDiDx2ahhJuHvbJ` .

مجوز: AGPL-3.0؛ Xray-core با MPL-2.0. روۏنت بر پایهٔ SlipNet 2.5.6 Full از Anonvector ساخته شده و پروژه‌ای مستقل و غیروابسته به SlipNet است.

نسخهٔ اولیه
روۏنت نسخهٔ آلفا و در حال توسعهٔ فعال است. مسیرهای موردنیازتان را روی شبکهٔ خودتان آزمایش کنید.