ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО · РУССКИЙ

Rovunet for Android

Несколько путей к вашему серверу в одном приложении

Установка и обновление, импорт конфигураций и подписок, подключение, проверки, сканирование Soar, безопасность и диагностика.

5	4	2	4
семейств протоколов	языка	касания до подключения	режима сканера Soar

Версия	Android	Лицензия	Сообщество
0.3.0-alpha15.4 · код 31	**7.0 и новее**	**AGPL-3.0**	**t.me/RovunetVPN**

Содержание

Для первого подключения прочтите разделы 2–4; остальные объясняют проверки, сканирование, безопасность и что делать, если что-то не работает.

01 **Обзор**
Что делает приложение

02 **Установка и обновление**
Требования, первая установка, обновления

03 **Импорт конфигураций**
Ссылки, QR, файлы и подписки

04 **Группы и подключение**
Выбор, подключение, подтверждение, отключение

05 **Проверки, DNS и сканер Soar**
Измерение путей и поиск резолверов

06 **Безопасность, приватность и настройки**
Учётные данные, обмен, оформление

07 **Диагностика неполадок**
Частые проблемы и безопасные отчёты

08 **Ресурсы и поддержка**
Ссылки, лицензия и поддержка

01 Обзор

Rovunet — многопротокольный VPN-клиент для Android, который подключается к вашему серверу несколькими путями. DNS-туннели, SSH-транспорты, HTTPS-прокси и профили на базе Xray собраны в одном интерфейсе, а связанные пути хранятся в именованных группах.

Группы

Пути одного сервера и учётной записи объединяются; ваш выбор и результаты проверок запоминаются.

Прямое подключение

Первое касание выбирает путь, второе подключает. Обязательного пинга или сканирования резолверов нет.

Подписки

Импортируйте HTTPS-подписку один раз и обновляйте позже; локальные правки и идентификаторы сохраняются.

Настоящие тесты HTTPS

HTTPS (HTTP 204) через сам туннель с проверкой сертификата, долей успеха и разбросом задержки.

Сканер Soar

Режимы быстрый, расширенный, E2E и Prism с настоящим handshake Soar; UDP и TCP проверяются отдельно.

Безопасность

Зашифрованные учётные данные, подтверждение SSH и самоподписанных идентичностей, резервные копии с паролем.

Интерфейс

Русский, английский, персидский и китайский; светлая, тёмная и AMOLED-темы; быстрые элементы управления.

Безопасные отчёты

Локальные отчёты этапов и кодов без адресов и учётных данных; отправляются только вами.


VLESS WS · VLESS + REALITY · VLESS + XHTTP · Hysteria 2 · WireGuard · NaïveProxy · SSH over TLS · SSH · SOCKS5 · DNSTT · NoizDNS · VayDNS · Slipstream · Soar · Tor + bridges

Нужен сервер

Rovunet не выдаёт бесплатных аккаунтов. Используйте конфигурации своего сервера (например, под управлением Rovunet Panel) или оператора, которому доверяете.

02 Установка и обновление

Пункт	Подробности
Android	7.0 (API 24) и новее
Архитектуры	ARM64, ARM32 и x86_64 (Naive и Tor недоступны на x86_64)
Пакет	`app.veyra.client`, подписан производственным сертификатом из alpha14
SHA-256 сертификата	`1e40bd201489a8209043e346255772823d9d52ee21b468bdef2c152d239bc416`
Где взять	Только GitHub Releases; версий для Google Play, App Store и ПК нет



Обновление

- Публичные alpha14 и alpha15 обновляются **поверх**: тот же пакет и подпись. Не удаляйте приложение и не очищайте данные.
- Их старый обновлятор не распознаёт дробные ревизии вроде 15.4, поэтому в этот раз скачайте Full APK с Releases и установите поверх. Начиная с 15.4 встроенный обновлятор распознаёт следующие дробные ревизии.
- Настройки → Проверить обновления скачивает совместимый выпуск GitHub, проверяет контрольную сумму, пакет, версию и подпись и передаёт установку Android. Установка никогда не бывает тихой; чужая подпись отклоняется.
- Историческая alpha11 и закрытые тестовые сборки имеют другую идентичность и поверх не обновляются; см. руководство по миграции в репозитории.

> **Сохраните читаемую копию**
> Перед переустановкой сделайте резервную копию с паролем и убедитесь, что она импортируется. Заблокированные профили не входят в массовый экспорт; привязанные к устройству могут потребовать исходную ссылку от оператора.

03 Импорт конфигураций

Используйте **+ → Импорт** для текста, поддерживаемого файла или QR-кода. Проверьте предпросмотр и подтвердите.

Формат	Примечание
`rovunet://`	Собственный формат (v33) с данными группы и учётными данными без потерь
`veyra://`, `slipnet://`	Совместимые псевдонимы собственного формата
`vless://`, `hysteria2://`	Поддерживаемые стандартные ссылки
WireGuard INI	Файлы с одним пиром
HTTPS-подписка	JSON-фид вида `https://example.com/sub/<token>.json` от Rovunet Panel

Неизвестные будущие версии отклоняются, а не импортируются частично: обновите приложение вместо правки полей версии или безопасности. Произвольный JSON ядра, AmneziaWG и все диалекты URI WireGuard не поддерживаются.

Подписки




- При ошибке окно и форма остаются — ничего не нужно вводить заново.
- Повторный адрес источника не добавляется дважды; приложение подскажет «Обновить».
- Импорт новой подписки не прерывает текущее подключение.
- Небольшие группы можно передать QR-кодом или PNG, большие — файлом.

04 Группы и подключение



- Запомненный путь уже выбран при возвращении; правка, удаление и меню никогда не подключают.
- Кнопка питания группы запускает запомненный или первый подходящий путь без автоматического пинга. Явный выбор никогда не заменяется другим протоколом без вашего ведома.
- Чтобы отменить подключение или отключиться, используйте главную кнопку, кнопку группы или меню пути.
- **Подключено** означает готовность туннеля, а не доступность каждого сайта. Нулевые счётчики в простое — не повод отключаться.
- Фоновые задачи никогда не подтверждают новую идентичность, а изменённая не принимается молча.

Какой путь пробовать первым



05 Проверки, DNS и сканер Soar

Проверки отделены от подключения: неудачный тест никогда не мешает ручному подключению.

Проверка группы

- Запускайте проверку группы при отключённом VPN. Каждый путь проверяется настоящим HTTPS (HTTP 204) через сам туннель, с проверкой сертификата и ограниченной запасной целью.
- Результаты показывают время последней проверки, долю успеха и разброс задержки; это короткие замеры, а не скорость загрузки. Результаты из другой сети помечаются отдельно.
- Прямые пути проверяются раньше UDP и запасного DNS. Переход к фазе запасного DNS требует вашего согласия; проверка DNS может длиться минуты и отменяется.

Режимы сканера Soar

Режим	Что проверяет
Быстрый	Один настоящий handshake Soar с тем же доменом и ключом Ed25519; без общего фильтра оценки DNS
Расширенный	Только диагностика DNS; её оценка не доказывает, что Soar подключится
E2E	Рабочий туннель и затем адрес теста с ответом HTTP 204; для Soar + SSH — учётная запись SSH с ранее подтверждённой идентичностью сервера
Prism	Несколько настоящих handshake Soar с числом повторов и порогом успеха (тайм-аут по умолчанию 15 с); вызовы DNSTT не отправляются

1. **Отключите VPN**
   Сканируйте в той сети, где будете работать, с выключенным VPN.
2. **Начните с быстрого**
   Проверьте известные резолверы в режиме **UDP и TCP**, затем UDP и TCP по отдельности и сравните.
3. **Подтвердите Prism и E2E**
   Запустите их на том же списке; в медленной сети увеличьте тайм-аут Prism.
4. **Сохраните рабочее**
   Оставьте режим, который работает в вашей сети. Если везде ноль, пришлите только безопасный отчёт и название режима/транспорта.

✓ **Режимы подключения Soar**
Новые профили Soar и Soar + SSH по умолчанию используют **UDP + TCP**. «Автоматически» начинает с UDP и может позже добавить TCP; есть также «только TCP» и «только UDP». Существующие и импортированные значения не меняются. Для SSH поверх Soar сервер также должен разрешать адрес и порт SSH.

06 Безопасность, приватность и настройки

🔐 **Зашифрованные данные**
Секреты шифруются ключом Android Keystore. Нечитаемая запись помечается для явного восстановления и не стирается молча.

🪪 **Подтверждение идентичности**
SSH и самоподписанные TLS-идентичности требуют вашего подтверждения; в остальных случаях нужен валидный TLS.

Блокировки и ограничения

Блокировки профилей и ограничения обмена группами действуют в поддерживаемых путях экспорта (это политика клиента, а не защита от изменённого клиента).

Переносимые копии

Резервные копии с паролем; используйте надёжный пароль и проверьте импорт, прежде чем полагаться на копию.

Языки и темы

Русский, английский, персидский и китайский; светлая, тёмная и AMOLED. Названия протоколов и адреса не переводятся.

Быстрые элементы

Уведомление, виджет и плитка быстрых настроек — в зависимости от разрешений Android и лаунчера.

Что шифруется

Обычный SOCKS5 не шифрует транспорт, а DoH сам по себе шифрует только DNS, а не весь трафик.

07 Диагностика неполадок

Симптом	Что делать
Подключено, но страницы не открываются	Запустите проверку группы и попробуйте другой путь. «Подключено» означает только готовность туннеля.
Обновление подписки отклонено	Отключите VPN, затем «Обновить». «Импорт» — только для нового источника.
Soar не находит резолверы	Сканируйте с выключенным VPN в режиме UDP и TCP, затем Prism с большим тайм-аутом; пришлите безопасный отчёт.
SSH через туннель не работает	Помимо рабочего базового туннеля, сервер должен разрешать адрес и порт SSH.
Предупреждение о смене идентичности	Не подтверждайте вслепую; сверьте новый отпечаток с оператором.
Вылет после обновления	Откройте приложение снова и пришлите безопасный отчёт со временем; старые записи о выходе могут сохраняться.
Ограниченный аккаунт потерял пути	Оператор может выдавать ограниченным аккаунтам только учитываемые пути; обновите подписку.

Как сообщить о проблеме

- Укажите версии приложения и Android, модель телефона, тип сети, протокол, шаги воспроизведения и открываются ли обычные страницы.
- Приложите **безопасный отчёт**: этапы и коды, режим Soar и снимки трафика, без адресов, аккаунтов и учётных данных. Он остаётся на телефоне, пока вы его не отправите.
- Подробные журналы отладки могут содержать чувствительные данные; просмотрите их перед отправкой.
- Никогда не публикуйте ссылки на конфигурации и подписки, пароли, закрытые ключи и идентификаторы устройства в открытых группах и issues.

Известные ограничения
Нет автоматического переключения путей, замера скорости загрузки и версий для магазинов или ПК. Ни один протокол не гарантирует доступ из любой сети.

08 Ресурсы и поддержка

Telegram
t.me/RovunetVPN · новости, вопросы и помощь

Скачать
github.com/msVPNco/rovunet-android/releases/latest

Серверная панель
github.com/msVPNco/rovunet-panel

Руководство
docs/USER_GUIDE на четырёх языках в репозитории

Пожертвования добровольны и не нужны для работы приложения: **только USDT в сети Tron (TRC20)** на `TG3Mhou3pdq9KaFgJSHjDiDx2ahhJuHvbJ`.

Лицензия: AGPL-3.0; Xray-core — MPL-2.0. Rovunet основан на SlipNet 2.5.6 Full от Anonvector и является независимым проектом, не связанным со SlipNet.

Ранний выпуск
Rovunet — альфа-версия в активной разработке. Проверьте нужные пути в своей сети.