Arquitectura

- 1. **Instancia de Frontend:** Punto de entrada para el usuario.
- 2. Instancia de Backend y Base de Datos:
 - Backend (Aplicación): Orquesta el flujo de trabajo, es el núcleo de la lógica de negocio.
 - Base de Datos (PostgreSQL): Almacena datos de usuario y las imágenes subidas como datos binarios (BLOBs).
- 3. Servidor de IA: Instancia con workers de Celery para el procesamiento de imágenes.
- 4. Componentes Clave:
 - Nginx: Actúa como reverse proxy. Es la puerta de entrada pública a la aplicación, enrutando el tráfico hacia el servicio de backend.
 - Message Broker para Celery (ej. Redis, RabbitMQ): Componente esencial que gestiona la cola de tareas entre el backend y los workers de IA.


Flujo Actual de la Solicitud

- 1. Carga de Imagen: El usuario sube una imagen al Frontend.
- 2. **Enrutamiento de Nginx:** La petición llega a **Nginx**, que la reenvía de forma segura al contenedor del backend.
- 3. Almacenamiento en BD: El backend guarda la imagen completa dentro de la base de datos PostgreSQL.
- 4. Creación de Tarea: El backend publica una tarea en la cola de Celery.
- 5. **Respuesta Inmediata:** El backend responde al Frontend con un 202 Accepted y un job_id.
- 6. **Procesamiento en Segundo Plano:** Un worker de Celery toma la tarea, se conecta a la BD para obtener la imagen, la procesa y guarda el resultado de nuevo en la BD.
- 7. Visualización del Resultado: El Frontend obtiene y muestra el resultado final.

Ventajas (Pros) de esta Arquitectura

- Procesamiento Asíncrono y Resiliente: El uso de Celery mejora la experiencia del usuario y la tolerancia a fallos.
- Portabilidad y Estandarización con Docker: Docker simplifica los despliegues y mantiene la consistencia de los entornos.
- ✓ Punto de Entrada Controlado con Nginx: Nginx centraliza el tráfico entrante, lo que simplifica la gestión de la seguridad y el enrutamiento.

Diseño de red




Configuración de router

```
Unset
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address dhcp
ip nat outside
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/0/1.15
encapsulation dot1Q 15
ip address 172.20.100.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown
exit
no ip dhcp pool VLAN15_P00L
no ip dhcp excluded-address 192.168.15.1
ip dhcp excluded-address 172.20.100.1
ip dhcp pool VLAN15_POOL
network 172.20.100.0 255.255.255.0
default-router 172.20.100.1
dns-server 8.8.8.8
exit
ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 172.20.100.254
no access-list 1
no ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0/0 overload
access-list 1 permit 172.20.100.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0/0 overload
```

```
end
copy running-config startup-config
```


Manual de usuario



Sigue estos sencillos pasos para acceder a tu cuenta:

- 1. Escribe tu nombre de usuario en el campo "Your username*".
- 2. Escribe tu contraseña en el campo **"Password*"**. Asegúrate de que no tengas las mayúsculas activadas por error.
- 3. Haz clic en el botón "Login".

Si los datos son correctos, serás redirigido al panel principal de la aplicación. Si el nombre de usuario o la contraseña son incorrectos, el sistema te mostrará un mensaje de error para que verifiques tus credenciales y lo intentes de nuevo.



¿Cómo Analizar una Imagen? (Paso a Paso)

- 1. **Elige el modelo:** Haz clic en el menú desplegable bajo "Selecciona un modelo" y elige una de las 9 opciones disponibles.
- 2. **Carga tu imagen:** Haz clic en "Choose File" y selecciona el archivo de imagen desde tu dispositivo.
- 3. Inicia el análisis: Presiona el botón "Enviar".