Legan:

IPPEVERST BILLITÉS

Pré-reguis: - 1 et ppe de la thermo

_ Diagramme de Clapeyran.

themostat.

- transf. reversible.

Tout le monde a fait des expérieures comme rampre un moraçan de verne et voir qu'il ne se reconstitue jamais de lui-même au eu revalure, tirre sor un élastique, le déforment et voir que lonsqu'on relâtre, cet élastique retaure son état initial.

da premier expérieure peut être typige d'un compostement irreversible taudis gre la deuxième sont un compostement leversible.

Aussi simples qu'ils puissent paraître, ces étux exemples illustrent respectivement la possibilité au l'impossibilité pour un système themodynamique de retrouver spontanément son état immédiatement autérieur à vie modification.

Nons des séauces précedentes, nous crons établé le promier pelhaipe de la thomodynamique qui traduissait le concept de conservation de l'énergie.

Ceperudant le premier ppe ne pernet par de distinguer les évelutions réversibles et inéversibles.

c'est le deuxième ppe de le thomodyn. qui va

alors de cette leçan rais authors...

I Dourième que de la thousadyonnique.

T.1. Évaré.

Tour tout système fermé ou untant ouer une (ou plusieur)

source(s) de charanz, il existe une fonction d'était, notée

s et appelée outopie, telle que pour toute évalution

infinitessimone de ce système:

- ai . Le est l'autropie échangée par le système au cours de l'évolution inféritésimale séalt mèse ou jeu. Dans cette expression, o'ce est le transfert thermique (en joules) seçu algébri granett par le système de la part de la (ondes) source (s) de dalans et le sepréssure la températre (en K) de la (on des) source (en K)
 - 85 est l'entropie aéée au aurs de l'évolution infinitésimale. Elle est nulle dans le cons d'une évolution séreposible, passitue paux une évolution quelangue.
 - · L'entropie s'exprime en jobes pour tourn (J. K-1).

Conséguerces:

+ को l'évolution est révolutible :

$$dS = \delta Se = \frac{\delta Q_e}{T_e}$$
 are $\delta S_c = 0$

- si l'écolution est Teréversible.

8= 25+25= 200 + 25 as 85>0

da vaiation d'entropée du système est alors syérieure à l'entropée échangée.

Par contre, je vous paule d'entropie et ce terme re vous évogre vien en partialier. Une façon simple de parroir interpréter ce tourne est de l'associer au desordre d'un système. Nous demontremens dans une autre le con que perte l'entropie d'un système isale doit être moximale pour que perte perte de suptième soit à l'équilibre, on va accepter ce résultat pour énorces lexemple suivante qui va nous permettre de dancer un par plus de seus au terme entropie set au phénamère d'inversibilité.

- on dissort in nozceau de suche dans ne tasse de café. da concentration est très l'eténogère initialement (maximole dans le suche nulle pontent ailleurs), puis totalement hanagère dans la tasse me jois que la salution a pris fin. On comprend bien que la recompositor sportanée du suche re sea jamais doservé. (Transformation irreversible)
- In comme ca, on dirait que comme le système est homogène à l'état final et très hétérogène à l'état initial, le desordre et maindre à l'état final d'équilibre se qui ne respecterait par la condition qu'on a éronse précé dement. (desardre max à l'état d'équilibre), mais il re faut par voir le problème comme ca, il faut raisoner de la façon suivante. Au début le sucre est localisé dons le morreau de sucre, et le café est autair. À la

lin de la transformation il est impossible de distinguer les localisatore du surce et du costé, ce qui correspond à vie perte d'information. (entropie marx à l'équilibre):

Teausition on peut se paser la guestion... comment peut-on savoir si une tromsfaration est irreversible, sielles sont les courses qui danne lieu à cette irreversibilité?

I.2. Couses d'irréversibilité.

Les couses d'irréversibilité sont les phéromènes physiques qui empêdneut lors d'une évolution, d'imaginer une évolution inverse ou de définir des étates d'équilibre intermédiaires entre l'état initial et l'état phal. Exemples:

- > Texas de frattement qui entrainent par leur travail, une dissipation d'énergie ithnermique. Cette dissipation condent à la ron-conservation de l'énergie mecanique totale d'ài l'inverensibilité.
- → des échanges thermique, diffusion. dons des du content endre deux systèmes à températures Tet T' différentes.
- → does d'une détente dans le vide considére de l'évaluate du système au cour de l'évaluation.
- parkales.

En Désumé, tout deséquilibre d'un système themodynamique

Tecusition:

déterminer le vouleur de l'entropie déée.

I.3. Calal de l'entropie aéée par or phéramère irreversible.

Méthode: - Calcul de l'enterpie échangée Se pour l'évolution réalle mise en jou

- calal de l'entapie aéée avec Sc = 15-Se
- Courses d'irreversibilité.

on expresse of explicit themorage a nativalenant of temperature of the contract

On jette un caillou de masse m=700 g, initiablement à température 70° C adam un les suffissement same por que se température, Te=777 K soit assimilée à une constante. C=200 J. K⁻¹ (coequité themique du caillou).

Lors de l'évolution, le caillon reçoit in transfert -Chepmigle:

Q= DU = C. (Te-Ti)

- variation d'entropie s'obtient en considérant que le caissant est en contact avec une infinité de themastats de températores continûment variables de Ti à Te. De la part de chacer de themostats, le cailleu regoit:

$$\delta Q = dU = c dT$$


$$\Delta S = \int_{\tau_i}^{\tau_e} \frac{\delta Q}{\tau} = \int_{\tau_i}^{\tau_e} \frac{c \cdot d\tau}{\tau} = c \cdot \Omega n \left(\frac{\tau_e}{\tau_i} \right).$$

→ d'entropie aéée s'écrit alors!

$$S_{e} = \Delta S - S_{e} = c \cdot ln \left(\frac{T_{e}}{T_{i}}\right) - \frac{c \left(T_{e} - T_{i}\right)}{T_{e}}$$

-> La cause d'ineversibilité est le transfert tromique.

DER OF SETS SUPPLIES



remaison de connaissance du premier et dervierne pre de la thornodynamique vont rous posmette d'étudier par example des dispositifs comme un moteur ou un certificateur. ce sont ce grin oppelle en thornodynamique des machines thorniques. Notre but sona de voie gralle est plinthreuse des vinéversibilités donc ces machines.

II. machines theorites

II.1. Gérélalités

Définition: Dispositif qui fait subile à un fluide des teams fernations yourges au aures desquelles le fluide échange avec l'extérion de l'énergie sons forme de travail et de chalans.

mécessairement au moins deux sauces.

Ces doux sources sont appelées source fibile et source chande et sont à températures respectives T et Tc.

Chande et sont à températures respectives T et Tc.

Chande et sont à températures respectives T et Tc.

Chande et sont à température respectives T et Tc.

Chande et sont à température respectives T et Tc.

Chande et sont à température respectives T et Tc.

Chande et sont à température respectives T et Tc.

Chande et sont à température respectives T et Tc.

Chande et sont à température respectives T et Tc.

Théractité de Clausius des de la themal & la marie temps un da travail W.

La transfétant et un cycle fall cycle = W + Q r + Q = 0.

Dans le cos où les sources de charben sont des themastats de températures constantes T et Te, l'entropie Etrangée los du après s'écuit:

 $S_e = \frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f}$. En appliquant le douxième ppe de la thermo:

Dayle=0= Se+Se di Se≥0.

or on déduit:
$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0$$
.

On appelle cette relation l'inégalité de clausius. Dons le cos di le cycle est décit de forme réversible on a ac = at

II. 3. Condensat motern.

un moteur thermique journit du tavail (W<0) et l'échange themique se fait dans be sens naturel: la source chande dome du transfert themige au moteur (0,>0) tandis de la soulce proide report du tansfer theemique du moteur (Qtr>0).

de reudement est défini comme:

$$P = \left| \frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie contense}} \right| = \left| \frac{W}{Q \text{ch}} \right| = \frac{W}{Q \text{ch}}$$

on peut trava grace au premier et deuxième ppes:

Leudenant de Courot: Cycle reversible $\mathbf{S}_c = 0$.

Protoul, lev = 1- Tf

residement moteur: Proteir \le 1 - \frac{\tau}{\tau}

III Application à one machine themique séeble

III.1. Moteur de stielling.

1 1 - A 2 part

cylindre qui contient un gaz qui va être assimilé à un saz parfait. Système: gaz.

Ppe de base: on comprime le gat grand il est froid car ra coûte moins d'éneugie contact proid.

or le chauffe et or récupère en travail los de la détente. W < 0.

mortier.

Oycle:

A
$$\rightarrow$$
 B. Complession isotherme: a $T = T_2 = T$ Excide.

$$\frac{\Delta U_{AB}=0}{Q_{AB}=-W_{AB}} = \int_{V_{A}}^{V_{B}} P_{ext} \cdot dV = \int_{V_{A}}^{V_{B}} mRT_{2} \cdot dV = mRT_{2} \cdot ln\left(\frac{V_{B}}{V_{A}}\right)$$

$$mRT_{2} \cdot ln\left(\frac{V_{M}}{V_{M}}\right)$$

$$Q_{DA} = m \cdot C_{V,m} (T_2 - T_1) / (0)$$
 $W_{DA} = 0$

$$M = \frac{-W}{Q_{BC} + Q_{CD}} = \frac{\sqrt{r_1 + r_2 ln} \left(\frac{V_{rm}}{V_{rm}}\right) + \sqrt{r_1 + r_2 ln} \left(\frac{V_{rm}}{V_{rm}}\right)}{\sqrt{r_1 + r_2 ln} \left(\frac{V_{rm}}{V_{rm}}\right)} = \frac{r_1 + r_2 ln}{r_1 + r_2 ln} \left(\frac{V_{rm}}{V_{rm}}\right)} = \frac{r_1 + r_2 ln}{r_2 ln} \left(\frac{V_{rm}}{V_{rm}}\right) = \frac{r_1 + r_2}{r_2 ln} \left(\frac{V_{rm}}{V_{rm}}\right)}{r_2 ln} = \frac{r_1 + r_2}{r_2 ln} \left(\frac{V_{rm}}{V_{rm}}\right) = \frac{r_1 + r_2}{r_2 ln} \left(\frac{V_{rm}}{V_{rm}}\right)$$

$$= \frac{r_1 + r_2}{r_2 ln} \left(\frac{V_{rm}}{V_{rm}}\right) + \sqrt{r_1 + r_2 ln} \left(\frac{V_{rm}}{V_{rm}}\right)$$

$$= \frac{r_1 + r_2}{r_2 ln} \left(\frac{V_{rm}}{V_{rm}}\right) + \sqrt{r_1 + r_2 ln} \left(\frac{V_{rm}}{V_{rm}}\right)$$

$$= \frac{r_1 + r_2}{r_2 ln} \left(\frac{V_{rm}}{V_{rm}}\right) + \sqrt{r_1 + r_2 ln} \left(\frac{V_{rm}}{V_{rm}}\right)$$

$$= \frac{r_1 + r_2}{r_2 ln} \left(\frac{V_{rm}}{V_{rm}}\right) + \sqrt{r_2 ln} \left(\frac{V_{rm}}{V_{rm}}\right)$$

$$= \frac{r_1 + r_2}{r_2 ln} \left(\frac{V_{rm}}{V_{rm}}\right) + \sqrt{r_2 ln} \left(\frac{V_{rm}}{V_{rm}}\right)$$

$$= \frac{r_1 + r_2}{r_2 ln} \left(\frac{V_{rm}}{V_{rm}}\right)$$

leurosibilités dons ce aple.

À quoi sont dues ces ineversibilitée?

- Dous le cos des hausfernations i sothernes, le got qui se have à ve température Tz est mis en content avec le source chande à Tz. c'est ve transformation i veressible. Paveil pour le cos à le gat est à température Tz est est mis en content avec une source france Tz.
- Perter d'énergie de la source de d'abbaul, dont les transferts therniques ne s'effectuent pas exclusivement avec le système mais aussi avec l'air ambiant.

a acce

Vois de cette leçan rous avoirs énancé le deuxième principe de la thermodynamique qui rous es retrocigné sur le councitére reversible ou irreversible d'une transformation. Nous avoire aussi compris quelles sont les phiéramènes qui donneut lieu à ses irreversibilités et phroblement rous les avoire appliqués au cos des machines thermiques, plus ancretement au cos du moteur de stirling.

Dous use prochaine sonce on pouvait s'intéressed par exemple à l'étude d'author machines thousières comme clest le cas du la machine frisposifique, ou ou seus d'évolution d'une transformation entre deux états d'équilibre.

dans logieble le phéromère de transmit changement de phose est excloité.