

Deep Print (Footprint)

Indicatori e analisi / Indicatori Deep | intermediate | 10 min read | Centro Assistenza DeepCharts | August 24, 2026

Deep Print è lo strumento centrale di analisi volumetrica in DeepCharts — un indicatore footprint (noto anche con il nome registrato Footprint®). Fonde prezzo, volume e orderflow in singole candele, mostrando gli ordini eseguiti a ogni tick di prezzo all'interno di ogni barra invece dei soli apertura, massimo, minimo e chiusura.

I trader lo usano per individuare accelerazioni di compratori e venditori, assorbimento, esaurimento e dominanza bid/ask a ogni livello di prezzo. È completamente personalizzabile, da che cosa conteggia a come viene colorata ogni cella.

Che cos'è

Una candela normale ti dice dove è andato il prezzo. Deep Print ti dice che cosa è stato scambiato per portarlo lì: a ogni tick di prezzo dentro la candela vedi il volume eseguito — totale, suddiviso tra bid e ask, o come delta (la differenza tra acquisti e vendite aggressivi). Sopra questa visualizzazione di base può evidenziare squilibri, il point of control della candela, l'area di valore, i cluster di volume, i single print, i livelli con ratio estremi e i pullback.

Quando usarlo

- Fai trading orderflow e hai bisogno di vedere chi sta aggredendo a ogni prezzo, non solo dove il prezzo ha chiuso.
- Vuoi identificare l'assorbimento (volume pesante che non riesce a muovere il prezzo) e l'esaurimento agli estremi degli swing.
- Vuoi livelli di riferimento per candela: POC del volume, POC del delta e area di valore.
- Vuoi monitorare più letture contemporaneamente — Deep Print supporta fino a 4 colonne affiancate per candela (ad esempio Bid×Ask, Delta e Volume insieme).

Avvio rapido

1. Apri un grafico e aggiungi **Deep Print** dal pulsante **Indicators** del grafico.
2. Apri le impostazioni dell'indicatore.
3. In **General settings**, imposta **Type** sulla visualizzazione che vuoi (inizia con **Ask/Bid Split** o **Delta + Total Volume**) e **Mode** su **Profile**.
4. Applica — ogni candela mostra ora il suo volume eseguito per tick.

Il Deep Print Studio

Lo studio qui sotto è l'intera finestra di dialogo di Deep Print, dal vivo — ogni gruppo di impostazioni della tabella di riferimento è collegato a candele reali. Cambia **Type** tra tutte e quattro le visualizzazioni e alterna la modalità **Profile/Box**. Filtra il nastro con **Min/Max Filter** e cambia **Input Type** in Aggregate Volume o Num Trades per vedere ogni numero ricalcolarsi. **Zooma la scala dei prezzi** (rotellina del mouse sul grafico, oppure - / +) per sentire il raggruppamento automatico dei tick unire e dividere le righe — poi imposta il raggruppamento su Manual e zooma di nuovo: le righe si bloccano. Esplora tutte e quattro le **Color Modes** di sfondo e le cinque **Color Calculations**, i single print, i ratio agli estremi della barra, i cluster di volume e le barre di pullback. Premi ■ **Replay tape** per riprodurre gli scambi uno a uno: le celle crescono, gli squilibri si accendono e si spengono, il POC migra, e gli avvisi mostrano un toast (e opzionalmente un beep) quando un print supera la tua soglia. Attiva ■ **3D tiles** e passa il mouse su una singola candela. Quando il grafico assomiglia al tuo, premi ■ **Download my settings** — il file elenca ogni sezione della finestra di dialogo con i tuoi valori, pronto da replicare in DeepCharts.

[WIDGET: deep-print-studio]

Configurazione iniziale consigliata

Sono suggerimenti, non valori predefiniti — adattali al tuo mercato e al tuo stile:

Area	Punto di partenza suggerito
Type	Delta + Total Volume — lettura del delta più attività totale in un'unica vista
Mode	Profile — le celle a istogramma sono più facili da scorrere rispetto ai box, all'inizio
Input Type	Volume ; passa ad Aggregate Volume quando cerchi ordini istituzionali frazionati (vedi Diversi tipi di dati di input per gli indicatori)
Raggruppamento dei tick	Automatic per iniziare; imposta Auto Grouping su Manual con Manual Ticks = 1 se vuoi righe che non si spostano mai quando zoomi
POC	Abilita il Volume POC così il prezzo a maggior volume di ogni candela risalta
Value Area	Abilitata con % Value Area = 70%
Text Format	K sugli strumenti ad alto volume, così 1.000 si stampa come 1K e le celle restano leggibili

Come leggerlo

- **Celle**: ogni riga dentro una candela è un tick di prezzo (o gruppo di tick) con il suo volume eseguito. In modalità Ask/Bid Split il lato bid registra le vendite aggressive e il lato ask gli acquisti aggressivi.
- **Delta**: volume ask meno volume bid a un livello. Un delta positivo significa che i compratori aggressivi hanno dominato lì; negativo, che lo hanno fatto i venditori aggressivi.
- **Volume POC**: il prezzo a maggior volume della candela — dove è stata fatta la maggior parte degli affari. Il **Delta POC** marca il livello con il delta netto più grande.
- **Area di valore**: la fascia di prezzo che contiene la percentuale configurata (ad esempio il 70%) del volume della candela.
- **Squilibri**: quando la differenza di volume tra bid e ask a un livello supera la tua soglia, la cella viene evidenziata — un lato ha chiaramente sopraffatto l'altro.
- **Assorbimento ed esaurimento**: volume pesante a un livello senza progresso del prezzo suggerisce ordini passivi che assorbono l'aggressione; volume in calo verso un estremo suggerisce che il movimento sta esaurendo i partecipanti. Per esempi commentati sul grafico, vedi Leggere un footprint: esempi svolti.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Vista ingrandita di due o tre candele Deep Print con il bordo del Volume POC, l'evidenziazione dell'area di valore e uno squilibrio in serie annotato dc-it-deep-print-01.png

Riferimento delle impostazioni

Raggruppate esattamente come nella finestra di dialogo dell'indicatore.

General settings (Tipologia)

Impostazione	Che cosa fa
Type	Base della visualizzazione: Volume (volume totale scambiato), Ask/Bid Split (volume in acquisto e in vendita a confronto), Delta (differenza tra ask e bid), Delta + Total Volume (vista combinata)
Mode	Profile (rappresentazione a istogramma) o Box (valori compatti in riquadri)

Data settings

Impostazione	Che cosa fa
Input Type	Fonte dei dati: Volume (volume totale scambiato per prezzo), Aggregate Volume (scambi aggregati), Order (volume del book di negoziazione), Num Trades (numero di esecuzioni per prezzo). Vedi Diversi tipi di dati di input per gli indicatori per quando usare ciascuno
Min/Max Filter	Esclude i valori fuori dall'intervallo definito — riduce il rumore degli scambi molto piccoli (o di quelli molto grandi che distorcono)

Raggruppamento dei tick

Impostazione	Che cosa fa
Auto Grouping	Automatic (la piattaforma ottimizza il raggruppamento) o Manual (lo definisci tu)
Auto Group Factor	Controlla il livello di aggregazione dei tick quando è attivo Automatic
Manual Ticks	La quantità di raggruppamento quando è attivo Manual
Group Mode	Fixed (raggruppamento costante) o Based on Open/Close (raggruppamento dinamico in base al comportamento della candela)

Nota: Il raggruppamento dei tick è un'impostazione condivisa che compare in molti indicatori DeepCharts (Deep Print, Deep Profile e altri strumenti basati su profili) con gli stessi campi. Con **Automatic**, i livelli delle righe possono spostarsi quando zoomi la scala dei prezzi — per bloccarli, imposta **Auto Grouping** su **Manual** e **Manual Ticks** su 1.

Plot settings (Bar Style)

Impostazione	Che cosa fa
Bar Marker Width	Spessore del marker della candela
Outside Bar Style	Stile a barra (con ombre) o a solo corpo
Marker Alignment	Posiziona il marker a destra o al centro
Outer Edge Mode	Disegna un bordo che delimita il corpo della candela

Background settings

Impostazione	Che cosa fa
Coloration	Personalizza la visualizzazione per volume, delta e squilibri di mercato
Border Width	Spessore del bordo del profilo del volume, in pixel
Opacity	Livello di trasparenza dello sfondo

Text settings

Impostazione	Che cosa fa
Font Size	Dimensione del testo dentro le celle del footprint
Text Format	Automatic (adattato al contesto), Normal (numeri per esteso, senza abbreviazioni), K (migliaia — 1K = 1.000)
Coloration	Personalizza la resa dei numeri per un'interpretazione più facile
Dynamic Text Size	Scala automaticamente il testo con i valori di volume/delta/squilibrio — i print grandi hanno numeri grandi

Impostazione	Che cosa fa
Increase Dynamic Text Size	Rafforza l'effetto di ridimensionamento dinamico
Show Texts-by-Zeros	Mostra le celle con valore zero invece di lasciarle vuote

Colorazione dello sfondo

Impostazione	Che cosa fa
Color Mode	None , Fixed (colori predefiniti, senza gradienti), Fading (gradiente per intensità), More Colors (più colori definiti dall'utente — richiede Range Definition = USER)
Color Calculation	Che cosa guida il colore: Volume , Delta , Imbalance , Dominant Volume (il lato maggiore per prezzo), Dominant Volume Delta
Min. Vol. Diff. For Imbalance	Differenza minima bid/ask perché un livello conti come squilibrato
Include Zero on Imbalance	Include nell'analisi degli squilibri i livelli senza volume su un lato
Color Only Dominant Side	Colora solo il lato di volume dominante di ogni livello
Background Inferior Side	Colore di sfondo del lato non dominante

Colori

Impostazione	Che cosa fa
Fixed-Volume Color	Colore unico per il volume totale
Fixed-Bid Color	Colore per il volume bid (vendita)
Fixed-Ask Color	Colore per il volume ask (acquisto)

Range

Impostazione	Che cosa fa
Range Definition	Automatic (definito dalla piattaforma) o USER (intervalli personalizzati)
Range (Show Settings)	Apri la configurazione degli intervalli di valori personalizzati

POC

Impostazione	Che cosa fa
Enable (Volume POC)	Mostra il prezzo a maggior volume della candela
Border Color / Border Width (Volume POC)	Colore dell'evidenziazione e spessore del bordo del Volume POC
Enable (Delta POC)	Mostra il livello con il delta netto più grande
Minimum Delta (Delta POC)	Valore minimo di delta richiesto perché il Delta POC venga visualizzato
Ask Border Color / Bid Border Color (Delta POC)	Colori del bordo per i delta POC lato ask e lato bid
Border Width (Delta POC)	Spessore del bordo del Delta POC

Value Area

Impostazione	Che cosa fa
Enable	Attiva o disattiva la visualizzazione dell'area di valore
% Value Area	Percentuale del volume totale usata per il calcolo (es. 70%)

Impostazione	Che cosa fa
Highlight	Enfatizza visivamente l'area di valore sulle candele
Outside Color	Colore per l'area esterna all'area di valore
Show Line / Line Color / Line Width	Linea di delimitazione dell'area di valore e il suo stile

Avvisi

Impostazione	Che cosa fa
Enable Sound / Alert Sound	Interruttore della notifica sonora e selezione del suono
Enable Message / Alert Message	Interruttore del popup e testo del messaggio personalizzato mostrato
Alert Minimum Volume	Soglia minima di volume prima che un avviso scatti

Single Print

Impostazione	Che cosa fa
Enable	Evidenzia i livelli di prezzo stampati da un singolo ordine che soddisfa i criteri
Single Print Min Value	Volume minimo perché un single print sia rilevante
Enable Only On High Or Low	Limita l'evidenziazione ai prezzi estremi della candela
Border Width / Border Color	Stile dell'evidenziazione del single print

Ratio

Impostazione	Che cosa fa
Enabled	Mostra il ratio bid/ask agli estremi della barra
Tick Offset	Posizione del testo del ratio rispetto al massimo/minimo della barra
Text Color / Text Size	Stile del testo del ratio
Min Ratio / Maximum Ratio	Valore minimo per la visualizzazione e limite del valore massimo

Vol Cluster

Impostazione	Che cosa fa
Enable	Evidenzia i cluster di volume
Min. Volume	Volume minimo perché un cluster conti
Increase Volume Based on Tick Grouped	Somma il volume tra tick raggruppati adiacenti
Line Width / Back Color / Opacity	Spessore del bordo del cluster, colore di sfondo e relativa opacità

Pull Back

Impostazione	Che cosa fa
Enable	Evidenzia le barre di ritracciamento — un aiuto per lo scalping
Pullback Min Source Bar Ticks	Tick minimi nella barra di origine
Pullback Min Pullback Ticks	Distanza minima di ritracciamento in tick
Bar Color	Colore di evidenziazione delle barre di pullback

Layout multi-colonna

Deep Print supporta fino a 4 colonne simultanee per candela, ognuna con una lettura diversa affiancata — ad esempio Bid×Ask, Delta e Volume insieme. Per configurarlo: aggiungi più indicatori Deep Print al grafico, apri le impostazioni di ciascuno, vai su **Sizing** → **Multi Column**, imposta la quantità di colonne, assegna a ogni indicatore una posizione univoca e personalizza ciascuno in modo indipendente.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Finestra delle impostazioni di Deep Print aperta sulla sezione Sizing con Multi Column configurato, accanto a un grafico che mostra una candela resa come tre colonne affiancate (Bid×Ask, Delta, Volume) dc-it-deep-print-02.png

Suggerimenti ed errori comuni

- **Numeri illeggibili o celle troppo piccole?** Aumenta **Font Size** o abilita **Dynamic Text Size**; imposta **Text Format** su **K** per compattare i numeri grandi; allarga **Bar Marker Width**; oppure usa un raggruppamento dei tick più grossolano così le celle sono meno numerose e più alte.
- **Troppe evidenziazioni di squilibrio?** Aumenta **Min. Vol. Diff. For Imbalance**, applica un **Min Filter** sui dati di input, o abilita **Color Only Dominant Side**. Anche un raggruppamento dei tick molto fine moltiplica il rumore.
- **Le tue righe non corrispondono al grafico di un altro trader?** Confronta **Input Type**, il raggruppamento dei tick (Automatic vs Manual, fattore di gruppo) e **Group Mode** — ognuno di questi cambia le celle.
- **Vuoi i numeri bid×ask e il delta allo stesso tempo?** Imposta **Type** su **Delta + Total Volume**, oppure costruisci un layout multi-colonna.
- **POC o area di valore non visibili?** Ognuno ha il proprio interruttore **Enable**; il Delta POC richiede inoltre che la sua soglia **Minimum Delta** sia soddisfatta.
- **L'avviso non scatta?** Controlla prima **Alert Minimum Volume** — e nota che gli interruttori del suono e del messaggio sono separati.

Articoli correlati

- Leggere un footprint: esempi svolti
- Orderflow 101: bid, ask, aggressore e delta
- Diversi tipi di dati di input per gli indicatori
- Deep Profile (Volume / Delta Profile)
- Deep Delta
- Come cambiare il layout degli indicatori