

On Candle Stats

Indicatori e analisi / Volume e delta | intermediate | 4 min read | Centro Assistenza DeepCharts | August 24, 2026

On Candle Stats stampa statistiche dettagliate direttamente sulle tue candele come caselle di testo: volume totale, delta, conteggio delle operazioni e altri dati di microstruttura del mercato, barra per barra. Invece di alternare lo sguardo tra il grafico e un pannello separato, i numeri stanno proprio accanto all'azione di prezzo che descrivono.

È uno dei preferiti dei trader orderflow che vogliono informazioni di livello footprint a colpo d'occhio, senza aprire un grafico footprint completo per ogni strumento.

Che cos'è

Per ogni candela, l'indicatore calcola un insieme di serie di dati — ne sono disponibili undici, tra cui Max/Min Delta, volume totale, volume delta, operazioni totali, delta delle operazioni, extension, COT High, COT Low, COT Bar, Bid-Ask/Vol e Ratio — e disegna i valori scelti come una casella di testo compatta posizionata sopra, sotto o sulla candela. Le opzioni di colorazione e opacità legano l'aspetto del testo al segno e all'intensità del delta, così l'annotazione stessa porta una lettura direzionale.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Grafico con On Candle Stats attivo — piccole caselle di testo sopra ogni candela con i valori di volume e delta, le candele a delta positivo etichettate in testo verde e quelle negative in rosso
dc-it-on-candle-stats-01.png

Quando usarlo

- Vuoi numeri esatti per barra (volume, delta, operazioni) visibili sul grafico mentre fai trading.
- Rivedi le sessioni barra per barra e ti serve il dettaglio di microstruttura senza passare a Deep Print (Footprint).
- Confronti l'aggressività tra candele consecutive ai livelli chiave — ad esempio un delta che si riduce mentre il prezzo preme contro una resistenza.
- Annoti i grafici per il journaling o la didattica, dove i valori devono essere leggibili in uno screenshot.

Avvio rapido

1. Apri l'**Indicator List** sul tuo grafico e aggiungi **On Candle Stats**.
2. Apri le **Settings** (impostazioni) dell'indicatore.
3. Per iniziare mantieni **Input Data** su **Volume**; passa ad **Aggregate Volume** quando vuoi che gli ordini allo stesso prezzo vengano combinati per una vista dell'attività più accurata (vedi Diversi tipi di dati di input per gli indicatori).
4. Abilita le serie del subgraph di cui hai davvero bisogno — **Tot. Vol** e **Delta Vol** sono una buona coppia minima — e lascia le altre disattivate per mantenere il grafico leggibile.
5. Attiva **Color Text Based on Delta**, così le letture positive vengono stampate in un colore (di solito verde) e quelle negative in un altro (di solito rosso).
6. Imposta **Price Plot** su **High** e aggiungi un piccolo **Tick Offset** così le caselle di testo restano libere dalle ombre delle candele.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Finestra delle impostazioni di On Candle Stats — Data Settings in alto (Input Data, Filter Min, Filter Max), con le sezioni Text, Coloring e Price sotto, Color Text Based on Delta abilitato
dc-it-on-candle-stats-02.png

Come leggerlo

- **Volume con contesto di delta** — una candela ad alto volume con delta piccolo significa una battaglia a due lati; alto volume con delta fortemente sbilanciato significa convinzione.
- **Delta contro la direzione della candela** — una candela verde che stampa delta negativo (o viceversa) suggerisce assorbimento o forza passiva; merita uno sguardo più attento su un footprint.
- **Conteggio delle operazioni vs. volume** — molte operazioni con volume modesto suggeriscono partecipanti piccoli; poche operazioni che portano grande volume suggeriscono che la size è attiva.
- **Gradazione dell'opacità** — con **Opacity Based on Ratio** abilitato, le caselle più sbiadite contrassegnano le barre statisticamente ordinarie e quelle più marcate le barre che deviano, permettendoti di scorrere rapidamente una sessione.

Riferimento delle impostazioni

Data Settings

Impostazione	Cosa fa
Input Data	Database usato per le statistiche: Volume (volume totale a ciascun livello di prezzo — intensità di trading), Order (conteggio delle transazioni a ciascun livello di prezzo — frequenza degli ordini), oppure Aggregate Volume (combina gli ordini allo stesso livello di prezzo per una vista dell'attività più accurata).
Filter Min	Soglia minima — vengono mostrati solo i dati sopra questo valore.
Filter Max	Soglia massima — imposta 0 per non applicare alcun filtro massimo.

Text Settings

Impostazione	Cosa fa
Font Size	Dimensione del testo sulle candele.
Smaller Font Size	Dimensione minima del testo mantenuta per la leggibilità a scale del grafico ridotte.
Auto Text Format	Quando abilitato, i numeri sopra il migliaio vengono mostrati raggruppati (ad es. "1,234").
Absolute Sign	Quando abilitato, i valori vengono mostrati senza segni +/-.

Coloring Settings

Impostazione	Cosa fa
Opacity Based on Ratio	Regola l'opacità della casella di testo in base al ratio della barra, attenuando le barre ordinarie.
Max Ratio	Controlla il rapporto massimo di opacità e la visibilità delle caselle di testo.
Color Text Based on Delta	Il delta positivo viene stampato in un colore (di solito verde), quello negativo in un altro (di solito rosso).

Price Settings

Impostazione	Cosa fa
Tick Offset	Distanza in tick tra la casella di testo e la candela, per evitare sovrapposizioni con l'azione di prezzo.
Price Plot	Posizionamento del testo: High, Low, Center, Price Slope o Delta Sign .

Subgraphs

Sono disponibili undici serie di dati da visualizzare: **Max/Min Delta**, **Tot. Vol**, **Delta Vol**, **Tot. Trade**, **Delta Trade**, **Extension**, **COT High**, **COT Low**, **COT Bar**, **Bid-Ask/Vol** e **Ratio**. Abilita solo le serie che leggi davvero — ogni serie attiva aggiunge una riga di testo a ogni candela.

Suggerimenti ed errori comuni

- **Meno è meglio.** Abilitare molte serie del subgraph trasforma ogni candela in un paragrafo. Due o tre valori ben scelti battono undici mai letti.
- **Attento al livello di zoom.** Il testo ha bisogno di spazio orizzontale; sui grafici molto ridotti abilita **Smaller Font Size**, altrimenti le caselle si scontreranno.
- **Il posizionamento Delta Sign è contestuale.** Impostare **Price Plot** su **Delta Sign** sposta il testo con la direzione del delta, il che rende la lettura a colpo d'occhio più veloce ma sposta la posizione delle caselle da barra a barra — scegliilo con consapevolezza.
- **Usa Absolute Sign per gli screenshot da journaling**, dove il colore porta già il segno e i +/- aggiungono solo confusione.

Articoli correlati

- Deep Print (Footprint)
- Deep Stats
- Delta Bar
- Market Statistics
- Orderflow 101: bid, ask, aggressore e delta
- Diversi tipi di dati di input per gli indicatori
- Come cambiare il layout degli indicatori