

Deep Stats

Indicatori e analisi / Indicatori Deep | intermediate | 5 min read | Centro Assistenza DeepCharts | August 24, 2026

Deep Stats mostra sotto il tuo grafico una tabella di testo multilivello con una colonna per ogni barra. Ogni riga è una metrica orderflow — volume totale, delta, numero di trade, valori COT, ratio, sforzo — così puoi leggere i numeri dietro ogni candela invece di indovinarli dalla sua forma.

Mentre gli strumenti footprint ti mostrano dove il volume è stato scambiato all'interno della barra, Deep Stats condensa ogni barra in un insieme di numeri confrontabili. È la radiografia numerica della candela.

Che cos'è

Deep Stats è un indicatore di statistiche orderflow che disegna una griglia di testo sotto il grafico dei prezzi. Ogni barra completata riceve una colonna di valori, e i colori delle celle si scalano con l'intensità statistica, così i valori anomali risaltano a colpo d'occhio. Risponde a domande come "quanto delta ha avuto davvero questa barra?", "quella sninta è stata assorbita?" e "il volume si sta esaurendo su questi massimi?"

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Finestra del grafico con Deep Stats applicato — candele di prezzo in alto e la tabella di testo multilivello di Deep Stats in un pannello sottostante, con diverse righe di metriche (Tot Vol, Delta Vol, Delta %, COT Bar) visibili e una cella anomala fortemente colorata dc-it-deep-stats-01.png

Quando usarlo

- Vuoi una conferma per barra di ciò che la forma della candela suggerisce (delta reale, numero di trade, intensità) prima di agire.
- Stai cercando assorbimento: sforzo elevato o letture COT contrarie mentre il prezzo si muove appena.
- Vuoi indizi di esaurimento sui massimi o sui minimi tramite le colonne High Ratio e Low Ratio.
- Segui il delta cumulativo (CVD) numericamente accanto al prezzo, invece che come grafico separato.

Avvio rapido

1. Apri l'**Indicator List** sul tuo grafico.
2. Trova **Deep Stats** e fai clic su **+** per aggiungerlo.
3. Fai clic sull'icona **Settings** (impostazioni) accanto a Deep Stats.
4. In **Data Settings**, scegli l'**Input Data (Volume, Order o Aggregate Trades** — vedi Diversi tipi di dati di input per gli indicatori per il significato di ciascuno). **Volume** è il punto di partenza naturale.
5. Nella sezione **Subgraphs**, imposta su **Ignore** lo **Series style** di ogni metrica che non ti serve. Un set iniziale compatto: **Tot Vol, Delta Vol, Delta %, Delta Dly, COT Bar**.
6. Fai clic su applica/salva e verifica che la tabella venga visualizzata sotto il grafico.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Finestra delle impostazioni di Deep Stats aperta sulla sezione Data Settings, con il menu a discesa Input Data espanso con le opzioni Volume, Order e Aggregate Trades, più i campi Min Filter e Max Filter dc-it-deep-stats-02.png

Come leggerlo

Ogni colonna è una barra; ogni riga è una metrica. L'intensità del colore delle celle si basa sulle deviazioni standard, quindi una cella fortemente colorata significa "statisticamente insolito per questo strumento in questo momento".

Metrica	Cosa ti dice
Tot Vol / Bid Vol / Ask Vol / Delta Vol	Le basi del volume: totale scambiato, venduto sul bid, comprato sull'ask e la differenza netta.

Metrica	Cosa ti dice
Max Delta Vol / Min Delta Vol	Gli estremi di delta raggiunti all'interno della barra — una barra può chiudere con delta piatto dopo una violenta oscillazione interna.
Tot NT / Delta NT	Numero di trade e differenziale del numero di trade ask contro bid.
Delta HL	Tick tra il massimo e il minimo della barra.
Delta %	Delta Vol come percentuale del Tot Vol: $(\text{Delta Vol} / \text{Tot Vol}) \times 100$.
Delta Dly	Delta cumulativo del volume (CVD) progressivo.
Vol(s)	Volume al secondo — intensità del trading.
COT H	Delta cumulativo dall'ultimo minimo alla chiusura. Un COT H negativo su una barra ribassista è un segnale rialzista di assorbimento.
COT L	Delta cumulativo dall'ultimo massimo alla chiusura. Un COT L positivo su una barra rialzista è un segnale ribassista di assorbimento.
COT Bar	Mostra automaticamente COT H sulle barre rialziste e COT L su quelle ribassiste.
Time(s)	Durata della barra in secondi — contestualizza i valori di volume.
Bar Ratio / High Ratio / Low Ratio	Rapporti tra il volume del penultimo e dell'ultimo tick. Un High Ratio basso segnala esaurimento dei compratori sui massimi; un Low Ratio basso segnala esaurimento dei venditori sui minimi.
Total Effort / Delta Effort	Volume (o delta) in rapporto all'ampiezza della barra. Sforzo elevato con poco movimento di prezzo indica assorbimento.

Lecture pratiche:

- **Assorbimento:** COT H negativo su barre ribassiste (i compratori assorbono le vendite), COT L positivo su barre rialziste (i venditori assorbono gli acquisti), oppure Effort elevato mentre il prezzo avanza appena.
- **Esaurimento:** un High Ratio basso su una resistenza o un Low Ratio basso su un supporto suggerisce che l'aggressore sta finendo gli ordini.
- **Variazioni di intensità:** Vol(s) che sale mentre Time(s) si riduce significa che la partecipazione sta accelerando.

Riferimento delle impostazioni

Raggruppate come nella finestra delle impostazioni.

Data Settings

Impostazione	Cosa fa
Input Data	Fonte dei dati per i calcoli: Volume , Order o Aggregate Trades . Vedi Diversi tipi di dati di input per gli indicatori.
Min Filter	Soglia minima di dimensione dei trade; i trade più piccoli sono esclusi dalle statistiche.
Max Filter	Soglia massima di dimensione dei trade; 0 significa nessun filtro massimo.

Plot Settings

Impostazione	Cosa fa
Dev. std. for Coloring	Controlla quanto aggressivamente i colori delle celle si scalano con la deviazione standard, oltre a dimensione/colore del testo, formattazione dei numeri (Auto Text Format compatta i numeri lunghi) e ordine delle celle.
Settings-Header	Visibilità, colori e dimensione della riga di intestazione.
Threshold	Evidenzia le celle quando le metriche scelte superano soglie definite da te.

Subgraphs

Impostazione	Cosa fa
Series style (per metrica)	Text mostra la riga della metrica; Ignore la nasconde.
Colors (per metrica)	Colore della cella usato per la riga di quella metrica.

Suggerimenti ed errori comuni

- **Parti dal minimo.** Attivare tutte le metriche seppellisce quelle utili. Imposta su **Ignore** tutto ciò che non leggi attivamente, poi aggiungi le righe man mano che ti servono.
- **Usa Auto Text Format** se i numeri lunghi vengono tagliati — compatta i valori così le colonne restano leggibili.
- **Non leggere COT H/COT L in isolamento.** Sono indizi di assorbimento, non segnali di ingresso — confermati con la struttura e con il tape (vedi Advanced Time And Sales (il tape)).
- **Adatta il Min Filter allo strumento.** Un filtro che isola le dimensioni istituzionali su un contratto elimina quasi tutto su uno più sottile.
- **L'evidenziazione con Threshold batte lo sguardo fisso.** Se ti interessa solo, per esempio, un Delta % fuori misura, imposta un Threshold così è la tabella a segnalartelo.

Articoli correlati

- Orderflow 101: bid, ask, aggressore e delta
- Diversi tipi di dati di input per gli indicatori
- Come cambiare il layout degli indicatori
- Deep Print (Footprint)
- Deep Trades
- On Candle Stats