

Bölüm 4

İşlem ekleme ve geri bildirim

Ana soru

Kullanıcı yeni bir kaydı nasıl giriyor ve kaydettikten sonra ne görüyor?

Bu bölüm kayıt düğmesine basıldıktan sonrasını izler: formun nasıl açıldığı, hangi alanları hangi sırayla sorduğu, tür ve tutarın nasıl girildiği, art arda kayıt kolaylıkları, kaydetme sonrası ve hata anında ekranda ne görüldüğü, kaydın nasıl düzeltilip silindiği.

Düğmenin ekrandaki yeri 2.5'tedir; bu bölüm oradan devam eder. Formlar yan yana dar basıldığında alan adları okunmadığı için beş form iki sayfaya bölündü.

Bu bölüme girmez

- Kaydın bakiyeye ve rapora etkisi → Belge 2
- Tekrar ve taksit formu → 7
- Kategori ve etiketin anlamı → 6
- Fiş eki ve fiş okuma → 10
- Form renkleri ve tutar biçimi → 3

Bu bölümdeki sorular


4.1	Form nereden açılıyor, kaç adımda?	2
4.2	Formda hangi alanlar var, hangi sırayla?	3
4.3	Tür ve yön nasıl seçiliyor, varsayılan ne?	5
4.4	Tutar nasıl giriliyor?	6
4.5	Art arda kayıt ve kolaylıklar	7
4.6	Kaydetme sonrası geri bildirim	8
4.7	Hata ve zorunlu alan	9
4.8	Düzeltilme ve silme	10
4.9	Kaynakta görülen formlar	11

Bu bölümde hangi ürün hangi kanıtla var

Money Manager	Canlı kare	Koşum kaydı
	Kayıttan sonra sessiz dönüş karesiz.	
Bluecoins	Canlı kare	Koşum kaydı
	Kayıttan sonra sessiz dönüş karesiz.	
Wallet	Canlı kare	Koşum kaydı
	Şablon ve split kaydedilmedi.	
Hesap Defterim	Canlı kare	Koşum kaydı
	Boş tutarın reddi ve deftere taşıma karesiz.	
Goodbudget	Canlı kare	Koşum kaydı
	Tebrik mesajı ve hesap makinesinin çalışması karesiz.	
KolayBi	Kaynak görseli	
	Alan adları kanıtlı, davranış değil.	
Paraşüt	Kaynak beyanı	
	Form ekranı görülmedi.	
Logo İşbaşı	Kaynak beyanı	
	İç form görülmedi.	
QuickBooks Solopreneur	Kaynak beyanı	
	Solopreneur formu görülmedi.	

4.1 Form nereden açılıyor, kaç adımda?

Kayıt düğmesine basıldığında dört üründe form doğrudan açılıyor. Wallet araya bir menü koyuyor: normal kayıt, transfer ve şablon üç ayrı giriş.



- 1 Create first template: şablon girişi.
- 2 Transfer: ayrı giriş.
- 3 New record: normal kayıt formu.
- 4 Menü açıkken düğme kapatma işaretine dönüyor.

- Wallet'ta normal bir kayda menüden bir seçim daha yapılarak ulaşıyor.
- Hesap Defterim'de yön ana ekrandaki düğmeyle seçildiği için form o yönün adıyla açılıyor (→ 4.2).

Aynı soruda diğer ürünler

- | | |
|-------------|--|
| Koşum kaydı | Money Manager, Bluecoins, Goodbudget — Düğme doğrudan kayıt formunu açıyor. |
| Canlı kare | Hesap Defterim — Alındı ve Ödendi düğmeleri doğrudan o yönün formunu açıyor. |

Şekil 4.1 · Wallet · kayıt düğmesinin açtığı menü

4.2 Formda hangi alanlar var, hangi sırayla?

Money Manager az alanı alt alta diziyor; Bluecoins bütün seçenekleri tek yoğun ekranda topluyor. İşaretler alanların formdaki sırasını izliyor.

Şekil 4.2 · Money Manager · gider formu ve kategori paneli

Şekil 4.3 · Bluecoins · Ekle formu

Şekil 4.4 · Bluecoins · aynı form, Durum açık

- 1 Tür segmenti formun en üstünde.
- 2 Tekrar / Taksit girişi tarih satırında.
- 3 Beş alan alt alta: Tarih, Tutar, Kategori, Hesap, Not.
- 4 Detay ve kamera girişi.
- 5 Kategori seçimi alttaki panelde açılıyor.
- 6 Ad alanı en üstte.
- 7 Tarih, saat ve Planlı İşlemler aynı satırda.
- 8 Tutar; hesap makinesi ve para birimi yanında.
- 9 Kategori ve hesap alt alta.
- 10 Bölmek, Durum ve Etiket aynı ekranda.
- 11 Not alanı.
- 12 Tür seçici formun en altında.
- 13 Durum alanı.
- 14 Dört değer: Yok, Kontrol, Mutabık, İptal edildi.
- 15 Belge yalnız üstteki ataçla ekleniyor; formda fatura bağlama alanı yok.

- Money Manager formunda kaydetme düğmesi, kategori paneli kapanınca görünüyor (→ 4.5).
- Bluecoins'te hesap olarak kredi kartı seçildiğinde aynı formda taksit alanı çıkıyor (→ 7.2).

4.2 Formda hangi alanlar var? — Wallet, Hesap Defterim, Goodbudget

Wallet hızlı formda yalnız tutar, hesap ve kategori soruyor; Hesap Defterim'de kategori seçicisi yok; Goodbudget tutarın yanına zarfı ve hesabı koyuyor.

Şekil 4.5 · Wallet · hızlı form

Şekil 4.6 · Hesap Defterim · Alındı formu

Şekil 4.7 · Goodbudget · Add Transaction

- 1 Tür sekmeleri: INCOME, EXPENSE, TRANSFER.
- 2 Tutar ekranın ortasında, büyük.
- 3 Yalnız hesap ve kategori.
- 4 Şablonlar girişi.
- 5 Alındı / Ödendi seçici formda da var.
- 6 Tutar; hesap makinesi ikonu alanın içinde.
- 7 Notlar; mikrofonla sesli giriş.
- 8 Fatura ekle ve Öğe eklemek aynı satırda.
- 9 İki kaydetme düğmesi: çık ve devam et.
- 10 Payee en üstte.
- 11 Tutar ve tür aynı satırda.
- 12 Envelope: zarf seçimi.
- 13 Account: hesap, bakiyesiyle.
- 14 Schedule this... kutusu.

- Wallet'ta not, etiket, karşı taraf, ödeme türü, durum, yer ve ek alanları kayıttan sonra açılan ayrıntı ekranında.
- Hesap Defterim'de kategori yerine ayarlardan açılan serbest bir Açıklama / Kategori metin kutusu var (→ 6.1).
- Goodbudget formunun alt kısmını klavye araç çubuğu örtüyor; Notes ve widget seçeneği kısmen okunuyor. Formda isteğe bağlı bir Check # alanı da var; formun menüsünde yalnız Help.

4.3 Tür ve yön nasıl seçiliyor, varsayılan ne?

Tür seçicinin formdaki yeri ve seçili türün nasıl gösterildiği ürünler arasında ayrışıyor. "Form hangi türle açılıyor" ile "her kayıttta seçim gerekiyor mu" ayrı sorulardır; ikincisi hiçbir üründe doğrulanmadı.

Kırpıntılar aynı genişlikte ve her ürünün kendi ekranından alındı; kırpmı dışında değiştirilmedi.

Şekil 4.8 · Money Manager

Formun üstü

Gelir / Gider / Havale segmenti; seçili olan çerçeve ve renkle. Tam ekran: Şekil 4.2.

Şekil 4.9 · Wallet · gider

Formun üstü

EXPENSE seçili; ayırım yalnız zemin tonunda. Tam ekran: Şekil 4.5.

Şekil 4.10 · Wallet · transfer

Formun üstü

TRANSFER seçili; yine yalnız ton farkı.

Şekil 4.11 · Hesap Defterim

Formun üstü

Alındı / Ödendi çipleri; seçili olan dolu renkle. Tam ekran: Şekil 4.6.

Şekil 4.12 · Goodbudget

Tutar satırının sağ

Tür açılır listeden (Credit). Tam ekran: Şekil 4.7.

Şekil 4.13 · Bluecoins

Formun altı

GİDER / GELİR / TRANSFER; seçili olan dolu zemin. Yeni açılan form GİDER seçili; formun tamamı: Şekil 4.3.

Kareden okunanlar


- Money Manager, Bluecoins ve Hesap Defterim seçili türü dolu renk ya da çerçeveyle gösteriyor; Wallet yalnız zemin tonuyla, Goodbudget açılır listede adıyla.
- Hesap Defterim'de yön önce ana ekrandaki düğmeyle seçiliyor, formda yeniden değiştirilebiliyor.
- Wallet'ta gelir girilmek istenen bir kayıttta form gider türünde kaldı.

Varsayılan tür


Canlı kare	Bluecoins — Yeni form GİDER seçili açılmış; tutarın yanında kırmızı eksi.
Canlı kare	Wallet — Hızlı form Expense seçili açılmış.
Canlı kare	Money Manager — Yeni form Gider seçili açılmış.
Canlı kare	Goodbudget — Boş formda tür Expense; formun hangi türle açıldığı ayrıca doğrulanmadı.

4.4 Tutar nasıl giriliyor?

Money Manager ve Wallet tutarı formun altındaki tuş takımıyla, Bluecoins ve Hesap Defterim alanının içindeki hesap makinesi ikonuyla alıyor; Goodbudget'ta hesap makinesi bir ayar. Wallet'ın planlı ödeme formunda hesap makinesi ayrı bir diyalog.




Şekil 4.14 · Wallet · hızlı formun tuş takımı



Şekil 4.15 · Wallet · planlı ödemede hesap makinesi diyalogu

Hesap makinesi girişi



Şekil 4.16 · Bluecoins ve Hesap Defterim'de tutar alanının içinde; Money Manager'da tuş takımının sağ sütununda.

- 1 Rakamlar ve işlemler aynı tuş takımında.
- 2 İşlem tuşları sağ sütunda.
- 3 Diyalog formun üstünde açılıyor.
- 4 Sonuç Insert ile alana aktarılıyor.


- Hesap Defterim'de tutar alanı odaktaayken ekranda klavye araç çubuğu görünüyor; tuş takımının kendisi karede yok.
- İncelenen karelerde tutarın cihaz klavyesiyle yazıldığını gösteren bir kare yok.

Aynı soruda diğer ürünler


- | | |
|--------------------|--|
| Canlı kare | Money Manager — Form açılınca altta rakam tuş takımı; sağ sütundaki simge tam ekran bir hesap makinesi açıyor (AC, ÷, ×, -, +, =). |
| Koşum kaydı | Goodbudget — Hesap makinesi ayarlarda açılıp kapanıyor (Use calculator to enter amounts); açıkken tutar alanı dört işlemlili bir hesap makinesi açıyor (kullanıcı kontrolü). |

4.5 Art arda kayıt ve kolaylıklar


Beş üründe beş ayrı kolaylık kümesi görülüyor. Hesap Defterim en çoğunu ana formun içinde taşıyor; Wallet kaydı bölmeyi kayıttan sonraya bırakıyor.



Şekil 4.17 · Hesap Defterim · Öğeyi ekleme



Şekil 4.18 · Hesap Defterim · yeniden adlandırılmış düğmeler




Şekil 4.19 · Wallet · Split record

Art arda kayıt düğmeleri



Money Manager



Hesap Defterim

Şekil 4.20 · Kaydet'in yanında formu açık tutan düğme (formun altı).

- 1 Kalem dökümü diyalogu.
- 2 Öğeyi, miktar, birim ve fiyat girilip ekleniyor.
- 3 Kalemlerin toplamı üstte.
- 4 Sütun başlıkları yeni adla.
- 5 Kalem dökümü kaydın notuna yazılmış.
- 6 Düğmeler de yeni adla.
- 7 Özgün kayıt üstte.
- 8 Split: kaydı parçalara bölme.


- Hesap Defterim'de düğme ve sütun adlarını kullanıcı değiştirebiliyor; yeni ad toplam etiketlerine de geçiyor.
- Wallet'ta split kaydedilmedi; parçaların sonucu görülmedi.

Aynı soruda diğer ürünler

Canlı kare	Bluecoins — Planlama, bölme ve kartta taksit aynı formda. Bölünmüş kayıt listede tek satır: "2 Kategoriler".
Canlı kare	Wallet — Menüde şablon girişi; şablon kaydedilmedi.
Canlı kare	Goodbudget — Kaydederken konuma göre payee önerisi için izin istiyor.
Canlı kare	Goodbudget — Formda Quick Transactions widget'ına ekleme seçeneği.
Canlı kare	Hesap Defterim — Not önerileri; ayarda açık.

4.6 Kaydetme sonrası geri bildirim

Kaydettikten sonra üç ürün sessizce listeye dönüyor, Hesap Defterim kısa bir bildirim gösteriyor, Goodbudget bir tebrik mesajı veriyor.



- 1 İşlem Eklendi: kısa bildirim.
- 2 Yeni kayıt listede; satırında denge.

- Bildirim ekranının altında, toplam bandının üstünde beliriyor.

Aynı soruda diğer ürünler

- Koşum kaydı** Money Manager, Wallet, Bluecoins — Mesaj yok; form kapanıp listeye dönülüyor.
- Koşum kaydı** Goodbudget — Kayıttan sonra oyunlaştırılmış bir tebrik mesajı.

Şekil 4.21 · Hesap Defterim · kayıttan hemen sonra

4.7 Hata ve zorunlu alan

Eksik bilgide mesajın nereye konduğu ayrışıyor: ekranın altında kısa bir mesaj, alanın hemen altında kırmızı bir metin ya da hiç mesaj yok.

Şekil 4.22 · Money Manager · hesap seçilmedi

Şekil 4.23 · Wallet · sıfır tutar

Şekil 4.24 · Goodbudget · zarf seçilmedi

Şekil 4.25 · Wallet · planlı ödemede kategori yok

- 1 Mesaj ekranın altında.
- 2 Boş alanın yanında mesaj yok.
- 3 Mesaj ekranın altında.
- 4 Tutar 0.
- 5 Mesaj ekranın altında.
- 6 Zarf alanı boş.
- 7 Hata metni alanın hemen altında, kırmızı.


- Alan dışı mesaj: Money Manager, Wallet hızlı formu, Goodbudget.
- Alan yanında mesaj: Wallet planlı ödeme formu.
- Aynı üründe (Wallet) iki formda iki ayrı yaklaşım görülüyor.

Aynı soruda diğer ürünler


Koşum kaydı	Hesap Defterim — Boş tutarla kaydetme mesaj vermeden sonuçsuz kaldı.
Canlı kare	Hesap Defterim — Sıfır tutarlı kayıt listeye yazıldı.
Canlı kare	Bluecoins — Sıfır tutarlı kayıt oluştu; detayı 4.8'de.
Canlı kare	Money Manager — Tutarı boş bırakılan kayıt listeye ₺0,00 olarak girdi; uyarı yok.

4.8 Düzeltme ve silme


Silme onayının karesi beş üründe var; Hesap Defterim'deki onay kalıcı silme adımında. Silineni geri almanın yüzeyi iki üründe görüldü: Hesap Defterim'in Silinmiş işlemler listesi ve Bluecoins'in Çöp Kutusu. Money Manager, Wallet ve Goodbudget'ın incelenen menü ve ayarlarında böyle bir kalem yok.




Şekil 4.26 · Bluecoins · kayıt detayı ve silme onayı



Şekil 4.27 · Goodbudget · silme onayı



Şekil 4.28 · Hesap Defterim · Silinmiş işlemler



Şekil 4.29 · Bluecoins · Çöp Kutusu

- 1 Detayda yazdır ve sil simgeleri.
- 2 Benzerleri gösterme ve yineleme.
- 3 Silme onayı: İptal / TAMAM.
- 4 Düzenleme ekranında silme simgesi.
- 5 Onay: NO / YES.
- 6 Silinmiş kayıta Geri Yükle ve Silme.
- 7 Çekmeceden açılan ayrı ekran.
- 8 Boş; yönlendirme metni yok.

- Hesap Defterim'de kalıcı silme ikinci bir onay istiyor.
- Bluecoins'te geri yüklenen kaydın tutarı toplama döndü; satırın listeye gelmesi uygulama yeniden açılınca oldu (kullanıcı kontrolü).
- Money Manager'ın onayı: "Silme istediğinize emin misiniz?" HAYIR / EVET.
- Wallet'ın onayı: "Do you really want to delete this item?" No / Yes. Silme kayıt ayrıntısının araç çubuğunda, bölme (split) ile yan yana.
- Geri alma kalemi aranan yerler: Money Manager'ın Daha ızgarası, Wallet'ın çekmecesi ve ayarları, Goodbudget'ın ayarları.

Aynı soruda diğer ürünler

- | | |
|-------------|---|
| Koşum kaydı | Money Manager, Wallet — Satırdan ya da detaydan doğrudan düzenleme. |
| Koşum kaydı | Hesap Defterim — Kaydı başka deftere taşıma ve kopyalama. |

4.9 Kaynakta görülen formlar

KolayBi'nin destek sayfalarındaki iki form, canlı ürünlerde görülmeyen alanları adıyla gösteriyor. Alan adları kanıtlı; seçimlerin sonucu görülmedi.

Şekil 4.30 · KolayBi · Yeni Genel Gider

Şekil 4.31 · KolayBi · Yeni Alış Faturası

- 1 Cari Takibi: Yok / Var.
- 2 Gider Tipi zorunlu.
- 3 Ödeme Durumu: Ödenmedi / Ödendi.
- 4 Son ödeme tarihi boş bırakılabilir.
- 5 Proje alanı; ayarlardan kapatılabileceği notu.
- 6 Açıklamayı şablon olarak kaydetme.
- 7 Dosya yükleme; türler ve 5 MB sınırı.
- 8 Altta KDV bandı; iki ayrı Toplam KDV başlığı.
- 9 Cari zorunlu.
- 10 Düzenleme saati zorunlu.
- 11 Ödeme Durumu burada da var.
- 12 Vade tarihi boş bırakılabilir.
- 13 Altta ürün / hizmet kalem tablosu başlıyor.

- Ödendi seçiminin kasaya, cariye ve rapora etkisi görülmedi (→ Belge 2.9.1).
- İki formun üst kısmı aynı: ödeme durumu, vade, proje, etiket, açıklama ve dosya.

Karesi basılmayan ürünler

- | | |
|----------------------|---|
| Kaynak beyanı | Paraşüt — Beş gider türü: detaylı ve hızlı fiş/fatura, maaş/prim, vergi/SGK, banka gideri. Kayıt ile ödeme ayrı adım. |
| Kaynak beyanı | Paraşüt — Fiş fotoğrafından okuma (→ 10.3). |
| Kaynak beyanı | Logo İşbaşı — Sesle fatura kesme; çalışırken görülmedi. |
| Kaynak beyanı | QuickBooks Solopreneur — Kayıtlar ağırlıkla banka bağlantısından geliyor; kullanıcı türü ve kategoriye inceliyor. |