北京马士兵教育

Hive动态分区和分桶

What?Why?How?



动态分区

- hive 动态分区
 - 开启支持动态分区
 - set hive.exec.dynamic.partition=true;
 - 默认: true
 - set hive.exec.dynamic.partition.mode=nostrict;
 - 默认: strict (至少有一个分区列是静态分区)
 - 相关参数
 - set hive.exec.max.dynamic.partitions.pernode;
 - 每一个执行mr节点上,允许创建的动态分区的最大数量(100)
 - set hive.exec.max.dynamic.partitions;
 - 所有执行mr节点上,允许创建的所有动态分区的最大数量(1000)
 - set hive.exec.max.created.files;
 - 所有的mr job允许创建的文件的最大数量(100000)



动态分区

- 加载数据
 - from psn21
 - insert overwrite table psn22 partition(age, sex)
 - select id, name, age, sex, likes, address distribute by age, sex;



- hive 分桶
 - 分桶表是对列值取哈希值的方式,将不同数据放到不同文件中存储。
 - 对于hive中每一个表、分区都可以进一步进行分桶。
 - 由列的哈希值除以桶的个数来决定每条数据划分在哪个桶中。
- 适用场景:
 - 数据抽样 (sampling)



- 开启支持分桶
 - set hive.enforce.bucketing=true;
 - 默认: false; 设置为true之后, mr运行时会根据bucket的个数自动分配reduce task个数。 (用户也可以通过mapred.reduce.tasks自己设置reduce任务个数, 但分桶时不推荐使用)
 - 注意: 一次作业产生的桶 (文件数量) 和reduce task个数一致。
- 往分桶表中加载数据
 - insert into table bucket_table select columns from tbl;
 - insert overwrite table bucket_table select columns from tbl;



- 桶表 抽样查询
 - select * from bucket_table tablesample(bucket 1 out of 4 on columns);
- TABLESAMPLE语法:
 - TABLESAMPLE(BUCKET x OUT OF y)
 - x: 表示从哪个bucket开始抽取数据
 - y: 必须为该表总bucket数的倍数或因子



- 例:
 - 当表总bucket数为32时
 - TABLESAMPLE(BUCKET 3 OUT OF 8), 抽取哪些数据?
 - 共抽取2 (32/16) 个bucket的数据,抽取第2、第18 (16+2) 个bucket的数据
 - TABLESAMPLE(BUCKET 3 OUT OF 256), 抽取哪些数据?

-?



■ 例:

CREATE TABLE psn31(id INT, name STRING, age INT)

ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ',';

测试数据:

1,tom,11

2,cat,22

3,dog,33

4, hive, 44

5,hbase,55

6,mr,66

7,alice,77

8,scala,88



公众号: 马士兵

- 创建分桶表
 CREATE TABLE psnbucket(id INT, name STRING, age INT)
 CLUSTERED BY (age) INTO 4 BUCKETS
 ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ',';
- 加载数据:
 insert into table psnbucket select id, name, age from psn31;
- 抽样 select id, name, age from psnbucket tablesample(bucket 2 out of 4 on age);

