## 本番サイトへの反映方法

- ①本番サイトのバックアップ
  - ・ファイル&DB→https://sr.secure.ne.jp/backup/test
  - バックアップしたものをダウンロードして保存しておく
  - 念のため本番サイトの DB をエクスポートしておく

https://sr.secure.ne.jp/public/database/phpMyadmin56/db\_structure.php?server=1&db=ae1036569i\_hoku&token=471b6a3e23d8912bb53df7142eb9411

- ②テストサイトでの正常活動を確認する
- ③テストサイトで All-in-One (テーマを除くに設定し)エクスポート




## ④本番サイトを工事中にする

プラグインの WP Maintenance Mode を有効化し、settings をクリック。



Activated にチェックをいれ、画面下部にある Save settings ボタンをクリックして保存する。



# 工事中を解除する場合は、停止ボタンをクリック



- ⑤All-in-One インポート
- ⑥ログインし直し、設定(パーマリンク設定)-変更を保存ボタンをクリック
- ⑦FTP 接続(hokushinTheme\_new) をアップロード(新しいものすべて)

### FFFTP(ホストの設定)

ホストの設定名:本番サイトとわかる名前


ホスト名:150.60.156.22

ユーザー名・パスワード:別紙記載


ローカルの初期フォルダ:C:\Users\ 自分のユーザー名 \Local

Sites\hokushinsystem\app\public\wp-content\themes


ホストの初期フォルダ:/html/wp-content/themes



設定完了後。OK ボタンをクリックし、設定したホストを選択し接続ボタンをクリック。



テーマ( hokushinTheme\_new)を選択し、青色の矢印をクリックし、アップロード(新しいものすべて)する。



### ⑧.htaccess の修正

サービス管理画面にログイン:https://portal.secure.ne.jp/loginform/ID・パスワードは別紙記載

#### ((\*)) ユーザーポータル

((\*)) ユーザーボータル 0ログアウト



テストサイト http://acit096569/smartralease.k/

□ 公開サイト http://hokusys.jp/













ドメイン名: hokusys.jp

アカウント・パスワードは別紙記載









※すでに入力されている場合は入力しなくて大丈夫です。

```
<!fModule mod deflate.c>
# mod deflateを有効にする記述
SetOutputFilter DEFLATE
# 古い Mozilla などの古いブラウザでは無効にする。例外として IE は有効にする
BrowserMatch Mozilla/4¥.0[678] no-gzip
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch \(\frac{4}{b}\)MSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
# 画像は2重圧縮になるので圧縮しない
SetEnvIfNoCase Request_URI \(\frac{1}{2}\). (?:gif|jpe?g|png|ico)\(\frac{1}{2}\) no-gzip dont-vary
SetEnvlfNoCase Request_URI _\frac{1}{2}.utxt\frac{1}{2} no-gzip
# 圧縮するファイル形式を列挙
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain # テキストファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html #HTML ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml #XML ファイル(1)
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css #CSS ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml #XHTML ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml #XML ファイル (2)
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml #XML ファイル(3:rss 形式)
AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom_xml #XML ファイル (4:atom 形式 )
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript #JavaScript ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-php #PHP ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
```

AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-woff AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype <a href="https://linear.com/linear.com/">//lfModule</a>

⑧設定(表示設定)→インデックスされないようにするにチェックをいれ、変更を保存ボタンをクリック。



⑨メール→info@hokusys.jp に変更し、info@hokusys.jp へのメールに応答。 画面下部にある変更を保存ボタンをクリック。



⑩コンタクトと応募フォームの送信元(それぞれメール 1 とメール 2 があるので計 4 か所)を変更

