



Laborprotokoll Fernwartungssysteme

Systemtechnik Labor 5BHIT 2017/18

Martin Wölfer

Version 0.1
Note: Begonnen am 19. Oktober 2017
Betreuer: UMAA Beendet am 23. November 2017

Inhaltsverzeichnis

| 1 | Aufgabenstellung | | | 1 | |
|---|------------------|--------|---|---|--|
| | 1.1 | Übung | gen-Remote Shell | 1 | |
| | | 1.1.1 | SSH-Server Public key Authentifizierung | 1 | |
| | | 1.1.2 | Konfiguration eines SSH-Tunnels für den Internet-Zugriff über einen remote Server | 1 | |
| | 1.2 | Remot | te Network | 1 | |
| | | 1.2.1 | Installation und Konfiguration eines VPN Gateway (StrongSwan) | 1 | |
| | | 1.2.2 | Installation und Konfiguration einer Certificate Authority | 1 | |
| 2 | Ergebnisse | | | | |
| | 2.1 | Public | e Key Authentifizierung | 2 | |
| | | 2.1.1 | ssh-key generieren | 2 | |
| | | 2.1.2 | Key auf Server übertragen | 2 | |
| | | 2.1.3 | Auf server zugreifen | 3 | |
| | 2.2 | SSH-T | Tunnel Zugriff über Remote-Server | 4 | |
| | | 2.2.1 | Server vorbereiten | 4 | |
| | | 2.2.2 | Client vorbereiten | 5 | |
| | | 2.2.3 | Mit Client zu Server verbinden | 5 | |
| | 2.3 | ipsec | | 7 | |

1 Aufgabenstellung

1.1 Übungen- Remote Shell

1.1.1 SSH-Server Public key Authentifizierung

Es soll ein SSH-Zugang für eine Authentifizierung mittels Public-Key-Verfahren konfiguriert werden. Dazu soll am Client ein Schlüsselpaar erstellt, der öffentliche Teil der Schlüssel auf den Server übertragen und anschließend der Server für die Schlüssel-Authentifizierung eingerichtet werden. Anschließend soll der Benutzer ohne Login-Passwort am Server anmelden können.

https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/OpenSSH_Public_Key_Authentifizierung_unter_Ubuntu

1.1.2 Konfiguration eines SSH-Tunnels für den Internet-Zugriff über einen remote Server

Es soll ein sicherer Fernzugriff via TightVNC zum einem Linux-Server ermöglicht werden. Dazu soll SSH-Tunnel eingesetzt werden.

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-vnc-on-ubuntu-16-04

https://www.theurbanpenguin.com/creating-an-ssh-tunnel-with-putty-to-secure-vnc/

1.2 Remote Network

1.2.1 Installation und Konfiguration eines VPN Gateway (StrongSwan)

- Konfiguration IPsec Site-to-Site VPN
- Konfiguration IPsec End-to-Site VPN ("Roadwarrior")

1.2.2 Installation und Konfiguration einer Certificate Authority

• Aktivierung der Authentisierung über Zertifikate

https://console.kim.sg/strongswan-ipsec-vpn-with-pre-shared-key-and-certificates/

2 Ergebnisse

2.1 Public Key Authentifizierung

Client: 10.0.2.7 Server: 10.0.2.6

2.1.1 ssh-key generieren

Das Schlüsselpaar wird generiert mit ssh-keygen -b 4096. Es wird anschließend nach einem Verzeichnis gefragt, wo der private und öffentliche Schlüssel gespeichert wird.

Der private Schlüssel hat die Bezeichnung key_rsa und der öffentliche key_rsa.pub.

Abbildung 1: ssh-key wird generiert

2.1.2 Key auf Server übertragen

Um den Key auf den Server zu übertragen, müssen Client und Server zuerst in einem Netzwerk sein. Dies wurde umgesetzt mit einem NAT-Netzwerk.

Der öffentliche Schlüssel wurde auf den Server kopiert mit: ssh-copy-id -i .ssh/key_rsa.pub bitte@10.0.2.6

Es musste lediglich das Passwort des Benutzers am Server angegeben werden.

```
bitte@vojnwoelf:~$ sudo ssh-copy-id -i .ssh/key_rsa.pub bitte@10.0.2.6
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ".ssh/key_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter
out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompt
ed now it is to install the new keys
bitte@10.0.2.6's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'bitte@10.0.2.6'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Abbildung 2: Key wird auf Remote-Server übertragen

2.1.3 Auf server zugreifen

Es kann sich nun am Server eingeloggt werden mit: ssh bitte@10.0.2.6

Wichtig: Es wird nur mehr nach der Passphrase gefragt und nicht nach dem öffentlichen Schlüssel.

```
bitte@vojnwoelf:~$ ssh bitte@10.0.2.6

The authenticity of host '10.0.2.6 (10.0.2.6)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:FbqbumSGMG0/QbpwTSM8eqFkkUniIK600CpA7/wVAxg.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.0.2.6' (ECDSA) to the list of known hosts.

Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-97-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com

* Management: https://landscape.canonical.com

* Support: https://ubuntu.com/advantage

558 packages can be updated.

300 updates are security updates.
```

Abbildung 3: Es wird auf den Server zugegriffen

Auch zu beachten ist, nach dem ersten verbinden durch sich wird auch nicht mehr nach der Passphrase gefragt.

2.2 SSH-Tunnel Zugriff über Remote-Server

2.2.1 Server vorbereiten

Um auf den Server über eine grafische Oberfläche zuzugreifen muss zuerst ein Desktop Environment und ein VNC-Server installiert werden.

sudo apt-get install xfce4 xfce4-goodies tightvncserver

Nach der Installation wird der VNC-Server konfiguriert mit dem Befehl vncserver:

```
bitte@vojnwoelf:~$ vncserver

You will require a password to access your desktops.

Password:
Verify:
Would you like to enter a view-only password (y/n)? y
Password:
Password too short
123
New 'X' desktop is vojnwoelf:1
```

Abbildung 4: Der VNC-Server wird konfiguriert

Tatsächlich wird nur nach einem Passwort für Remote Control (Tastatur und Maus) und View-Only definiert.

Nun soll noch geändert werden was passiert wenn ein VNC-Server gestartet wird. Dafür wird zuerst der service gekilled mit vncserver -kill :1:

```
bitte@vojnwoelf:~$ vncserver -kill :1
Killing Xtightvnc process ID 6701
```

Abbildung 5: Der VNC-Server Service wird gekilled für Bearbeitung

Anschließend wird das File geöffnet welches bestimmt welche Aktionen durchgeführt werden wenn der VNC-Server gestartet wird mit sudo nano ~/.vnc/xstartup

Falls Inhalt bereits vorhanden ist, wird dieser aus dem File gelöscht, und folgender Inhalt wird hinzugefügt:

```
1 #!/bin/bash
xrdb $HOME/. Xresources
startxfce4 &
```

Der Befehl xrdb \$HOME/.Xresources kümmert sich darum, dass der User bestimmte Einstellungen zu der grafischen Oberfläche machen kann wie Farben ändern, Designs oder Schriftarten.

Der zweite Befehl startxfce4 & startet lediglich Xfce, was die komfortable Bearbeitung durch die grafische Oberfläche ermöglicht.

Es müssen diesem File auch noch bestimmte Privilegien zugewiesen werden: sudo chmod +x $^{\sim}$ /.vnc/xstartup

Der service kann nun durch vncserver gestartet werden, der output sollte folgendermaßen aussehen:

```
bitte@vojnwoelf:~$ vncserver

New 'X' desktop is vojnwoelf:1

Starting applications specified in /home/bitte/.vnc/xstartup
Log file is /home/bitte/.vnc/vojnwoelf:1.log
```

Abbildung 6: Der VNC-Server wird wieder gestartet

2.2.2 Client vorbereiten

In diesem Fall stellt die lokale Windows-Maschine den Client dar. Es werden 2 Programme benötigt, PuTTY und TightVNC Viewer.

Mit PuTTY wird der SSH-Tunnel geöffnet und TightVNC Viewer greift über diesen Tunnel auf die grafische Oberfläche des Servers zu.

2.2.3 Mit Client zu Server verbinden

Zuerst wird mit PuTTY der Tunnel erstellt.

Dazu wird das Programm geöffnet und als IP-Adresse wird bitte@10.0.106.174 angegeben und es soll über SSH verbunden werden:




Abbildung 7: Es werden user, Ip-Adresse und Übertragungsart angegeben

Der nächste Schritt ist es nun den Tunnel zu definieren. Diese Einstellung ist zu finden unter Connection→SSH→Tunnels.

Hier wird als Source Port ein beliebiger Port angegeben (Für das Beispiel wurde 9090 gewählt) und als Destination wird der VNC-Server angegeben, mit der Adresse localhost: 5901. Es kann auf Add gedrückt werden und man sollte folgendes Ergebnis sehen:




Abbildung 8: Es wurde ein Tunnel zum VNC Server hinzugefügt

Nun kann auf Open gedrückt werden und man sollte nach dem User-Passwort gefragt werden. Nach der Passworteingabe sollte man die Konsole des Servers sehen:




Abbildung 9: Es wurde zum Server verbunden

Das wichtige ist nun im Event Log zu sehen, wenn man diesen öffnet (Rechtsklick auf Statusleiste→Event Log) sollte man folgende 3 Zeilen sehen:

```
2017-10-19 15:54:23 Opening session as main channel 
2017-10-19 15:54:23 Opened main channel 
2017-10-19 15:54:23 Local port 9090 forwarding to localhost:5901
```

Abbildung 10: Ein Channel mit Port forwarding zum Server wurde geöffnet

Nun kann man den TightVNC Viewer öffnen. Im Feld Remote Host gibt man nun localhost: 9090 an und wird wieder nach dem Passwort gefragt. Nach Eingabe des Passworts sollte die grafische Oberfläche des Server zu sehen sein:




Abbildung 11: Es kann über eine grafische Oberfläche auf den Server zugegriffen werden Es wird nun mit dem Viewer auf den verschlüsselten SSH-Tunnel zugegriffen welcher eine Verbindung zum Server hat!

2.3 ipsec

Zuerst wurde auf den beiden virtuellen Maschinen strongswan

```
1 sudo apt-get install strongswan
```

Zusätzlich wird auch haveged installiert und der Dienst gestartet:

```
sudo apt—get install haveged
sudo systemctl enable haveged
sudo systemctl start haveged
```

Der nächste Schritt ist es auf den beiden Maschinen den gleichen **PSK** (**Pre Shared Key**) zu definieren im /etc/ipsec.secrets file:

```
left right

1 10.0.2.8 10.0.2.9 : PSK 'schueler' 1 10.0.2.9 10.0.2.8 : PSK 'schueler'
```

Zum Schluss müssen noch die individuellen Config Files zu bearbeiten, diese liegen jeweils in /etc/ipsec.conf:

left right

```
conn A TO B
         authby=secret
         left = 10.0.2.8
         leftsubnet = 10.0.2.0/24
         right = 10.0.2.9
         right subnet = 10.0.2.0/24
        ike=aes256-sha2\_256-modp1024! esp=aes256-sha2\_256!
         keyingtries=0
         ikelifetime=1h
         lifetime=8h
11
         dpddelay=30
         dpdtimeout=120
         dpdaction=restart
15
        auto=start
```

```
conn B TO A
        authby=secret
        left = 10.0.2.9
3
        leftsubnet = 10.0.2.0/24
5
        right = 10.0.2.8
        rightsubnet = 10.0.2.0/24
        ike=aes256-sha2_256-modp1024!
esp=aes256-sha2_256!
         keyingtries=0
9
         ikelifetime=1h
         lifetime=8h
11
        _{\rm dpddelay=30}
        dpdtimeout=120
13
        dpdaction=restart
        auto=start
```

Danach muss ipsec auf beiden Maschinen neu gestartet werden mit sudo ipsec restart und danach kann schon der Tunnel getestet werden mit sudo ipsec up A_TO_B auf Maschine A bzw. sudo ipsec up B_TO_A auf Maschine B. Tatsächlich wird aber der Befehl nur auf einer Maschine ausgeführt da der Tunnel zwischen den beiden Geräten aufgebaut wird.

```
bitte@vojnwoelf:~$ sudo ipsec up A_TO_B
establishing CHILD_SA A_TO_B
generating CREATE_CHILD_SA request 2 [ SA No TSi TSr ]
sending packet: from 10.0.2.8[4500] to 10.0.2.9[4500] (208 bytes)
received packet: from 10.0.2.9[4500] to 10.0.2.8[4500] (208 bytes)
parsed CREATE_CHILD_SA response 2 [ SA No TSi TSr ]
CHILD_SA A_TO_B{2} established with SPIs ceb9f824_i ce4b517a_o and TS 10.0.2.0/2
4 === 10.0.2.0/24
connection 'A_TO_B' established successfully
```

Abbildung 12: Es wurde erfolgreich der Tunnel zwischen den beiden Geräten aufgebaut

Um zu testen ob die Pakete mit **ESP** verschlüsselt werden, wird von einer Maschine auf die andere gepingt, während die andere sudo tcpdump esp ausführt.

Es sollten dauerhaft **responses** und **requests** zu sehen sein, welche mit **ESP** verschlüsselt wurden.

```
15:56:56.183686 IP 10.0.2.9 > 10.0.2.8: ESP(spi=0xc6f1a002,seq=0x9a), length 136
15:56:57.185608 IP 10.0.2.8 > 10.0.2.9: ESP(spi=0xc100cf1f,seq=0x9b), length 136
```

Abbildung 13: Pakete werden mit ESP verschlüsselt

Abbildungsverzeichnis

| 1 | ssh-key wird generiert | 2 |
|----|--|---|
| 2 | Key wird auf Remote-Server übertragen | 3 |
| 3 | Es wird auf den Server zugegriffen | 3 |
| 4 | Der VNC-Server wird konfiguriert | 4 |
| 5 | Der VNC-Server Service wird gekilled für Bearbeitung | 4 |
| 6 | Der VNC-Server wird wieder gestartet | 5 |
| 7 | Es werden user, Ip-Adresse und Übertragungsart angegeben | 5 |
| 8 | Es wurde ein Tunnel zum VNC Server hinzugefügt | 6 |
| 9 | Es wurde zum Server verbunden | 6 |
| 10 | Ein Channel mit Port forwarding zum Server wurde geöffnet | 6 |
| 11 | Es kann über eine grafische Oberfläche auf den Server zugegriffen werden \dots | 7 |
| 12 | Es wurde erfolgreich der Tunnel zwischen den beiden Geräten aufgebaut | 8 |
| 13 | Pakete werden mit ESP verschlüsselt | 8 |