



Papper

Panduan Kasir

Aplikasi di HP / tablet

Versi 3 Oktober 2026

Daftar Isi


1. Masuk dan keluar
2. Halaman Pesanan
3. Menyambungkan printer
4. Membuat pesanan baru
5. Mencetak struk dapur
6. Menambah atau mengubah pesanan
7. Membatalkan pesanan
8. Menerima pembayaran
9. Split bill (bayar terpisah)
10. Koreksi pesanan yang sudah dibayar
11. Ketersediaan menu
12. Penjualan Harian dan pesanan hari lain
13. Jika ada masalah

Tentang panduan ini

Akun kasir hanya bisa dipakai di aplikasi Papper di HP atau tablet, tidak di versi web. Tulisan yang diberi kotak seperti **Konfirmasi Pesanan** adalah tombol atau tulisan yang muncul di layar.

1 Masuk dan keluar

- 1 Buka aplikasi Papper.
- 2 Isi **Nama Pengguna** dan **Kata Sandi** akun kasir Anda.
- 3 Tekan **Masuk**. Anda langsung dibawa ke halaman Pesanan.



K-01 · Layar masuk


Untuk keluar, buka tab **Profil** di bagian bawah, lalu tekan **Keluar**. Halaman Profil juga menampilkan nama, email, dan peran akun yang sedang dipakai.

Gagal masuk?

"Nama pengguna atau kata sandi salah" berarti isiannya keliru, coba ketik ulang. "Tidak ada koneksi internet" berarti HP belum tersambung ke jaringan.

2 Halaman Pesanan

Ini halaman utama kasir. Di sini terlihat semua pesanan yang **belum dibayar** (kartu kuning), lalu pesanan yang **sudah lunas hari ini** (kartu hijau). Halaman ini terbaru sendiri setiap ada perubahan dari HP lain.



K-02 · Halaman Pesanan: kartu kuning (belum bayar), split bill, koreksi, dan kartu hijau (lunas)

Arti tombol di setiap kartu

IKON	FUNGSI
Sendok-garpu merah	Cetak struk dapur (untuk dapur dan bar).
Struk	Cetak tagihan untuk pelanggan.
Pensil kuning	Ubah pesanan: tambah atau kurangi item. Hanya pada pesanan belum bayar.
Centang hijau	Buka layar pembayaran. Hanya pada pesanan belum bayar.
Panah putar	Koreksi pesanan yang sudah lunas (perlu PIN manager). Hanya pada kartu hijau.

Tanda lain di kartu

- **Titik waktu** di samping nama: sudah berapa lama pesanan menunggu. Hijau di bawah 30 menit, kuning di bawah 1 jam, merah 1 jam atau lebih.
- **Di Tempat / Bawa Pulang**: cara pesanan diantar.
- **#12**: nomor pesanan hari itu. Nomor ini mulai dari 1 lagi setiap hari. Pesanan dari hari lain ditampilkan dengan tanggalnya, misalnya **#12 · 20 Sep**.
- **2/3 bayar**: pada split bill, sudah berapa orang yang membayar.
- **Koreksi** (oranye): pesanan lunas yang sedang dibuka kembali untuk dibetulkan.


Tekan **Tambah order baru** di bawah layar untuk membuat pesanan.

3 Menyambungkan printer

Papper mencetak lewat printer Bluetooth. Ada dua peran printer: **printer kasir** untuk tagihan dan struk pelanggan, dan **printer dapur** untuk struk dapur. Keduanya boleh printer yang sama.

- 1 Nyalakan printer, lalu pasangkan (pair) dulu di **Pengaturan Bluetooth HP**.
- 2 Di Papper, tekan tombol cetak apa saja. Jika printer untuk peran itu belum dipilih, muncul jendela **Pilih Printer**.
- 3 Tekan **Pindai Printer**, lalu pilih printer dari daftar.
- 4 Struk langsung dicetak. Pilihan printer diingat, jadi langkah ini hanya sekali.

Printer yang sedang dipakai terlihat di kanan atas halaman Pesanan: **Kasir** · ... dan **Dapur** · Tanda — berarti belum ada printer yang dipilih.



K-03 · Jendela Pilih Printer

Printer tidak muncul?

Pastikan Bluetooth HP menyala dan printer sudah dipasangkan di pengaturan Bluetooth Android. Papper hanya menampilkan printer yang sudah dipasangkan.

4 Membuat pesanan baru

- 1 Di halaman Pesanan, tekan **Tambah order baru**.
- 2 Isi **Nama Customer** dan **Tempat Duduk** (misalnya A1).
- 3 Pilih **Makan di Tempat** atau **Bawa Pulang**, lalu tekan **Pilih Menu**.
- 4 Pilih kategori di baris atas (geser untuk melihat kategori lain), lalu tekan + pada menu. Tekan + lagi untuk menambah jumlah, atau – untuk mengurangi.
- 5 Setelah menu dipilih, muncul kolom catatan di bawahnya. Tulis catatan jika perlu, misalnya "tidak pedas".
- 6 Tekan bar hijau di bawah (**... Item ▲ tekan untuk review**) untuk memeriksa pesanan dan **Total** nya.
- 7 Tekan **Konfirmasi Pesanan**.

Menu Pesanan Pak Bima · B5 + Item Kustom

< ns Snacks **Coffee** Drinks Mil >

Es Kopi Susu Papper — 3 +
Rp 22.000
es sedikit

Americano +
Rp 20.000

Cappuccino +
Rp 25.000

Kopi Tubruk +
Rp 15.000

2x Nasi Goreng Papper Rp 56.000
1x Ayam Geprek Rp 25.000
3x Es Kopi Susu Papper Rp 66.000
↳ Catatan: es sedikit

Total Rp 147.000

Konfirmasi Pesanan

6 Item ▼ tekan untuk tutup

K-04 · Memilih menu, dengan ringkasan pesanan terbuka

Item di luar menu

Untuk pesanan yang tidak ada di daftar menu, tekan **+ Item Kustom** di kanan atas, isi **Nama Item**, **Harga Satuan**, **Jumlah**, dan catatan jika perlu, lalu tekan **Tambahkan**. Item kustom tidak memotong stok.

Menu Pesanan Pak Bima · B5 + Item Kustom

< ns Snacks Coffee Drinks Mil >

Es Kopi Susu Papper
Rp 22.000 — 3 +

Item Kustom
Untuk pesanan di luar menu. Tidak memotong stok.

NAMA ITEM
Mie Goreng Spesial

HARGA SATUAN
Rp 30.000

JUMLAH
— 1 +

CATATAN (OPSIONAL)
cth. pedas, tanpa bawang

Batal Tambahkan

6 Item ▲ tekan untuk review

K-05 · Jendela Item Kustom

Peringatan stok

Jika bahan untuk menu yang dipesan mungkin tidak cukup, muncul **Peringatan Stok**. Periksa dulu ke dapur. Tekan **Batal** untuk mengubah pesanan, atau **Lanjutkan saja** jika bahannya ternyata ada.

Menu tidak muncul?

Menu yang ditandai habis di halaman Ketersediaan tidak ditampilkan saat membuat pesanan. Lihat bab 11.


5 Mencetak struk dapur

- 1 Di kartu pesanan, tekan ikon **sendok-garpu merah**.
- 2 Struk dicetak ke printer dapur. Ulangi jika perlu beberapa salinan (misalnya untuk dapur dan bar).

Struk dapur hanya memuat **tambahan terakhir**. Jadi setelah pelanggan menambah pesanan, cetak struk dapur lagi dan yang tercetak hanya tambahannya.

Selalu cetak struk dapur setiap kali menambah pesanan.

Jika tambahan sebelumnya belum dicetak lalu ada tambahan baru, item yang lama tidak akan pernah masuk struk dapur. Papper memberi peringatan "**Ada tambahan yang belum dicetak**" dan menampilkan item yang terlewat. Sampaikan item itu ke dapur secara langsung.



K-06 · Contoh struk dapur: item dikelompokkan untuk dapur, bar, dan item kustom

6 Menambah atau mengubah pesanan

- 1 Di kartu pesanan yang belum dibayar, tekan ikon **pensil kuning**.
- 2 Tambah atau kurangi item seperti saat membuat pesanan.
- 3 Tekan bar hijau di bawah (**... Item ▲ review & simpan**), periksa pesanan, lalu tekan **Simpan Order** .
- 4 Jika ada item yang ditambah, cetak struk dapur lagi (bab 5).




K-07 · Mengubah pesanan, dengan ringkasan dan tombol Simpan Order

- Jika tambahan terakhir belum dicetak, muncul "**Tambahan terakhir belum dicetak**". Sebaiknya tekan **Batal** , cetak struk dapur dulu, baru ubah pesanan.
- Mengurangi atau menghapus item **tidak mengembalikan stok**.
- Pada split bill, jika sudah ada pelanggan yang membayar bagiannya, pesanan tidak bisa diubah lagi. Selesaikan dulu pembayaran yang tersisa.

7 Membatalkan pesanan

Membatalkan pesanan perlu persetujuan manager (superadmin) dengan PIN.

- 1 Buka pesanan dengan ikon **pensil**.
- 2 Tekan tombol merah **X** di pojok kanan atas.
- 3 Muncul pertanyaan apakah yakin. Tekan **Iya, Batalkan**.
- 4 Minta manager memasukkan PIN 6 angka. Setelah 6 angka terisi, tekan **Konfirmasi**.



K-08 · Jendela PIN manager saat membatalkan pesanan

PIN salah 5 kali dalam 15 menit akan mengunci sementara.

Setelah itu pembatalan dan koreksi tidak bisa dilakukan sampai kunci terbuka sendiri. Layar menampilkan berapa menit lagi harus menunggu.

8 Menerima pembayaran

- 1 Di kartu pesanan, tekan ikon **centang hijau**.
- 2 Periksa daftar pesanan. Isi **Diskon** dalam persen jika ada.
- 3 **Pajak** sudah terisi 10%. Ubah hanya jika memang berbeda.
- 4 Pilih **Metode Pembayaran**: Tunai, QRIS, Debit, atau Transfer Bank.
- 5 Untuk Tunai, isi **Jumlah Pembayaran** sesuai uang yang diterima. Kembalian langsung ditampilkan di bawahnya.
- 6 Tekan **Konfirmasi Pembayaran**. Pesanan menjadi lunas (kartu hijau).
- 7 Untuk mencetak struk pelanggan, tekan ikon **struk** di kartu hijau pesanan itu.

The screenshot shows the 'Papper' payment interface. At the top, it displays the customer's name 'Bu Aliyah' and location 'A3'. Below this are buttons for 'Edit Pesanan' and 'Split Bill'. The main section, titled 'Pesanan Pelanggan', lists three items: 'Nasi Goreng Papper' (2 pcs, Rp 28.000), 'Ayam Geprek' (1 pcs, Rp 25.000), and 'Es Teh Manis' (3 pcs, Rp 8.000). Below the items, there are input fields for 'Diskon' (0 %) and 'Pajak' (10 %). The 'Total' is calculated as Rp 115.500. Underneath, the 'Metode Pembayaran' section shows four options: QRIS, Transfer Bank, Debit, and Tunai (which is selected with a green circle). Below the payment method, the 'Jumlah Pembayaran' is set to Rp 150.000, and the 'Kembalian' (change) is calculated as Rp 34.500. At the bottom, there is a large green button labeled 'Konfirmasi Pembayaran'.

K-09 · Layar pembayaran: diskon, pajak, metode bayar, dan kembalian

"Tidak yakin pembayaran tercatat"

Pesan ini muncul jika koneksi terputus saat menyimpan. Jangan langsung menagih lagi. Periksa koneksi, buka ulang halaman Pesanan, dan lihat apakah pesanan sudah hijau (lunas).

9 Split bill (bayar terpisah)

Satu pesanan bisa dibayar beberapa orang, masing-masing untuk item miliknya.

- 1 Di layar pembayaran, tekan **Split Bill**.
- 2 Atur **Jumlah Pembayar** dengan + dan -.
- 3 Awalnya semua item milik pembayar 1 (**P1**). Untuk memindahkan satu porsi ke pembayar lain, tekan - di P1, lalu + di pembayar tujuan (misalnya **P2**).
- 4 Periksa **Rincian per Pembayar**. Setiap pembayar harus kebagian minimal satu item.
- 5 Tekan **Bagi Tagihan**.
- 6 Kembali di layar pembayaran, tiap pembayar punya kartu sendiri. Isi nama (opsional, untuk struk), pilih metode, lalu tekan **Bayar & Cetak Struk** pada kartunya.
- 7 Pesanan menjadi lunas setelah pembayar terakhir membayar.

Split Bill

Nama Pelanggan : Bu Aliyah
Tempat Duduk : A3

Jumlah Pembayar: 2

Nasi Goreng Papper
Rp 28.000 x 2
P1: 2, P2: 0

Ayam Geprek
Rp 25.000 x 1
P1: 0, P2: 1

Es Teh Manis
Rp 8.000 x 3
P1: 2, P2: 1

Rincian per Pembayar

Pelanggan 1	Rp 79.200
Pelanggan 2	Rp 36.300

Sudah termasuk pajak 10%.

Bagi Tagihan

Papper

dan pajak ini.

Total : Rp 185.900

Terkumpul : Rp 73.700
Sisa : Rp 112.200

✓ **Raka** Rp 73.700
QRIS
Cetak Ulang

Pelanggan 2 Rp 51.700

Dewi

1x Ayam Bakar Madu	Rp 32.000
1x Lemon Tea	Rp 15.000

☐ QRIS
☐ Transfer Bank
☐ Debit
☒ **Tunai**

Jumlah Pembayaran

0

Bayar & Cetak Struk

Pelanggan 3 Rp 60.500

Nama (opsional, untuk struk)

Menunggu 2 pembayar

1x Americano Rp 20.000

K-10 · Layar Split Bill: membagi item ke dua pembayar

K-11 · Kartu pembayar: satu sudah bayar, satu lagi siap dibayar

- Diskon dan pajak **terkunci** setelah pembayar pertama membayar, supaya semua dihitung sama.

- Sebelum ada yang membayar, pembagian masih bisa diubah lewat **Ubah Pembagian**, atau dibatalkan dengan **Gabungkan Kembali**.
- Struk tiap pembayar bisa dicetak ulang dengan **Cetak Ulang** di kartunya.

10 Koreksi pesanan yang sudah dibayar

Jika pelanggan sudah membayar lalu pesannya ternyata salah, pesanan bisa dibuka kembali untuk dibetulkan. Ini perlu PIN manager. Pesanan dari hari apa pun bisa dikoreksi.

- 1 Cari pesannya:
 - **Pesanan hari ini:** di halaman Pesanan, tekan ikon **panah putar** di kartu hijau.
 - **Pesanan hari lain:** buka tab **Penjualan**, pilih tanggalnya, ketuk pesannya, lalu tekan **Koreksi** (lihat bab 12).
- 2 Minta manager memasukkan PIN. Layar ubah pesanan langsung terbuka.
- 3 Betulkan item, lalu tekan **Simpan Order**.
- 4 Buka pembayaran (centang hijau). Papper menampilkan **Sudah diterima**, **Total baru**, dan **selisihnya**:
 - Pelanggan kurang bayar: pilih metode, terima kekurangannya, lalu tekan **Terima Rp ...**.
 - Pelanggan kelebihan bayar: kembalikan uangnya, pilih **Metode Pengembalian**, lalu tekan **Kembalikan Rp ...**.
 - Tidak ada selisih: tekan **Tutup Pesanan**.

Papper

Nama Pelanggan : Pak Yusuf
Tempat Duduk : A5

Edit Pesanan **Split Bill**

Pesanan Pelanggan

Chicken Steak	Rp 48.000
	1 pcs
Spaghetti Carbonara	Rp 40.000
	1 pcs
Es Teh Manis	Rp 8.000
	2 pcs

Diskon 0 %
Pajak 10 %

Terkunci — sudah ada pelanggan yang membayar dengan diskon dan pajak ini.

Total : Rp 114.400

Sudah diterima : Rp 145.200
Total baru : Rp 114.400

Kembalikan : Rp 30.800
Item yang dihapus tidak mengembalikan stok.

Metode Pengembalian

☐ QRIS
☐ Transfer Bank
☐ Debit
☒ Tunai

Kembalikan Rp 30.800

K-12 · Pembayaran saat koreksi: uang yang harus dikembalikan

Jangan tinggalkan koreksi setengah jalan.


Selama dikoreksi, pesanan berstatus belum bayar walaupun uangnya sudah diterima. Kartunya bertanda **Koreksi** dan menampilkan jumlah yang sudah diterima. Selesaikan sampai lunas lagi.

Item yang dihapus saat koreksi tidak mengembalikan stok.

11 Ketersediaan menu

Jika sebuah menu habis, tandai di sini supaya tidak bisa dipesan.

- 1 Buka tab **Ketersediaan**.
- 2 Ketuk kategorinya (misalnya **Pilihan Juice**) untuk membuka daftar menu.
- 3 Matikan sakelar pada menu yang habis.
- 4 Nyalakan lagi saat menu tersedia kembali.



K-13 · Halaman Ketersediaan: Jus Alpukat sedang ditandai habis

12 Penjualan Harian dan pesanan hari lain

Tab **Penjualan** menampilkan penjualan satu hari. Awalnya hari ini.

Memilih hari

- Tekan < untuk hari sebelumnya, > untuk hari berikutnya.
- Tekan tanggal di tengah untuk memilih dari kalender.
- Tekan **Kembali ke hari ini** untuk kembali.



K-14 · Penjualan Harian dengan pemilih tanggal

Isi halaman

- **Dibayar** dan **Belum Bayar**: jumlah uang dan jumlah pesanan hari itu.
- **Ringkasan**, **Metode Bayar**, **Menu Terjual**, **Per Jam**: rincian penjualan pesanan lunas hari itu, sama dengan angka yang dilihat owner.
- **Koreksi Pesanan Hari Lain**: uang yang diterima atau dikembalikan hari itu untuk pesanan dari hari lain (lihat di bawah).
- Daftar pesanan: **Belum Selesai**, **Selesai**, dan **Dibatalkan**. Ketuk pesanan untuk melihat rinciannya.

Rincian pesanan

Menampilkan item (per pembayar jika split bill), diskon, pajak, total, dan semua pembayaran termasuk koreksi. Tombol di bawah:

- **Cetak Struk** : cetak ulang struk pelanggan.
- **Koreksi** : untuk pesanan lunas, dengan PIN manager (bab 10).
- **Ubah** dan **Bayar** : untuk pesanan yang belum dibayar.

<

Pesanan #16

Ibu Wulan

Lunas

30 Sep 2026 · 19.12 · Tempat Duduk A2

🔗 Di Tempat · Dikoreksi 1x

PESANAN

1x	Sapi Lada Hitam	Rp 45.000
1x	Dory Sambal Matah	Rp 38.000
2x	Cappuccino	Rp 50.000
Subtotal		Rp 133.000
Pajak 10%		Rp 13.300
Total		Rp 146.300

PEMBAYARAN

Pembayaran

QRIS

30 Sep 2026 · 20.05

Rp 170.500

Koreksi 1

Tunai

3 Okt 2026 · 11.15

-Rp 24.200

Total diterima

Rp 146.300

Cetak Struk

Koreksi

K-15 · Rincian pesanan dari hari lain

Mencocokkan uang di laci

Uang dari koreksi selalu dicatat pada **tanggal pesanannya**, bukan tanggal uangnya berpindah. Contoh: hari ini Anda mengembalikan Rp 20.000 tunai untuk pesanan tanggal 20 September. Angka tanggal 20 September berubah, tetapi angka hari ini tidak.

Karena itu, saat menghitung laci, lihat juga bagian **Koreksi Pesanan Hari Lain** hari ini. Angka negatif berarti uang keluar dari kasir.

Penjualan Harian

<

Hari ini 3 Okt 2026

>

Koreksi Pesanan Hari Lain

Uang yang diterima atau dikembalikan pada tanggal ini untuk pesanan dari hari lain. Tidak termasuk dalam angka di atas — laporan mencatatnya pada tanggal pesanan.

#16 · Ibu Wulan

Pesanan 30 Sep 2026 · Tunai

-Rp 24.200

Tunai

-Rp 24.200

Total

-Rp 24.200

Negatif berarti uang keluar dari kasir

PESANAN BELUM SELESAI

Kak Nadia

#18 · 14.21 · Tempat Duduk -

Rp 72.600 >

Bu Aliyah

#17 · 14.06 · Tempat Duduk A3

Rp 115.500 >

Raka

#16 · 13.48 · Tempat Duduk B2

Sudah dibayar sebagian · Rp 73.700

Rp 112.200 >

PESANAN SELESAI

Pak Agus

#15 · 13.29 · Tempat Duduk A2

Rp 293.700 >

Gita

#14 · 13.16 · Tempat Duduk C4

Rp 64.900 >

Gita

#13 · 13.03 · Tempat Duduk A8

Rp 163.350 >

Pesanan

Ketercatrhan

Penjualan

Profil

K-16 · Bagian Koreksi Pesanan Hari Lain

13 Jika ada masalah

MASALAH	YANG HARUS DILAKUKAN
"Periksa koneksi Anda"	Pastikan internet menyala. Ketuk pesan merahnya untuk mencoba lagi.
Printer tidak mencetak	Pastikan printer menyala dan Bluetooth HP aktif. Coba cetak lagi. Jika masih gagal, pilih printer ulang lewat jendela Pilih Printer.
"Cetak sebelumnya tidak selesai"	Aplikasi tertutup saat mencetak. Tekan Lihat , lalu Kirim untuk mengirim rinciannya ke admin.
"Terlalu banyak percobaan"	PIN salah terlalu sering. Tunggu sesuai menit yang tertulis.
"Pesanan ini sudah tidak berstatus lunas"	HP lain sudah membuka atau membatalkan pesanan ini. Buka ulang daftar pesanan.
Menu tidak ada saat memesan	Menu sedang ditandai habis. Cek tab Ketersediaan.