
Model TCP/IP [Povinné]

TCP/IP model, často také označovaný jako Internetový model, je zjednodušením ISO/OSI modelu. Nevýhodou ISO/OSI modelu je jeho přílišná složitost. ISO/OSI model tvoří 7 vrstev, jak je vidět na obrázku 1, některé vrstvy ovšem nikdy nebyly plně implementovány. Implementovat každou vrstvu jako samostatný celek se brzy ukázalo jako příliš náročné, často tedy implementace jedné vrstvy zajišťovala také funkcionalitu vrstev dalších. TCP/IP model se skládá pouze ze 4 vrstev, kdy některé vrstvy ISO/OSI modelu jsou sloučeny do jediné. TCP/IP model je zobrazen na obrázku 1, z něhož je také patrné mapování vrstev ISO/OSI modelu na vrstvy TCP/IP modelu. Hlavní zjednodušení spočívá v integraci presentační a relační vrstvy ISO/OSI modelu do aplikační vrstvy, linková a fyzická vrstva ISO/OSI modelu je u TCP/IP modelu nahrazena jedinou vrstvou fyzického rozhraní.



Obrázek 1. Porovnání ISO/OSI a TCP/IP modelu s protokoly jednotlivých vrstev

Pochopení **TCP/IP modelu** je důležité pro správnou konfiguraci sítě či analýzu a řešení problémů při komunikaci mezi počítači nebo aplikacemi. Každá vrstva tohoto modelu poskytuje a zajišťuje jiné služby:

- Aplikační vrstva zajišťuje komunikaci na nejvyšší úrovni, tedy komunikaci mezi samotnými procesy a aplikacemi, které běží na počítači. Tato vrstva také řeší reprezentaci dat (vhodné kódování aplikačních dat pro přenos, převod dat do tohoto kódování a zpět) a řízení dialogu (vytváření a udržování relací, tzv. sessions, které vyjadřují kontext komunikace).
- Transportní vrstva vytváří logické spojení mezi koncovými body¹. Transportní protokoly rozdělují aplikační data na menší jednotky, tzv. pakety, jenž jsou poté posílány po síti. Mezi základní protokoly transportní vrstvy patří:
 - TCP (*Transmission Control Protocol*) pro spolehlivý přenos dat. Tento protokol zasílá aplikační data jako proud dat, který je tvořen z číslovaných paketů. Protokol zajišťuje správné pořadí zasílaných paketů², potvrzování přijetí paketů druhou stranou a také řízení toku a zahlcení. Než se mohou data posílat, je potřeba ustanovit spojení mezi koncovými uzly.
 - **UDP** (*User Datagram Protocol*) pro nespolehlivý přenos dat. Tento protokol slouží k rychlému přenosu dat, ovšem bez zaručení spolehlivého doručení. Pakety nejsou

¹ Koncovým bodem se rozumí proces či aplikace, jenž *vytváří* nebo *zpracovává* **aplikační** data. Zařízení jenž data pouze přijme a pošle dále (případně analyzuje či modifikuje hlavičky), tedy pro něž nejsou tato data určena, není koncovým bodem.

² Cílový koncový uzel vždy čte zaslané pakety ve správném pořadí, ale dorazit mohou tyto pakety v různém pořadí (může dojít ke ztrátě některých paketů při přenosu, ty pak musí být zaslány znovu)

očíslovány a jsou zasílány samostatně, cílový koncový uzel tedy nemá jak zjistit, zda se některé pakety po cestě ztratily či nikoliv. V případě potřeby doručování paketů ve správném pořadí nebo zajištění spolehlivého doručení musí tuto funkcionalitu zajistit

• Internetová vrstva vytváří logické spojení mezi počítači. Protokoly internetové vrstvy směrují zaobalené pakety, tzv. datagramy, na místo určení na základě cílové adresy. Internetová vrstva se snaží doručit data nejvhodnější cestou, tzv. doručení s největším úsilím (best-effort delivery). Pokud dojde při přenosu ke ztrátě dat, je o tom odesilatel informován a musí sám zajistit opětovné přenesení dat.

sám zdrojový koncový uzel (např. dodatečnou implementací na vyšší úrovni).

• **Vrstva fyzického rozhraní** popisuje standardy pro fyzické médium a elektrické signály. Tato vrstva definuje funkce pro přístup k fyzickému médiu a zajišťuje zabalování *datagramů* do tzv. *rámců*.

Implementace **TCP/IP modelu** je rozdělena do tří částí. Nejnižší část, *vrstva fyzického rozhraní*, je implementována v síťové kartě a jejím ovladači. Vyšší vrstvy, *internetová* a *transportní*, jsou součástí síťových modulů operačních systémů (*TCP/IP stack*), které bývají implicitně nainstalovány. Poslední vrstva, *aplikační*, je implementována buď přímo v aplikacích (webový prohlížeč) nebo jako systémové služby (např. DNS klient).

Internet Protocol (IP)

[Povinné]

Jeden z nejdůležitějších protokolů z hlediska správy sítí. IP je protokol *internetové* vrstvy a zajišťuje směrování *datagramů* v síti. Existují celkem dvě verze toho protokolu, starší, ale značně rozšířený, IPv4 a novější IPv6. Jelikož operační systémy Windows podporují obě tyto verze protokolu a řada nových služeb či aplikací systému je přímo závislá na IPv6, je potřeba znát obě tyto verze, jenž jsou velice odlišné.

IP adresa [Povinné]

IP adresa slouží k jednoznačné identifikaci síťového rozhraní (konkrétního zařízení) v rámci dané (pod)sítě. Každý *datagram* obsahuje adresy zdrojového a cílového koncového uzlu a internetová vrstva se snaží doručit *datagram* od zdroje k cíli.

Internet Protocol verze 4 (IPv4)

[Povinné]

Starší, ale nesmírně rozšířená, verze IP protokolu. Většina stávajících interních sítí a podstatná část sítě internet stále používá **IPv4** jako komunikační protokol *internetové* vrstvy. Je proto důležité umět pracovat s touto verzí IP protokolu.

Formát IPv4 adres [Povinné]

IPv4 adresy jsou 32bitová čísla, jenž se zapisují v dekadickém formátu s tečkovou notací po osmi bitech. Tedy každá adresa je ve formátu X.X.X.X, kde X je číslo od 0 do 255. Z hlediska struktury se dělí **IPv4 adresa** na tři základní části, jak je zobrazeno na obrázku 2.



Obrázek 2. Struktura IPv4 adresy

Dříve byla **IPv4 adresa** tvořena pouze adresami sítě a rozhraní, toto členění ovšem bylo příliš hrubé a docházelo tak k zbytečnému plýtvání adres, jelikož adresa sítě byla tvořena vždy pouze

prvními osmi bity a zbylé adresy rozhraní, kterých bylo 16 miliónů pro každou síť, byly využity jen minimálně. Proto se později **IPv4 adresy** rozdělily do tříd, které se odlišovaly velikostí části, jenž byla vyhrazena pro adresu sítě, tak se vytvořilo podstatně více sítí pro méně rozhraní. Nakonec se i toto rozdělení ukázalo jako nevhodné a adresa rozhraní se rozdělila na část adresy podsítě a rozhraní, což umožnilo ještě jemnější rozdělování rozhraní do sítí. Adresu sítě pro danou koncovou síť přiděluje vždy poskytovatel připojení (přesněji lokální registrátor). Jak bude rozdělena lokální část adresy, tedy jaká část bude vyhrazena pro adresy podsítí a jaká část pro adresy rozhraní, určuje již správce dotyčné koncové sítě.

Pro určení hranice mezi adresami podsítě a rozhraní se využívá tzv. **masky podsítě** (*subnet mask*). Stejně jako v případě **IPv4 adresy**, i **maska podsítě** je 32bitové číslo zapsané ve stejném formátu jako **IPv4 adresa**. V binárním tvaru obsahuje jedničky tam, kde se v **IPv4 adrese** nachází adresa sítě a podsítě a nuly tam, kde je adresa rozhraní. Jelikož část obsahující adresu podsítě může být různě velká, musí být součástí konfigurace síťového rozhraní vždy i **maska podsítě**.

Třída	Prefix sítě	1. bajt	Maska	Bitů sítě	Bitů počítače	Počet sítí	Počet stanic v síti
A	0	0 - 127	255.0.0.0	7	24	126	16 777 214
В	10	128 - 191	255.255.0.0	14	16	16 384	65 534
C	110	192 - 223	255.255.255.0	21	8	2 097 152	254
D	1110	224 - 239	Skupinové vysílání (<i>multicast</i>)				
E	1111	240 - 255	Rezervováno pro pozdější využití				

Tabulka 1. Třídy IPv4 adres

Tabulka 1 výše zachycuje rozdělení **IPv4 adres** do jednotlivých tříd s informacemi o tom, jak velká část **IPv4 adresy** je vyhrazena pro identifikaci sítě a jak velká část pro identifikaci rozhraní. Z části vyhrazené pro adresu rozhraní lze ještě, v případě potřeby, ubrat pár bitů pro identifikaci podsítě, jak bylo zmíněno dříve. Dnes se již rozdělení do tříd nevyužívá, jelikož bylo nahrazeno rozdělením podle CIDR, které je flexibilnější a bude zmíněno v dalším textu.

Směrování IPv4 adres

[Povinné]

Směrování slouží k dopravě *datagramů* ze zdrojového koncového uzlu do cílového koncového uzlu (tedy nejčastěji k přenosu dat mezi dvěma počítači). Směrování se provádí na základě směrovacích tabulek, jenž mohou být nastaveny staticky uživatelem nebo dynamicky pomocí směrovacích protokolů jako RIP (*Routing Information Protocol*) nebo OSPF (*Open Shortest Path First*).

Směrovací tabulky obsahují informace o tom, kterými porty směrovače nebo skrz které síťové rozhraní počítače se dá dostat do sítě, ve které leží koncový uzel s cílovou adresou. V dnešní době se pro směrování používá hlavně tzv. **beztřídní mezidoménové směrování** (CIDR, *Classless Inter-Domain Routing*), jenž umožňuje explicitně specifikovat předěl mezi částí s adresou sítě a částí s adresou počítače. Adresy se v tomto případě zapisují ve formátu X.X.X.X/Y, kde první část je **IPv4 adresa** a Y je počet bitů adresy sítě.

Pokud směrovači³ přijde *datagram*, podívá se do směrovací tabulky a zjistí, skrz které porty se dá dostat do sítě, do které náleží cílová **IPv4 adresa** v *datagramu*. Pokud je jich více, některý vybere na základě dalších informací (např. podle nastavené metriky, podle zahlcení dané cesty apod.). V případě, že *datagram* přišel na port, jenž vede do sítě, kam tento *datagram* směřuje, dojde k jeho zahození. Druhá situace, kdy může dojít k cílenému zahození *datagramu*, je v případě, že směrovač odděluje interní síť od sítě internet a cílová adresa v *datagramu* náleží do privátní sítě. Takovéto *datagramy* jsou **nesměrovatelné** v síti internet! Seznam privátních sítí lze nalézt v tabulce 2 níže. Posledním případem je situace, kdy cílová adresa je adresa pro všesměrové vysílání (*broadcast*) a ostatní porty směřují do jiných podsítí, takového *datagramy* nikdy **nesmí** překročit hranice podsítě.

³ Směrovačem je myšleno jakékoliv zařízení, jenž je schopné směrovat příchozí datagramy

CIDR adresový blok	Popis		
0.0.0.0/8	Aktuální síť (pouze pro zdrojové adresy)		
10.0.0.0/8	Privátní síť		
127.0.0.0/8	Loopback		
169.254.0.0/16	Privátní síť (APIPA)		
172.16.0.0/12	Privátní síť		
192.88.99.0/24	IPv6 to IPv4 překlad		
192.168.0.0/16	Privátní síť		
224.0.0.0/4	Multicast (skupinové vysílání, předchozí třída D)		
240.0.0.0/4	Rezervováno (předchozí třída E)		
255.255.255.255	Broadcast (všesměrové vysílání)		

Tabulka 2. Seznam speciálních rozsahů IPv4 adres

Internet Protocol verze 6 (IPv6)

[Povinné]

Protokol **IPv6** vznikl jako reakce na blížící se úplné vyčerpání IPv4 adres. I když se zatím rozšiřuje tato verze jen velice pozvolna, její využití, hlavně v interních sítích, roste. Mluví pro to i fakt, že velká řada nových služeb a aplikací v posledních verzích systému Windows je přímo závislá na **IPv6**, tedy nelze je provozovat na IPv4. Dobrá znalost této verze protokolu bude tedy stále důležitější.

Formát IPv6 adres [Povinné]

IPv6 adresy jsou značně odlišné od IPv4 adres. Jsou to 128bitová čísla, která se standardně zapisují v hexadecimálním formátu s dvojtečkovou notací po skupinách 16 bitů. Tedy každá adresa je ve formátu X:X:X:X:X:X:X;X;X;X, kde X je hexadecimální číslo od 0000 do FFFF. Často se ovšem zapisují ve zkrácených formátech, kdy se vynechávají úvodní nuly jednotlivých skupin nebo se slučují nulové skupiny a místo nich se píše pouze :: (toto nahrazení se může ovšem použít jen jednou v rámci jedné adresy). Různé formy zápisu **IPv6 adres** shrnuje tabulka 3 níže.

IPv6 adresa	Popis		
fec0:0000:0000:000a:f563:5add:6fc4:152e	Standardní formát		
fec0:0:0:a:f563:5add:6fc4:152e	S vynecháním úvodních nul každé skupiny		
fec0::a:f563:5add:6fc4:152e	S vynecháním úvodních nul každé skupiny		
	a sloučením po sobě jdoucích nulových skupin		

Tabulka 3. Různé formáty IPv6 adres

Z hlediska struktury záleží na konkrétním typu **IPv6 adresy**. Adresní architektura IPv6 rozlišuje tři typy IPv6 adres:

- **Individuální** (*unicast*) adresy identifikující právě jedno síťové rozhraní. IPv6 protokol rozlišuje celkem tři typy individuálních adres: *globální*, *místní* a *místní* v *rámci propojení*.
- **Skupinové** (*multicast*) adresy identifikující celou skupinu síťových rozhraní. Data zaslaná na skupinovou IPv6 adresu se doručují všem členům skupiny.
- **Výběrové** (*anycast*) adresy identifikující celou skupinu síťových rozhraní. Data zaslaná na výběrovou IPv6 adresu se doručují nejbližšímu členovi skupiny.


Na rozdíl od IPv4 zde chybí typ adres pro všesměrové vysílání (*broadcast*), tyto adresy jsou u IPv6 nahrazeny speciálním typem skupinových adres.

Globální individuální (global unicast) adresy jednoznačně identifikují dané síťové rozhraní v rámci celé sítě internet. Struktura je podobná jako u IPv4 adres a je zobrazena na obrázku 3. IPv6 adresní architektura ovšem vyžaduje, aby všechny globální individuální adresy, jenž nezačínají prefixem 000, obsahovaly adresu rozhraní o délce 64bitů. Navíc tato adresa musí být vytvořena v modifikovaném

EUI-64 formátu, jenž se získává z fyzické (MAC, *Media Access Control*) adresy rozhraní invertováním předposledního bitu nejvyššího bytu a vložením FF:FE mezi třetí a čtvrtý bajt MAC adresy. Ilustrace tohoto procesu je zobrazena na obrázku 4 a struktura globální individuální **IPv6 adresy** na obrázku 5.



Obrázek 3. Obecný formát globálních individuálních IPv6 adres




Obrázek 4. Vytvoření modifikované EUI-64 adresy z MAC adresy




Obrázek 5. Formát globálních individuálních IPv6 adres nezačínajících prefixem 000

Jelikož se aktuálně používá pouze globální směrovací prefix 001 (ostatní tříbitové prefixy, kromě 000, jsou vyhrazeny pro pozdější využití), vypadá v praxi formát globálních individuálních adres tak, jak je znázorněno na obrázku 6. Globální individuální IPv6 adresy tedy náleží do sítě **2000::/3**.



Obrázek 6. Aktuální formát globálních individuálních IPv6 adres

Místní v rámci propojení (*link-local unicast*) adresy stejně jako globální individuální adresy jednoznačně identifikují dané síťové rozhraní, ale pouze v rámci jediného spoje (jednoho propojení⁴, např. ethernetu). Používají se hlavně při automatické konfiguraci IPv6 adres. Směrovače **nesmí** předávat *datagramy* se zdrojovou či cílovou místní adresou v rámci propojení. Struktura místní adresy v rámci propojení je zobrazena na obrázku 7. Místní IPv6 adresy v rámci propojení náleží do sítě **fe80::/10**.



Obrázek 7. Formát místních IPv6 adres v rámci propojení


Místní (*unique local*) adresy opět jednoznačně identifikují konkrétní síťové rozhraní, tentokrát ale v rámci celé lokální sítě. Tyto adresy nahradily tzv. *site-local unicast* adresy, jenž se používaly dříve ke stejnému účelu, ale jejich použití se ukázalo jako problematické. Struktura místní adresy je zobrazena

- 5 -

-

⁴ Propojení označuje oblast sítě, jenž je dostupná pouze pomocí linkové vrstvy ISO/OSI modelu (vrstvy fyzického rozhraní TCP/IP modelu), např. počítače propojené ethernet kabely skrz rozbočovač (*hub*) jsou propojeny

na obrázku 8. U místních adres nelze provést jejich automatickou konfiguraci jako je tomu u místních adres v rámci propojení, jelikož některé informace (globální identifikátor a adresa podsítě) nejsou známy. Tyto informace musí poskytnout buď DHCPv6 server nebo častěji přímo směrovač pomocí tzv. router advertisement. Router advertisement je forma bezstavové konfigurace, kdy směrovač namísto celé IP adresy posílá zařízením jen globální identifikátor a adresu podsítě⁵ a neuchovává si informace o tom, kdo má kterou IP adresu přiřazenu (stav). Hodnota L bitu říká, jakou metodou byl vygenerován globální identifikátor. Aktuálně se používá jen jedna metoda, tzv. lokální metoda, jenž je definována ve specifikaci místních IPv6 adres. Při použití této metody se L bit nastavuje na hodnotu 1. Místní IPv6 adresy náleží do sítě fc00::/7, ovšem jelikož L bit je prakticky vždy nastaven na hodnotu 1, lze narazit také na rozsah fd00::/8.



Obrázek 8. Formát místní IPv6 adresy

Skupinové (*multicast*) adresy identifikují celou skupinu síťových rozhraní, na rozdíl od skupinových adres u IPv4 lze ale u IPv6 přímo ovlivňovat jejich dosah. Struktura skupinové **IPv6 adresy** je vidět na obrázku 9. Hodnota části dosah omezuje šíření skupinově adresovaných dat, definované hodnoty jednotlivých dosahů a jejich význam jsou shrnuty v tabulce 4, ostatní hodnoty jsou buď nedefinované, nebo rezervované.




Obrázek 9. Formát skupinových IPv6 adres

Hodnota	Význam		
1	Rozhraní (interface-local)		
2	Propojení, síť linkové vrstvy (<i>link-local</i>)		
4	Administrativně definovaná síť (admin-local)		
5	Místo, lokální síť (site-local)		
8	Organizace (organization-local)		
Е	Globální (<i>global</i>)		

Tabulka 4. Definované hodnoty rozsahu u skupinových adres

Výběrové (*anycast*) adresy jsou podobné individuálním adresám, označují ovšem celou skupinu síťových rozhraní a *datagram* zaslaný na takovouto adresu je doručen na nejbližší rozhraní na základě metriky daného směrovacího protokolu. Struktura výběrové **IPv6 adresy** je zachycena na obrázku 10. Adresa je zcela určena jen částí obsahující prefix podsítě⁶. Tato část určuje konkrétní propojení (*link*), tedy podsíť, jenž obsahuje rozhraní (směrovače) se stejnou výběrovou adresou. *Datagram* zaslaný na výběrovou **IPv6 adresu** je doručen některému (nejbližšímu) rozhraní, které se nachází v dané podsíti.



Obrázek 10. Formát výběrových IPv6 adres

⁵ V praxi posílají směrovače prvních 64 bitů IPv6 adresy, tedy vše kromě modifikované EUI-64 adresy rozhraní, kterou si může každé síťové rozhraní vygenerovat samo bez dodatečných informací

⁶ Tento typ adresy se povinný pro směrovače, v praxi lze jako výběrové adresy použít také individuální adresy

Všesměrové (broadcast) adresy jsou u IPv6 nahrazeny předdefinovanými skupinovými adresami. Každé síťové rozhraní je na základě svého umístění (v počítači, směrovači apod.) implicitně členem některých z předdefinovaných skupin, přijímá tak všechny datagramy směřující do těchto skupin. Díky možnosti explicitní specifikace dosahu u skupinových adres lze také šířit všesměrové zasílání dat i přes hranice směrovačů, což u IPv4 nebylo možné. Tabulka 5 zahrnuje předdefinované skupinové adresy s informacemi o jejich dosahu a použití. Je vidět, že všesměrové vysílání známe z IPv4 je u IPv6 ekvivalentní zasílání dat na skupinovou adresu FF02::1.

Adresa	Dosah	Použití	
FF00::0 - FF0F::0	-	Rezervované adresy (nesmí se přidělovat)	
FF01::1	Rozhraní	Všechny uzly	
FF01::2	Rozhraní	Všechny směrovače	
FF02::1	Propojení	Všechny uzly	
FF02::2	Propojení	Všechny směrovače	
FF02::9	Propojení	Všechny RIP směrovače	
FF02::1:FFxx:xxxx	Propojení	Adresy vyžádané uzlem	
FF05::2	Místo	Všechny směrovače	
FF05::101	Místo	Všechny NNTP servery	

Tabulka 5. Seznam předdefinovaných skupinových adres

Směrování IPv6 adres

[Povinné]


Směrování u IPv6 je prakticky totožné se směrováním u IPv4. Opět se využívá CIDR, pouze adresy jsou větší. Ve směrovacích tabulkách se ukládají pro každou (pod)síť informace o jejích prefixu a délce tohoto prefixu. Obecně je ovšem směrování u IPv6 podstatně náročnější, hlavně kvůli skupinovým adresám, u kterých musí směrovače řešit správné přeposílání podle nastaveného dosahu. Naopak se zase nemusí řešit problémy se směrováním privátních IP adres, protože ty u IPv6 neexistují.

Přenos dat na linkové vrstvě

[Povinné]

Při přenosu dat na *linkové* vrstvě (*vrstvě fyzického rozhraní*) nedochází k žádnému směrování. Data jsou zde reprezentována rámci (*frames*) a pro identifikaci zdrojových a cílových koncových uzlů se používá fyzická adresa. Fyzická (MAC, *Media Access Control*) adresa je 48bitové číslo, jenž se zapisuje v hexadecimální formátu s pomlčkovou notací po osmi bitech. Tedy každá adresa je ve formátu X-X-X-X-X, kde X je hexadecimální číslo od 00 do FF.

Samotný přenos dat se dá přirovnat k všesměrovému vysílání. Data jsou v rámci dané linky zaslána všem uzlů, každé rozhraní připojené na danou linku přijme tyto data a porovná svou MAC adresu s MAC adresou cílového koncového uzlu obsaženou v přijatém rámci, pokud se tyto adresy shodují, jsou data předána vyšší vrstvě, jinak jsou data zahozena. Výjimkou je případ, kdy cílová MAC adresa koncového uzlu je FF-FF-FF-FF-FF, v tomto případě každé rozhraní posílaná data přijme, tedy tato adresa slouží pro všesměrové vysílání na linkové vrstvě. Jedno rozhraní může mít více než jednu MAC adresu, ovšem pouze jedna může být individuální, ostatní jsou pak vždy skupinové. Skupinové MAC adresy se vytvářejí automaticky na základě IP adres. V případě IPv4 se připojí k prefixu MAC adresy 01-00-5E nižších 23 bitů z 28 bitů, jenž identifikují skupinu u skupinové IPv4 adresy, tedy skupinové MAC adresy pro IPv4 jsou vždy v rozsahu 01-00-5E-00-00-00 až 01-00-5E-7F-FF. Příklad převodu IPv4 skupinové adresy na odpovídající skupinovou MAC adresu je vidět na obrázku 9. V případě IPv6 se připojí k prefixu MAC adresy 33-33 posledních 32 bitů IPv6 skupinové adresy, tedy skupinové MAC pro IPv6 jsou v rozsahu 33-33-00-00-00 až 33-33-FF-FF-FF. Je zřejmé, že v případě obou verzí IP, je počet skupinových IP adres větší než počet skupinových MAC adres, každá skupinová MAC adresa je tedy sdílena více skupinovými IP adresami při přenosech na linkové vrstvě. Tento problém se řeší jednoduše až na síťové (internetové) vrstvě ověřením skupinové IP adresy.



Obrázek 11. Převod Skupinové IPv4 adresy na odpovídající skupinovou MAC adresu

V případě všesměrové IP adresy je odpovídající MAC adresa známa, MAC adresy pro skupinové IP adresy lze získat převody zmíněnými výše, ostatní (individuální) IP adresy mohou odpovídat obecně jakékoliv MAC adrese. K zajištění překladu IP adres na MAC adresy se používají protokoly ARP (Address Resolution Protocol) u IPv4 a NDP (Neighbor Discovery Protocol) u IPv6, jenž udržují v paměti překladové tabulky mapující IP adresy na odpovídající MAC adresy. Záznamy v těchto tabulkách mají omezenou dobu platnosti a jsou periodicky mazány.

Úkoly vedené lektorem

Pro přístup na server yetti přes síť Internal je nutné použít jeho plně kvalifikované doménové jméno yetti.nepal.aps

Lab L00 - konfigurace virtuálních stanic

[Projít]

Připojte sítové adaptéry stanic k následujícím virtuálním přepínačům:

Adaptér (MAC suffix)	LAN1 (-01)	LAN2 (-02)	LAN3 (-03)	LAN4 (-04)
w10-base	Nepřipojeno	Private1	Nepřipojeno	Nepřipojeno
w2016-base	Nepřipojeno	Private4	Nepřipojeno	Nepřipojeno
router-1	Private1	Private2	Private3	Nepřipojeno
router-2	Private2	Private4	Nepřipojeno	Nepřipojeno
router-3	Private3	Private4	Nepřipojeno	Nepřipojeno

v případech, kdy je potřeba přistupovat na externí síť z w10-base a w2016-base, připojte adaptér LAN1 k přepínači Internal.

Lab L01 - Možnosti konfigurace IPv4 a IPv6

[Na cvičeních]

Lab L02 - Příprava základní topologie sítě

[Provést]

Cíl cvičení

Vytvořit síť podle topologického schématu na obrázku 12 a ověřit konektivitu pomocí ping.

Potřebné virtuální stroje


w10-base

w2016-base

Další prerekvizity

Obraz operačního systému pro směrovače **Mikrotik RouterOS 4.17**⁷, jenž je k dispozici lokálně na jednotlivých stanicích (**I:\ISO\mikrotik-4.17.iso**) nebo lze stáhnout ze stránek výrobce (**http://www.mikrotik.com/download**)

⁷ mikrotik v. 4.x – novější verze nad hyper-v nefungují



Obrázek 12. Schéma základní topologie sítě

- 1. Na **w10-base** nastavte pomocí grafického rozhraní příslušnou *IPv4 adresu, masku podsítě* a *výchozí bránu* na základě schématu na obrázku 12
 - a. Otevřete okno Network Connections (Settings Network & Internet Ethernet Change adapter options), zvolte LAN2 a pak Properties
 - Zvolené síťové rozhraní musí odpovídat Private1, standardně to je LAN2
 - b. Vyberte Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) a zvolte Properties
 - c. Zvolte Use the following IP address a jako IP address zadejte 192.168.1.10
 - d. Klikněte do zadávacího pole u Subnet mask, maska podsítě bude doplněna automaticky
 - Zmiňte, že maska podsítě je doplňována automaticky na základě tříd IPv4 adres, ale že dnes už se používá rozdělování na základě CIDR
 - e. U Default gateway zadejte 192.168.1.1
 - f. Potvrďte OK
- 2. Na **w2016-base** nastavte pomocí příkazové řádky příslušnou *IPv4 adresu, masku podsítě* a *výchozí bránu* na základě schématu na obrázku 12
 - a. Spusťte následující příkaz netsh interface ip set address name="LAN2" source=static addr=192.168.23.10 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.23.2
 - Název name musí odpovídat síťovému rozhraní Private4, standardně to je LAN2
- 3. Nainstalujte Mikrotik RouterOS do router-1
 - a. Připojte mikrotik-4.17.iso do virtuálního stroje router-1
 - b. Spusťte virtuální stroj, po najetí zvolte **a** pro výběr všech balíčků a potom **i** pro spuštění instalace
 - c. Dvakrát potvrďte instalaci pomocí y
 - d. Vyčkejte na dokončení instalace
- 4. Na **router-1** nastavte pomocí konzolového rozhraní **Mikrotik RouterOS** příslušné *IPv4 adresy* a *masky podsítě* na základě schématu na obrázku 12
 - a. Přihlaste se na router-1 (přihlašovací jméno admin, bez hesla)
 - b. Spusťte příkaz /ip address add interface=ether1 address=192.168.1.1/24
 - c. Spusťte příkaz /ip address add interface=ether2 address=192.168.12.1/24
- 5. Nainstalujte Mikrotik RouterOS do router-2 podle postupu z bodu 3

- 6. Na **router-2** nastavte pomocí konzolového rozhraní **Mikrotik RouterOS** příslušné *IPv4 adresy* a *masky podsítě* na základě schématu na obrázku 12
 - a. Přihlaste se na router-2 (přihlašovací jméno admin, bez hesla)
 - b. Spusťte příkaz /ip address add interface=ether1 address=192.168.12.2/24
 - c. Spusťte příkaz /ip address add interface=ether2 address=192.168.23.2/24
- 7. Z w10-base se připojte pomocí WinBoxu na router-1 a nastavte směrovací tabulky
 - a. Spustte Internet Explorer a zadejte adresu 192.168.1.1
 - b. Stáhněte a spusťte WinBox
 - c. Zadejte adresu 192.168.1.1 a zvolte connect
 - d. Zvolte IP -> Routes, pak add (červené plus)
 - e. Nastavte Dst. Address na 192.168.23.0/24 a jako Gateway zvolte 192.168.12.2
 - f. Potvrďte OK
- 8. Z w2016-base se připojte pomocí WinBoxu na router-2 a nastavte směrovací tabulky
 - a. Spustte Internet Explorer a zadejte adresu 192.168.23.2
 - b. Stáhněte a spusťte WinBox
 - c. Zadejte adresu 192.168.23.2 a zvolte connect
 - d. Zvolte IP -> Routes, pak add (červené plus)
 - e. Nastavte Dst. Address na 192.168.1.0/24 a jako Gateway zvolte 192.168.12.1
 - > Zmiňte, že nastavení směrování v opačném směru je nutné, jinak nemůže dorazit odpověď na ping, ať si to studenti uvědomí
 - f. Potvrďte OK
- 9. Na w2016-base povolte ping pro IPv4
 - a. Spustte Windows Firewall with Advanced Security
 - b. V Inbound Rules povolte pravidlo File And Printer Sharing (Echo Request ICMPv4-In)
- 10. Na w10-base ověřte konektivitu příkazem ping 192.168.23.10

Lab L03 - Microsoft Message Analyzer⁸

[Na cvičeních]

Lab L04 – Zavedení IPv6 ve vytvořené síti

[Provést]

Cíl cvičení

Nastavit všechny stanice a směrovače tak, aby využívaly IPv6 pro komunikaci.

Potřebné virtuální stroje


w10-base (w10-base)

w2016-base (w2016-base FIT)

Další prerekvizity

Nainstalovaný Mikrotik RouterOS 4.17 na router-1 a router-2, stažený WinBox (viz. úkol LO2)

⁸ https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44226



Obrázek 13. Schéma základní topologie sítě pro IPv6

- 1. Na **w10-base** nastavte pomocí grafického rozhraní příslušnou *IPv6 adresu* a *prefix* na základě schématu na obrázku 13
 - a. Otevřete okno Network Connections, zvolte LAN2 a pak Properties
 - Zvolené síťové rozhraní musí odpovídat Private1, standardně to je LAN2
 - b. Vyberte Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) a zvolte Properties
 - c. Zvolte Use the following IPv6 address a jako IPv6 address zadejte 2001:1::10
 - d. Klikněte do zadávacího pole u Subnet prefix length, prefix bude doplněn automaticky
 - > Zmiňte, že podle specifikace IPv6 individuálních (unicast) adres se předpokládá, že prvních 64 bitů identifikuje (pod)síť a zbylých 64 bitů rozhraní
 - Řekněte, že výchozí bránu není potřeba specifikovat, bude automaticky zjištěna pomocí router discovery
 - e. Potvrďte OK
- 2. Na **w2016-base** nastavte pomocí příkazové řádky příslušnou *IPv6 adresu* a *prefix* podle schématu na obrázku 13
 - a. Spusťte následující příkaz netsh interface ipv6 set address interface="LAN2" address=2001:23::10/64 type=unicast store=persistent
 - Název name musí odpovídat síťovému rozhraní *Private4*, standardně to je **LAN2**
 - Typ adresy může být buď unicast nebo anycast, pokud se nespecifikuje, použije se unicast, zmínit, že anycast zatím nemá příliš využití
 - Způsob uložení (store) určuje dobu platnosti nastavení, na rozdíl od IPv4 totiž IPv6 umožňuje i dočasné adresy, jenž platí jen do nejbližšího restartu počítače (active), výchozí nastavení je platnost napořád (persistent)
- 3. Z **w10-base** se připojte pomocí **WinBoxu** na **router-1** a nastavte tam IPv6 adresy a směrovací tabulky
 - a. Zvolte IPv6 -> Addresses, pak add (červené plus)
 - b. U Address nastavte 2001:1::1/64 a u Interface zvolte ether1
 - c. Potvrďte OK
 - d. Opakuje pro Address 2001:12::1/64 a Interface ether2
 - e. Zvolte IPv6 -> Routes, pak add (červené plus)
 - f. Nastavte Dst. Address na 2001:23::/64 a jako Gateway zvolte 2001:12::2

- 12 -

g. Potvrďte OK

- 4. Z **w2016-base** se připojte pomocí **WinBoxu** na **router-2** a nastavte tam opět IPv6 adresy a směrovací tabulky
 - h. Zvolte IPv6 -> Addresses, pak add (červené plus)
 - i. U Address nastavte 2001:12::2/64 a u Interface zvolte ether1
 - j. Potvrďte OK
 - k. Opakuje pro Address 2001:23::2/64 a Interface ether2
 - I. Zvolte IPv6 -> Routes, pak add (červené plus)
 - m. Nastavte Dst. Address na 2001:1::/64 a jako Gateway zvolte 2001:12::1
 - n. Potvrďte OK
- 5. Na w2016-base povolte ping pro IPv6
 - o. Spustte Windows Firewall with Advanced Security
 - p. V Inbound Rules povolte pravidlo File And Printer Sharing (Echo Request ICMPv6-In)
- 6. Na w10-base ověřte konektivitu příkazem ping -6 2001:23::10
- 7. Ověřte správnou funkčnost IPv6
 - a. Otevřete Microsoft Message Analyzer a spusťte zachytávání dat na LAN2
 - Síťové rozhraní pro zachytávání musí odpovídat Private1, standardně to je LAN2
 - b. Z w10-base pingněte w2016-base příkazem z bodu 6
 - c. Zastavte zachytávání a ověřte, že komunikace opravdu probíhá přes IPv6
 - Při analýze zachycené komunikace můžete zjistit, že zdrojová IPv6 adresa posílaných dat je jiná než dříve nastavená IPv6 adresa, systém Windows totiž automaticky generuje sadu (unikátních) IPv6 adres pro každou stanici

Studentské úkoly

Na w10-base a w2016-base zakažte Internal síťové rozhraní (LAN1)

Lab S01 - Nastavení priority cest pro směrování

[Povinné]

Cíl cvičení


Vytvořit druhou komunikační cestu mezi **w10-base** a **w2016-base** a naučit se nastavovat priority jednotlivých cest pomocí metrik.

Potřebné virtuální stroje

w10-base (w10-base) **w2016-base** (w2016-base FIT)

Další prerekvizity

Dokončený úkol Lab L02



Obrázek 14. Schéma úplné topologie sítě

- 1. Nainstalujte Mikrotik RouterOS do router-3 podle postupu z bodu 3 z Lab LO2
- 2. Na **router-3** nastavte pomocí konzolového rozhraní **Mikrotik RouterOS** příslušné *IPv4 adresy* a *masky podsítě* na základě schématu na obrázku 14
 - a. Přihlaste se na router-3 (přihlašovací jméno admin, bez hesla)
 - b. Spusťte příkaz /ip address add interface=ether1 address=192.168.13.3/24
 - c. Spusťte příkaz /ip address add interface=ether2 address=192.168.23.3/24
- 3. Z **w10-base** se připojte pomocí **WinBoxu** na **router-1** a nastavte *IPv4 adresu, masku podsítě* a směrovací tabulky
 - a. Spusťte WinBox
 - b. Zadejte adresu **192.168.1.1** a zvolte connect
 - c. Zvolte IP -> Addresses, pak add (červené plus)
 - d. Nastavte Address na 192.168.13.1/24 a u Interface zvolte ether3
 - e. Potvrďte OK
 - f. Zvolte IP -> Routes, pak add (červené plus)
 - g. Nastavte Dst. Address na 192.168.23.0/24 a jako Gateway zvolte 192.168.13.3
 - h. Nastavte Distance na 10
 - i. Potvrďte OK

- 4. Z w2016-base se připojte pomocí WinBoxu na router-3 a nastavte směrovací tabulky
 - a. Spusťte WinBox
 - b. Zadejte adresu 192.168.23.3 a zvolte connect
 - c. Zvolte IP -> Routes, pak add (červené plus)
 - d. Nastavte Dst. Address na 192.168.1.0/24 a jako Gateway zvolte 192.168.13.1
 - e. Potvrďte OK
- 5. Z **w10-base** proveďte trasování cesty příkazem **tracert 192.168.23.10** a ověřte, že komunikace probíhá skrz **router-1** a **router-2**
- 6. Z w10-base se připojte pomocí WinBoxu na router-1 a změňte metriky cest
 - a. Zvolte IP -> Routes
 - b. Vyberte záznam s Dst. Address 192.168.23.0/24 a Gateway 192.168.12.2 reachable ether2
 - c. Dvojklikem otevřete detaily záznamu
 - d. Změňte Distance na 20
 - e. Potvrďte OK
- 7. Z **w10-base** opět proveďte trasování cesty příkazem **tracert 192.168.23.10** a ověřte, že tentokrát probíhá komunikace skrz **router-1** a **router-3**

Lab S02 - Generování IPv6 adres podle IPv6 specifikace

[Povinné]

Cíl cvičení

Změnit generování IPv6 adres na systém využívající modifikovaný EUI-64 formát.

Potřebné virtuální stroje

w2016-base

- 1. Vypište informace o rozhraní LAN2 příkazem ipconfig /all
 - Síťové rozhraní musí odpovídat Private1, standardně to je LAN2
- 2. Ověřte, že vygenerovaná IPv6 adres není vytvořena na základě fyzické (MAC) adresy
- 3. Spusťte příkaz netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disabled a chvíli vyčkejte
- 4. Opět vypište informace o rozhraní LAN2 příkazem ipconfig /all
 - Síťové rozhraní musí odpovídat Private1, standardně to je LAN2
 - Vygenerovaná IPv6 adresa již bude vytvořena podle specifikace IPv6, lze snadno ověřit, že část adresy identifikující rozhraní je odvozena z fyzické (MAC) adresy

Lab S03 – Vypnutí IPv6

[Volitelné]

Cíl cvičení

Ukázat možnosti vypínání IPv6, jelikož odinstalace není možná.

Potřebné virtuální stroje

w2016-base

Další prerekvizity

Dokončený úkol Lab LO2 (stačí z hlediska konfigurace router-2)

- 1. Ověřte IPv6 konektivitu s router-2 pomocí příkazu ping -6 2001:23::2
- 2. Zakažte IPv6 pro rozhraní LAN2
 - a. Otevřete okno Network Connections, zvolte LAN2 a pak Properties
 - Zvolené síťové rozhraní musí odpovídat Private1, standardně to je LAN2
 - b. Odškrtněte zaškrtávátko u Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)

- 3. Zkuste pingnout **router-2** pomocí příkazu z bodu 1
 - > Spojení s router-2 nebude možné pomocí IPv6 nevázat, IPv4 bude pracovat v pořádku
- 4. Ověřte IPv6 konektivitu na lokální počítač, příkaz ping -6::1
 - Spojení s lokálním počítačem proběhne v pořádku
- 5. Vypište všechna rozhraní přítomná v počítači pomocí ipconfig /all
 - V seznamu budou rozhraní jako Teredo Tunneling Pseudo-Interface a Microsoft ISATAP Adapter, jenž slouží pro tunelování IPv6
- 6. Zakažte globálně IPv6
 - a. Otevřete Registry Editor (příkaz regedit)
 - b. Vytvořte záznam HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ tcpip6 \ Parameters \ DisabledComponents typu DWORD a nastavte mu hodnotu **0xFF**
 - c. Restartujte w2016-base
- 7. Ověřte IPv6 konektivitu na lokální počítač, příkaz ping -6::1
 - Spojení s lokálním počítačem opět proběhne v pořádku
- 8. Vypište všechna rozhraní přítomná v počítači pomocí ipconfig /all
 - V seznamu již nebudou rozhraní jako Teredo Tunneling Pseudo-Interface a Microsoft ISATAP Adapter, také ostatní rozhraní jako LAN2 nebudou používat IPv6 i přesto, že ho mají povolen