QUELQUES POINTS CONCERNANT LA GÉNÉRATION DE CODE

1. LANGAGE GÉNÉRÉ ET MACHINE CIBLE

Le code généré devra être en langage d'assemblage microPIUP/ASM¹ écrit dans un fichier texte au format Linux d'extension .src , en utilisant un sous-ensemble des instructions de la machine.

Le fichier généré devra être assemblé à l'aide de l'assembleur qui générera un fichier de code machine d'extension *.iup.

Ce dernier sera exécuté à l'aide du simulateur² du processeur APR³.

Ces deux outils (assembleur et simulateur) fonctionnent sur toute machine Windows ou Linux disposant d'un runtime java. Ils sont inclus dans le fichier (archive java) microPIUP.jar disponible sur le serveur neptune dans le dossier /home/depot/PFSI.

Ce fichier supporte les commandes suivantes, en supposant que le fichier microPIUP.jar soit dans le dossier courant.

Assembler un fichier toto.src dans le fichier de code machine toto.iup :

java -jar microPIUP.jar -ass toto.src

Exécuter en batch le fichier de code machine toto.iup :

java -jar microPIUP.jar -batch toto.iup

Lancer le simulateur sur interface graphique :

java -jar microPIUP.jar -sim

Suzanne Collin avait indiqué que vous pouvez utiliser MUL et DIV pour les expressions avec * et /

Sous-ensemble réduit des instructions et des parties d'adressage à utiliser :

| Instructions | Modes | EXEMPLE | COMMENTAIRES |
|--|------------------------------------|---|--|
| ADC, ADD, SUB, | rogietro | SUB R1, R2, R3 | Opérations de traitement à 3 opérandes |
| XOR, AND, OR, MUL, DIV | registre | SUD KI, KZ, K3 | (2 sources et 1 destination) : R1 - R2 → R3 |
| CMP | registre | CMP R1, R2 | 2 opérandes sources: CoMPare R1-R2 à 0 |
| NEG, NOT, SWB, RRC, RLC, SHL, SRL, SRA | registre | NEG R1, R2 | Opérations de traitement à 2 opérandes (1 source et 1 destination): -R1 → R2 |
| ADQ, LDQ | rapide | ADQ 4, R1 LDQ -2, R3 | constante rapide \in [-128 127] ADd Quick : 4 + R1 \rightarrow R1 LoaD Quick: -2 \rightarrow R1 |
| LDW, LDB, STW, STB | registre, indirect, immédiat | LDW R1, R2 LDW R1, (R2) LDB R1, (R3) LDW R1, #0xD0D0 LDW R1, #-52 STW R1, (R5) STB R0, (R6) | LoaD et STore avec types: Word et Byte : R1 ← contenu de R2 R1 ← mot mémoire d'adresse dans R2 R1 ← byte mémoire d'adresse dans R3 R1 ← hexadécimal D0D0 R1 ← décimal -52 mot dans R1 → mot mémoire d'adresse dans R5 Byte droit de R0 → Byte mémoire d'adresse R6 |
| MPC | registre | MPC R4 | Move PC charge contenu de PC dans l'opérande: PC → R4 |
| JEA | indirect | JEA (R2) | Jump to Effective Address opérande = instruction cible: saute à l'instruction d'adresse dans R2 |
| ВМР | rapide | BMP loop-\$-2 BMP 4 | Branchement relatif <i>court</i> inconditionnel opérande = déplacement relatif au PC : branche à l'instruction d'adresse loop branche à l'instruction d'adresse \$ + 2 + 4 |
| Bcc avec cc = EQ, NE, GE, LE, GT, LW, AE, AB, BL, BE, VS, VC | rapide | BEQ loop-\$-2 BLE -4 | Branchement relatif <i>court</i> conditionnel opérande = déplacement |
| TRP | registre | TRP R1 | TRaP trappe logicielle; opérande=n°except.: exécute trappe de n°contenu dans R1 |
| NOP | aucun | NOP | No Operation |

¹ Le jeu d'instructions et son codage binaire ont été définis par Alexandre Parodi et la syntaxe du langage d'assemblage par Karol Proch.

² L'outil d'assemblage et de simulation **microPIUP** a été développé par Karol Proch.

³ **APR** = Advanced Pedagogic RISC développé par Alexandre Parodi ; il comporte toutes les instructions et modes d'adressage pour permettre l'enseignement général de l'assembleur, mais un sous-ensemble forme une machine RISC facilitant l'implémentation matérielle sur une puce et (on l'espère) l'écriture d'un compilateur.

2. EXEMPLES DE MORCEAUX DE CODE

Cette partie a pour but de montrer comment effectuer les instructions classiques CISC avec les instructions disponibles. On suppose qu'on a écrit au début :

```
EXIT_EXC
          EQU 64
                                // n° d'exception de EXIT
READ_EXC
          EQU 65
                               // n° d'exception de READ (lit 1 ligne)
WRITE_EXC EQU 66
                               // no d'exception de WRITE (affiche 1 ligne)
STACK_ADRS EQU 0x1000
                                // base de pile en 1000h
                                                           (par exemple)
// ces alias permettront de changer les réels registres utilisés
SP
           EQU R15
                                // alias pour R15, pointeur de pile
           EOU R14
                                // Work Register (registre de travail)
WR
           EQU R13
                                // frame Base Pointer (pointage environnement)
ΒP
                                // R12, R11 réservés
                                // R0 pour résultat de fonction
                                // R1 ... R10 disponibles
```

Écrire une chaîne de caractères sur l'écran :

R0 contient l'adresse de la chaîne de caractères se terminant par NUL;

LDW SP, #STACK_ADRS // charge SP avec STACK_ADRS

```
LDQ WRITE_EXC, WR // charge n° de trappe WRITE dans registre WR TRP WR // lance la trappe WRITE
```

Lire une chaîne de caractères depuis le clavier après pression sur la touche "Entrée":

R0 contient l'adresse de la zone mémoire où placer la chaîne de caractères qui sera terminée par NUL;

```
LDQ READ_EXC, WR // charge n° de trappe READ dans registre WR TRP WR // lance la trappe READ
```

Arrêter l'exécution :

```
LDQ EXIT_EXC, WR // charge n° de trappe EXIT dans registre WR TRP WR // lance la trappe EXIT
```

Empiler le contenu d'un registre R comme PSH R ou STW R, -(SP) :

```
ADQ -2, SP // décrémente le pointeur de pile SP STW R, (SP) // sauvegarde le contenu du registre R sur la pile
```

Dépiler le contenu d'un registre R comme POP R ou LDW R, (SP)+:

```
LDW R,(SP) // charge le registre R avec le sommet de pile ADQ 2, SP // incrémente le pointeur de pile SP
```

Appeler une fonction ou procédure d'adresse dans le registre R comme JSR (R) :

```
MPC WR // charge le contenu du PC dans WR
ADQ 8, WR // ajoute 8 à WR: WR contient l'adresse de retour
ADQ -2, SP // décrémente le pointeur de pile SP
STW WR, (SP) // sauvegarde l'adresse de retour sur le sommet de pile
JEA (R) // saute à l'instruction d'adresse absolue dans R
```

Retourner d'une procédure ou fonction comme RTS :

```
LDW WR, (SP) // charge WR avec l'adresse de retour ADQ 2, SP // incrémente le pointeur de pile SP JEA (WR) // saute à l'instruction d'adresse absolue dans WR
```

Effectuer un saut inconditionnel relatif long en mode immédiat comme JMP #toto-\$-2:

```
MPC R1 // charge PC dans R1

LDW WR, #toto-$-2+2 // charge WR avec toto-$

ADD R1, WR, WR // WR = adresse cible

JEA (WR) // saute à l'instruction d'adresse toto
```

Effectuer LINK R:

```
ADQ -2, SP // décrémente le pointeur de pile SP
STW BP, (SP) // sauvegarde le contenu du registre BP sur la pile
LDW BP, SP // charge contenu SP ds BP qui pointe sur sa sauvegarde
SUB SP, R, SP // réserve R octets sur la pile pour variables locales
```

Effectuer UNLINK:

```
LDW SP, BP // charge SP avec contenu de BP: abandon infos locales LDW BP, (SP) // charge BP avec ancien BP ADQ 2, SP // ancien BP supprimé de la pile
```

3. EXEMPLE D'ENVIRONNEMENT DE PILE LORS DE L'EXÉCUTION D'UNE FONCTION OU PROCÉDURE


BP est le Base Pointer (a priori registre R13) facilitant l'accès aux paramètres et variables ;

SP est le "Stack Pointer" (nécessairement le registre R15);

R0 contient la valeur retournée par la fonction;

Si aucun autre registre que PC, BP et SP ne contient d'information à conserver lors de l'appel à la fonction ou procédure, la zone pour sauver les registres peut être omise.

Ici on suppose ici qu'il n'y a pas un nombre de paramètres variable: "nb de paramètres" qui le facilite est omis.



En C, les paramètres sont empilés de droite à gauche; sinon pour les autres langages, c'est usuellement de gauche à droite. Nous prenons la convention C dans notre exemple ci-après, bien qu'elle n'apporte pas d'avantage ici. Il est par ailleurs plus facile de passer les paramètres dans l'ordre usuel, de gauche à droite, ce qui est possible aussi.

Dans les exemples, les symboles représentant des adresses de fonction sont appelés avec le nom en C concaténé avec le caractère souligné, mais ça n'est pas obligatoire.

4. EXEMPLE S DE CODAGE ET D'EXÉCUTION DE FONCTION

4.1. Exemple de code source C:

```
int substract(int x, int y)
{
  int z;
  z = x - y;
  return z;
}

void main(void)
{
  int a;
  int b;
  a = 2;
  b = 5;
  a = substract(a, b);
}
définition de la
  fonction substract

définition du
  programme principal
  main.
```

La fonction doit normalement être déclarée avant son utilisation, afin que le compilateur puisse facilement vérifier la syntaxe de son appel.

En C, ceci est usuellement fait avec un prototype, par exemple ici :

```
int substract(int x, int y);
```

La définition (son comportement) peut ensuite être placé après son utilisation.

Toutefois, les prototypes ne semblent pas exister dans le sous-ensemble microC du projet de compilation.

En C si on n'utilise pas de prototype pour déclarer une fonction, la définition de la fonction doit être faite avant son utilisation.

C'est ce qui est fait dans l'exemple ci-dessus.

Dans les exemples de traduction en langage d'assemblage qui suivent, nous mettrons la traduction de la fonction et du programme principal dans le même ordre que dans le source par soucis de cohérence.

Toutefois, ça n'est pas une obligation: le fichier en langage d'assemblage fonctionne dans les deux cas.

4.2 Exemple du code généré avec environnement pile classique et jeu d'instructions CISC

STACK_ADRS

La traduction avec l'ensemble des instructions CISC est plus compacte, ce qui permet d'améliorer la compréhension dans un premier temps. La traduction avec du code RISC strict sera présentée ensuite au § 4.2.

```
EXIT EXC
            EQU
                  64
                                  // no d'exception de EXIT
                                  // n° d'exception de READ
READ_EXC
            EQU
                  65
                                                                (lit 1 ligne)
WRITE_EXC
           EQU
                  66
                                  // no d'exception de WRITE (affiche texte)
STACK_ADRS EQU
                  0x1000
                                  // base de pile en 1000h
                                                                (par exemple)
LOAD_ADRS
                  0xF000
                                  // adresse de chargement de l'exécutable
           EQU
NIL
           EQU
                                  // fin de liste: contenu initial de BP
// ces alias permettront de changer les réels registres utilisés
SP
           EQU
                  R15
                                  // alias pour R15: Stack Pointer (pointeur de pile)
WR
           EQU
                  R14
                                  // alias pour R14: Work Register (reg. de travail)
ΒP
           EQU
                  R13
                                  // alias pour R13: frame Base Pointer (point. envir.)
                                  // R12, R11 réservés
                                  // R0 pour résultat de fonction
                                  // R1 ... R10 disponibles
                                                                         à placer pour un
           ORG
                  LOAD ADRS
                                  // adresse de chargement
                                                                         programme ASM
            START main_
                                  // adresse de démarrage
                                                                         complet
// FONCTION APPELÉE -
                                                               ici avant le programme principal
                                                               main comme dans le source,
// juste après l'appel de la fonction, la pile est:
                                                               mais peut être après
                                          adresse de retour
                                                                  paramètre x
   R0
                                                 2
                                                                  paramètre y
                                                 5
   SP
                                                5
                                                                   variable b
                                                2
                                                                   variable a
   BP
                                                                   BP initial
                                                0
                            STACK_ADRS
// int substract(int x, int y)
// {
// int z;
// prépare l'environnement de la fonction appelée (prologue) :
                           // R1 = taille données locales (ici z) de fonction appelée
substract_ LDQ 2, R1
    // LINK (R1)
                       // crée et lie l'environnement de fonction appelée
           ADO -2, SP
                           // décrémente le pointeur de pile SP
           STW BP, (SP)
                            // sauvegarde le contenu du registre BP sur la pile
n'existe pas
           LDW BP, SP
                            // charge contenu SP ds BP qui pointe sur sa sauvegarde
sur APR
            SUB SP, R1, SP // réserve R1 octets sur la pile pour la variable locale z
// après , la pile est:
                                                                   variable z
                                            chaînage BP
                                                                   ancien BP
                                                                                        frame
                                                                                        fonction
                                          adresse de retour
                                                                                        appelée
   R0
                                                2
                                                                  paramètre x
                                                                  paramètre y
   SP
                                                5
                                                                   variable b
                                                                                        frame
                                                 2
                                                                   variable a
                                                                                       appelant
   BP
                                                 0
                                                                    BP initial
```

▼ .

```
//z = x - y;
            LDW R1, (BP)4 // charge le paramètre x de déplacement 4 dans R1
            LDW R2, (BP)6 // charge le paramètre y de déplacement 6 dans R2
                                                                         on peut utiliser la pile pour
    // calcule le résultat de la fonction
                                                                         calculer les expressions
                                                                         quelconques, mais il y assez
            SUB R1, R2, R1 // R1 = x - y = -3
                                                                         de registres disponibles pour
                                                                         la plupart (R1 à R10)
            STW R1, (BP)-2 // affecte variable z de déplacement
// après , la pile est:
                                                  -3
                                                                      variable z
                                             chaînage BP
                                                                     ancien BP
                                                                                           fonction
                                           adresse de retour
                                                                                           appelée
   R0
                                                  2
                                                                     paramètre x
                                                                     paramètre y
                                                  5
   SP
                                                  5
                                                                     variable b
                                                  2
                                                                      variable a
                                                                                          appelant
   BP
                                                  0
                                                                      BP initial
                             STACK_ADRS
// return z ;
            LDW R0, (BP)-2 // charge variable \mathbf{z} de déplacement -2 dans R0 :
// } accolade fermante de la définition de la fonction
// fin de la fonction (épilogue) :
    // UNLINK
            LDW SP, BP
                            // charge SP avec contenu de BP: abandon infos locales
            LDW BP, (SP)
                           // charge BP avec ancien BP
n'existe pas
            ADQ 2, SP
                            // ancien BP supprimé de la pile
sur APR
// à ce stade, la pile est:
                                           adresse de retour
                                                                     paramètre x
   R0
                -3
                                                  2
                                                  5
                                                                     paramètre y
   SP
                                                                      variable b
                                                  5
                                                  2
                                                                     variable a
   BP
                                                                      BP initial
                                                  0
                             STACK_ADRS
            RTS // retour au programme appelant:
// après le retour depuis la fonction, la pile est:
   R0
                                                                     paramètre x
                                                                     paramètre y
                                                  5
   SP
                                                  5
                                                                     variable b
                                                  2
                                                                     variable a
   BP
                                                  0
                                                                      BP initial
                             STACK_ADRS
```

frame

frame

```
// PROGRAMME PRINCIPAL
                                                                    initialisation de SP et BP
                                                                    ici pour simplifier;
// void main(void)
                                                                    ne font usuellement pas
// {
                                                                    partie de main mais de
// int a;
                                                                    l'OS avant.
// int b;
                                              // charge SP avec STACK_ADRS
           LDW SP, #STACK_ADRS
main_
           LDQ NIL, BP
                                              // charge BP avec NIL=0
          STACK_ADRS
   SP
   BP
               NIL
                                                                   disponible
                            STACK_ADR
// prépare l'environnement (frame) du programme principal qui a 2 variables int a, b;
                            // R1 = taille données locales prog. principal:
           LDQ 2*2, R1
                            // 2 variables * 2 octets / variable ici
   // LINK (R1)
                       // crée et lie l'environnement du prog. principal
           ADQ -2, SP
                          // décrémente le pointeur de pile SP
            STW BP, (SP)
                          // sauvegarde le contenu du registre BP sur la pile
n'existe pas
           LDW BP, SP
                          // charge contenu SP ds BP qui pointe sur sa sauvegarde
sur APR
           SUB SP, R1, SP // réserve R1 octets sur la pile pour variables locales
// à ce stade, la pile est:
                                                                   disponible
                                                                                       \overline{\mathbf{A}}
   SP
                                                                   variable b
                                                                   variable a
                                                                   BP initial
   BP
                                                0
                            STACK_ADRS
// a = 2
           LDW R1, #2
                           // R1 = 2
           STW R1, (BP)-2 // affecte variable a de déplacement -2 avec contenu de R1
// b = 5
           LDW R1, #5
                          // R1 = 5
           STW R1, (BP)-4 // affecte variable b de déplacement -4 avec contenu de R1
// à ce stade, la pile est:
                                                                  disponible
   SP
                                                                   variable b
                                                5
                                                                   variable a
                                                                   BP initial
   BP
                                                0
                            STACK_ADRS
// a = substract(a, b);
// empile les paramètres de la fonction
           LDW R1, (BP)-4 // charge variable b de déplacement -4 dans R1 :
           STW R1, -(SP) // empile paramètre y = b contenu dans R1:
           LDW R1, (BP)-2 // charge variable a de déplacement -2 dans R1 :
           STW R1, -(SP) // empile paramètre x = a contenu dans R1 :
// après empilage des paramètres, la pile est:
   R0
                                                                  paramètre x
                                                2
                                                                  paramètre y
   SP
                                                5
                                                                   variable b
                                                2
                                                                   variable a
   BP
                                                0
                                                                   BP initial
                            STACK_ADRS
```

```
// appelle la fonction substract d'adresse substract_ :
            JSR @substract_ // appelle la fonction d'adresse substract_:
// juste après l'appel de la fonction substract, la pile est:
                                          adresse de retour
   R0
                                                                   paramètre x
                                                 2
                                                 5
                                                                   paramètre y
   SP
                                                 5
                                                                    variable b
                                                 2
                                                                    variable a
   BP
                                                                    BP initial
                                                 0
                            STACK_ADRS
// après le retour de la fonction, la pile est:
   R0
                                                                   paramètre x
                                                 2
                                                                   paramètre y
   SP
                                                 5
                                                                    variable b
                                                 2
                                                                    variable a
   BP
                                                 0
                                                                    BP initial
                            STACK_ADRS
// nettoyage de la pile par le programme appelant
          ADQ 2*2, SP // SP + 2 * 2 -> SP
// après nettoyage, la pile est:
   SP
                                                                    variable b
                                                 5
                                                 2
                                                                    variable a
   BP
                                                                    BP initial
                                                 0
                            STACK_ADRS
            STW R0, (BP)-2 // affecte variable a de déplacement -2 avec contenu de R0
// juste avant la fin de main, la pile est:
                                                                   disponible
   SP
                                                 5
                                                                    variable b
                                                 -3
                                                                    variable a
   BP
                                                                    BP initial
                            STACK_ADRS
// }
       accolade fermante de la définition du programme principal main
      // UNLINK
            LDW SP, BP
                           // charge SP avec contenu de BP: abandon infos locales
n'existe pas
                          // charge BP avec ancien BP
            LDW BP, (SP)
sur APR
                           // ancien BP supprimé de la pile
            ADQ 2, SP
// après la fin du programme principal main, la pile est :
   SP
           STACK_ADRS
                                                 -3
   BP
               NIL
                                                                    disponible
                            STACK_ADR
// arrête le programme
                                 // EXIT: arrête le programme
            TRP #EXIT EXC
// gère le redémarrage du programme
                                  // si on redemande l'exécution, saute à main_
            JEA @main_
                                               nécessaire sur le simulateur, hors mode "pas
                                               à pas" sinon le programme ne s'arrête pas!
```

4.3 Exemple de code généré avec environnement pile classique et jeu d'instructions RISC strict

```
// n° d'exception de EXIT
EXIT_EXC
                 64
           EQU
READ EXC
                 65
                                 // n° d'exception de READ (lit 1 ligne)
           EQU
WRITE_EXC
                                 // no d'exception de WRITE (affiche texte)
           EQU
                 66
STACK_ADRS EQU
                                 // base de pile en 1000h (par exemple)
                 0x1000
LOAD_ADRS
           EQU
                 0xF000
                                 // adresse de chargement de l'exécutable
                                 // fin de liste: contenu initial de BP
NIL
           EQU
// ces alias permettront de changer les réels registres utilisés
                                 // alias pour R15: Stack Pointer (pointeur de pile)
                 R14
                                 // alias pour R14: Work Register (reg. de travail)
WR
           EQU
           EQU
                 R13
                                 // alias pour R13: frame Base Pointer (point. envir.)
ΒP
                                 // R12, R11 réservés
                                 // R0 pour résultat de fonction
                                 // R1 ... R10 disponibles
                                                                        à placer pour un
                                                                        programme ASM
                 LOAD ADRS
                                 // adresse de chargement
                                                                        complet
           ORG
           START main_
                                 // adresse de démarrage
ici avant le programme
                                                                                =====
// FONCTION APPELÉE
                                                         principal comme dans le
                                                         source, mais peut être après.
// juste après l'appel de la fonction, la pile est:
                                        adresse de retour
   R0
                                              2
                                                               paramètre x
                                                               paramètre y
   SP
                                              5
                                                                variable b
                                              2
                                                                variable a
   BP
                                                                 BP initial
                                              0
                           STACK_ADRS
// int substract(int x, int y)
// int z;
// prépare l'environnement de la fonction appelée (prologue) :
substract_ LDQ 2, R1
                          // R1 = taille données locales (ici z) de fonction appelée
                      // crée et lie l'environnement de fonction appelée
    // LINK (R1)
                         // décrémente le pointeur de pile SP
           ADQ -2, SP
           STW BP, (SP)
                           // sauvegarde le contenu du registre BP sur la pile
                          // charge contenu SP ds BP qui pointe sur sa sauvegarde
           LDW BP, SP
           SUB SP, R1, SP // réserve R1 octets sur la pile pour la variable locale z
// après , la pile est:
                                                                 variable z
                                                                ancien BP
                                                                                     frame
                                          chaînage BP
                                                                                    fonction
                                        adresse de retour
                                                                                    appelée
   R0
                                                               paramètre x
                                              5
                                                               paramètre y
   SP
                                                                variable b
                                              5
                                                                                    frame
                                              2
                                                                variable a
                                                                                   appelant
   BP
                                              0
                                                                 BP initial
                           STACK_ADRS
// z = x - y;
    // LDW R1, (BP)4 // charge le paramètre {\bf x} de déplacement {\bf 4} dans R1 :
                         //WR = BP
           LDW WR, BP
           ADQ 4, WR
                          // WR pointe sur paramètre x
           LDW R1, (WR)
                         // R1 = x
```

```
// LDW R2, (BP)6 // charge le paramètre {\bf y} de déplacement {\bf 6} dans R2 :
           LDW WR, BP
                           //WR = BP
                            // WR pointe sur paramètre y
           ADQ 6, WR
                                                                     on peut utiliser la pile pour
           LDW R2, (WR)
                          //R2 = y
                                                                     calculer les expressions
                                                                     quelconques, mais il y assez
    // calcule le résultat de la fonction
                                                                     de registres disponibles pour
           SUB R1, R2, R1 // R1 = x - y = -3 -
                                                                     la plupart (R1 à R10)
    // STW R1, (BP)-2 // affecte variable z de déplacement -2 avec contenu de R1 :
           LDW WR, BP
                          //WR = BP
           ADQ -2, WR
                           // WR pointe sur variable a
           STW R1, (WR)
                          //z = -3
// après , la pile est:
                                                -3
                                                                    variable z
                                            chaînage BP
                                                                   ancien BP
                                                                                         frame
                                                                                        fonction
                                          adresse de retour
                                                                                        appelée
   R0
                                                2
                                                                   paramètre x
                                                 5
                                                                   paramètre y
   SP
                                                5
                                                                   variable b
                                                                                        frame
                                                 2
                                                                   variable a
                                                                                       appelant
   BP
                                                                    BP initial
                                                 0
                                                                                          ▼_
                            STACK_ADRS
// return z ;
// LDW R0, (BP)-2 // charge variable z de déplacement -2 dans R0 :
           LDW WR, BP
                          //WR = BP
           ADQ -2, WR
                            // WR pointe sur variable a
           LDW RO, (WR)
                           //R0 = z
// } accolade fermante de la définition de la fonction
// fin de la fonction (épilogue) :
    // UNLINK
                           // charge SP avec contenu de BP: abandon infos locales
           LDW SP, BP
           LDW BP, (SP)
                          // charge BP avec ancien BP
           ADQ 2, SP
                           // ancien BP supprimé de la pile
// à ce stade, la pile est:
                                          adresse de retour
   R0
                                                 2
                                                                   paramètre x
                                                 5
                                                                   paramètre y
   SP
                                                5
                                                                   variable b
                                                 2
                                                                   variable a
   BP
                                                                    BP initial
                                                 0
                            STACK_ADRS
      // RTS // retour au programme appelant:
           LDW WR, (SP) // charge WR avec l'adresse de retour
                          // incrémente le pointeur de pile SP
           ADQ 2, SP
                           // saute à l'instruction d'adresse absolue dans WR
           JEA (WR)
// après le retour depuis la fonction, la pile est:
   R0
                -3
                                                 2
                                                                   paramètre x
                                                                   paramètre y
                                                5
   SP
                                                                   variable b
                                                5
                                                2
                                                                   variable a
   BP
                                                0
                                                                    BP initial
                            STACK_ADRS
```

```
// PROGRAMME PRINCIPAL
                                            initialisation de SP et BP ici pour simplifier;
// void main(void)
                                            ne font usuellement pas partie de main mais
// {int a;
                                            de l'OS avant.
// int b;
           LDW SP, #STACK_ADRS
                                             // charge SP avec STACK_ADRS
main
           LDQ NIL, BP
                                             // charge BP avec NIL
   SP
          STACK_ADRS
   BP
              NIL
                                                                 disponible
                           STACK_ADR
// prépare l'environnement (frame) du programme principal qui a 2 variables int a, b;
           LDQ 2*2, R1
                           // R1 = taille données locales prog. principal:
                           // 2 variables * 2 octets / variable ici
   // LINK (R1)
                      // crée et lie l'environnement du prog. principal
           ADQ -2, SP
                          // décrémente le pointeur de pile SP
           STW BP, (SP)
                         // sauvegarde le contenu du registre BP sur la pile
           LDW BP, SP
                          // charge contenu SP ds BP qui pointe sur sa sauvegarde
           SUB SP, R1, SP // réserve R1 octets sur la pile pour variables locales
// à ce stade, la pile est:
                                                                 disponible
                                                                                     lack
   SP
                                                                 variable b
                                                                 variable a
                                               0
                                                                 BP initial
   BP
                           STACK_ADRS
// a = 2
                           // R1 = 2
           LDW R1, #2
     // STW R1, (BP)-2 // affecte variable a de déplacement -2 avec contenu de R1 :
           LDW WR, BP
                          //WR = BP
           ADQ -2, WR
                           // WR pointe sur variable a
           STW R1, (WR)
                         // a = 2
// b = 5
           LDW R1, #5
                         // R1 = 5
     // STW R1, (BP)-4 // affecte variable b de déplacement -4 avec contenu de R1 :
           LDW WR, BP
                         //WR = BP
           ADQ -4, WR
                           // WR pointe sur variable b
           STW R1, (WR)
                           // b = 5
// à ce stade, la pile est:
                                                                disponible
   SP
                                                                 variable b
                                               5
                                               2
                                                                 variable a
                                               0
                                                                 BP initial
   BP
                           STACK_ADRS
// a = substract(a, b);
// empile les paramètres de la fonction
      // LDW R1, (BP)-4 // charge variable b de déplacement -4 dans R1 :
                           //WR = BP
           LDW WR, BP
                           // WR pointe sur variable a
           ADQ -4, WR
           LDW R1, (WR)
                           // R1 = b
      // STW R1, -(SP) // empile paramètre y = b contenu dans R1 :
                         // décrémente le pointeur de pile SP
           ADQ -2, SP
           STW R1, (SP)
                           // sauvegarde le contenu du registre R1 sur la pile
```

```
// charge variable a de déplacement -2 dans R1 :
      // LDW R1, (BP)-2
           LDW WR, BP
                           //WR = BP
                           // WR pointe sur variable a
           ADQ -2, WR
           LDW R1, (WR)
                           // R1 = a
      // STW R1, -(SP)
                           // empile paramètre x = a contenu dans R1 :
                           // décrémente le pointeur de pile SP
           ADQ -2, SP
                           // sauvegarde le contenu du registre R1 sur la pile
           STW R1, (SP)
// après empilage des paramètres, la pile est:
   R0
                                                                 paramètre x
                                               5
                                                                 paramètre y
   SP
                                                                  variable b
                                               5
                                               2
                                                                  variable a
   BP
                                               0
                                                                  BP initial
                           STACK_ADRS
// appelle la fonction substract d'adresse substract_ :
    // JSR @substract_ // appelle la fonction d'adresse substract_:
           LDW R1, #substract_ // charge l'adresse substract_ de la fonction dans R1
           MPC WR
                          // charge le contenu du PC dans WR
           ADQ 8, WR
                          // ajoute 8 à WR: WR contient l'adresse de retour
           ADQ -2, SP
                          // décrémente le pointeur de pile SP
           STW WR, (SP)
                         // sauvegarde l'adresse de retour sur le sommet de pile
           JEA (R1)
                          // saute à l'instruction d'adresse absolue dans R1
// juste après l'appel de la fonction substract, la pile est:
                                         adresse de retour
   R0
                                                                 paramètre x
                                               2
                                               5
                                                                 paramètre y
   SP
                                               5
                                                                 variable b
                                               2
                                                                  variable a
   BP
                                               0
                                                                  BP initial
                           STACK_ADRS
// après le retour de la fonction, la pile est:
   R0
               -3
                                                                 paramètre x
                                               5
                                                                 paramètre y
   SP
                                               5
                                                                 variable b
                                               2
                                                                  variable a
                                                                  BP initial
   BP
                                               0
                           STACK_ADRS
// nettoyage de la pile par le programme appelant
          ADQ 2*2, SP // SP + 2 * 2 -> SP
// après nettoyage, la pile est:
   SP
                                                                  variable b
                                               5
                                               2
                                                                  variable a
   BP
                                               0
                                                                  BP initial
                           STACK_ADRS
```

```
// STW RO, (BP)-2 // affecte variable a de déplacement -2 avec contenu de RO :
           LDW WR, BP
ADQ -2, WR
                           //WR = BP
                           // WR pointe sur variable a <-- bug corrigé: dep =-2 pas -4
           STW RO, (WR)
                           // a = -3
// juste avant la fin de main, la pile est:
                                                                 disponible
   SP
                                                                 variable b
                                               5
                                               -3
                                                                 variable a
   BP
                                                                 BP initial
                                               0
                           STACK_ADRS
// }
       accolade fermante de la définition du programme principal main
      // UNLINK
           LDW SP, BP
                          // charge SP avec contenu de BP: abandon infos locales
           LDW BP, (SP)
                         // charge BP avec ancien BP
           ADQ 2, SP
                          // ancien BP supprimé de la pile
// après la fin du programme principal main, la pile est :
   SP
          STACK_ADRS
                                               -3
   BP
              NIL
                                               0
                                                                disponible
                           STACK_ADR
// arrête le programme
                              // EXIT: arrête le programme
      // TRP #EXIT_EXC
           LDW WR, #EXIT_EXC // WR = EXIT_EXC = n° exception de EXIT
                              // exécute la trappe logicielle "EXIT"
// gère le redémarrage du programme
                              // si on redemande l'exécution, saute à main_
      // JEA @main_
           LDW WR, #main_
           JEA (WR)
```

nécessaire sur le simulateur, hors mode "pas à pas" sinon le programme ne s'arrête pas !

5. EXEMPLE DE FONCTION D'AFFICHAGE

```
// void print(char* p) // imprime le texte pointé par paramètre p
// juste après l'appel de la fonction print, la pile est:
                                                               disponible
   R0
                                        adresse de retour
                                                               paramètre p
                                              n
   SP
                                                               variables du
                                                           programme appelant
   BP
                                      chaînage dynamique
// prépare l'environnement de la fonction appelée (prologue) :
           LDQ 0, R1
                         // R1 = taille données locales (ici 0) de fonction appelée
print
    // LINK (R1)
                   // crée et lie l'environnement de fonction appelée
           ADQ -2, SP
                         // décrémente le pointeur de pile SP
           STW BP, (SP)
                        // sauvegarde le contenu du registre BP sur la pile
           LDW BP, SP
                         // charge contenu SP ds BP qui pointe sur sa sauvegarde
           SUB SP, R1, SP // réserve R1 octets sur la pile pour la variable locale z
                                           ancien BP
                                                               ancien BP
   R0
                                        adresse de retour
                                                               paramètre p
                                              р
   SP
                                                               variables du
                                                            rogramme appelant
   BP
                                      chaînage dynamique
// charge R0 avec le paramètre {\bf p} de déplacement {\bf 4}
     // LDW R0, (BP)4 // R0 = M[BP + 4]
           LDW RO, BP
                              // R0 = BP
           ADQ 4, R0
                              // R0 pointe sur p
           LDW R0, (R0)
                              // R0 = p = adresse du début du texte à afficher
// affiche texte pointé par R0
     // TRP WR, #WRITE_EXC // lance trappe no WRITE_EXC: affiche texte d'adresse RO
           LDW WR, #WRITE_EXC // on suppose que symbole WRITE_EXC déjà défini
           TRP WR
                              // lance trappe dont no dans WR
// fin de la fonction (épilogue) :
    // UNLINK
           LDW SP, BP
                         // charge SP avec contenu de BP: abandon infos locales
           LDW BP, (SP) // charge BP avec ancien BP
           ADQ 2, SP
                         // ancien BP supprimé de la pile
    // RTS // retour au programme appelant:
           LDW WR, (SP) // charge WR avec l'adresse de retour
           ADQ 2, SP
                         // incrémente le pointeur de pile SP
                         // saute à l'instruction d'adresse absolue dans WR
           JEA (WR)
après le retour, la pile est:
   R0
                                                               disponible
   SP
                                                               variables du
                                                           programme appelant
   BP
                                      chaînage dynamique
```

6. EXEMPLE D'AFFICHAGE

6.1. Exemple de code source C:

```
void main(void)
{
print("Hello world ! ");
print("Il fait beau ...");
}
définition du
programme principal
main.
```

Affiche "Hello world! Il fait beau ... " avec la fonction *prédéfinie* void print(char* p) précédente.

La fonction doit normalement être déclarée avant son utilisation, afin que le compilateur puisse facilement vérifier la syntaxe de son appel. En C, ceci est usuellement fait avec un prototype, par exemple ici :

```
void print(char* p);
```

Toutefois, ici on suppose que cette fonction print (cf. §5) est prédéfinie au début ou à la fin du fichier en langage d'assemblage produit.

On peut de même définir en langage d'assemblage⁴ :

```
void print_int_d(int i); /* imprime un entier i en décimal */
```

Dans la fonction main, il y a des chaînes de caractères constantes "Hello world!" et "Il fait beau ..."

Où faut-il les placer?

- o dans la zone d'informations locale de la pile ?
- o au dessus de la pile ?\$
- o ailleurs en mémoire ?

<u>Une</u> solution simple pour placer une chaîne de caractères *constante* comme "Hello world!" serait de la mentionner dans le programme en langage d'assemblage, avant le point d'entrée en utilisant la **directive d'assemblage string**.

string réserve une zone de taille paire et y place la chaîne de caractère indiquée, terminée par le caractère NUL=0, puis éventuellement par un caractère supplémentaire pour que la zone réservée ait un nombre pair de caractères; ce dernier point est à vérifier, sinon il faut faire suivre de :

```
$ = (($+1)/2)*2) // ce qui suit sera placé à une adresse paire
```

Normalement, pour un assembleur complet, cette chaîne devrait être définie dans une section de données, afin qu'elle soit ensuite chargée dans un segment (ou des pages) de données au moment du chargement du programme dans la mémoire par le système opérateur.

Mais, par soucis de simplification, il n'y a pas de telle disposition dans microPIUP/ASM.

La directive d'assemblage :

TOTO string "Hello!"

place en mémoire (juste après ce qui précède) :

| TOTO | Н | e |
|------|---|-----|
| | 1 | 1 |
| | 0 | SP |
| | ! | NUL |

Le symbole TOTO représente donc ensuite l'adresse du début de la chaîne de caractères.

```
char* itoa(int i , char* string, int radix);
/* convertit un entier en une chaîne de caractères placée à partir de l'adresse string */
```

⁴ Toutefois, si microC gère les pointeurs, il est alors facile de définir cette fonction en C avec la fonction itoa qui peut peut être définie en C aussi. :

6.2. Programme d'affichage résultant en langage d'assemblage CISC

```
EXIT_EXC
           EQU
                                  // no d'exception de EXIT
                  64
READ_EXC
                  65
                                  // n° d'exception de READ
           EQU
                                                              (lit 1 ligne)
WRITE_EXC
                                  // no d'exception de WRITE (affiche texte)
           EQU
                  66
                  0x1000
                                  // base de pile en 1000h
STACK_ADRS EQU
                                                               (par exemple)
                                  // adresse de chargement de l'exécutable
LOAD_ADRS EQU
                  0xF000
                                  // fin de liste: contenu initial de BP
           EQU
NIL
// ces alias permettront de changer les réels registres utilisés
                                  // alias pour R15: Stack Pointer (pointeur de pile)
SP
           EQU
                  R15
           EQU
                                  // alias pour R14: Work Register (reg. de travail)
WR
                  R14
           EQU
                  R13
                                  // alias pour R13: frame Base Pointer (point. envir.)
ΒP
                                  // R12, R11 réservés
                                  // R0 pour résultat de fonction
                                  // R1 ... R10 disponibles
                                                                       à placer pour un
                  LOAD ADRS
                                  // adresse de chargement
           ORG
                                                                        programme ASM
            START main_
                                  // adresse de démarrage
                                                                       complet
// la fonction print peut être prédéfinie ici ou à la fin du fichier
                                                                   initialisation de SP et BP
// PROGRAMME PRINCIPAL
                                                                   ici pour simplifier;
// void main(void)
                                                                   ne font usuellement pas
// {
                                                                   partie de main mais de
                                                                   l'OS avant.
// CHAINES DE CARACTERES CONSTANTES DE MAIN
// définies juste avant le point d'entrée main_
           string "Hello world !" string "Il fait beau ..."
                                     // place la chaîne terminée
STRINGO
                                       // place la chaîne terminée
STRING1
                                                                      ar NUL
main_
           LDW SP, #STACK_ADRS
                                              // charge SP avec STACK_ADRS
           LDQ NIL, BP
                                              // charge BP avec NIL=0
   SP
          STACK_ADRS
   BP
               NIL
                                                                  disponible
                           STACK_ADR
// prépare l'environnement (frame) du programme principal qui n'a aucune variable;
           LDQ 0, R1
                            // R1 = taille données locales prog. principal:
                            // rien ici
   // LINK (R1)
                       // crée et lie l'environnement du prog. principal
            ADQ -2, SP
                           // décrémente le pointeur de pile SP
            STW BP, (SP)
                           // sauvegarde le contenu du registre BP sur la pile
n'existe pas
                           // charge contenu SP ds BP qui pointe sur sa sauvegarde
           LDW BP, SP
sur APR
           SUB SP, R1, SP // réserve R1 octets sur la pile pour variables locales
// à ce stade, la pile est:
   SP
                                                                 disponnible
   BP
                                                0
                                                                   BP initial
                           STACK_ADRS
                                                                frame du main
```

```
// print("Hello world !");
// empile les paramètres de la fonction
           LDW R1, #STRING0 // charge adresse de la chaîne n°0 dans R1
           STW R1, -(SP) // empile paramètre p = STRINGO contenu dans R1 :
// appelle la fonction print d'adresse print_ :
           JSR @print_ // appelle la fonction d'adresse print_:
// print("Il fait beau ...");
// empile les paramètres de la fonction
           LDW R1, #STRING1
                             // charge adresse de la chaîne n°0 dans R1
           STW R1, -(SP) // empile paramètre p = STRINGO contenu dans R1 :
// appelle la fonction print d'adresse print_ :
           JSR @print_ // appelle la fonction d'adresse print_:
// }
       accolade fermante de la définition du programme principal main
      // UNLINK
                          // charge SP avec contenu de BP: abandon infos locales
           LDW SP, BP
                         // charge BP avec ancien BP
           LDW BP, (SP)
           ADQ 2, SP
                          // ancien BP supprimé de la pile
// après la fin du programme principal main, la pile est :
   SP
          STACK ADRS
   BP
              NIL
                                                                disponible
                           STACK_ADR
   arrête le programme
           TRP #EXIT_EXC
                                // EXIT: arrête le programme
// gère le redémarrage du programme
                                // si on redemande l'exécution, saute à main_
           JEA @main_
                                                    nécessaire sur le simulateur, hors mode "pas
                                                    à pas" sinon le programme ne s'arrête pas!
```

6.3. Programme d'affichage résultant en langage d'assemblage RISC strict

```
EXIT_EXC
           EQU
                  64
                                  // no d'exception de EXIT
READ_EXC
                  65
                                  // n° d'exception de READ
           EQU
                                                              (lit 1 ligne)
WRITE_EXC
                                  // no d'exception de WRITE (affiche texte)
           EQU
                  66
                  0x1000
STACK_ADRS EQU
                                  // base de pile en 1000h
                                                              (par exemple)
                                  // adresse de chargement de l'exécutable
LOAD_ADRS EQU
                  0xF000
                                  // fin de liste: contenu initial de BP
           EQU
NIL
// ces alias permettront de changer les réels registres utilisés
                                  // alias pour R15: Stack Pointer (pointeur de pile)
SP
           EQU
                  R15
           EQU
                                  // alias pour R14: Work Register (reg. de travail)
WR
                  R14
           EQU
                  R13
                                  // alias pour R13: frame Base Pointer (point. envir.)
ΒP
                                  // R12, R11 réservés
                                  // R0 pour résultat de fonction
                                  // R1 ... R10 disponibles
                                                                        à placer pour un
                  LOAD ADRS
                                  // adresse de chargement
           ORG
                                                                        programme ASM
            START main_
                                  // adresse de démarrage
                                                                       complet
// la fonction prédéfinie print peut être prédéfinie ici ou à la fin du fichier
                                                                   initialisation de SP et BP
// PROGRAMME PRINCIPAL
                                                                   ici pour simplifier;
// void main(void)
                                                                   ne font usuellement pas
// {
                                                                   partie de main mais de
                                                                   l'OS avant.
// CHAINES DE CARACTERES CONSTANTES DE MAIN
// définies juste avant le point d'entrée main_
           string "Hello world !" string "Il fait beau ..."
                                     // place la chaîne terminée
                                                                       ar NUL
STRINGO
                                       // place la chaîne terminée
STRING1
                                                                      ar NUL
main_
           LDW SP, #STACK_ADRS
                                              // charge SP avec STACK_ADRS
           LDQ NIL, BP
                                              // charge BP avec NIL=0
   SP
          STACK_ADRS
   BP
               NIL
                                                                  disponible
                           STACK_ADR
// prépare l'environnement (frame) du programme principal qui n'a aucune variable;
           LDQ 0, R1
                            // R1 = taille données locales prog. principal:
                            // rien ici
   // LINK (R1)
                       // crée et lie l'environnement du prog. principal
            ADQ -2, SP
                           // décrémente le pointeur de pile SP
            STW BP, (SP)
                           // sauvegarde le contenu du registre BP sur la pile
n'existe pas
                           // charge contenu SP ds BP qui pointe sur sa sauvegarde
           LDW BP, SP
sur APR
           SUB SP, R1, SP // réserve R1 octets sur la pile pour variables locales
// à ce stade, la pile est:
   SP
                                                                 disponnible
   BP
                                                0
                                                                   BP initial
                           STACK_ADRS
                                                                frame du main
```

```
// print("Hello world !");
// empile les paramètres de la fonction
           LDW R1, #STRING0
                             // charge adresse de la chaîne n°0 dans R1
      // STW R1, -(SP) // empile paramètre p = STRINGO contenu dans R1 :
                         // décrémente le pointeur de pile SP
           ADQ -2, SP
                          // sauvegarde le contenu du registre R1 sur la pile
           STW R1, (SP)
// appelle la fonction print d'adresse print_ :
    // JSR @print_ // appelle la fonction d'adresse print_:
           LDW R1, #print_ // charge l'adresse print_ de la fonction dans R1
                         // charge le contenu du PC dans WR
           MPC WR
           ADQ 8, WR
                         // ajoute 8 à WR: WR contient l'adresse de retour
                         // décrémente le pointeur de pile SP
           ADQ -2, SP
           STW WR, (SP) // sauvegarde l'adresse de retour sur le sommet de pile
           JEA (R1)
                         // saute à l'instruction d'adresse absolue dans R1
// print("Il fait beau ...");
// empile les paramètres de la fonction
           LDW R1, #STRING1
                             // charge adresse de la chaîne n°0 dans R1
      // STW R1, -(SP) // empile paramètre p = STRINGO contenu dans R1 :
           ADQ -2, SP
                         // décrémente le pointeur de pile SP
           STW R1, (SP) // sauvegarde le contenu du registre R1 sur la pile
// appelle la fonction print d'adresse print :
    // JSR @print_ // appelle la fonction d'adresse print_:
           LDW R1, #print_ // charge l'adresse print_ de la fonction dans R1
           MPC WR
                         // charge le contenu du PC dans WR
           ADQ 8, WR
                         // ajoute 8 à WR: WR contient l'adresse de retour
           ADQ -2, SP
                         // décrémente le pointeur de pile SP
                        // sauvegarde l'adresse de retour sur le sommet de pile
           STW WR, (SP)
                         // saute à l'instruction d'adresse absolue dans R1
           JEA (R1)
// }
     accolade fermante de la définition du programme principal main
      // UNLINK
                         // charge SP avec contenu de BP: abandon infos locales
           LDW SP, BP
           LDW BP, (SP)
                        // charge BP avec ancien BP
                         // ancien BP supprimé de la pile
           ADQ 2, SP
// après la fin du programme principal main, la pile est :
   SP
          STACK_ADRS
   BP
              NIL
                                                               disponible
                          STACK_ADR.
  arrête le programme
      // TRP #EXIT_EXC
                             // EXIT: arrête le programme
           LDW WR, #EXIT_EXC // WR = EXIT_EXC = n° exception de EXIT
           TRP WR
                             // exécute la trappe logicielle "EXIT"
// gère le redémarrage du programme
      // JEA @main_
                             // si on redemande l'exécution, saute à main_
           LDW WR, #main_
           JEA (WR)
                                                 nécessaire sur le simulateur, hors mode "pas
```

à pas" sinon le programme ne s'arrête pas!