Exemple de règles simplifiées de génération de code pour les fonctions.

Code CISC Load/Store

main(void) {	main_ LDW SP, #STACK_ADRS // charge SP avec STACK_ADRS
	LDQ NIL, BP // charge BP avec NIL=0
	STW BP, -(SP) // empile le contenu du registre BP
	LDW BP, SP // charge contenu SP ds BP
<pre>funct(int x, int y)</pre>	<pre>funct_ STW BP, -(SP) // empile le contenu du registre BP</pre>
{	LDW BP, SP // charge contenu SP ds BP
	// calcule aussi le dép. de chaque paramètre x_disp et y_disp
int a ;	ADQ -INT_SIZE, SP // SP - INT_SIZE -> SP
/*variable*/	// aussi: calculer et garder le déplacement a_disp
	// dussi calculer et garder le deplacement a_disp // (dit aussi offset) de la variable a dans le compilateur
z = <expression> ;</expression>	<pre></pre>
z = <expression>;</expression>	STW R0, (BP)z_disp
appel de fonction	empilage de chaque paramètre x:
apper de l'onction	<pre><code calcul="" dans="" de="" du="" expression,="" r0="" résultat="" son=""></code></pre>
	STW R0, -(SP)
	// aussi: calculer et garder le déplacement x_disp (dit aussi
	// offset) du paramètre x dans le compilateur
	// et calculer la taille totale param_size des paramètres
	JSR @funct // appel de la fonction fun d'adresse funct
	obit clands // apper as la fonction fair a datebbe fanot
	ADI SP, SP, #param_size // nettoyage paramètres
return <expression></expression>	<pre><code calcul="" dans="" de="" l'expression,="" r0="" résultat=""></code></pre>
	LDW SP, BP // abandon infos locales
	LDW BP, (SP)+ // charge BP avec ancien BP
	RTS // retour au programme appelant
} /*accolade	LDW SP, BP // abandon infos locales
fermante finale de	LDW BP, (SP)+ // charge BP avec ancien BP
main */	
	TRP #EXIT_EXC // EXIT: arrête le programme
	JEA @main_ // saute à main_ si redemande exécution
} /*accolade	LDW SP, BP // abandon infos locales
fermante finale de	LDW BP, (SP)+ // charge BP avec ancien BP
fonction */	
	RTS // retour au programme appelant

```
main(void) {
                     main_ LDW SP, #STACK_ADRS // charge SP avec STACK_ADRS
                            LDQ NIL, BP
                                                 // charge BP avec NIL=0
                            ADQ -2, SP
                                              // décremente SP
                            STW BP, (SP)
                                              // empile le contenu du registre BP
                            LDW BP, SP
                                              // charge contenu SP ds BP
funct(int x, int y)
                    funct_ ADQ -2, SP
                                              // décremente SP
                            STW BP, (SP)
                                              // empile le contenu du registre BP
                            LDW BP, SP
                                              // charge contenu SP ds BP
                     // calcule aussi le dép. de chaque paramètre x_disp et y_disp
                            ADQ -INT_SIZE, SP // SP - INT_SIZE -> SP
int a ;
/*variable*/
                     // aussi: calculer et garder le déplacement a_disp
                     // (dit aussi offset) de la variable a dans le compilateur
                            <code du calcul de l'expression, résultat dans RO>
z = \langle expression \rangle;
                       // STW R0, (BP)z_disp
                            LDW WR, #z_disp
                            ADD BP, WR, WR
                            STW RO, (WR)
                     // empilage de chaque paramètre x:
appel de fonction
                            <code du calcul de son expression, résultat dans R0>
                            ADQ -2, SP // décrémente SP
                            STW R0, (SP) // sauvegarde contenu de R0 sur la pile
                     // aussi: calculer et garder le déplacement x_disp (dit aussi
                     // offset) du paramètre x dans le compilateur
                     // et calculer la taille totale param_size des paramètres
                        // appel de la fonction fun d'adresse fun
                            LDW R0, #fun_ // charge adresse fun_ de fonction ds R1
                            MPC WR
                                          // charge le contenu du PC dans WR
                                         // WR contient l'adresse de retour
                            ADQ 8, WR
                            ADQ -2, SP // décrémente le pointeur de pile SP
                            STW WR, (SP) // sauve l'adresse de retour sur pile
                            JEA (R0)
                                          // saute à l'instruction d'adresse ds R0
                        // nettoyage paramètres
                            LDW WR, #param_size // WR = taille totale des paramètres
                            ADD WR, SP, SP
                                                // abandon paramètres
                            <code de calcul de l'expression, résultat dans RO>
return <expression>
                       // UNLINK
                            LDW SP, BP
                                          // abandon infos locales
                            LDW BP, (SP) // charge BP avec ancien BP
                            ADQ 2, SP
                                          // incrémente SP
                       // retour au programme appelant
                            LDW WR, (SP) // charge WR avec l'adresse de retour
                            ADQ 2, SP
                                          // incrémente le pointeur de pile SP
                            JEA (WR)
                                          // saute à instruction d'adresse ds WR
/*accolade
                            LDW SP, BP
                                          // abandon infos locales
fermante finale de
                            LDW BP, (SP) // charge BP avec ancien BP
main */
                            ADQ 2, SP
                                          // incrémente SP
                            LDW WR, #EXIT_EXC // WR = EXIT_EXC
                            TRP WR
                                          // EXIT: arrête le programme
                       // saute à main_ si redemande exécution
                            LDW WR, #main_
                            JEA (WR)
} /*accolade
                            LDW SP, BP
                                         // abandon infos locales
fermante finale de
                            LDW BP, (SP)+ // charge BP avec ancien BP
fonction */
                       // retour au programme appelant
                            LDW WR, (SP) // charge WR avec l'adresse de retour
                            ADQ 2, SP
                                          // incrémente le pointeur de pile SP
                            JEA (WR)
                                          // saute à instruction d'adresse ds WR
```