

VOLLEY LIVE

GUIDE D'UTILISATION

Filmer et diffuser les matchs en direct sur YouTube, Twitch ou Facebook, avec le score à l'écran, piloté depuis un deuxième téléphone.

ECVB

EN BREF

Volley Live transforme un téléphone Android en caméra de diffusion en direct. Un deuxième téléphone sert de **télécommande** pour compter les points : le tableau de score s'affiche en direct sur la vidéo.

CE QUE FAIT L'APPLICATION

- Diffuse la caméra du téléphone en direct (YouTube, Twitch, Facebook...).
- Incruste le **tableau de score ECVB** : équipes, points, sets, numéro du set, compétition.
- Propose trois écrans : **Intro** (avant le match, avec musique), **Match** et **Fin** (résultat), avec une transition animée.
- Se pilote depuis n'importe quel téléphone (Android ou iPhone) via une simple page web : rien à installer.

LE MATÉRIEL

📱 **Téléphone qui filme**
Android 8 ou plus récent, avec l'application Volley Live.

📱 **Téléphone télécommande**
N'importe quel smartphone avec un navigateur.

📶 **Connexion internet**
4G/5G ou Wi-Fi sur le téléphone qui filme (environ 5 Mb/s en envoi pour du 1080p).

🔋 **Trépied + batterie externe**
Le téléphone reste allumé pendant tout le match.

SOMMAIRE

1 Installer l'application
2 Préparer la diffusion (clé de stream)
3 Régler le match
4 L'écran caméra
5 Connecter la télécommande
6 Compter les points pendant le match
7 Les écrans Intro, Match et Fin
8 Titre automatique du live Twitch
9 Le déroulé type d'un match
10 En cas de problème

Les captures d'écran de ce guide sont indicatives : l'affichage peut varier légèrement selon le téléphone.

1 INSTALLER L'APPLICATION

L'application n'est pas sur le Play Store : elle s'installe à partir d'un fichier **app-release.apk** fourni par le club.

1. Copiez le fichier **app-release.apk** sur le téléphone qui filmera (par mail, WhatsApp, câble USB...).
2. Sur le téléphone, touchez le fichier pour l'ouvrir.
3. Si Android indique que l'installation est bloquée : touchez **Paramètres**, activez **« Autoriser depuis cette source »**, puis revenez en arrière.
4. Touchez **Installer**. Si Play Protect affiche un avertissement, choisissez **« Installer quand même »**.
5. L'icône **Volley Live** apparaît avec les autres applications.

> **Mise à jour**
> Une nouvelle version s'installe de la même façon, par-dessus l'ancienne : les réglages sont conservés.

2 PRÉPARER LA DIFFUSION

Pour diffuser, l'application a besoin de la **clé de stream** (clé de diffusion) de la chaîne. C'est un code secret : ne le partagez pas.

YOUTUBE

YouTube Studio → **Créer** → **Passer au direct** → copier la **Clé de flux**.

TWITCH

Tableau de bord des créateurs → **Paramètres** → **Stream** → **Clé de stream principale** → bouton **Copier** (elle commence par `live_`).

FACEBOOK

Facebook → **Vidéo en direct** → **Logiciel de streaming** → copier la **Clé de stream**.

> **Bon à savoir**
> Si vous réinitialisez la clé sur la plateforme, l'ancienne ne fonctionne plus : recopiez la nouvelle dans l'application.

3 RÉGLER LE MATCH



Écran de réglages (ici avec Twitch)

Au lancement, l'application affiche l'écran de réglages. Tout est mémorisé d'un match à l'autre.

1. **Plateforme** : YouTube, Facebook, Twitch, un serveur personnalisé, ou **« Pas de live »** pour s'entraîner sans diffuser.
2. **Clé de diffusion** : collez la clé de stream (voir partie 2). L'œil permet de l'afficher pour vérifier.
3. **Qualité** : activez **1080p** si la connexion est bonne ; sinon 720p, conseillé en 4G faible.
4. **Match** : nom de l'équipe à domicile, de l'équipe visiteuse et de la compétition. Ils s'affichent sur le tableau de score.
5. Touchez **Ouvrir la caméra** et acceptez l'accès à la caméra et au micro (la première fois).

> **Le score repart de zéro**
> à chaque ouverture de la caméra. Les noms des équipes peuvent aussi être corrigés plus tard depuis la télécommande.

> **Avec Twitch**
> un encadré permet de mettre à jour automatiquement le titre du live (voir partie 8).

4 L'ÉCRAN CAMÉRA

Posez le téléphone **à l'horizontale** sur le trépied. L'image affichée est exactement celle envoyée en direct, tableau de score compris.



L'écran caméra pendant un live, avec le panneau « Score » ouvert.

1. **Intro / Match / Fin** : choix de l'écran diffusé (voir partie 7). L'écran actif est en surbrillance.
2. ● **LIVE** démarre le direct ; ■ **STOP** l'arrête (avec confirmation).
3. **Télécommande** affiche le QR code pour connecter le 2e téléphone.
4. **Score** affiche ou cache les boutons de score de secours (7).
5. **Caméra ⇄** passe de la caméra arrière à la caméra avant.
6. **État du live** : « Hors ligne », « Connexion… », « Reconnexion… » ou « EN DIRECT » avec le débit envoyé.
7. **Score de secours** : +1 / −1 pour chaque équipe, Annuler, Fin du set — si la télécommande n'est pas disponible.
8. **Tableau de score** incrusté : points, sets, numéro du set, compétition ; le point blanc indique l'équipe au service.

Important

Ne verrouillez pas l'écran et ne quittez pas l'application pendant le live : le direct s'arrêterait. L'écran reste allumé automatiquement.

Coupure réseau ?

L'application retente la connexion toute seule (jusqu'à 10 essais). Si cela échoue, une fenêtre affiche la raison exacte.

5 CONNECTER LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande est une **page web** servie par le téléphone qui filme : rien à installer, elle fonctionne sur Android comme sur iPhone.

ÉTAPE 1 — METTRE LES DEUX TÉLÉPHONES SUR LE MÊME RÉSEAU

- **Il y a du Wi-Fi dans la salle** : connectez les deux téléphones au même Wi-Fi.
- **Pas de Wi-Fi** (cas le plus fréquent) : sur le téléphone qui filme, activez le **partage de connexion / point d'accès**, puis connectez le téléphone télécommande à ce point d'accès. Le live part en 4G/5G et la télécommande passe par le point d'accès.

ÉTAPE 2 — SCANNER LE QR CODE




Bouton « Télécommande » sur le téléphone qui filme

1. Sur le téléphone qui filme, touchez **Télécommande**.
2. Avec le 2e téléphone, scannez le QR code avec l'appareil photo et ouvrez le lien.
3. La télécommande s'ouvre directement. Sans QR code, tapez l'adresse affichée dans le navigateur et saisissez le **code PIN**.

> **Le code PIN**
> empêche les autres personnes connectées au même Wi-Fi de modifier le score. Il reste le même d'un match à l'autre.

6 COMPTER LES POINTS




Télécommande pendant le match

En haut, « **Connecté** » en vert confirme le lien avec le téléphone qui filme.

1. **Un point est marqué** : touchez le grand bloc de l'équipe qui marque (rouge pour domicile, gris pour visiteur). Le score change aussitôt dans le live. Le point blanc indique l'équipe au service.
2. **Erreur ?** Touchez ↶ Annuler pour défaire la dernière action, ou −1 sous l'équipe.
3. **Fin d'un set** : quand un set est gagné (25 points, 15 au 5e set, avec 2 points d'écart), le bouton Fin du set clignote en jaune. Touchez-le et confirmez : le set est attribué, les points repartent à 0 et le numéro du set augmente.
4. **Sets** : les boutons **−** / **+** à côté de « Sets » corrigent le nombre de sets si besoin.


> **Pensez à valider chaque set**
> avec « Fin du set » : c'est ce qui permet d'afficher le détail des sets sur l'écran de fin.



« Fin du set » clignote : le set est gagné

RÉGLAGES DU MATCH


En bas de la télécommande, touchez « Réglages du match » :



- **Noms / compétition** : modifiez puis touchez **Enregistrer**.
- **Masquer l'overlay** : cache le tableau de score (temps mort, cérémonie…).
- **Service domicile / visiteur** : corrige l'équipe au service.
- **Nouveau match** : remet tout à zéro (avec confirmation).

7 LES ÉCRANS INTRO, MATCH ET FIN

L'écran diffusé se choisit avec les boutons Intro Match Fin, **en haut de la télécommande** ou à gauche sur le téléphone qui filme. À chaque changement, la **transition ECVB** est jouée (avec son bruitage) et l'écran change quand le logo couvre l'image.




Intro

« Le match va commencer », en boucle. C'est l'écran affiché à l'ouverture de la caméra : on peut lancer le live en avance.



Match

La caméra avec le tableau de score. Le son de la salle (micro) est diffusé.



Fin

« Le match est fini » : noms des équipes, sets gagnés et détail des sets, affichés automatiquement.




La transition ECVB

MUSIQUE ET MICRO

Sur les écrans **Intro** et **Fin**, le live diffuse la musique du club et **le micro est coupé** : la musique de la salle pendant l'échauffement (souvent soumise à droits d'auteur) n'est pas transmise, ce qui évite un blocage de la vidéo.

En passant sur **Match**, la musique baisse en fondu et le son de la salle revient. La musique n'est entendue que par les spectateurs du live.

> **Astuce**
> Le scoreboard zoomé ci-dessous montre ce que voient les spectateurs : nom, sets, points, numéro du set et compétition.



8 TITRE AUTOMATIQUE DU LIVE TWITCH

Avec Twitch, l'application peut changer le titre de la chaîne au moment d'ouvrir la caméra, par exemple :

> **Championnat Régional Masculin | ECVB vs VISITEUR**

À FAIRE UNE SEULE FOIS PAR TÉLÉPHONE

1. Dans l'écran de réglages, choisissez **Twitch** : un encadré apparaît.
2. Si un champ « Client ID » est affiché, collez l'**ID client** fourni par le club.
3. Touchez **Connecter mon compte Twitch**, puis **Ouvrir Twitch**.
4. Connectez-vous avec le compte de la chaîne, vérifiez que le code affiché est identique, puis touchez **Autoriser**.
5. De retour dans l'application : « ✔ Compte Twitch connecté ».

Ensuite, rien à faire : à chaque ouverture de la caméra, le titre est mis à jour et un message le confirme. L'interrupteur **« Mettre à jour le titre du live Twitch »** permet de désactiver la fonction.

> **Autorisation expirée ?**
> Sans live pendant environ un mois, Twitch peut demander de reconnecter le compte : refaites simplement les étapes 3 et 4.

9 LE DÉROULÉ TYPE D'UN MATCH

AVANT LE MATCH
Batterie chargée, trépied installé, téléphone à l'horizontale face au terrain. Réglages vérifiés (plateforme, clé, équipes, compétition).

ÉCHAUFFEMENT
Ouvrir la caméra (écran Intro), connecter la télécommande, puis ● **LIVE**. Les spectateurs voient l'intro avec la musique du club.

COUP D'ENVOI
Sur la télécommande : **Match**. Compter les points, valider chaque set avec **Fin du set**.

FIN DU MATCH
Valider le dernier set, puis **Fin** : le résultat s'affiche.

APRÈS
Laisser l'écran de fin quelques minutes, puis ■ **STOP** sur le téléphone qui filme.

10 EN CAS DE PROBLÈME

Problème	Solution
« Reconnexion… » en boucle, le live ne démarre pas	Recopiez la clé de stream en entier depuis la plateforme. Essayez en 4G plutôt qu'en Wi-Fi (certains Wi-Fi bloquent le streaming). Lisez le message d'erreur affiché après les essais.
« Clé de diffusion refusée »	La clé est fausse ou a été réinitialisée : recopiez la clé actuelle.
La télécommande affiche « Déconnecté »	Les deux téléphones ne sont plus sur le même réseau : vérifiez le Wi-Fi ou le point d'accès, puis rechargez la page.
Le QR code indique « Aucun réseau local détecté »	Activez le Wi-Fi ou le point d'accès sur le téléphone qui filme, puis touchez à nouveau « Télécommande ».
« Code PIN incorrect »	Rescannez le QR code, ou saisissez le code affiché par le bouton « Télécommande ».
La vidéo saccade	Désactivez le 1080p (passage en 720p) et rapprochez-vous d'une zone avec meilleur réseau.
Le live s'est arrêté tout seul	L'écran a été verrouillé ou l'application quittée. Rouvrez la caméra puis ● **LIVE** (le score repart de 0 : corrigez-le depuis la télécommande).
Mauvais score affiché	**Annuler** autant de fois que nécessaire, ou corrigez avec −1 / +1 et les boutons des sets.
Le téléphone chauffe ou la batterie baisse vite	Branchez une batterie externe, évitez le plein soleil, passez en 720p.
Titre Twitch non modifié	Lisez le message affiché ; si l'autorisation a expiré, reconnectez le compte Twitch (partie 8).

Conseil

Faites un essai complet avant le premier vrai match : par exemple un live YouTube « non répertorié » (visible seulement avec le lien) pour vérifier l'image, le son, la musique et la télécommande.

BONS MATCHS ET BONS LIVES !