

RADIUS – Client Cisco (SSH + AAA)

```
ip domain-name <domaine>
```

Définit le nom de domaine (obligatoire pour générer les clés SSH)

```
crypto key generate rsa modulus 1024
```

Génère les clés RSA pour activer SSH

```
ip ssh version 2
```

Force SSH version 2

```
line vty 0 15 → transport input ssh
```

Autorise uniquement SSH sur les terminaux virtuels

```
aaa new-model
```

Active le système AAA (obligatoire avant toute config RADIUS)

```
radius-server host <ip_radius> key <secret>
```

Déclare le serveur RADIUS et la clé secrète partagée

```
aaa authentication login RADIUS_AUTH group radius local
```

Méthode d'auth : essaie RADIUS d'abord, puis compte local en secours

```
line vty 0 15 → login authentication RADIUS_AUTH
```

Applique la méthode RADIUS aux connexions SSH

```
aaa authentication enable default group radius enable
```

RADIUS pour l'accès au mode privilégié (enable)

```
ssh -l <utilisateur> <ip_routeur>
```

Se connecte en SSH au routeur depuis un PC

```
debug aaa authentication
```

Affiche les échanges d'authentification en temps réel

```
no debug aaa authentication
```

Désactive le débogage AAA