

Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР

Ризанский радиотехнический институт

ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Методическая разработка № I по курсу "Инженерная графика"

Составила Л.Д.Голованова

Одобрено Методическим советом Рязанского радиотехнического института 14 мая 1976 г.

Методическая разработка содержит краткие сведения о форматах, масштабах, типах линий, шрифтах, простановке размеров в соответствии с действужщими стандартами ЕСКД. Приведени некоторые рекомендации по организации чертежного процесса. Кроме того рассмотрены основные случаи плавных переходов линий — сопряжений, конусности и уклонов. Цель разработки — помочь студенту при самостоятельной работе над заданиями по инженеркой графике.

ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Методическая разработка № I -- по курсу "Инженерная графика"

Составила Любовь Дмитриевна Голованова

Редактор Н.В.Оборина Корректор И.П.Перехрест

Подписано к печати 8/УІ 1976 г. Формат бумаги 60х84 1/16. Печ.н. 1.5. Тираж 900 экз. Заказ № 2837 Бесплатно.

Рязанская областная типография, 390012, г. Рязань, Новая, 69.

ВВЕДЕНИЕ

Всевозможная деятельность человека в области науки, техники и производства снязана с передачей и переработной информации. Графическая форма предъявления информации является наиболее экономичной. Одно из достоинств её — везможность в зрительно воспринимаемой форме представить самые разнообразные
объекти и измерлемые величини. Грамотно выполненный чертеж даёт о детали такое полное и точное преставление, какое че даст
ни одно достаточно подробное её описание.

Зародившийся ещё в древности чертёх представиял собой разметку на земме планов зданий и сооружений, рисунки на доснах, коже, пергаменте приблизительной фотми изготовляемих изтелий. В документах ХУП дека впервые встречается слово "чертеж. Содержанием таких чертежей яклялись плани земельных участков, дорог, з позднее плани зданий и даже городов. Чертеми сооружений и машин впервые встречаются во второй половине ХУП вена. В начале ХУПП века стали выполнять чертежи по методу прамоугольных проенций, а во второй половине XVIII века -дооб восировите выправно изобратения, являющиеся просбразом аксенометрии. В нервой половине XIX века русским ученым Я. А. Серастыновым сила написана книга " Начальные основания газрезки камией ", ослержищая рид геометрических построений. а неспольно позднее им же был вытупен в свет учебник " Основания начергательной геометрии ". Последующими учеными, онграмними большую роль в развития технической графики, были: А.Х Редер, В.А. Чебимев, Ф.В. Сриов, В.П. Курдомов, Н.А. Рыкин. Н.А. Глаголев, А.И. Добреков, Д.И. Каргин и многие другие.

В настоящее время советские учение проводят теоретические исследования в области начертательной ресметрии и инженерной графики, изучают процесси выполнения чертежне-конструкторских работ, а также работают над созданием новых приборов в автоматов, облегчающих труд чертежника и конструктора. В результате стало возможным автоматизировать режение многих зодач начертательной геометрии, выполнение рабочих чертежей деталей по данным сборочным чертежем, выполнение чертежей из медий о начуры и т.д.

Иля работи любого промижленного предприятия требуется

техническая документация: чертежи, спецификации, технические условия, отраслевие нормали и т.д. На предприятии должно бить в наличии столько экземпляров технической документации, сколько необходимо для организации нормальной работы предприятия. Документацию размножают в количестве от нескольких десятков до нескольких тисяч экземпляров. Существует несколько способов размножения технической документации; основные способи следующие: светокопирование на диазобумагах, электрография, микрофотокопирование, термокопирование, оперативная полиграфия.

Современные чертежи, в целях удовлетворения повышенным требованиям передовой промышленности, содержат, кроме изображения самого изделия, все пояснения (технические требования, надписи на чертеже и т.д.); они насыщени большим количеством различных условностей. Применение таких чертежей позволяет выполнять по ним чрезвичайно сложные и точные взаимозаменяемые детали, сборочные единици и конструкции.

Инженерная графика — одна из дисциплин, составляющих общениженерную подготовку специалистов с высшим образованием. Занятия по инженерной графике развивают способность к пространственному представлению. Знания, умения и навыки, приобретенные в курсе киженерной графики, необходимы для изучения общениженерних дисциплин, а также в последующей общениженерной деятельности. Обладение чертежом как средством выражения технической мысли и как производственным документом происходит на протяжении всего процесса обучения. Этот процесс начинается с изучения инженерной графики, а затем развивается и закрепляется в ряде общениженерных и специальных дисциплин, а также при выполнении курсовых и дипломных проектов. В курсе инженерной графики будущий инженер должен научиться оформлять чертежи согласно государственным стандартам.

Стандартизация зародилась очень давно. Письменность, кадендарь, система счета — вот проявления стандартизации на первых ступенях развития культуры. Современная промышленность немыслима без стандартизации. Стандарты представляют собой наиболее концентрированное выражение передового опыта в различных областях производственной деятельности, включая в себя данные исследований и открытий науки и техники. Действующие стандарти - стражи качества и контроль надежности.

В курсе инженерной графики изучаются стандарти, объединенные в "Единой системе конструкторской документации", содержащие указания по оформлению чертежей и других конструктороких документов. Все стандарти ЕСКД расположени по группам:

группа 0 - сощие положения;

группа і - основные положения;

группа 2 - классификация и обозначение изделий в конструкторских документах;

группа 3 - общие правила оформления чертежей;

группа 4 - правила выполнения чертежей изделий машиностро-

группа 5 — правила обращения конструкторских документов (учет, хранение, дублирование, внесение изменений);

группа 6 - правила выполнения эксплувтационной и ремонт-

группа 7 - правила выполнения схем;

группа 8 - превила виполнения документов строительных и судостроения;

группа 9 - прочие стандарти.

Все стандарты ЕСКД имеют обозначения по структуре:


"ГОСТ 2.XXX — XX", где 2 — номер, присвоенний всем стандартам ЕСКД: XXX — номер группи стандартов по их классиминации и порядковий номер, начиная с СП в пределах данной группи; XX — год утверждения стандарта. Стандарти ЕСКД разработани с максимальным упрощением конструкторской документации сез ущеров для ясности. Государственные стандарти в СССР узаконени, поэтому их использование обязательно при выполнении чертелей.

Изучаемый курс инженерной графики включает в себя следую-

- 1) проектионное черчение,
- 2) рабочие чертежи деталей,
- . 3) чертеж сборочной единицы,
 - 4) первая деталировка,
 - 5) вторая деталировка.

Объем заданий рассчитан на плодотворные занятия под руководотвом препоравателя в часн занятий. Кроме этого студенты долкны расотать к вне расписания, согласно графику.

Обозначение формата	44	24	22	12	II
Размери сторон формата, мм	II89x84I	594x84I	594x420	297x420	297x2I0



Puc. 2


Допускается применение дополнительных форматов согласно ГОСТ 2. 301 - 68.

Пля того чтобы правильно расположить формат на листе, находят точку пересечения его диагоналей. Через полученную точку проводят горизонтальную и вертикальную линии, на которих откладыварт размеры сторон формата. Это внешняя рамка. Внутренняя рамка отстает от краев формата - с левой стороны на 20 мм, с остальных сторон - по 5 мм. Наружная рамка обводит-

ся силошной тонкой линией, внутренняя — основной. Края листа за пределами формата не срезаются (рис. 3). Ссновная надписьштами помещается в правом нижнем угму по длинной или короткой стороне формата.

В одиннадцатом формате штами располагается только вдоль короткой стороны.

Размеры штампа приведены на рис. 4a и 46. Штамп может быть вычерчен студентом или поставлен с помощью резинового штемпеля.



Pric. 4a

				Задание N°1 Вариант N°30						
Ризраб.	N°dokym. Cedos Tumos		2am 5.10.	ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ	Лит Масса Масшт					
Т.кант.				3 0 1.	пист пистов					
н конт:					РРТИ НГЧ Гр.316					
¥m₿.	Tumo8	Dittioning								

Pro: 46 § 3. Machitable

В конструкторской практике приходится чертить изображения как крупных, так и мелких изделий. Размер изображения определяется его назначением: должна бить хорошо видна форма как нелого, так и его частей.

Отношение величини изображения к величине самого предмета называется м а с ш т а б о м и регламентируется ГОСТ 2. 302 - 68.

Размеры элементов изделия проставляются в натуральную величину, независимо от масштаба (рис. 5).

В ряде случаев для обеспечения наглядности изображаемого предмета допустимо отступление от масштаба. Например, при незначительном уклоне или конусности их изображают увеличенно.

Если разница в размерах одинаковых элементов мала (отверстия, назы), допустимо их изображать о большей разницей в размерах.




Рис. 5

§ 4. ТИПЫ ЛИНИЙ

Трудно разобраться в чертеже, если все линии его выполнить одной толяиной и одинакового начертания. Так же значительно усложнилась он работа, если каждый конструктор применяя ту или иную линию на своё усмотрение.

Начертание и основное назначение линий (ГОСТ 2. 303-68)

Наименование	:Начертание :	Толщина линии по отношению к толщине сплошной основной линии	: Основное назначение			
I. Спловная основная		\$	Линии видикого конту- ре. Линии перехода ви- димие. Лении контура сечения (винесенного и входящего в состав гразреза)			
2. Спрошная тонкая		От <u>\$</u> до <u>\$</u>	Пинии контура наложен- ного сечения. Линии размерние и вы- носние. Линии втриховки. Линии выноски. Полки линий-выносок и подчериивание надии- сей Линии для изобра- жения пограничных де- талей (" обстановка"). Линии ограничения вы- носных элементов на видах, разрезах и се- чениях. Линии перехода вообра- жаемие.			


	- 1	
Наименование Начертание	:Толщина линии по отношению к толщине сплош- ной основной линии	
		:Линии сгиба на раз- вертках. :Осй проекций, следы плоскостей, линии :построения характер- ных точек при специ- :альных построениях.
3. Силошиля волнястая	От <u>S</u> до <u>S</u>	:Линии обрыва. :Линии разграничения :вида и разреза.
4. Штриховая: 1.2	От <u>\$</u> до <u>\$</u>	:Линии невидимого :контура. :Линии перехода неви- :димые.
5. Птрих— 5.30 пунктирная 3.5	От <u>\$</u> до <u>\$</u>	:Линии осевне и цент- ровые. :Линии сечений, явля- рошеся осями симмет- раи для наложенных :или винесенных сече- ний. :Линии для изображения частей изделий в край- них или промежуточ- них положениях. :Линии для изображе- ния развертки, сов- мещенной с видом.
6. Штрих— пунктярная утолщенная — 38	Oт $\frac{S}{2}$ до $\frac{S}{3}$	Пинии, обозначающие поверхности, подле- жащие термообработ- ке или покрытию. Линии для изображе- ния элементов, рас- положенных перед се- кущей плоскостыю ("на- ложенная проекция").
7. Разомкну- тая	Or S до I^{\perp}_2 S	:Линии сечений.

Из табл. 3 видно, что основным расчетным параметром является толщина сплошной основной линииs(0,6...I,5 мм) в зависимости от величины и сложности изображения.

Выполнить чертеж ярко и четко необходимо для получения качественного изображения при бескопировочном размножении чертежей и снятия с них микробильмов.

Длину штрихов в штрихових и штрих-пунктирных линиях следует выбирать в зависимости от величины изображения. Штрихи в линии должны быть одинаковой длины, промежутки тоже.

Штрих-пунктирные линии должны пересекиться и заканчиваться штрихами. Если штрих-пунктирные линии применяются как центровне в отверстиях или других геометрических элементах малой величины (<12 мм), ях следует заменять сплошными тонкими.



Выбранная толщина сплошной основной линии S, а следовательно и толщина всех других линий, должна оставаться постоянной в пределах всего чертежа. Примеры использования линий различных типов приведены на рис. 6.

Prc. 6
§ 5. IIPMOTH VEPTENHLE

П р и ф т - это совокупность общих закономерностей начертания букв и нифр, которые придают им единий, карактерный облик.

Все надписи на чертежах и других технических документах (название изделия, размерные числа, обозначения масштабов, указания о материалах, покритиях) следует выполнять тем или иним шрифтом, согласно ГОСТ 2. 304 — 68.

Качество чертежа определяется не только правильным гра-

фическим изображением, но и оформлением, неотъемлемой частью которого являются надписи. Они позволяют дополнить на чертеже то, что трудно или восоще невозможно выразить графически. Шрифти для надписей должны соответствовать карактеру и маситабу чертежа. Слишком крупные надняси "выпирают из чертежа, слишком мелкие "проваливаются".

Стандарт содержит три алфавита (русский, латинский и греческий), арабские и римские цифры и различные знаки, применя емые в чертежах и других технических документах. Различают шрифт основной и широкий, шрифт прямой и шрифт с наклоном. Шрифт широкий применяется для виделения надписей и чисел, прямой — наименований, обозначений и заголовков. Кроме того, прямой шрифт применяется для выполнения надписей на различно го рода изделиях и приборах.

Буквы и пыфры основного чертежного шрифта пишут с наклоном 75°к основанию строки. Такой угол наклона удобно получить при помощи двух угольников и рейсшины (рис. ?).




Рис. 7

Размер мрифта определяется висотой л пропасних букв в миллиметрах или высотой цифр данных чисел.

ГОСТ 2.304-68 устанавливает следующие размеры прифтов: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14: 20: 28: 40.

При веполнении надия-

сем шрифтом 2,5 строчные буквы не применяют. В табл. 4 указаны соотношения между висотой и остальными размерами букв и пефр, расстояния между буквами, словами и строками. Примечания.


для всего текста толщина линий должна быть одинакова.
 Нежние и соковые отростки букв Д.Ц.Щ.Ь, цифрн 4 и верхний знак оукви й должни выполняться за счёт промежутков между строками и буквами.

Конструкция прописных букв

Для удобства изучения прописные буквы делят на пять групп.

1			1												
Tannula	IO			2	5,7	9,8	7	2,9	2	IO	4,3	2	2,7	I++.I	547
	4			7	4	9	52	2	5	7	m	in,	4	1.0.7	3,545
Везиал шлифие	5	MM		5	2,8	4,3	3,6	7°T	3,6	in.	2.1	3,6	2,8	0,740,5	2,5+3,5
	3,5			3,5	.2	3	2,5	H	2,5	3,5	T,5.	2,5	2	0,5+0,35	2,5
· On on moon	таме разме-				4714	41/9	. 47/2	2/7/	11/5	1	3/7/	5/7.11	4774	1/7+1/104	.0,5+0,7 h,
	Обозначе-вие		1	4.	9.	19	02	63	4	· 4	64	69	(e		h2
	Определяемая величива		I. Прописние бунвы и цифры:	высота букв и цифр	ширина букв и цифр, проме букв . А.Т.М.Ф.Ш.Ш.Н.Ю и цифры I	ширина букв Ж.Ф.П.И.И.Ю	ширина букв А, И	пирина пифри Т	2. Строчные буквы: высота букв, кроме букв б, в, т, р, у, ф	высота букв б,в,д,р,у,ф	ширина бунв, ироме букв ж.и.т.	шприна букв ж,т,ф,ш,щ,ы,ю	ширина буквы и	3. Толшина пиний букв и цифр	4. Высота индеисов, поназаленей: степени, предельных отклоне-

К первой группе относится букви Г, Е, Н, П, Т, Ц, Ш,




Е, Н, П, Т, Ц, Ш, Щ, образованные из прямых ланий, расположенных горизонтально и с наклоном 75°.

Ко второй группе относятся буквы А, Ж, И, Й, К, М, Х, образованные из наклонных и диагональных линий.

К третьей груп-

пе относятся буквы Л и Д из горизонтальных, наклонных и диагональных линий.





К четвертой группе - букви Б, В, Р, У, Ч, Ь, Ъ, Ы, Я.



К пятой группе — буквы 0, С, Э, Ф, Ю, З, состоящие из прямых и кривых линий.




Конструкции строчных букв Строчные буквы по конструкции можно разделить на шесть групп.

Первая группа - н. х. к. ж. м. л. ч. которые остаются

одинаковыми по форме с соответствующими прописными.



Вторая группа - я, и, ь, ь, которые также одинакови по форме с соответствующими прописными.



К третьей группе - a, e, o, c, э, ю, которые в основе построения содержат букву о.




Четвертая группа - и, й, ц, ш,щ, п, т, состоящие из наклонных и криволинейных линий.



Пятая группа — б, в, д, р, ф, у — высота их равняется размеру прифта.







конструкция арабских цифр



Если формат завершается текстом, поясняющим его содержание, то текст рекомендуется выполнять шрифтом № 5, соблюдая правила выполнения букв и цифр. Основная надпись в угловом штампе выполняется в одну или в две строчки буквами прописного шрифта № 10 или 7.

§ 6. ШТРИХОВКА ФИГУР СЕЧЕНИЯ

Сечением называется изображение фигуры, получающейся при мисленном рассечении предмета плоскостью.


Эта фигура сечения покрывается штриховкой. Такая условность облегчает чтение чертежа. Вид штриховки соответствует различным материалам ГОСТ 2.306-68.

На чертежах штриховка фигуры сечения металлических деталей выполняется сплошными тонкими линиями, нараллельными друг другу под 45°к основной надынси чертежа. Расстояние между штриками выбирают от I до IO мм в зависимости от величины заштрикованной площади.

Наклон штрихов может быть либо вправо, либо влево, но всегда в одну и ту же сторону на всех сечениях, относищихся к одной и той же летали.

Если направление штриховки парадлельно линиям контура изображения или его осевых, допускается изменить угол наклона штрихов, приняв его равным 30 или 60°.

Узкие площади сечений, имеющие шарину 2 мм и менее, зачернартся.




§ 7. СОПРЯЖЕНИЯ

При изображении технических деталей различной сложности часто можно встретить линии различного вида, плавно переходящие одна в другую.


Плавные переходы одних линий в другие называются сопредениями. Сопряжения достигаются путём построений, основанных на геометрических понятиях о прямых, касательных в окружностям, в об окружностях, касательных друг к другу. Предлагаются некоторые типы наиболее употребляемых сопряжений.

I. Произвести сопряжение дугой заданного радкуса R двух прямых, расположенных под углом друг к другу. Для осуществления сопряжения необходимо определить центр сопряжения, его начало и конец. Парадлельно сторонам угла на расстоянии, равном



радиусу дуги R, проводят две вспомогательние прямие линии и находят точку О пересечения этих прямых. Точка О является центром дуги раmayca R conparabщейся стороны угла. Из центра 0 описивают дугу, плавно переходящую в прямые - стороны угла. Дуги заканчивают в точках, которые являются основаниями перпендикуляров, опущенных из центра С на стороны угла (рис. §).

II. Произвести сопряжение дугой радиуса R прямой и дуги окружности радиуса R₄. Для построения такого сопряжения парал-




лельно заданной прямой на расстоянии R проводят прямую, из нентра O_1 проводят дугу окружности радиусом, равным сумме радиусов R и R_1 , до пересечения с прямой, проведенной ра-

Рис. 9

нее в точке 0. Точка 0 является нентром дуги сопряжения. Точку начала сопряжения находят, опуская перпендикуляр из центра 0 на заданную прямую. Точку конца сопряжения находят в пересечении прямой, соединяющей пентры 0 и 0_4 с дугой данной окружности радиуса R_4 (рис. 9).

III. Произвести сопряжение дугой радиуса R двух дуг окружностей радиусов R_1 и R_2 с центрами в точках 0_1 и 0_2 .



Pac. IO

Для построения сопряжения из центра 0 1 проводят вспомогатемьную дугу окружности радиусом, равным сумме радиусов сопрягаемой дуги R_1 и сопрагающей R_2 и сопрагающей R_2 и сопрагающей R_3 . Вспомогательные дуги пересекутся в точке 0, которая и будет центром сопрагающей дуги. Для нахождения точек сопражения центры дуг соединяют прамыми линиями 00_1 и 00_2 . Эти две прамые пересекают сопрагаемие дуги в точках сопражения (рис. 10).

§ 8. HAHECEHUE PAGMEPOB

ГОСТ 2.307-68 устанавливает обязательные к выполнению правила размещения и нанесения размеров. Размерные числа, нанесенные на чертеже, служат основанием для определения величины изображаемого изделия и его составных частей. Независимо от масштаба проставляют действительные размеры изделий в маллиметрах. Общее количество размеров на чертеже должно бить минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия. Размеры на чертежах указывают размерными линиями и размерными числами. Рекомендуется виносить размерные линии за контур изображения. Размерные и выносные линии выполняются тонкими сплошнеми линиями толщиной 5/2. Расстояние между параллельными размерными линиями и от размерной до параллельной ей контурной, осевой или выносной линии должно быть 6 10 мм. Виносные линии должны виходить за концы стрелок размерных линий на 1...5 мм. Размер стрелок, ограничивающих размерную линию, приведен на рис. II.




Рис. II. Рис. 12 На рис. 12 . 13 приведены примеры простановки размеров отдельных элементов деталей.





Рис. 13 -

Обычно виделяют три способа простановки размеров: координатний, пенной, смеванный. Первый из них наиболее распространен. С учетом технологии изготовления или положения детали в
механляме выбирается поверхность, личия или точка, которая
принимается за базу. От этих баз проставляются размеры. На
рис. 14 приведен один из вариантов этого способа, когда указываются места расположения и диаметри большого количества
отверстай. Размерные числа помещают в таблице в непосредственной близости от изображеная. При наличии на изображении элементов одинаковой форми и размеров рекомендуется проставлять
размеры одного элемента с указанием количества этих элементов (рис. 141 Изображея деталь с разрывом, размерную линию не
прерывают.



Puc. I4 § 9. УКЛОН И КОНУСНОСТЬ

Наклон одной линии к другой определяется уклоном, т.е. величиной тангенса угла между ними. Уклони обнуно виражаются отношением двух чисел, например I : 4, где числитель графически изображает один катет прямоугольного треугольника, а знаменатель - другой катет этого же треугольника (рис. 15 и I6).

На чертеже уклон обозначается знаком -, вершина угла ко-





Рис. 15

торого направлена в сторону уклона,и отношением двух чисел, обозначанием величину уклона.

Под конусностью понимают отношение разности диаметров двух поперечных сечений


конуса к расстоянию между ними (рис. 17 и 18).


На чертеже величину конусности тоже выражают отношением двух чисел (I: 5). Числитель - величина диаметра конуса, зна-



менатель — высота. На чертеже конусность обозначают знаком — и отношением двух чисел. Вершина знака направлена в сторону вершини конуса. Обозначение конусности пишется или над осью конуса или на полке, паравлельной его оси.

Рис. 16 Незначительные конусность и уклон допускается изображать с небольшим уреличением.





PMC. IS

вопросы для повторения и контроля

- І. Роль ЕСКД в оформлении конструкторских документов.
- 2. Формати (основные), роли их, принцип образования.
- 3. Масштабы (определение).
- 4. Типы линий (наименование, конструкция, соотношения тольин, назначение).
- 5. Ерифти чертежние (определение, види, соотношения отдельных элементов, порядок построения).
- 6. Штряховки фигур сечения (виды, типы линий, наклон).
- 7. Сопряжения (определения, сопряжения пересскающихся примых, парадлельных прямых, дуги окружности с прямой, дуг окружности; нахождение точек сопряжения).
- 8. Уклон и конусность (определение, обозначение на чертеже). ОСНОБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
- I. Государственные стандарти ЕСЕД (Единой системы конструкторской документации). 1968—1973.

дополнительная литература

- I. Боголюбов С.К., Воинов А.В. Курс технического черчения. "Машиностроение", М., 1973.
 - 2. Годик Е.И., Хаскин А.М. Справочное руководство по черчению. "Машиностроение", М., 1974.
 - 3. Федоренко В.А., Пошин А.И. Справочник по машиностроительному черчению. "Машиностроение", Л., 1975.

