WINDOWS 10 / 11 • 64 位 • 便携版

优选 IP 订阅器 使用指南

本机筛出 15 个合格入口，完成节点复测后发布最快的 10 条。每台电脑保存自己的结果，无需手动填写密钥。

01 打开订阅器
自动启动本机测速助手

02 网页填写节点并测速
自动筛选入口、复测并填入结果

03 预览发布与导出
核对节点后更新并导入客户端

使用前准备

从网页的"下载测速助手"或公开工具箱的 Releases 下载 Windows x64 压缩包。将 ZIP **完整解压到可写文件夹**，保留整个"程序"目录。请在解压后的文件夹运行入口，不要直接在压缩软件里双击脚本。

准备一条自己能够连接的 **VLESS + WebSocket + TLS** 节点。在正在使用的客户端中找到原始节点，复制以 `vless://` 开头的分享链接。订阅网址、二维码截图和单独的 IP 地址都不能代替原始节点。

测速工具已内置 Node、CloudflareSpeedTest 和 Xray，使用系统自带的 Windows PowerShell，无需安装开发环境、提供 Cloudflare 凭据或以管理员身份运行。**实际使用节点上网，仍需要支持 VLESS 的代理客户端。**

> 便携包不提供 VPS 或原始节点。测速与同步需要联网；测速前确认 TUN、路由器代理没有接管 CFST 流量，否则结果可能反映代理线路。

首次使用：在网页完成测速

1. 通过便携版打开网页

双击 `打开订阅器.cmd`。启动器会绑定这台电脑的独立空间，并在后台启动本机测速助手；无需打开命令行、安装 Node 或填写密钥。首次运行需要联网。

推荐使用当前版本的 Edge 或 Chrome。浏览器首次提示此站点需要"访问本地网络"时，允许该请求，网页才能连接这台电脑上的测速助手。助手仅监听本机回环地址。

2. 填写原始节点，点击一键测速

在网页"原始节点"中粘贴完整的 `vless://` 分享链接，点击 **"一键测速并填入"**。每行一条，最多 10 条；通常填写一条即可，完整复测使用第 1 条节点。

默认筛选无探测丢包、连接延迟不超过 200 ms、下载速度至少 0.1 MB/s 的 15 个 IP。随后内置 Xray 对每个入口进行 3 次完整 HTTPS 请求。至少 10 个入口的全部请求通过后，网页自动填入 15 个入口，并把通过的入口按下载速度排在前面，供前 10 条订阅使用。

进度会直接显示在网页中，CFST 步骤最长 20 分钟，之后还有完整节点复测。可点击"取消测速"；失败、取消或数量不足时，不替换原有入口，不更新线上订阅。测速期间不要关闭网页或同时启动其他测速。

3. 核对并发布

测速成功后，无需拖入文件或复制 IP。点击 **"预览并更新订阅"**，核对前 10 条节点并确认发布，再复制订阅地址或扫码导入客户端。测速只回填草稿，确认发布后才写入 Cloudflare KV。

> 每次需要网页控制测速时，通过"打开订阅器.cmd"进入。刷新页面或助手空闲退出后若提示未连接，再次双击该入口即可。只输入线上网址可以读取订阅、手动导入 CSV，但无法直接启动本机程序。

"检查连接"无需填写节点，会确认助手连接并列出 CFST、Xray 与 IPv4 / IPv6 网段文件。缺少当前地址类型所需文件时不会启动测速。测速时显示三个阶段与已用时间；读取进度短暂中断会自动重试，持续断连会尝试取消本轮任务。

导出订阅并导入客户端

1. 在网页确认发布后，到"订阅结果"选择客户端格式，复制订阅地址或使用二维码。旧的命令行自动测速流程仍会将地址保存到 `运行结果\v2rayN订阅地址.private.txt`。
2. 在代理客户端中新建订阅分组，将网址填入订阅地址，保存并更新订阅。v2rayN 使用 Raw；支持 VLESS 的 Clash 客户端使用 Clash 格式；Shadowrocket 可使用对应入口或二维码。
3. 确认客户端已经加载节点，选择可用线路连接。以后本机重新测速成功后，客户端刷新同一个订阅地址即可获取新结果。

固定订阅地址不会因重新测速而改变。Cloudflare KV 更新传播可能需要 60 秒或更久；同步成功后客户端仍显示旧数据时，稍后再次刷新。

CFST 的连接延迟与下载速度衡量测速入口；复测报告中的耗时包含完整 HTTPS 请求。实际代理下载速度可以在客户端另测。纯 VLESS 结果不提供 Surge 导出。

需要在网页手动调整时

导入 `运行结果` 中的测速 CSV，或粘贴 `优选IP.txt`，保留“原 Host / SNI”勾选。固定名称使用 `home` 等字母、数字、下划线或连字符，以字母或数字开头；备注前缀可以用中文。核对内容后更新固定订阅。固定名称留空会生成 7 天临时订阅。

日常更新与节点复测

网络环境改变或线路变慢：通过 `打开订阅器.cmd` 进入网页，再点击“一键测速并填入”，确认发布后在客户端更新订阅。其他电脑也应在自己的网络下测速，各自的结果分别保存到 Cloudflare KV。

更换原始 VPS 节点：在网页替换原始链接，重新测速并确认发布。仅修改输入不会改变线上订阅。需要继续使用旧命令行流程时，可用“填写原始节点.cmd”保存到本机节点文件，再运行“开始测速.cmd”。

只检查节点可用性：运行 `复测节点.cmd`，复测当前原始节点与最近保存的入口。报告位于 `运行结果\节点复测报告.json`，可导入网页查看；这一步只生成报告，不自动发布。

网页导出的 `节点复测任务.private.json` 可拖到 `复测节点.cmd` 上运行，用于复测网页当前选择的节点与入口。任务文件包含原始节点，请按私有文件保存。

高级筛选和复测参数在“本机配置.json”中。使用 IPv6 时将 family 改为 ipv6，同时将 ipFile 改为“程序/工具/CFST/ipv6.txt”。更换在线订阅器，应重新解压干净 ZIP，并在首次运行前修改 workerUrl。

升级便携版并保留原设备空间

等测速结束并关闭网页，将新包中的“程序”目录复制到旧版同级位置并替换，再运行原来的“打开订阅器.cmd”。保留旧版根目录的本机配置、我的节点、设备身份与运行结果，不要用新包的空白配置覆盖它们。直接使用另一个全新解压目录会建立新的设备空间。

常见问题

提示原始节点无效，或 nodeFile 没有节点

确认网页中粘贴的是完整的 VLESS 分享链接，传输方式为 WebSocket，TLS 已启用且没有 flow。原始节点应当在客户端中能够连接；演示节点不能用于测速。

没有找齐 15 个 IP，或完整链路通过不足 10 个

本轮不会更新已有订阅。查看终端提示和复测报告，检查原节点是否可用，以及 CFST 是否被 TUN 或路由器代理接管。网络或测速服务状态变化后，可重新运行测速。

网页显示空白订阅，换浏览器后结果不见了

通过“打开订阅器.cmd”进入，确认查看的固定订阅名称与本机配置一致，初始为 home。不同浏览器直接访问网址可能创建不同空间；另一台电脑的空间原本就是独立的。

提示设备身份属于另一个 Worker

当前身份与原订阅器绑定。为新订阅器重新解压一份干净 ZIP，并在首次运行前设置 workerUrl；保留原目录，以便继续访问原空间。

网页提示助手未连接，或找不到 Node、Xray

确认通过新版便携包的“打开订阅器.cmd”进入，并允许浏览器访问本地网络。刷新后断开时可重新运行该入口。确认已经完整解压，且没有单独移动入口文件。“程序”目录中的“运行时”和“工具”必须保留。可重新解压原始 ZIP 到普通可写目录核对；不要覆盖已经使用过的私有数据。

已经更新成功，客户端仍不能连接

确认添加的是对应客户端格式的完整订阅网址，并已刷新订阅。传播延迟时稍后再刷新；原始 VPS、CDN 或本地网络发生变化时，需要重新确认原节点可用并测速。

文件保存与继续分享

文件或目录	用途
`本机配置.json`	工具相对路径、在线订阅器网址、筛选与复测参数。
`我的节点.txt`	保存后的真实原始节点；干净 ZIP 中为空。
`设备身份.private.json`	首次运行时生成的本机身份，经当前 Windows 用户的 DPAPI 加密保存。
`运行结果`	测速 CSV、优选 IP、复测报告和带读取权限的订阅地址。
`程序`	运行脚本、内置工具、运行时以及许可和对应源码，随完整便携目录保留。

在同一电脑上移动到其他目录时，可保留整个使用目录。换电脑应重新解压原始 ZIP，并填写自己的节点，新电脑会建立新的设备空间。无需手动传递设备身份或填写密钥。

> **继续分享时，发送最初收到的干净 ZIP。**使用过的目录含有节点、设备身份和订阅地址，不要重新压缩分享。订阅链接本身带有读取权限，只提供给需要使用这些节点的人。

本指南可离线打开和打印 · 快速说明另见“先看这里.txt”