WINDOWS 10 / 11 • 64 位 • 便携版 v1.3.5

优选 IP 订阅器
使用指南

本机筛出 15 个合格入口，完成节点复测后发布最快的 10 条。每台电脑保存自己的结果，无需手动填写密钥。

01 打开订阅器
自动启动本机测速助手

02 网页填写节点并测速
自动筛选入口、复测并填入结果

03 预览发布与导出
核对节点后更新并导入客户端

使用前准备

从网页的"下载测速助手"或公开工具箱的 Releases 下载 Windows x64 压缩包。将 ZIP **完整解压到可写文件夹**，保留整个"程序"目录。请在解压后的文件夹运行入口，不要直接在压缩软件里双击脚本。

准备一条自己能够连接的 **VLESS + WebSocket + TLS** 节点。在正在使用的客户端中找到原始节点，复制以 `vless://` 开头的分享链接。订阅网址、二维码截图和单独的 IP 地址都不能代替原始节点。

测速工具已内置 Node、CloudflareSpeedTest 和 Xray，使用系统自带的 Windows PowerShell，无需安装开发环境、提供 Cloudflare 凭据或以管理员身份运行。**实际使用节点上网，仍需要支持 VLESS 的代理客户端。**

> 便携包不提供 VPS 或原始节点。测速与同步需要联网；测速前确认 TUN、路由器代理没有接管 CFST 流量，否则结果可能反映代理线路。

首次使用：在网页完成测速

1. 通过便携版打开网页

双击 `打开订阅器.cmd`。启动器会绑定这台电脑的独立空间，并在后台启动本机测速助手；无需打开命令行、安装 Node 或填写密钥。首次运行需要联网。

推荐使用当前版本的 Edge 或 Chrome。浏览器首次提示此站点需要"访问本地网络"时，允许该请求，网页才能连接这台电脑上的测速助手。助手仅监听本机回环地址。

2. 填写原始节点，点击一键测速

在网页"原始节点"中粘贴完整的 `vless://` 分享链接，点击 **"一键测速并填入"**。每行一条，最多 10 条；通常填写一条即可，完整复测使用第 1 条节点。

默认筛选无探测丢包、连接延迟不超过 200 ms、下载速度至少 0.1 MB/s 的 15 个 IP。随后内置 Xray 对每个入口进行 3 次完整 HTTPS 请求。本轮通过不足 10 个时，助手临时重新测速上次入口，只选最快且完整复测通过的入口补足缺口。最终 15 条优先排列本轮新通过入口，前 10 条均通过复测。

进度会直接显示在网页中，CFST 步骤最长 20 分钟，之后还有完整节点复测。可点击“取消测速”；失败、取消或数量不足时，不替换原有入口，不更新线上订阅。测速期间不要关闭网页或同时启动其他测速。

3. 核对并发布

测速成功后，无需拖入文件或复制 IP。点击 **“预览并更新订阅”**，核对前 10 条节点并确认发布，再复制订阅地址或扫码导入客户端。测速只回填草稿，确认发布后才写入 Cloudflare KV。

> 首次或电脑重启后启动一次便携版。助手运行期间，同一浏览器刷新页面或新开标签会自动重连。助手空闲退出后需再次启动；网页本身无法启动尚未运行的本机程序。

“检查连接”无需填写节点，可查看助手与测速文件。网页固定测试 30 个低延迟候选，再筛选 15 个达到速度门槛的入口；默认每个候选测试 10 秒，下载阶段最长约 5 分钟。0/30 表示正在测试第一个候选，0/15 表示尚未找到达标入口，并非任务停止。断线不会取消后台测速；刷新或重连后，填写该任务相同的原始节点、端口和地址类型，点击“继续接收测速结果”即可恢复，无需重新扫描。只有手动点击“取消测速”才发出取消请求。

导出订阅并导入客户端

1. 在网页确认发布后，到“订阅结果”选择客户端格式，复制订阅地址或使用二维码。旧的命令行自动测速流程仍会将地址保存到 `运行结果\v2rayN订阅地址.private.txt`。
2. 在代理客户端中新建订阅分组，将网址填入订阅地址，保存并更新订阅。v2rayN 使用 Raw；支持 VLESS 的 Clash 客户端使用 Clash 格式；Shadowrocket 可使用对应入口或二维码。
3. 确认客户端已经加载节点，选择可用线路连接。同一原始节点重新测速成功后，客户端刷新原订阅地址即可获取新结果。

只更新优选 IP 或备注时沿用地址；更换原始节点并确认发布后会生成新地址，旧地址失效。请复制新地址并替换客户端中的订阅地址。Cloudflare KV 更新传播可能需要 60 秒或更久。

CFST 的连接延迟与下载速度衡量测速入口；复测报告中的耗时包含完整 HTTPS 请求。实际代理下载速度可以在客户端另测。纯 VLESS 结果不提供 Surge 导出。

需要在网页手动调整时

导入 `运行结果` 中的测速 CSV，或粘贴 `优选IP.txt`，保留“原 Host / SNI”勾选。固定名称使用 `home` 等字母、数字、下划线或连字符，以字母或数字开头；备注前缀可以用中文。核对内容后更新固定订阅。固定名称留空会生成 7 天临时订阅。

日常更新与节点复测

网络环境改变或线路变慢：通过 `打开订阅器.cmd` 进入网页，再点击“一键测速并填入”，确认发布后在客户端更新订阅。其他电脑也应在自己的网络下测速，各自的结果分别保存到 Cloudflare KV。

更换原始 VPS 节点：在网页替换原始链接，重新测速并确认发布，将新订阅地址填入客户端。仅修改输入不会改变线上订阅。已在旧版换过节点却仍用旧地址时，勾选“生成新订阅地址（旧地址将失效）”后确认发布，即可手动换新地址。

使用命令行自动测速：双击“开始测速.cmd”。本机节点为空时会打开填写窗口，粘贴自己的原始链接并保存即可继续，取消则退出。本轮完整复测不足 10 个时，程序会重新测速当前网络场景的上次入口，只选最快且完整复测通过的入口补足缺口；重复、异端口、零速或复测失败的入口不会加入。新旧入口仍不足 10 个、测速失败或取消时，原结果和线上订阅保持不变。也可用“填写原始节点.cmd”随时更换本机节点。网页输入不会写入本机节点文件，因此首次使用此入口仍可能需要填写。

只检查节点可用性：运行 `复测节点.cmd`，复测当前原始节点与最近保存的入口。报告位于 `运行结果\节点复测报告.json`，可导入网页查看；这一步只生成报告，不自动发布。

网页导出的 `节点复测任务.private.json` 可拖到 `复测节点.cmd` 上运行，用于复测网页当前选择的节点与入口。任务文件包含原始节点，请按私有文件保存。

高级筛选和复测参数在“本机配置.json”中。使用 IPv6 时将 family 改为 ipv6，同时将 ipFile 改为“程序/工具/CFST/ipv6.txt”。更换在线订阅器，应重新解压干净 ZIP，并在首次运行前修改 workerUrl。

升级便携版并保留原设备空间

等测速结束并关闭网页。旧助手空闲时仍可能占用 Node，直接覆盖会失败。先打开 PowerShell，使用新包的 Node 和脚本读取旧目录配置，退出经过身份与路径核对的空闲助手：

```
& '新包目录\程序\运行时\node.exe' '新包目录\程序\tools\local-speedtest.mjs' --stop --config '旧目录\本机配置.json'
```

将命令中的“新包目录”和“旧目录”换成实际路径。助手仍在测速时会拒绝退出。退出成功后，将旧“程序”目录和四个 .cmd 移到可恢复归档，再复制新包的“程序”目录和四个 .cmd，运行旧目录中的新版“打开订阅器.cmd”。保留旧根目录的本机配置、我的节点、设备身份、运行结果和发布事务，不要用新包的空白配置覆盖它们。另一个全新目录会建立新的设备空间。

命令行上传中断或本地保存失败

上传前先暂存新结果并备份旧文件；收到成功响应后才替换稳定结果，替换失败会回退已替换文件。上传响应丢失时线上可能已经更新；磁盘持续故障或进程突然退出时，也无法保证本地与远程同时完成。终端会提示“发布事务”目录，暂停新的自动发布。

在原目录运行以下命令，将末尾替换成提示的实际事务目录。程序只读取线上当前版本，与本轮节点、入口、参数及测速时间匹配后恢复本地文件，不重复上传：

```
.\程序\运行时\node.exe .\程序\tools\cfst-sync.mjs --config .\本机配置.json --recover-local '.\运行结果\发布事务-时间-编号.private'
```

其他网络场景增加 `--profile work` 或 `--profile hotspot`。KV 尚未传播时稍后再核对。确认线上未接受本次更新后，可把事务目录移到项目外的私有归档，再重新测速。暂存和备份含节点与订阅地址，请保留并妥善保存，不要分享。

常见问题

提示原始节点无效，或 nodeFile 没有节点

确认粘贴的是完整的 VLESS 分享链接，传输方式为 WebSocket，TLS 已启用且没有 flow。原始节点应当在客户端中能够连接；演示节点不能用于测速。命令行入口读取本机节点文件；新版会在文件为空时弹出填写窗口。

双击入口后提示“cp”或“exe”不是命令

旧版个别 CMD 的换行格式会让 Windows 截断命令。请下载 v1.3.5 或更新版本，按上述升级方法同时替换“程序”目录与四个 .cmd 文件，并在完整解压后的文件夹中运行。

没有找齐 15 个 IP，或新旧入口合计仍不足 10 个

本轮不会更新已有订阅。查看终端提示和复测报告，检查原节点是否可用，以及 CFST 是否被 TUN 或路由器代理接管。网络或测速服务状态变化后，可重新运行测速。

网页显示空白订阅，换浏览器后结果不见了

通过“打开订阅器.cmd”进入，确认查看的固定订阅名称与本机配置一致，初始为 home。不同浏览器直接访问网址可能创建不同空间；另一台电脑的空间原本就是独立的。

提示设备身份属于另一个 Worker

当前身份与原订阅器绑定。为新订阅器重新解压一份干净 ZIP，并在首次运行前设置 workerUrl；保留原目录，以便继续访问原空间。

网页提示助手未连接，或找不到 Node、Xray

允许浏览器访问本地网络，并点击“检查连接”。助手已运行时可自动重连；电脑重启或助手退出后，双击“打开订阅器.cmd”启动一次。确认已经完整解压，且入口与整个“程序”目录保留在一起。升级需保留自己的节点、身份与运行结果。

测速进度暂时不动，或发布提示连接中断

扫描全部网段和测试 15 个下载入口需要数分钟。断线后网页会重试，后台任务继续；恢复时点击“继续接收测速结果”。新版还会在状态读取或发布预览失败时尝试本机通道。确认发布后没有收到结果时，先刷新订阅状态核对，避免重复提交。

已经更新成功，客户端仍不能连接

确认添加的是对应客户端格式的完整订阅网址，并已刷新订阅。传播延迟时稍后再刷新；原始 VPS、CDN 或本地网络发生变化时，需要重新确认原节点可用并测速。

文件保存与继续分享

文件或目录	用途
`本机配置.json`	工具相对路径、在线订阅器网址、筛选与复测参数。
`我的节点.txt`	保存后的真实原始节点；干净 ZIP 中为空。
`设备身份.private.json`	首次运行时生成的本机身份，经当前 Windows 用户的 DPAPI 加密保存。
`运行结果`	测速 CSV、优选 IP、复测报告和带读取权限的订阅地址。
`程序`	运行脚本、内置工具、运行时以及许可和对应源码，随完整便携目录保留。

在同一电脑上移动到其他目录时，可保留整个使用目录。换电脑应重新解压原始 ZIP，并填写自己的节点，新电脑会建立新的设备空间。无需手动传递设备身份或填写密钥。

继续分享时，发送最初收到的干净 ZIP。使用过的目录含有节点、设备身份和订阅地址，不要重新压缩分享。订阅链接本身带有读取权限，只提供给需要使用这些节点的人。