



WAPT
Enterprise

TUTO DEPLOIEMENT D'OS WAPT

fait par Mhamadi Nayb



Configuration console WAPT




Déploiement de l'OS avec le serveur
WAPT, WADS




Installation Windows 11 et des
configuration préinstaller






TOPOLOGIE RESEAU de notre cas pratique




1) téléchargement de WinPE et initialisation des configuration


1a) Pour commencer, allez dans l'onglet déploiement d'OS.



1b) Ensuite il faut télécharger le WinPe dans l'onglet "télécharger WinPE" dans déploiement d'os.



1c) Il est nécessaire d'initialisé un certificat si il n'est pas insérer et insérer les pilotes nécessaires de l'ordinateur a déployer




1d) Ensuite dans la partie de droite du menu de déploiement d'os:

il y a la partie iso d'installation, c'est la ou sera placé l'iso a déployer sur le pc

il y a la partie configuration -c'est la que sera placé l'iso a déployer
-le XML qui sert a préconfigurer le pc a deployer
-les commandes de post-install qui vont permettre de crée des dossier sur le disque dur avant de lancer une session

il y a la partie pilote, c'est la ou seront mis les pilotes nécessaires au déploiement du PC


(ces 3 partie seront utilisé plus tard pour démarrer le déploiement)



1) Configuration de la console WAPT


1) mise en place du déploiement PXE sur le PC

ensuite quand tout est bien configuré lancer le PC et sélectionner le boot PXE dans le menu de boot (sur le modèle de PC L15 Gen4 de chez Lenovo cliqué sur F12 pour démarrer le boot menu)



2) intégration du PC dans le Serveur WADS


En amont le poste va travailler seul jusqu'à cette étape ou il faudra taper un nom qui fait 15 caractères et qui répond à la nomenclature de la CPAM (P111301XXXXXXXXX). Et vérifier que le nom choisis soit disponible sur l'AD




2) Déploiement de l'OS avec le serveur WAPT, WADS

3) intégration des configuration dans le PC


3a) Après avoir rempli le nom du PC, pour l'instant dans la console WAPT il n'y a rien.




3b) Si on actualise on peut voir le poste en déploiement apparaître sur la console WAPT avec le statut "registered"



3c) ensuite effectuer un clique droit et aller sur sélectionner une configuration




3d) cette page va s'afficher et il faudra sélectionner la configuration et puis valider (c'est la configuration qui était chargé sur le côté droit de l'onglet déploiement d'os)




2) Déploiement de l'OS avec le serveur WAPT, WADS


3e) refaite un clique droit et cliquer sur “charger les pilotes” puis sur “sélection manuelle...”




3f) cette page va s’afficher et il faudra sélectionner le pilote qui porte le nom du modèle du poste et valider (ce sont les pilotes qui étaient chargés sur le côté droit de l’onglet déploiement d’os)




3g) ensuite il faut refaire un clique droit et sélectionner “préparer le Djoin”



3h) ensuite cette page va s’afficher, le Djoin va permettre à la machine de pouvoir rentrer dans l’AD automatiquement. Mais pour pouvoir mettre quelque chose dans l’AD, il faut utiliser un Compte ADMPMF (vérifier que c’est bien un compte ADMPMF qui est sélectionné et si non décocher la case “utiliser les identifiants de la session” et taper vos identifiants ADMPMF)




3i) un peu plus bas appuyer sur le bouton “connecter au domaine et recharger l’OU” ce bouton va faire apparaître l’arbre de l’AD et cela va permettre de mettre le PC automatiquement dans la bonne OU




2) Déploiement de l’OS avec le serveur WAPT, WADS


3j) ensuite quand il aura detecté le contrôleur de domaine, il faut le mettre dans la bonne OU où sera intégré votre PC et valider (pour notre cas c'était cnamts.local/Assurance Maladie/111301-CPAM Marseille/Postes/Windows 11/131_PREPROD)



3k) quand la configuration, les pilotes, et le Djoin sont fait, faite un clique droit et sélectionner Démarrer le déploiement



3l) ensuite retourner sur le PC en déploiement, normalement il y a toujours cette page affichée, il faudra appuyer sur "retry Deployment" ce qui démarrera le déploiement



2) Déploiement de l'OS avec le serveur WAPT, WADS

3m) on peut voir sur la console et le pc que le déploiement a démarré

CONSOLE WAPT

Machine  Supprimer  Importer des machines depuis un CSV  Télécharger WinPE  Créer une clé WinPe ▼


▼

✖

🔍

resses Mac	Adresse IP	Statut	En Attente de déploiement	Clé de produit	Nom de la configurati
A:59:48:93:57	55.54.228.78	 ISO : Running Iso download 15:01:50 06/03/25	-		MIGRATION WIN11

PC en déploiement



2) Déploiement de l'OS avec le serveur WAPT, WADS

1) pré-installation de Windows 11

1a) quand les tasks du serveur WADS seront terminés, il sera affiché sur la console WAPT que le déploiement WADS est fini

Mac	Adresse IP	Statut	En Attente de déploiement
48:93:57	55.54.228.78	End : Setup starting 15:02:49 06/03/25	-

1b) une fois le travail du serveur WADS fini, le PC va créer grâce au fichier XML de configuration (on l'a vu à droite sur l'onglet déploiement d'os) tout ce qu'il faut au PC pour fonctionner dès le démarrage sans avoir besoin de le configurer


```
index 31.5KB done
Extracting TimeZone from unattend xml conf
Actual TimeZone: Pacific Standard Time
TimeZone will be set to: Romance Standard Time
Applying datetime from server: 2025-05-28T10:22:15.493485
Datetime correctly applied
Datetime before: 2025-05-28T10:22:15.023
Datetime after: 2025-05-28T10:22:15.000
Verifying json data with signer certificate: CERTIF2
Hashes's signature signed by: CERTIF2. OK: Signed properly. Trusted cert: "CERTIF2"
Verifying json data with signer certificate: CERTIF2
Hashes's signature signed by: CERTIF2. OK: Signed properly. Trusted cert: "CERTIF2"
Verifying json data with signer certificate: CERTIF2
Hashes's signature signed by: CERTIF2. OK: Signed properly. Trusted cert: "CERTIF2"
Verifying json data with signer certificate: CERTIF2
Hashes's signature signed by: CERTIF2. OK: Signed properly. Trusted cert: "CERTIF2"
The Server Data is valid and correctly signed.
```



3) Installation Windows 11 et des configuration préinstaller

2) installation de Windows 11


2a) A partir de cette étape il n'y a plus de manipulation à faire. Le PC va redémarrer à plusieurs reprises afin d'installer Windows 11 (cela dure environ 20 minutes)




3) Installation Windows 11 et des configuration préinstaller

2) installation de Windows 11

2b) une fois qu'il aura fini l'installation il arrivera directement a cette étape, on voit que Windows 11 est installé



2c) ensuite on va regarder si le PC est bien rentrée dans l'AD automatiquement (a préciser que malgré l'intégration dans la bonne OU les paquets socles de l'OU sont télécharger automatiquement mais pas installer automatiquement)






3) Installation Windows 11 et des configuration préinstaller

FIN DU TUTO



REMARQUE: pour démarrer une session en ADMPMF directement faire un SHIFT + Clique droit en même temps et sélection "Exécuter en tant qu'autre utilisateur" et taper vos identifiant ADMPMF



WAPT
Enterprise

Tranquil IT 