Local Security Policy

+ 보안설정 변경 가능

- Password Policy
- Account Lockout Policy

Local Policy

explan page 참고하여 적용여부 판단

- Audit Policy
- User right Policy
- Security Options

NFS: Network File System

Linux ↔ Linux : NFS

window ↔ Linux : Samba

네트워크를 통해 실시간으로 파일을 공유하는 시스템

192.168.16.64 ↔ 192.168.16.97

NFS server NFS Client

dnf install -y nfs-utils # nfs 설치

Server

systemctl enable nfs-server

systemctl enable rpcbind

mkdir /nfsserver #공유디렉토리 생성

chmod 756 /nfsserver

rwx 권한 부여

vi /etc/exports #공유할 디렉토리 설정

→ /nfsserver 192.168.16.99

(rw, sync, no_root_squash)

읽쓰기가능 동기화 client root = server root 설정

exportfs -a # 적용된 설정이

firewall-cmd --permanent --add-port=2049/tcp

firewall-cmd --reload

Client

systemctl enable rpcbind

mkdir /nfsclient #연결할 디렉토리 생성

mount -t nfs 192.168.16.64:/nfsserver

/nfsclient # nfsclient dir ↔ nfs server dir 연결

Samba

Linux : Server Win : Client

smbd tcp 445

nmbd tcp: 139 udp : 137 138

Server 설정

: dnf install -y samba samba-common samba-client

mkdir /sambatest

chmod 777 /sambatest

Linux ↔ window 이기 때문에 사용자 추가 해주어야 한다.

useradd samba user

smbpasswd -a samba user # Samba 사용자 PW 설정
↳ -a : add -d : disable -n : 비번 없이 사용
-x : 삭제 -e : enable

vi /etc/samba/smb.conf # Samba 환경설정 변경

: [samba share] # 공유 디렉토리 이름

path = /sambatest

brautable = Yes

writeable = Yes

guest ok = Yes

read only = No

create mask = 0777 # 사용자 파일 rwx 가능설정

directory mask = 0777 # 사용자 dirc rwx 가능설정

password 없이 접속 가능하게 하려면 null passwords = Yes 추가

firewall-cmd --permanent --add-service=samba

firewall-cmd --reload

systemctl start smb nmb

vi /etc/selinux/config # 접속가능설정

: SELINUX = disabled # 커널설정이라 재시작해주어야 한다.

Rsyslog : client에 발생하는 log 기록이 server에서도 확인가능한 기능

server

dnf install -y rsyslog rsyslog-doc

vi /etc/rsyslog.conf

→ 저장 위치 /var/lib/rsyslog

rsyslog 기본 port : 514번

```
$ModLoad imudp
$InputUDPServerRun 514
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514
```

firewall-cmd --permanent --add-port=514/udp

firewall-cmd --permanent --add-port=514/tcp

firewall-cmd --reload

systemctl start rsyslog

systemctl enable rsyslog

client

dnf install -y rsyslog rsyslog-doc

vi /etc/rsyslog.conf

```
*.* @@192.168.16.64:514
*.* @192.168.16.64:514
# UDP, TCP 서버지정
```

client에서의 log가 server tail -f /var/log/messages 에 실시간으로 기록됨.

Client의 log data → DB에 자동저장하는 설정 방법

: dnf install -y mariadb-server rsyslog-mysql

mariadb

```
mysql -u root -p < /usr/share/doc/rsyslog/mysql-createDB.sql
```

이 경로 이걸 실행해라

```
use Syslog;
grant all privileges on Syslog.* to 'rsyslog'@`localhost' identified
by 'password';
flush privileges;
```

vi /etc/rsyslog.conf

```
: $ModLoad ommysql
*.* :ommysql:127.0.0.1,Syslog,rsyslog,123456
```

127.0.0.1 : db서버 ip

Syslog : db이름

rsyslog : db계정

123456 : db계정 패스워드