# WebRTC 1.0 浏览器间实时通讯

W3C 推荐标准



30分钟构建流畅清晰的视频、音频通话

1天实现稳定的APP私聊、群聊、聊天室功能

## | 网易云信核心能力



#### IM云

单聊 群聊 多人大群 聊天室 自定义消息扩展



## 音视频通话

音频通话 视频通话 点对点通话 多对多通话 录制



## 音视频通话

视频采集 短视频采集编辑 视频播放 CDN分发 频道管理 录制美颜、伴音等



#### 点播

媒体存储 断点续传 视频转码 播放器 CDN加速 视频管理 短视频秒开管理



#### 短信码通道

短信码验证 模板短信 营销短信 多通道切换 短信统计



## 专线电话

多人通话 多方通话 分钟统计 拨打查询

## WebRTC1.0: 浏览器间的实时通信

## 1.介绍

本规范涵盖了对等通信 (peer-to-peer communications) 和网页视频会议的多个方面:

- 利用ICE, STUN, TURN等NAT穿透技术连接至远程对等终端。
- 将本地产生的媒体流发送至对端并接收对端产生的媒体流。
- 直接向远程对等终端发送任意数据。

本文档针对这些特性定义了一些API。本规范是在<u>IETF RTCWEB</u>工作组的协议规范,和<u>Media Capture Task Force</u>工作组的访问本地媒体设备API规范[GEtUSERMEDIA],两者共同催动下发展出来的。系统的概览可以在引用列表中的RTCWEB-OVERVIW和RTCWEB-SECURITY找到。

## 2. 一致性

关键词 MAY, MUST, MUST NOT, SHALL, SHOULD 的语义解释在RFC2119中都有描述。 本规范定义了适用于某个产品的一致性标准:用户代理应实现规范包含的接口。 一致性的要求可以被表述为一些算法,或被实现为任意行为的特定步骤,只要它们最终的结果是等效的。(特别地,规范中定义的算法更易理解,但性能也许不尽如人意。) 本规范中定义的API,必须(MUST)以WEBIDL中规定的行为一致的ECMAScript绑定的方式实现,毕竟我们使用了它们的规范与术语。

## 3.术语

EventHandler接口代表了一个事件回调, ErrorEvent接口定义在HTML51

任务入队(queue a task)和网络任务源(networking task source)的概念定义在HTML51。

构造事件 (fire an event ) 的概念定义在DOM。

**事件(event)**, <u>事件句柄(event handler)和事件句柄类型(event handler event types)</u>定义在<u>HTML51</u>。 performance.timeOrigin和performance.now()定义在HIGHRES-TIME。

<u>可序列化对象(serializable objects)</u>, <u>序列化步骤(serialization step)</u>, <u>反序列化步骤(deserialization step)</u>, <u>反序列化步骤(deserialization step)</u>

媒体流(MediaStream),媒体流轨(MediaStreamTrack),媒体流约束(MediaStreamConstraints)定义在GETUSERMEDIA。

Blob 定义在FILEAPI。

媒体描述 (media description) 定义在RFC4566。

媒体传输 (media transport) 定义在RFC7656。

地址 (generation) 定义在TRICKLE-ICE的第二节。

RTCStatsType, stats object和monitored object 定义在WEBRTC-STATS。

当引入异常时, WEBIDL-1中定义了 throw和create。

"throw"作为INFRA中的规定来使用:它会终止目前正在运行的操作。

Promises 的上下文中使用的 fulfilled, rejected, resolved, pending和settled 在ECMASCRIPT-6.0中定义。

捆绑(bundle),只捆绑(bundle-only)和捆绑策略(bundle-policy)在ISEP中定义。

**OAuth客户端**(OAuth Client)和**授权服务**(Authorization Server)在RFC6749的1.1节被定义。

隔离流(isolated stream),对等身份(peer identity),身份声明请求(request an identity assertion)和身份 认证(validate the identity)在<u>WEBRTC-IDENTITY</u>中定义。 注意:通常使用Javascript API的原则包括:同步运行和数据独立,它们都在API-DESIGN-PRINCIPLES中定义了。也就是说,当一个任务正在运行时,任何外部事件都不会影响Javascript应用的可见性。例如,当 Javascript执行时,缓存在数据通道里的数据数量将会随着"send"的调用而增长,并且直到任务的检查点之后,由于发送数据包导致的减少才被应用可见。用户代理负责确保呈现给应用程序的的数据是一致的——例如 getContributingSources()(同步调用)会返回当前所有被检测的数据源的值。

## 4. 对等连接

## 4.1 介绍

一个RTCPeerConnection实例允许与另一个浏览器,或实现了制定协议的终端中的RTCPeerConnection实例建立对等通信。双方在信令通道中通过控制消息(即自定义的信令协议)协商会话,信号通道并没有明确的制定,但通常是服务页面中的一段脚本,例如XMLHttpRequest,也可以是WebSockets。

## 4.2 配置

## 4.2.1 RTCConfiguration 字典

RTCConfiguration 定义了一系列用于配置如何通过 RTCPeerConnection 建立/重建对等通信的参数。

```
dictionary RTCConfiguration {
    sequence<RTCIceServer> iceServers;
    RTCIceTransportPolicy iceTransportPolicy = "all";
    RTCBundlePolicy bundlePolicy = "balanced";
    RTCRtcpMuxPolicy rtcpMuxPolicy = "require";
    DOMString peerIdentity;
    sequence<RTCCertificate> certificates;
    [EnforceRange]
    octet iceCandidatePoolSize = 0;
};
```

#### RTCConfiguration 字典成员变量:

- sequence类型的的 iceservers:描述可供ICE使用的服务对象数组,例如STUN服务和TURN服务。
- RTClceTransportPolicy类型的iceTransportPolicy, 缺省值为"all":指示哪个候选ICE Agent 可用。
- RTCBundlePolicy类型的 bundlePolicy , 缺省值为"balanced": 当收集候选ICE时指示使用什么媒体捆绑策略。
- RTCRtcpMuxPolicy类型的 rtcMuxPolicy , 缺省值为"require": 当收集候选ICE时指示使用什么RTCP复用策略
- DOMString类型的 peerIdentity:为RTCPeerConnection设置目标对等终端的身份。只有成功地对身份进行鉴权,RTCPeerConnection才能与远程对等终端建立起连接。
- sequence类型的 certificates: RTCPeerConnection鉴权时所需的一系列证书。

此参数的合法值通过调用 generateCertificate 函数得到。

尽管任意给定的DTLS连接只会使用一份证书,但这一属性使得调用方可以供应多种证书以支持不同的算法。在DTLS连接的握手阶段,它会最终选择一份允许范围内的证书。RTCPeerConnection的具体实现中完成了对给定连接的证书选择过程,但证书是如何选择的并不在本规范的讨论范围之内。

如果值为空,则每个RTCPeerConnection实例都会生成默认的证书集合。

此选项还使得应用的密钥连续性成为可能。一个 RTCCertificate 可以被持久化存储在INDEXEDDB中并被复

用。持久化和复用避免了密钥重复生成的开销。 此配置选项的值在初始化阶段被选择后就不能再被改变。

• octet 类型的 iceCandidatePoolSize , 缺省值为 0 : 预先获取的ICE池的大小在J<u>SEP</u>的第3.5.4节和4.1.1节被 定义。

## 4.2.2 RTCIceCredentialType 枚举值

```
enum RTCIceCredentialType {
    "password",
    "oauth"
};
```

#### 枚举值简述:

- password:此凭据是依托于用户名和密码的长期认证方式,RFC5389的10.2节有详细描述
- oauth: 一个基于OAuth2.0的认证方法,在RFC7635有描述。
   对于OAuth认证,需要向ICE Agent供应3份证书信息: kid(用于RTCIceServer成员变量username),
   macKey和accessToken(存在于RTCOAuthCredential字典类型内)。

注意:本规范并没有定义应用(起OAuth Client的作用)是如何从 Authorization Server 获取 accessToken, kid, macKey 这些证书的,因为WebRTC只处理ICE Agent与TURN Server之间的交互。例如,应用可能使用PoP(Proof-of-Possession)的Token证书类型,使用OAuth 2.0隐式授权类型。RFC的附录B中有此示例。

OAuth Client应用,负责刷新证书信息,并且在 accessToken 失效前利用新的证书信息更新ICE Agent。OAuth Client可以利用RTCPeerConnection的setConfiguration方法来周期性的刷新TURN证书。

HMAC密钥(RTCOAuthCredential.macKey)的长度应是一个大于20字节的整数(160位)。

注意:根据RFC76354.1节,HMAC密钥必须是对称密钥,但对称密钥会生成D大型的访问令牌,可能和单个STUN信息不兼容。

注意:目前的STUN/TURN协议只是用了SHA-1/SHA-2族哈希算法来保证消息完整性,这在[RFC5389]的15.3 节和[STUN-BIS]的14.6节作了定义。

#### 4.2.3 RTCOAuthCredential 字典

RTCOAuthCredential 字典被STUN/TURN客户端(内置于ICE Agent内)用于描述OAuth的鉴权证书信息,对 STUN/TURN服务器进行身份认证,RFC7635有相关描述。注意 kid 参数并不在此字典类型中,而在 RTCIceServer 的 username 成员变量中。

```
dictionary RTCOAuthCredential {
    required DOMString macKey;
    required DOMString accessToken;
};
```

#### RTCOAuthCredential 字典的成员变量:

- DOMString类型的 macKey ,非空:"mac\_key"是一串base64-url格式的编码,在RFC7635的6.2节有相关描述。它被用在STUN的消息完整性哈希计算中(密码使用的则是基于密码的认证方式)。注意,OAuth响应里的"key"参数是一个JSON Web Key(JWK)或JWK编码后JWE格式的消息。同样注意,这是OAuth中唯一一个不被直接使用的参数,它只能从JWK的"k"参数中提取出来,"k"参数包含了需要的base-64编码的"mac\_key"。
- DOMString类型的 accessToken ,非空:"access\_token"是一串base64格式的编码,在RFC7635的6.2节有相关描述。这是一个自持有的令牌,应用不可见。认证加密被用于消息的加密和完整性保护。访问令牌包括了一

个未加密的nonce值,供认证服务生成唯一的 mac\_key。 令牌的第二部分由认证加密服务保护着,包括 mac\_key,时间戳和生存时间。时间戳和生存时间共同组成了过期信息,过期信息描述了令牌证书合法且能被 TURN服务接受的时间窗口。

RTCOAuthCredential字典的一个例子:

```
// EXAMPLE 1
{
   macKey: 'WmtzanB3ZW9peFhtdm42NzUzNG0=',
   accessToken:
'AAwg3kPHWPfvk9bDFL936wYvkoctMADzQ5VhNDgeMR3+z1z35byg972fw8QjpE17bx91YLBPFsIhsxlowcXPhA=='
}
```

#### 4.2.4 RTCIceServer 字典

RTCI ceserver 字典被ICE Agent用来描述和对等终端建立连接的STUN/TURN服务器信息。

#### RTCIceServer 字典的成员变量:

- DOMString或sequence类型的 urls , 非空: [RFC7064]和[RFC7065]中定义的STUN/TURN的URI(s) , 或其他的URI类型。
- DOMString类型的 username : 如果 RTCIceServer 代表了一个TURN服务器,且 credentialType 是 "password",那么这一属性指定的是TURN服务器使用的用户名。
  - 如果 RTCIceServer 代表了一个TURN服务器,且 credential Type 是 "oauth",那么这一属性指定的是TURN 服务器和认证服务器之间共享的对称密钥的密钥id,RFC7635有相关描述。这是一个短暂且唯一的密钥标识符。 kid 允许TURN服务器选择合适的密钥材料对访问令牌进行解密,因此以 kid 为代表的密钥标识符被用于"access\_token"的加密。 kid 值和OAuth响应中的"kid"参数相同,这被定义在RFC7515的4.1.4节。
- DOMString或RTCOAuthCredential类型的 credential : 如果 RTCIceServer 代表了一个TURN服务器,那么这一属性指定的是TURN服务器使用的证书。
  - 如果 credential Type 是 "password",那么 credential 是 DOMString 类型,代表了长期使用的认证密码,这在RFC5389的10.2节有相关描述。
  - 如果 credential Type 是 "oauth" , 那么 credential 是 RTCOAuthCredential 类型 , 包含了OAuth访问令牌和MAC值。
- RTCIceCredentialType类型的 credentialType , 默认值为"password":如果 RTCIceServer 代表了一个 TURN服务器,那么这一属性在TURN服务器需要认证客户端时使用。

#### 一个RTCIceServer对象数组的例子:

```
[
    {urls: 'stun:stun1.example.net'},
    {urls: ['turns:turn.example.org', 'turn:turn.example.net'],
        username: 'user',
```

```
credential: 'myPassword',
    credentialType: 'password'},
    {urls: 'turns:turn2.example.net',
        username: '22BIjxU93h/IgwEb',
        credential: {
            macKey: 'wmtzanB3Zw9peFhtdm42NzUzNG0=',
            accessToken:
'AAwg3kPHwPfvk9bDFL936wYvkoctMADzQ5VhNDgeMR3+z1z35byg972fw8QjpE17bx91YLBPFsIhsxlowcXPhA==
'
        },
        credentialType: 'oauth'}
];
```

## 4.2.5 RTCIceTransportPolicy 枚举值

如JSEP4.1.1节所定义,如果RTCConfiguration的iceTransportPolicy成员被指定,它将指示浏览器获取ICE候选地址的策略,定义在JSEP 3.5.3节,浏览器只会收集特定的候选地址用于连接性检查。

```
enum RTCIceTransportPolicy {
    "relay",
    "all"
};
```

#### 枚举值的非规范描述:

- relay: ICE Agent仅获取媒体中继ice候选地址,例如通过TURN服务器传递的ice候选地址。注意:该配置表明只收集中继服务器分配的ice候选地址,这可以在某些特定场景下防止远程终端获取该用户的真实IP地址。例如,在一个基于"调用"的应用中,应用可能想防止某个未知的调用者获得被调用方得IP地址,除非被调用方以某些同意。
- all:当被指定为"all"时,ICE Agent可以使用任意类型的候选地址。**注意:在具体实现中,仍然可以使用自己的 候选地址过渡策略来限制暴露给应用的IP地址,这在RTCIceCandidate.address中有提到。**

## 4.2.6 RTCBundlePolicy 枚举值

如J<u>SEP 4.1.1节</u>提到,如果远程端点不支持捆绑,则捆绑策略会影响哪些媒体轨参与协商,以及哪些ICE候选地址被收集。如果远程端点支持捆绑,所有媒体轨和数据通道都会被捆绑到同一传输路径上。

```
enum RTCBundlePolicy {
    "balanced",
    "max-compat",
    "max-bundle"
};
```

#### 枚举值的非规范描述:

- balanced:为所有正在使用中的媒体类型(音频,视频和数据)收集ICE候选地址。如果远程端点不支持捆绑,则只会为每个独立的传输协商一个音频或视频。
- max-compat:为每个流媒体轨收集ICE候选地址。如果远程端点不支持捆绑,为每个独立传输协商所有的媒体轨。
- max-bundle:只为一个媒体轨收集ICE候选地址。如果远程端点不支持捆绑,只协商一个媒体轨。

## 4.2.7 RTCRtcpMuxPolicy 枚举值

如JSEP 4.1.1节中描述的, RtcpMuxPolicy会影响ICE候选地址收集哪些内容以支持非多路复用RTCP。

```
enum RTCRtcpMuxPolicy {
    // At risk due to lack of implementers' interest.
    "negotiate",
    "require"
};
```

#### 枚举值的非规范描述:

- negotiate:同时收集RTP候选地址和RTCP候选地址。如果远程端点能够复用RTCP,则在RTP候选地址之上复用RTCP。如果不能,独立地使用RTP和RTCP候选地址。注意,JSEP 4.1.1节提到,用户代理可能没有实现不复用的RTCP,在这种情况下所有试图以 negotiate 策略构造 RTCPeerConnection 的操作都会被拒绝。
- require:只收集RTC候选地址和在RTP基础上复用了RTCP的候选地址。如果远程端点不支持rtcp复用,那么会话协商将失败。

风险特征:支持非多路复用RTP/RTCP的本规范的各个方面被标记为存在风险的特征,因为实现者没有明确的承诺。包括:1.对于 negotiate 值,实现者没有明确承诺与此相关的行为。2.在 RTCRtpSender 和 RTCRtpReceiver 之内支持 rtcpTransport 属性。

#### 4.2.8 邀请/应答选项

这些字典类型描述了可用于邀请/应答创建过程的选项。

```
dictionary RTCOfferAnswerOptions {
   boolean voiceActivityDetection = true;
};
```

#### RTCOfferAnswerOptions 成员变量:

• boolean类型的 voiceActivityDetection , 缺省值为"true": 很多编解码器和系统都能够检测到"静音",并改变它们的行为,例如不传输任何媒体信息。在很多场景下,例如处理紧急呼叫或不仅仅人声之外的语音时,我们希望能够关闭这个选项。这个选项允许应用提供关于是否希望开启或关闭这类处理的信息。

```
dictionary RTCOfferOptions : RTCOfferAnswerOptions {
   boolean iceRestart = false;
};
```

#### RTCOfferOptions 成员变量:

• boolean类型的 iceRestart , 缺省值为"false": 当此值为true时,会生成与当前证书(在 localDescription属性的SDP中可见)不同的ICE证书。应用此描述将重启ICE,具体描述在ICE的9.1.1.1节。当此值为false , localDescription属性具有有效的ICE证书,生成的描述将和当前的 localDescription属性一致。注意:当 iceConnectionState 转换为"failed"时,建议执行ICE重启。应用也可能额外监听iceConnectionState 到"disconnected"的变化,然后使用其他信息来源(比如使用 getStats 测量接下来几秒内发送或接收的字节数是否增加)确定是否应该重启ICE。

RTCAnswerOptions 字典描述了指定 answer 类型会话的选项。

```
dictionary RTCAnswerOptions : RTCOfferAnswerOptions {
};
```

## 4.3 状态定义


## 4.3.1 RTCSignalingState 枚举值

```
enum RTCSignalingState {
    "stable",
    "have-local-offer",
    "have-remote-offer",
    "have-local-pranswer",
    "have-remote-pranswer",
    "closed"
};
```

#### 枚举类型描述:

- stable:过程中无邀请/应答的交换。这也是初始状态,本地和远程描述都是空的。
- have-local-offer: 本地的邀请类型的描述已经被成功应用了。
- have-remote-offer: 远程的邀请类型的描述已经被成功应用了。
- have-local-pranswer: 远程的邀请类型的描述已经被成功应用且本地的对端应答类型的描述已被成功应用。
- have-remote-pranswer:本地的邀请类型的描述已经被成功应用且远程的对端应答类型的描述已被成功应用。
- closed: RTCPeerConnection 已经被关闭,其[IsClosed]槽值变为true。

#### 信号状态转移图



#### 一个状态转移的例子: 调用方的转移:

- 创建新RTCPeerConnection(): stable
- setLocalDescription(offer): have-local-offer
- setRemoteDescription(pranswer): have-remote-pranswer
- setRemoteDescription(answer): stable

#### 被调用方的转移:

- 创建新RTCPeerConnection(): stable
- setRemoteDescription(offer): have-remote-offer
- setLocalDescription(pranswer): have-local-pranswer
- setLocalDescription(answer): stable

## 4.3.2 RTCIceGatheringState 枚举值

```
enum RTCIceGatheringState {
    "new",
    "gathering",
    "complete"
};
```

#### 枚举类型描述:

• new:所有 RTCIceTransports 都在"new"的收集状态,没有任何一个处于"gathering"状态,或当前还没有传输。

- gathering: 所有 RTCIceTransports 都在"gathering"的收集状态
- complete:至少有一个RTCIceTransports存在,且都处于"completed"状态。

#### 4.3.3 RTCPeerConnectionState枚举值

```
enum RTCPeerConnectionState {
    "new",
    "connecting",
    "connected",
    "disconnected",
    "failed",
    "closed"
};
```

#### 枚举类型描述:

- new:所有RTCIceTransport和RTCDt1sTranport都在"new"状态,且没有任何一个处于"connecting", "checking", "failed", "disconnected"状态,也可以是所有传输都处于"closed"状态,或当前还没有传输。
- connecting: 所有 RTCIceTransport 和 RTCDt1sTranport 都在"connecting"或"checking"状态,且没有一个处于"failed"状态。
- connected: 所有 RTCIceTransport 和 RTCDt1sTranport 都在"connected", "completed"或"closed"状态,
   且其中至少有一个处于"connected"或"completed"状态。
- disconnected: 所有 RTCIceTransport 和 RTCDt1sTranport 都在"disconnected"状态,且没有一个处于"failed", "connecting"或"checking"状态。
- failed: 所有 RTCIceTransport 和 RTCDt1sTranport 都在"failed"状态。
- closed: RTCPeerConnection 对象的[IsClosed]槽为值true。

#### 4.3.4 RTCIceConnectionState 枚举值

```
enum RTCIceConnectionState {
    "new",
    "checking",
    "connected",
    "completed",
    "disconnected",
    "failed",
    "closed"
};
```

#### 枚举类型描述:

- new:所有RTCIceTransport都在"new"状态,且没有任何一个处于"disconnected", "checking", "failed", "disconnected"状态,也可以是所有RTCIceTransports都处于"closed"状态,或当前还没有传输。
- checking:所有RTCIceTransport都在"checking"状态且没任何一个处于"disconnected"或"failed"状态。
- connected: 所有 RTCIceTransport 都在"connected", "completed"或"closed"状态,且其中至少有一个处于"connected"状态。
- completed: 所有 RTCIceTransport 都在"completed"或"closed"状态,且其中至少有一个处于"completed"状态。

- disconnected:所有RTCIceTransport都在"disconnected"状态,且没有一个处于"failed"状态。
- failed: 所有 RTCIceTransport 都在"failed"状态。
- closed: RTCPeerConnection 对象的[IsClosed]槽为值true。

值得注意的是,如果RTCIceTransport 由于信令的存在而被丢弃(如RTCP复用或执行捆绑),或被信令创建(如增加新的媒体描述),则状态可以从某一状态跳变到另一状态。

## 4.4 RTCPeerConnection接口

ISEP规范从整体介绍了RTCPeerConnection的运作细节。下文会适时供应对[ISEP]特定小节的参考。

#### 4.4.1 操作

调用 new RTCPeerConnection(configuration) 创建一个 RTCPeerConnection 对象。 configuration.servers 包含了ICE用以探测并访问服务器的相关信息。应用可以为同一类型的服务供应多个实例,并且任何TURN服务器也可以用作STUN服务器,用于收集服务器自反候选地址。一个 RTCPeerConnection 对象持有 **信令状态,连接状态,** ICE收集状态和ICE连接状态 四个状态。它们在对象创建时被初始化。 RTCPeerConnection 的ICE协议实现部分用 ICE agent 来表示。 RTCPeerConnection 中与ICE Agent交互的方法被分别命名为: addIceCandidate, setConfiguration, setLocalDescription, setRemoteDescription和close。与这些交互相关的小节都被记录在JSEP文档中。ICE Agent同样向用户代理指示了代表其内部的 RTCIceTransport 状态何时发生变化,这在5.6 RTCIceTransport Interface。 本节中列举的任务源即网络任务源networking task source

#### 4.4.1.1 构造函数

当 RTCPeerConnection 的构造函数被调用了,用户代理 必须 按照以下步骤运行:

- 1. 如果以下任何一个步骤出现了未知错误,都会抛出 UnkownError 错误,并在"message"域设置相应的错误描述。
- 2. connection应是最新创建的 RTCPeerConnection 对象。
- 3. 如果 configuration 中的证书域 certificates 非空,则将来要对每个值检查是否过期。如果证书已过期或证书内部的[origin]插槽与当前证书的插槽不匹配,则会抛出 InvalidAccessError,否则保存此证书。如果没有指定 certificates 的值,一个或多个新 RTCCertificates 实例将生成供 RTCPeerConnection 实例使用。以上步骤可能是 异步发生的,因此在步骤子序列运行过程中, certificates 的值可能还是未定义的。如RTCWEBSECURITY 4.3.2.3所说,WebRTC使用自签名而不是公钥基础结构(PKI)证书,因此到期检查是为了确保密钥不会无限期使用,同时不需要额外的证书检查。
- 4. 初始化ICE Agent的 connection。
- 5. 填充 connection 内部的[Configuration] 槽。设置配置的规则由 configuration 指定。
- 6. 填充 connection 内部的[IsClosed] 槽,初始化为 false。
- 7. 填充 connection 内部的[NegotiationNeeded] 槽, 初始化为 false。
- 8. 填充 connection 内部的[SctpTransport] 槽,初始化为 null。
- 9. 填充 connection 内部的[Operations] 槽,代表一个操作队列,初始化为空列表。
- 10. 填充 connection 内部的[LastOffer] 槽,初始化为空字符串。
- 11. 填充 connection 内部的[LastAnswer] 槽,初始化为空字符串。
- 12. 设置 connection 的信令状态为 "stable"。
- 13. 设置 connection 的ICE连接状态为 "new"。
- 14. 设置 connection 的ICE收集状态为 "new"。
- 15. 设置 connection 的连接状态为 "new"。
- 16. 填充 connection 内部的[PendingLocalDescrtiption] 槽,初始化为 null。
- 17. 填充 connection 内部的[CurrentLocalDescrtiption] 槽,初始化为 null。

- 18. 填充 connection 内部的[PendingRemoteDescrtiption] 槽,初始化为 null。
- 19. 填充 connection 内部的[CurrentRemoteDescrtiption] 槽,初始化为 null。
- 20. 返回 connection。

#### 4.4.1.2 操作入队

一个 RTCPeerConnection 对象持有一个 **操作队列(operations queue)**,槽名[Operations],它保证了队列中只有一个操作能异步并发地执行。如果后续的调用在之前的 promise 对象<u>有执行结果</u>之前产生了,它们会被加入队列中直到之前的 promise 有了结果才会被依次调用。 让某操作进入 RTCPeerConnection 对象的队列中,需按照以下 步骤执行:

- 1. connection 即 RTCPeerConnection 对象。
- 2. 如果 connection 的[IsClosed]槽为 "true",用 promise 包装一个新创建的 InvalidStateError 并返回。
- 3. 让 connection 成为即将入队的那一项。
- 4. 创建新 promise , 名为 p。
- 5. 将 connection 添加至[Operations]队尾。
- 6. 如果[Operations]的长度为1,则执行该操作。
- 7. 在履行或拒绝该操作返回的 promise 之后,运行以下步骤:
  - 1. 如果 connection 的[IsClosed]槽为 true , 终止以下步骤。
  - 2. 如果操作返回的 promise 履行并伴随了执行结果,把结果赋给 p。
  - 3. 如果操作返回的 pormose 拒绝并伴随了错误结果,把结果赋给 p。
  - 4. 根据 p 值,执行以下步骤:
  - 5. 如果 connection 的[IsClosed]槽为 true , 终止以下步骤。
  - 6. 移除[Operations]队列中的第一个元素。
  - 7. 如果[Operations]队列非空,执行队列中的第一个操作。
- 8. 返回 p。

## 4.4.1.3 更新连接状态

RTCPeerConnection 集成了连接状态 (connection state)。当 RTCDtlsTransport 或 RTCIceTransport 状态转移 或[IsClosed]槽值为 true 时,用户代理必须将包含以下步骤的任务入队以 **更新连接状态**:

- 1. connection 即 RTCPeerConnection 对象。
- 2. newState 变量值即 RTCPeerConnectionState 枚举值中派生的新状态值。
- 3. 如果 connection 的连接状态与 newState 值相同,终止以下步骤。
- 4. 将 connection 的 连接状态设置为 newState 。
- 5. 触发此 connection 的 connectionstate change 事件。

#### 4.4.1.4 更新CE收集状态

为了更新 RTCPeerConnection 实例的 ICE收集状态,用户代理必须将包含以下步骤的任务入队:

- 1. 如果 connection 的[IsClosed]槽值为 true , 终止以下步骤。
- 2. newState 变量值即 RTCIceGatheringState 枚举值中派生的新状态值。
- 3. 如果 connection 的ICE收集状态与 newState 值相同,终止以下步骤。
- 4. 触发此 connection 的 icegatheringstatechange 事件。
- 5. 如果 newState 值为 "completed",使用 RTCPeerConnectionIceEvent接口触发名为 icecandidate 的事件,其候选地址属性设为 null。

注意:触发候选地址属性为 null 的事件是为了确保传统兼容性。新代码应该监控收集 RTCIceTransport 或 RTCPeerConnection 的状态。

#### 4.4.1.5 更新CE连接状态

为了**更新** RTCPeerConnection 实例的 ICE连接状态,用户代理必须将包含以下步骤的任务入队:

- 1. 如果 connection 的[IsClosed]槽值为 true , 终止以下步骤。
- 2. newState 变量值即 RTCIceConnectionState 枚举值中派生的新状态值。
- 3. 如果 connection 的ICE连接状态与 newState 值相同,终止以下步骤。
- 4. 将 connection 的 ICE连接状态设置为 newState。
- 5. 触发此连接的 iceconnectionstatechange 事件。

## 4.4.1.6 设置RTCSessionDescription

为了设置 RTCPeerConnection 对象的 RTCSessionDescription , 将以下步骤加入 connection 的操作队列:

- 1. 变量 p 为新的 promise 对象。
- 2. 并行启动进程应用ISEP 5.5&5.6中的 description。
  - 1. 如果应用描述的进程因为某个原因异常退出了,用户代理必须将包含以下步骤的任务入队:
    - 1. 如果 connection 的[IsClosed]槽值为 true ,则终止以下步骤。
    - 2. 如果 *description* 类型对于当前的连接信令状态是非法的,如JESP 5.5&5.6中提到的,则拒绝此 promise 并创建一个新的 InvalidStateError 错误然后终止步骤。
    - 3. 如果 *description* 被设为本地描述,且如果 description.type 是 offer , description.sdp 与连接的[LastOffer]槽值不同,则拒绝此 promise 并创建一个新的 InvalidModificationError 错误然后终止步骤。
    - 4. 如果 *description* 被设为本地描述,且如果 description.type 是 rollback,信令状态是 "stable",则拒绝此 promise并创建一个新的 InvalidStateError 错误然后终止步骤。
    - 5. 如果 *description* 被设为本地描述,且如果 description.type 是 answer 或 pranswer , description.sdp 与连接的[LastAnswer]槽值不同,则拒绝此 promise 并创建一个新的 InvalidModifcationError 错误然后终止步骤。
    - 6. 如果 *description* 的内容不合SDP语法,则以<u>RTCError</u> ( lerrorDetail 被设置为"sdp-syntax-error"并把 sdpLineNumber 设置为检测到的SDP内容中非法语法所在行)拒绝此 promise 并终止步骤。
    - 7. 如果 *description* 被设为远程描述,则 RTCRtcpMuxPolicy 是必须项,若远程描述并没有使用RTCP复用,则拒绝此 promise 并创建一个新的 InvalidAccessError 错误然后终止步骤。
    - 8. 如果 *description* 中的内容非法,则拒绝此 promise 并创建一个新的 InvalidAccessError 错误然后终止步骤。
    - 9. 对于其他所有错误, 拒绝 promise 并创建一个 OperationError。
  - 2. 如果 description 被成功应用,用户代理必须将包含以下步骤的任务入队:
    - 1. 如果 connection 的[IsClosed]槽值为 true ,则终止以下步骤。
    - 2. 如果 description 被设为本地描述,则运行以下步骤中的某一个:
      - 如果 *description* 的类型为 "offer" ,设置连接的[PendingLocalDescription]槽为一个以 *description* 为依据构造的新 RTCSessionDescription 对象 ,并把信令状态设置为 "havelocal-offer"。
      - 如果 description 的类型为 "answer" ,则它完成了一次提供或应答的协商。将 connection 的 [CurrentLocalDescription]槽设置为一个以 description 为依据构造的新

RTCSessionDescription 对象,并把[CurrentRemoteDescription]设置为
[PendingRemoteDescription]。 把[PendingRemoteDescription]和
[PendingLocalDescription]都设为 null。最后将 connection 的信令状态设为 "stable"。

- 如果 description 类型为 "rollback" ,则这是一个回滚操作。将 connection 的 [PendingLocalDescription]槽设为 "null" ,并把信令状态设为 "stable"。
- 如果 description 类型为 "pranswer" ,则把 connection 的[PendingLocalDescription]槽设置为一个以 description 为依据构造的新 RTCSessionDescription 对象,并把信令状态设为 "havelocal-pranswer"。
- 3. 否则,如果 description 被设为远程描述,则运行以下步骤中的某一个:
  - 如果 *description* 类型为 "rollback" 且信令状态为 "stable",则拒绝此 promise 并创建一个新的 InvalidStateError 错误然后终止步骤。
  - 如果 description 的类型为 "offer" ,设置连接的[PendingRemoteDescription]槽为一个以 description 为依据构造的新 RTCSessionDescription 对象,并把信令状态设置为 "haveremote-offer"。
  - 如果 description 的类型为 "answer" ,则它完成了一次提供或应答的协商。将 connection 的 [CurrentRemoteDescription]槽设置为一个以 description 为依据构造的新 RTCSessionDescription 对象 ,并把[CurrentLocalDescription]设置为 [PendingLocalDescription]。把[PendingRemoteDescription]和[PendingLocalDescription]都 设为 null 。最后将 connection 的信令状态设为 "stable"。
  - 如果 description 类型为 "rollback",则这是一个回滚操作。将 connection 的 [PendingRemoteDescription]槽设为 "null",并把信令状态设为 "stable"。
  - 如果 *description* 类型为 "pranswer",则把 *connection* 的[PendingRemoteDescription]槽设置为一个以 *description* 为依据构造的新 RTCSessionDescription 对象,并把信令状态设为 "have-remote-pranswer"。
- 4. 如果 *description* 类型为 "answer" ,启动一个与现有SCTP关联的闭包,如<u>SCTP-SDP</u>的10.3节和10.4 节中所定义,并把 *connection* 的[SctpTransport]槽值设为 null 。
- 5. 如果 description 类型为 "answer" 或 "pranswer" , 则运行以下步骤:
  - 1. 如果 *description* 发起与一个新的SCTP建立关联,如<u>SCTP-SDP</u>的10.3节和10.4节中所定义,则以 "connecting" 为初始状态,创建一个新的 RTCSctpTransport 实例,并赋给 [SctpTransport]槽。
  - 2. 否则,如果SCTP关联已创建完毕,而SDP属性的"max-message-size"也被更新了,则对 connection 的[SctpTransport]槽的最大消息长度的数据进行更新。
  - 3. 如果 *description* 对SCTP传输中的DTLS角色进行了协商,且存在一个 id 为 nu11 的 RTCDataChannel ,则根据RTCWEB-DATA-PROTOCAL生成一个ID。如果没有可用的ID,则运行以下步骤:
    - 1. channel 即当前无可用ID的 RTCDataChannel 对象。
    - 2. 将 channel 的[ReadyState]槽值设为 "closed"。
    - 3. 在当前 *channel* 使用 RTCErrorEvent 接口触发名为 "error" , 且 errorDetail 属性被设 为"data-channel-failure"的事件。
    - 4. 在当前 channel 触发名为 close 的事件。
- 6. 将 trackEventInits, muteTracks, addList, removeList 置空。
- 7. 如果 description 被设为本地描述,则运行以下步骤:
  - 1. 为 description 中的每个媒体描述执行:
    - 1. 如果媒体描述尚未与一个 RTCRtpTransceiver 对象关联,运行以下步骤:

- 1. transceiver 即创建媒体描述的 RTCRtpTransceiver 对象。
- 2. 将 transceiver 的 mid 值设为媒体描述中的对应值。
- 3. 如果 transceiver 的[Stopped]槽值为 true , 停止此子步骤。
- 4. 如果根据[Bundle]将媒体描述表示为"使用现有媒体传输",并使transport和rtcpTransport变量成为分别表示传输中的RTP组件和RTCP组件的RTCDt1sTransport 对象。
- 5. 否则,使transport和rtcpTransport变量成为新创建的 RTCDt1sTransport 对象,每个都持有一个新创建的底层 RTCIceTransport。如果根据RFC5761协商RTCP多路复用,或者 connection 的 RTCRtcpMuxPolicy 为 require ,则不要创建任何特定的 RTCP传输对象,而是让rtcpTransport等于transport变量。
- 6. transceiver.[Sender].[SenderTransport] 设为transport。
- 7. transceiver.[Sender].[SenderRtcpTransport] 设为rtcpTransport。
- 8. transceiver.[Receiver].[ReceiverTransport] 设为transport。
- 9. transceiver.[Receiver].[ReceiverRtcpTransport] rtcpTransport。
- 2. 设 transceiver 为已与媒体描述关联的 RTCRtpTransceiver。
- 3. 如果 transceiver 的[Stopped]槽值为 true ,则终止以下子步骤。
- 4. 设 direction 为表示媒体收发方向的 RTCRtpTransceiverDirection 值。
- 5. 如果 *direction* 值为 sendrecv 或 recvonly ,则将 *transceiver* 的[Receptive]槽的值设为 true , 否则设为 false 。
- 6. 如果 description 的类型为 answer 或 pranswer ,则运行以下步骤:
  - 1. 如果 *direction* 值为 sendonly 或 inactive ,且 *transceiver* 的[FiredDirection]槽值 为 sendrecv 或 recvonly ,则继续运行以下步骤:
    - 1. 给定transceiver.[Receiver], 2个空列表和removeList, 设置相关联的远程媒体流。
    - 2. 在给定 transceiver 和 muteTracks ( 静音轨 ) 的情况下,处理媒体描述的远程媒体轨的移除。
  - 2. 将 transceiver 的[CurrentDirection]槽和[FiredDirection]槽设为 direction。
- 2. 如果 description 被设为远程描述,则运行以下步骤:
  - 1. 为 description 中的每个媒体描述执行:
    - 1. 设 *direction* 为代表媒体流收发方向的 RTCRtpTransceiverDirection 值,但在对等连接的角度看来,发送和接受的方向是相反的。
    - 2. 如JESP 5.10所述,尝试找到现有的 RTCRtpTransceiver 对象,即 *transceiver* ,以代表媒体描述。
    - 3. 如果没有找到合适的收发器(transceiver 为空),则运行以下步骤:
      - 1. 从媒体描述创建 RTCRtpSender 对象 sender。
      - 2. 从媒体描述创建 RTCRtpReceiver 对象 receiver。
      - 3. 根据 sender, receiver 以及一个值为 recvonly 的 RTCRtpTransceiverDirection 创建一个 RTCRtpTransceiver ,即成为 transceiver 。
    - 4. 将 *transceiver* 的 mid 值设为媒体描述中的对应值。如果媒体描述没有MID,且 *transceiver* 的 mid 未定义,则生成一个随机值,在ISEP 5.10中有相关描述。
    - 5. 如果 direction 值为 sendrecv 或 recvonly ,则使 msids 为媒体描述指示的 transceiver.[Receiver].[ReceiverTrack] 相关联的MSID列表 , 否则 msids 为空。

- 6. 给定 transceiver.[Receiver], msids, addList, removeList ,设置关联的远程媒体流。
- 7. 给定 transceiver, trackEventInits ,如果前一步骤使 addList 的长度增长了,或 transceiver 的[FireDirection]槽为 sendrecv 或 recvonly ,则为媒体描添加一个远程 媒体轨。
- 8. 如果 *direction* 值为 sendonly 或 inactive ,则将 *transceiver* 的[Receptive]槽值设 为 false 。
- 9. 如果 *direction* 值为 sendonly 或 inactive ,且 *transceiver* 的[FiredDirection]槽值 为 sendrecv 或 recvonly ,则给定 *transceiver*, *muteTracks* ,则为媒体描述移除一个远程媒体轨。
- 10. 把 direction 赋给 transceiver 的[FiredDirection]槽。
- 11. 如果 description 的类型为 answer 或 pranswer ,则运行以下步骤:
  - 1. 把 direction 赋给 transceiver 的[CurrentDirection]和[Direction]槽。
  - 2. 根据<u>BUNDLE</u>, 让 *transport, rtcpTransport* 成为代表与 *transceiver* 相关联的 RTP, RTCP媒体传输组件的 RTCDt1sTransport 对象。
  - 3. 设 transceiver.[Sender].[SenderTransport] 为 transport 。
  - 4. 设 transceiver.[Sender].[SenderRtcpTransport] 为 rtcpTransport 。
  - 5. 设 transceiver.[Receiver].[ReceiverTransport] 为 transport 。
  - 6. 设 transceiver.[Receiver].[ReceiverRtcpTransport] 为 rtcpTransport。
- 12. 如果媒体描述被拒绝,且 transceiver 未准备好停止,则将它停止。
- 3. 如果 description 的类型为 rollback ,则运行以下步骤:
  - 1. 如果 RTCRtpTransceiver 的 mid 值被即将回滚的 RTCSessionDescription 对象设为一个非空值,则将收发器的 mid 值设为空(null)。
  - 2. 如果 RTCRtpTransceiver 是通过即将回滚的 RTCSessionDescription 创建的,且媒体轨 没有通过调用 addTrack 附加到 RCTRtpTransceiver ,则从 *connection* 的transceiver列表移除该transceiver。
  - 3. 对于那些留在 connection 中的 RTCRtpTransceiver 对象,将即将回滚的 RTCSessionDescription 所在应用造成的[CurrentDirection]和[Receptive]两个槽的所有 改动都复原。
  - 4. 将 connection 的[SctpTransport]槽值重置为上次信令状态为 stable 时的值。
- 4. 如果 connection 的信令状态改变了,触发一个名为 signalingstatechange 的事件。
- 5. 对 muteTracks 中的每个 track , 将其静音状态设为 true 。
- 6. 对 removeList 中的每个媒体流(stream)和媒体轨(track),从媒体流中移除媒体轨。
- 7. 对 addList 中的每个媒体流(stream)和媒体轨(track),将媒体轨添加至媒体流。
- 8. 对于 trackEventInits 中的每个入口entry,使用 RTCTrackEvent 接口触发名为 track 的事件, 其 receiver 属性初始化为 entry.receiver, track 属性初始化为 entry.track, streams 属性初始化为 entry.streams, transceiver 属性初始化为 entry.transceiver。
- 9. 如果当前 connection 的信令状态为 stable ,则更新是否需要协商的标志位。如果更新前后 connection 的[NegotiationNeeded]槽值一直为 true ,则将包含以下步骤的任务加入队列:
  - 1. 若 connection 的[IsClosed]槽值为 true , 则终止后续步骤。
  - 2. 若 connection 的[NegotiationNeeded]槽值为 false ,则终止后续步骤。
  - 3. 触发名为 negotiationneeded 事件。
- 10. 解析未定义的 p。

3. 返回变量 p。

#### 4.4.1.7 设置配置

#### 为了设置配置,运行以下步骤:

- 1. configuration 即要被处理的 RTCConfiguration 字典。
- 2. connection 即目标 RTCPeerConnection 对象。
- 3. 如果 configuration.peerIdentity 已被设置,且其值与目标对等连接的对应值不相同,则抛出一个 InvalidModificationError。
- 4. 如果 configuration.certificates 已被设置,且其值与连接建立时使用的证书列表不同,则抛出一个 InvalidModificationError 。
- 5. 如果 configuration.bundlePolicy 已被设置,且其值与连接的捆绑策略不同,则抛出一个 InvalidModificationError。
- 6. 如果 configuration.rtcpMuxPolicy 已被设置,且其值与连接的rtcpMux策略不同,则抛出一个 InvalidModificationError。如果策略为 negotiate 且用户代理没有实现非多路复用的RTCP,则抛出一个 NotSupportedError。
- 7. 如果 configuration.iceCandidatePoolSize 已被设置,其值与连接先前使用的对应值不同,且 setLocalDescription方法已被调用了,则抛出一个 InvalidModificationError。
- 8. 将ICE代理的 **ICE传输设置** 值设为 configuration.iceTransportPolicy。 <u>JSEP 4.1.16</u>中定义,如果新的ICE 传输设置改变了现有的设置,则在下一收集阶段之前都不会有新的操作执行。如果某段脚本希望立即被执行,则应该先重启ICE。
- 9. JSEP 3.5.4 & 4.1.1中定义,将ICE代理预先获取的ICE候选池大小设为 configuration.iceCandidatePoolsize 的值。如果新的ICE候选池大小改变了现有的设置,可能会导致为候选池立刻开始收集新的候选地址,或忽略池中现有的候选地址。
- 10. 将 validatedServers 设为一个空列表。
- 11. 如果 configuration.iceServers 已被定义,则对其的每个元素执行以下步骤:
  - 1. server 即当前列表中的元素。
  - 2. urls即 server.urls。
  - 3. 如果 urls 是一个字符串,则将 urls 设为由此字符串组成的列表。
  - 4. 如果 urls 为空, 抛出一个 SyntaxError。
  - 5. 对于 urls 中的每个 url ,执行以下步骤:
    - 1. 利用RFC3986中定义的通用URI格式解析此url,并获得模式名。如果解析失败,则抛出SyntaxError。如果提取出的模式没有被浏览器实现,则抛出NotSupportedError。如果模式名为turn或turns,且用RFC7064定义的语法也无法解析url,则抛出SyntaxError。如果模式名为stun或stuns,且用RFC7065定义的语法也无法解析url,则抛出SyntaxError。
    - 2. 若模式名为 turn 或 turns ,且 server.username 和 server.credential 都为空 ,则抛出 InvalidAccessError。
    - 3. 若模式名为 turn 或 turns ,且 server.credentialType 为 password , server.credential 不是
       个DOMString ,则抛出 InvalidAccessError 。
    - 4. 如果模式名为 turn 或 turns ,且 server.credentialType 为 oauth , server.credential 不是
       个 RTCOAuthCredential 对象 ,则抛出 InvalidAccessError 。
  - 6. 将 server 追加到 validatedServers 。

使 validatedServers 成为ICE代理的 **ICE服务器列表**。如J<u>SEP 4.1.16</u>定义的,如果一个新的服务器列表取代了当前ICE代理的服务器列表,下一收集阶段之前都不会有动作执行。如果某段脚本希望立即被执行,则应该先重启ICE。无论如何,如果ICE候选池的大小非零,所有现有的池内候选地址都会被忽略,新的候选地址会从新服务器中收集。

12. 将当前配置保存至内部的[Configuration]槽。

## 4.4.2 接口定义

本节中介绍的 RTCPeerConnection 接口通过本规范中的多个部分接口进行了扩展。值得注意的是,RTC Media API 部分添加了发送和接收MediaStreamTrack对象的API。

```
[Constructor(optional RTCConfiguration configuration),
Exposed=Windowl
interface RTCPeerConnection : EventTarget {
    Promise<RTCSessionDescriptionInit> createOffer(optional RTCOfferOptions options);
    Promise<RTCSessionDescriptionInit> createAnswer(optional RTCAnswerOptions options);
    Promise<void>
                                       setLocalDescription(RTCSessionDescriptionInit
description);
    readonly attribute RTCSessionDescription? localDescription;
    readonly attribute RTCSessionDescription? currentLocalDescription;
    readonly attribute RTCSessionDescription? pendingLocalDescription;
    Promise<void>
                                       setRemoteDescription(RTCSessionDescriptionInit
description);
    readonly attribute RTCSessionDescription? remoteDescription;
    readonly attribute RTCSessionDescription? currentRemoteDescription;
    readonly attribute RTCSessionDescription? pendingRemoteDescription;
                                       addIceCandidate(RTCIceCandidateInit candidate);
    Promise<void>
    readonly attribute RTCSignalingState
                                          signalingState;
    readonly attribute RTCIceGatheringState iceGatheringState;
    readonly attribute RTCIceConnectionState iceConnectionState;
    readonly attribute RTCPeerConnectionState connectionState;
    readonly attribute boolean?
                                              canTrickleIceCandidates;
    static sequence<RTCIceServer>
                                       getDefaultIceServers();
    RTCConfiguration
                                       getConfiguration();
    void
                                       setConfiguration(RTCConfiguration configuration);
    void
                                       close();
                                              onnegotiationneeded;
             attribute EventHandler
             attribute EventHandler
                                              onicecandidate;
             attribute EventHandler
                                              onicecandidateerror;
             attribute EventHandler
                                              onsignalingstatechange;
             attribute EventHandler
                                              oniceconnectionstatechange:
             attribute EventHandler
                                              onicegatheringstatechange;
             attribute EventHandler
                                              onconnectionstatechange;
};
```

#### 构造函数:

• RTCPeerConnection:参阅RTCPeerConnection构造算法。

#### 属性:

- RTCSessionDescription类型的 localDescription,只读,可空:如果[PendingLocalDescription]槽非空,则 localDescription 属性必须返回它,否则返回[CurrentLocalDescription]。
   注意,[CurrentLocalDescription].sdp和[PendingLocalDescription].sdp与传入 setLocalDescription的SDP值不必是字符串值相等的(例如,SDP可能被解析后又格式化了,或ICE候选地址有新增)。
- RTCSessionDescription类型的 currentLocalDescription,只读,可空: currentLocalDescription属性必须返回[CurrentLocalDescription]槽的内容。
   它代表了上次 RTCPeerConnection 转化为稳定状态时成功协商好的本地描述,以及创建邀请/应答以来ICE代理生成的所有本地候选地址。
- RTCSessionDescription类型的 pendingLocalDescription , 只读,可空: pendingLocalDescription 属性 必须返回[PendingLocalDescription]槽的内容。
   它代表了正在协商过程中的本地描述,以及创建邀请/应答以来ICE代理生成的所有本地候选地址。如果
   RTCPeerConnection 正处于稳定状态,则此值为 null。
- RTCSessionDescription 类型的 remoteDescription , 只读,可空:如果[PendingRemoteDescription]槽非空,则 remoteDescription属性必须返回它,否则返回[CurrentRemoteDescription]。
  注意,[CurrentRemoteDescription].sdp和[PendingRemoteDescription].sdp与传入
  setRemoteDescription的SDP值不必是字符串值相等的(例如,SDP可能被解析后又格式化了,或ICE候选地址有新增)。
- RTCSessionDescription类型的 currentRemoteDescription , 只读 , 可空 : 它代表了上次 RTCPeerConnection 转化为稳定状态时成功协商好的远程描述 , 以及创建邀请/应答以来通过 addIceCandidate() 方法提供的所有远程候选地址。
- RTCSessionDescription类型的 pendingRemoteDescription , 只读 , 可空 : pendingRetmoteDescription 属性必须返回[PendingRemoteDescription]槽的内容。它代表了正在协商过程中的远程描述 , 以及创建邀请/应答以来通过 addIceCandidate() 方法提供的所有远程 候选地址。。如果 RTCPeerConnection 正处于稳定状态 , 则此值为 null 。
- RTCSignalingState类型的 signalingState , 只读: signalingState 属性必须返回 RTCPeerConnection 对象的信令状态。
- RTCIceGatheringState类型的iceGatheringState,只读: iceGatheringState属性必须返回RTCPeerConnection实例的ICE收集状态。
- RTCIceConnectionState类型的iceConnectionState , 只读: iceConnectionState 属性必须返回 RTCPeerConnection实例的ICE连接状态。
- RTCPeerConnectionState类型的 connectionState , 只读: connectionState 属性必须返回 RTCPeerConnection 实例的连接状态。
- boolean类型的 canTrickleIceCandidates , 只读 , 可空: canTrickleIceCandidates 属性指示了远程对等 连接是否能够接受递增式的ICE候选地址TRICKLE-ICE。这个值根据远程描述是否支持递增式ICE来确定 , JSEP 4.1.15有相关描述。在 setRemoteDescription 调用完成之前 , 此值为 null 。
- EventHandler类型的 onnegotiationneeded : 此事件处理器的事件类型为 negotiationneeded 。
- EventHnadler类型的 onicecandidate:此事件处理器的事件类型为 icecandidate。
- EventHnadler类型的 onicecandidateerror: 此事件处理器的事件类型为 icecandidateerror。
- EventHnadler类型的 onsignalingstatechange : 此事件处理器的事件类型为 signalingstatechange 。
- EventHnadler类型的 oniceconnectionstatechange : 此事件处理器的事件类型为 iceconnectionstatechange 。
- EventHnadler类型的 onicegatheringstatechange : 此事件处理器的事件类型为 icegatheringstatechange 。
- EventHnadler类型的 onconnectionstatechange : 此事件处理器的事件类型为 connectionstatechange 。

#### 方法:

• createOffer: createOffer 方法生成一个包含符合[RFC 3264]邀请规范的SDP blob对象,附带会话支持的配置,包括附加到本 RTCPeerConnection 的本地 MediaStreamTrack 对象的描述,本实现支持的编解码器/RTP/RTCP功能,ICE代理的参数以及DTLS连接。 options 参数也许会用于在邀请生成后施加额外的控制。如果系统对资源作了限制(例如有限个数的解码器),createOffer需要返回反映当前系统状态的一个邀请,这样当它尝试获取对应资源的时候 setLocalDescription 方法可以调用成功。会话描述必须保证至少在promise 对象的回调函数返回前 setLocalDescription 调用不会抛出错误,在此期间一直保持可用。为了生成[JSEP]中定义的邀请,创建SDP必须遵循一套合适的流程。对于一个邀请,生成的SDP包含会话支持的编解码器/RTP/RTCP全套功能(对应的应答只包含一个特定的子集)。在会话建立后的 createOffer 调用事件中,createOffer 将生成一个兼容当前会话的邀请,包含自上次完整的邀约-答复以来对会话所做的所有更改,例如媒体轨的增加或删除。如果没有更改发生,邀请将包含当前本地描述的功能以及未来可以通过协商达成的附加功能。

生成的SDP同样包含ICE代理的 usernameFragment,password 及ICE选项(ICE 14节中定义),也可能包含代理收集的任何本地候选地址。

RTCPeerConnection 对象 configuration 中的 certificates 值提供了应用配置的证书。这些证书和其他默认证书一起生成证书指纹集合。这些证书指纹将被用于SDP的构造以及请求身份声明时的输入。

如果 RTCPeerConnection 被配置用于调用 setIdentityProvider 生成身份声明,则会话描述 SHALL 将包含一个合适的断言。

SDP的创建过程暴露了底层系统的一部分媒体功能,它在设备上能提供持久的跨源信息。因此,它增加了应用的指纹表面。在隐私敏感的上下文中,浏览器可以考虑放缓,例如仅生成与SDP匹配的公共功能子集。(这是指纹向量)。

当此方法被调用,用户代理必须运行以下步骤:

- 1. connection 即调用此方法的 RTCPeerConnection 对象。
- 2. 如果 connection 的[IsClosed]槽为 true ,则返回一个用新创建的 InvalidStateErrror 拒绝的 promise 对象。
- 3. 如果 connection 配置了身份提供方,且连接没有正式建立,则开启身份声明请求。
- 4. 将以下操作加入 connection 的操作队列,并返回结果:
  - 1. p即 promise 对象。
  - 2. 并行开启创建邀请。
  - 3. 返回 p 。 给定 promise 对象 p ,**创建邀请** 的步骤如下:
- 5. 如果 connection 没有通过证书集合创建,或某个证书还没被生成,则等待直到生成完毕。
- 6. 若 connection 配置了身份提供方,则命名为 provider,否则 provider为 null。
- 7. 若 provider 非空,等待身份声明过程结束。
- 8. 如果 provider 身份声明失败,则以一个新创建的 NotReadableError 拒绝 p 并终止后续步骤。
- 9. 检查系统状态,确定当前可用的资源足够生成邀请,这在ISEP 4.1.6有定义。
- 10. 如果因为任何原因检查失败,以一个新创建的 OperationError 拒绝 p 并终止后续步骤。
- 11. 将包含创建激请的最终步骤的任务加入队列。 promise p 中 创建邀请的最终步骤 包含以下:
- 12. 如果 connection 的[IsClosed]槽为 true ,则终止以下步骤。
- 13. 如果以某种方式修改了 connection ,则需要额外检查系统状态,或者如果连接配置的身份提供方不再是 provider ,则在 p 中重新开始创建邀请的过程,并终止以下步骤。 **注意:这一步可能很重要,例如,当连接中只有一个音频** RTCRtpTransceiver **对象时**, createOffer 被调用了,但当并行执行创建邀请的过程中,一个视频 RTCRtpTransceiver 对象被附加到连接上,这时候就需要检查视频系统资源。

- 14. 从先前的检查中获取信息,包括 connection 的当前状态及其 RTCRtpTranceiver 列表 ,来自 provider (若非空)的身份声明,然后生成一个SDP邀请 ,sdpString ,这在JSEP 5.2中又定义。
- 15. 设 *offer* 为新创建的 RTCSessionDescriptionInit 字典,其 type 成员被初始化为 "offer"字符串, sdp 成员被初始化为 sdpString。
- 16. 将内部的[LastOffer]槽设为 sdpString。
- 17. 用 offer 解析 p 。
- **createAnswer**: createAnswer 方法生成了一个包含与远程配置中的参数兼容的会话配置的[SDP]应答。就像 createOffer ,返回的SDP blob对象包含了附加到本 RTCPeerConnection 的本地 MediaStreamTracks 描述,与本会话协商好的编解码器/RTP/RTCP选项以及ICE代理收集到的所有候选地址。 options 参数也许会用于在应答生成后施加额外的控制。

就像 createOffer ,返回的描述应该能反应当前的系统状态。会话描述必须保证至少在 promise 对象的回调函数返回前 setLocalDescription 调用不会抛出错误,在此期间一直保持可用。

对于一个应答,生成的SDP应该包含特定的编解码器/RTP/RTCP配置,以及对应的邀请,邀请指定了如何建立媒体平面。生成的SDP必须按照|SEP中定义的过程来生成应答。

生成的SDP同样包含ICE代理的 usernameFragment,password 及ICE选项(<u>ICE</u> 14节中定义),也可能包含代理收集的任何本地候选地址。

RTCPeerConnection 对象 configuration 中的 certificates 值提供了应用配置的证书。这些证书和其他默认证书一起生成证书指纹集合。这些证书指纹将被用于SDP的构造以及请求身份声明时的输入。

如ISEP 4.1.8.1定义,应答可以通过设置 type 成员为 pranswer 来标记为临时的。

如果 RTCPeerConnection 被配置用于调用 setIdentityProvider 生成身份声明,则会话描述 SHALL 将包含一个合适的断言。

当方法被调用,用户代理必须运行以下步骤:

- 1. connection 即调用此方法的 RTCPeerConnection 对象。
- 2. 如果 connection 的[IsClosed]槽为 true ,则返回一个用新创建的 InvalidStateErrror 拒绝的 promise 对象。
- 3. 如果 connection 配置了身份提供方,且连接没有正式建立,则开启身份声明请求。
- 4. 将以下操作加入 connection 的操作队列,并返回结果:
  - 1. 如果 *connection* 的信令状态并非 "have-remote-offer" 或 "have-local-pranswer" , 返回一个用新创建的 InvalidStateError 拒绝的 promise 对象。
  - 2. p即 promise 对象。
  - 3. 并行开启创建应答。
  - 4. 返回 p 。 给定 promise 对象 p ,**创建应答** 的步骤如下:
- 5. 如果 connection 没有通过证书集合创建,或某个证书还没被生成,则等待直到生成完毕。
- 6. 若 connection 配置了身份提供方,则命名为 provider,否则 provider为 null。
- 7. 若 provider 非空,等待身份声明过程结束。
- 8. 如果 provider 身份声明失败,则以一个新创建的 NotReadableError 拒绝 p 并终止后续步骤。
- 9. 检查系统状态,确定当前可用的资源足够生成邀请,这在ISEP 4.1.7有定义。
- 10. 如果因为任何原因检查失败,以一个新创建的 OperationError 拒绝 p 并终止后续步骤。
- 11. 将包含创建应答的最终步骤的任务加入队列。 promise p + 0 **创建应答的最终步骤** 包含以下:
- 12. 如果 connection 的[IsClosed]槽为 true ,则终止以下步骤。

- 13. 如果以某种方式修改了 connection ,则需要额外检查系统状态,或者如果连接配置的身份提供方不再是 provider ,则在 p 中重新开始创建应答的过程,并终止以下步骤。 **注意:这一步可能很重要,例如,当一个** RTCRtpTransceiver **的方向为** recvonly **时**, createAnswer 被调用了,但当并行执行创建邀请的过程中,方向又变为 sendrecv 了,这时候就需要检查视频编码资源。
- 14. 从先前的检查中获取信息,包括 connection 的当前状态及其 RTCRtpTranceiver 列表,来自 provider (若非空)的身份声明,然后生成一个SDP邀请, sdpString ,这在ISEP 5.2中又定义。
- 15. 设 *offer* 为新创建的 RTCSessionDescriptionInit 字典,其 type 成员被初始化为 "answer" 字符串, sdp 成员被初始化为 sdpString。
- 16. 将内部的[LastAnswer]槽设为 sdpString。
- 17. 用 offer 解析 p 。
- **setLocalDescription**: setLocalDescription方法命令 RTCPeerConnection 将提供的 RTCSessionDescriptionInit 作为本地描述。

这个API改变了本地媒体的状态。为了成功处理应用想要提供的从一种媒体格式更改为另一种不兼容格式的场景,RTCPeerConnection必须能够同时支持使用当前已有的和正在准备中的的本地描述(例如支持存在于两种描述中的编解码器)直到收到最终的应答,此时,RTCPeerConnection可以完全采用准备中的本地描述,或者如果远程端拒绝更改,则回滚至当前描述。

如JSEP 5.4中提到的,createOffer 和 createAnswer 返回的SDP在传入 setLocalDescription 之前一定不能被更改。最终,当本方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:

- 1. description 即 setLocal Description 得第一个参数。
- 2. 如果 description.sdp 为空字符串且 description.type 为 answer 或 pranswer , 将 connection 得 [LastAnswer]槽的值赋给 description.sdp。
- 3. 如果 description.sdp 为空字符串且 description.type 为 offer ,将 connection 得[LastOffer]槽的值 赋给 description.sdp 。
- 4. 将用 description 表示的<u>设置RTCSessionDescription</u>的结果返回。 **注意:如JSEP 5.9**中提到的,调用此方法可能触发ICE代理收集ICE候选地址。
- **setRemoteDescription**: setRemoteDescription方法命令RTCPeerConnection将提供的RTCSessionDescriptionInit作为远程邀请或应答。

这个API改变了本地媒体的状态。

当方法被调用,用户代理必须返回以方法的第一个参数表示的设置RTCSessionDescription的结果。除此之外,一个远程描述被用来确定并确认对等连接的身份。

如果 a=identity 属性存在于会话描述中,浏览器会验证身份声明。

如果 peerIdentity 配置被应用于 RTCPeerConnection ,将建立起所提供值的 **目标对等身份**。另外,如果 RTCPeerConnection 之前的身份已被认证(也就是 peerIdentity 的promise对象被解析),则同样会建立起 <u>目标对等身份</u>。

目标对等身份一旦被设置就不能被改变。

如果目标等对身份被设置,那么身份的合法性验证必须在 setRemoteDescription 返回的promise被解析前完成。如果身份合法性验证失败了,则拒绝 setRemoteDescription 返回的promise。

若无目标对等身份, setRemoteDescription 无需等待身份合法性验证的完成。

- addiceCandidate: addiceCandidate 方法向ICE代理提供了一个远程候选地址。当以一个空字符串表示 candidate 成员调用本方法时,同样可用于表示远程候选地址的终端。 本方法使用的参数仅包括 candidate, sdpMid,sdpMLineIndex和usernameFragment ,其余都被忽略。当方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:
  - 1. candidate 即方法的参数。

- 2. connection 即调用此方法的 RTCPeerConnetion 对象。如果 sdp和sdpMLineIndex 都为 null ,用一个新创建的 TypeError 拒绝promise并返回。
- 3. 将包含以下步骤的任务加入 connection 的操作队列,并将结果返回:
  - 1. 如果 remoteDescription 为 null ,用一个新创建的 InvalidStateError 拒绝promise并返回。
  - 2. p 即新的promise。
  - 3. 若 candidate.sdpMid 非空,运行以下步骤:
    - 1. 如果 candidate.sdpMid 不等于任何媒体描述 remoteDescription 的mid值,用一个新创建的 OperationError 拒绝p并返回,中止这些步骤。
  - 4. 否则,如果 candidate.sdpMLineIndex 非空,运行以下步骤:
    - 1. 如果 candidate.sdpMLineIndex 大于等于 remoteDescription 中媒体描述的数量,用一个新创建的 OperationError 拒绝p并返回,中止这些步骤。
  - 5. 若 candidate.usernameFragment 值不是 undefined 或 null , 且已应用的远程描述中相应媒体描述存在的任何用户名片段 , 用一个新创建的 OperationError 拒绝p并返回 , 中止这些步骤。
  - 6. 并行地,按照JSEP 4.1.17,添加ICE候选地址。用 candidate.usernameFragment 识别ICE生成过程;如果 usernameFragment 为空,将 candidate 用于最近一次ICE生成过程。如果 candidate.candidate 是空字符串,则将 candidate 作为相应媒体描述和ICE候选地址生成过程地终止指示。
    - 1. 若 candidate 没有被成功添加,用户代理必须将包含以下步骤地任务加入队列:
      - 1. 如果 connection 的[IsClosed]槽为 true , 则终止步骤。
      - 2. 用一个新创建的 Operation Error 拒绝promise并返回。
    - 2. 如果 candidate 被成功应用了,用户代理必须将包含以下步骤地任务加入队列:
      - 1. 如果 connection 的[IsClosed]槽为 true ,则终止步骤。
      - 2. 如果 connection.[PendingRemoteDescription] 非 null , 且代表了被处理的 candidate 的 ICE生成过程 , 则将 candidate 加入到 connection.[PendingRemoteDescription].sdp 。
      - 3. 如果 connection.[CurrentRemoteDescription] 非 null , 且代表了被处理的 candidate 的 ICE生成过程 , 则将 candidate 加入到 connection.[CurrentRemoteDescription].sdp 。
      - 4. 用 undefined 解析p。
  - 7. 返回p。
- **getDefaulticeServers**:返回配置入浏览器的ICE服务器列表。浏览器可被配置使用本地或私有的STUN/TURN服务器。本方法允许应用了解这些服务器并有选择地使用它们。
  - 这个列表可能是持久且跨源的。它同样增加了浏览器的指纹表面。在隐私敏感的上下文中,浏览器可以考虑暂缓,例如仅将此数据提供给列入白名单的数据源(或彻底不提供)(这是一个指纹向量)。
  - 注意:由于此信息的使用由应用程序开发人员自行决定,因此使用这些默认值配置用户代理本身并不会增加用户限制其IP地址暴露的能力。
- **getConfiguration**:返回一个代表当前 RTCPeerConnection 配置的 RTCConfiguration 对象。 当本方法被调用,用户代理必须必须返回存储在[Configuration]槽中的 RTCConfiguration 对象。
- **setConfiguration**: setConfiguration 方法会更新 RTCPeerConnection 对象的配置。包括改变ICE Servers 的配置。JSEP 3.5.1提到,当ICE相关配置更新需要重新收集ice候选地址时,ICE应该重启。 当 setConfiguration 被调用,用户代理必须按以下步骤运行:
  - 1. connection 即调用此方法的 RTCPeerConnection 对象。
  - 2. 如果 connection 的[IsClosed]槽值为 true , 抛出一个 InvalidStateError。
  - 3. 将配置设为指定的 configuration 。

- close: 当 close 方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:
  - 1. connection 即调用此方法的 RTCPeerConnection 对象。
  - 2. 如果 connection 的[IsClosed]槽值为 true , 终止步骤。
  - 3. 将 connection 的[IsClosed]槽设为 true。
  - 4. 将 connection 的信令状态设为 closed。
  - 5. 设 transceivers 为收集收发器算法的执行结果。对于 transceivers 中的每个 RTCRtpTransceiver 对象,执行以下:
    - 1. 如果 transceiver 的[Stopped]槽值为 true , 终止步骤。
    - 2. 设 sender 为 transceiver 的[Sender]槽内容。
    - 3. 设 receiver 为 transceiver 的[Receiver]槽内容。
    - 4. 停止 sender 发送媒体数据。
    - 5. 根据RFC3550定义, sender 向每个RTP流发送RTCP BYE信号。
    - 6. 停止 receiver 接收媒体数据。
    - 7. 将 receiver 的[ReceiverTrack]的 readyState 为 ended 。
    - 8. 设 \*transceiver \* 的[Stopped]槽为 true。
  - 6. 将每个连接的 RTCDataChannel 对象的[ReadyState]槽值设为 closed。

#### 注意: RTCDataChannel 将被突然关闭,关闭程序不会被调用

- 7. 如果 connection 的[SctpTransport]槽非 null ,通过发送一个SCTP ABORT数据块且设 [SctpTransportState]槽为 closed 来与底层的SCTP解除关联。
- 8. 将 connection 的每个 RTCDt1sTransport 对象的[DtlsTransportState]设为 closed。
- 9. 销毁 connection 的ICE代理,结束所有活跃的ICE过程,释放所有相关资源(例如TRUN权限)。
- 10. 将 connection 的每个 RTCIceTransport 对象的[IceTransportState]设为 closed。
- 11. 设 connection 的ICE连接状态为 closed 。
- 12. 设 connection 的连接状态为 closed 。

#### 4.4.3 旧版接口扩展

注意:出于可读性考虑,本节已被拆解。将部分接口视为其主要对应部分的一部分,因为它们会重载现有的方法。

是否支持本节中的方法是可选的。但如果决定支持这些方法,则必须根据此处指定的方法实现。

注意: RTCPeerConnection 中的 addStream 方法可以很容易被填充为:

```
RTCPeerConnection.prototype.addStream = function(stream) {
  stream.getTracks().forEach((track) => this.addTrack(track, stream));
};
```

#### 方法扩展

```
partial interface RTCPeerConnection {
   Promise<void> createOffer(RTCSessionDescriptionCallback successCallback,
   RTCPeerConnectionErrorCallback failureCallback,
   optional RTCOfferOptions options);
   Promise<void> setLocalDescription(RTCSessionDescriptionInit description,
```

```
VoidFunction successCallback,

RTCPeerConnectionErrorCallback failureCallback);

Promise<void> createAnswer(RTCSessionDescriptionCallback successCallback,

RTCPeerConnectionErrorCallback failureCallback);

Promise<void> setRemoteDescription(RTCSessionDescriptionInit description,

VoidFunction successCallback,

RTCPeerConnectionErrorCallback failureCallback);

Promise<void> addIceCandidate(RTCIceCandidateInit candidate,

VoidFunction successCallback,

RTCPeerConnectionErrorCallback failureCallback);

RTCPeerConnectionErrorCallback failureCallback);

};
```

#### 方法:

- createOffer: 当 createOffer 方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:
  - 1. 设 successCallback 为方法的第一个参数。
  - 2. 设 failureCallback 为方法的第二个参数,表示一个回调。
  - 3. 设 options 为方法的第三个参数,表示一个回调。
  - 4. 将 *options* 作为单独的参数,执行 RTCPeerConnection 的 createOffer() 中指定的步骤,设 *p* 为返回的 promise。
  - 5. 完成后p含有值 offer ,将 offer 作为参数调用 successCallback。
  - 6. 被拒绝的话p会附带原因 r ,将 r 作为参数调用 failure Callback 。
  - 7. 用 undefine 解析一个promise并返回。
- setLocalDescription: 当 setLocalDescription方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:
  - 1. 设 description 为方法的第一个参数。
  - 2. 设 successCallback 为方法的第二个参数。
  - 3. 设 failureCallback 为方法的第三个参数,表示一个回调。
  - 4. 将 *description* 作为单独的参数,执行 RTCPeerConnection 的 setLocalDescription() 中指定的步骤, 设 *p* 为返回的promise。
  - 5. p完成后,将 undefined 作为参数调用 success Callback。
  - 6. 被拒绝的话p会附带原因 r ,将 r 作为参数调用 failureCallback 。
  - 7. 用 undefine 解析一个promise并返回。
- **createAnswer**: 注意:旧版的 createAnswer 不接受 RTCAnswerOptions 作为参数,因为没有任何旧版的 createAnswer 实现支持。 当 createAnswer 方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:
  - 1. 设 successCallback 为方法的第一个参数。
  - 2. 设 failureCallback 为方法的第二个参数,表示一个回调。
  - 3. 不传入任何参数,执行 RTCPeerConnection 的 createAnswer() 中指定的步骤,设 *p* 为返回的 promise。
  - 4. 完成后p含有值 answer,将 answer 作为参数调用 success Callback。
  - 5. 被拒绝的话p会附带原因 r ,将 r 作为参数调用 failure Callback 。
  - 6. 用 undefine 解析一个promise并返回。
- setRemoteDescription: 当 setRemoteDescription 方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:
  - 1. 设 description 为方法的第一个参数。
  - 2. 设 successCallback 为方法的第二个参数,表示一个回调。
  - 3. 设 failureCallback 为方法的第三个参数,表示一个回调。
  - 4. 将 *description* 作为单独的参数,执行 RTCPeerConnection 的 setRemoteDescription() 中指定的步骤, 设 *p* 为返回的promise。

- 5. p完成后,将 undefined 作为参数调用 success Callback。
- 6. 被拒绝的话p会附带原因 r ,将 r 作为参数调用 failureCallback 。
- 7. 用 undefine 解析一个promise并返回。
- addlceCandidate: 当 addIceCandidate 方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:
  - 1. 设 candidate 为方法的第一个参数。
  - 2. 设 successCallback 为方法的第二个参数,表示一个回调。
  - 3. 设 failureCallback 为方法的第三个参数,表示一个回调。
  - 4. 将 *candidate* 作为单独的参数,执行 RTCPeerConnection 的 addIceCandidate() 中指定的步骤,设 *p* 为 返回的promise。
  - 5. p完成后,将 undefined 作为参数调用 successCallback。
  - 6. 被拒绝的话p会附带原因 r ,将 r 作为参数调用 failureCallback。
  - 7. 用 undefine 解析一个promise并返回。

#### 回调定义

这些回调只被用于旧版API中。

RTCPeerConnectionErrorCallback:

callback RTCPeerConnectionErrorCallback = void (DOMException error);

RTCPeerConnectionErrorCallback 回调参数: DOMException类型的 error :封装了出错信息的错误对象。

RTCSessionDescriptionCallback:

callback RTCSessionDescriptionCallback = void (RTCSessionDescriptionInit description);

RTCSessionDescriptionCallback 回调参数: RTCSessionDescriptionInit类型的 description :一个包含SDP的对象。

#### 旧版配置扩展

除了被添加至 RTCPeerConnection 的媒体数据外,本节描述了一些可能会被用于影响邀请创建行为的旧版扩展。我们鼓励开发者使用 RTCRtpTransceiver 的API。 当 createOffer 被任何本节中指定的旧版选项调用时,执行以下步骤而不是常规的 createOffer 步骤:

- 1. 设 options 为方法的第一个参数。
- 2. 设 connection 为当前的 RTCPeerConnection 对象。
- 3. 对于 options 中的每个"offerToReceive"成员,以及它的类别 kind,执行以下步骤:
  - 1. 如果字典成员的值为false:
    - 1. 对于每个未停止的"sendrecv"类别的收发器 *transceiver* ,设 *transceiver* 的[Direction]槽 为"sendonly"。
    - 2. 对于每个未停止的"recvonly"类别的收发器 *transceiver* ,设 *transceiver* 的[Direction]槽 为"inactive"。 如果有下一选项,继续此步骤。
  - 2. 如果 connection 有任何为停止的"sendrecv"或"recvonly"类别的收发器 transceiver , 继续下一个选项。
  - 3. 设 transceiver 为调用 connection.addTransceiver(kind) 的结果,这个操作绝不能更改<u>协商所必须的标记位</u>。
  - 4. 如果因为前面的步骤抛出了错误,使得 transceiver 未被设置,则终止步骤。

5. 设 transceiver 的[Direction]槽为"recvonly"。

4. 运行 createOffer 中指定的步骤来创建邀请。

```
partial dictionary RTCOfferOptions {
  boolean offerToReceiveAudio;
  boolean offerToReceiveVideo;
};
```

#### 属性

- boolean类型的 offerToReceiveAudio : 此设置提供对音频方向的额外控制。 例如 , 无论是否发送音频 , 它都可用于确保可以接收音频。
- boolean类型的 offerToReceiveVideo : 此设置提供对视频方向的额外控制。 例如 , 无论是否发送视频 , 它都可用于确保可以接收视频。

#### 4.4.4 垃圾回收

只要有任何可能在对象上触发事件处理器的事件存在,RTCPeerConnection对象就不能被垃圾回收。当对象内部的 [IsClosed]槽值为 true ,就没有事件处理器可以被触发了,因此可以安全地执行垃圾回收。 所有 RTCDataChannel 和 MediaStreamTrack 都是以强引用地形式连接到 RTCPeerConnection 对象上的。

## 4.5 错误处理

#### 4.5.1 通用原则

所有返回promise的方法都由promise的标准错误处理规则接管。不返回promise的方法可能会抛出异常来表示错误。

## 4.6 会话描述模型

## 4.6.1 RTCSdpType

RTCSdpType枚举描述了RTCSessionDescriptionInit或RTCSessionDescription实例的类型。

```
enum RTCSdpType {
  "offer",
  "pranswer",
  "answer",
  "rollback"
};
```

#### 枚举值描述:

- offer: RTCSdpType 类型的 offer 表示该描述必须被视作一个SDP邀请。
- pranswer: RTCSdpType 类型的 pranswer 表示该描述必须被视作一个SDP应答,但不是一个最终应答。一个 SDP pranswer 的描述可以应用作为SDP邀请的响应,或作为先前发送的SDP pranswer 的更新。
- answer: RTCSdpType 类型的 answer 表示该描述必须被视作一个SDP最终应答,并且邀请-应答的交换过程被视作已结束了。一个SDP answer 的描述可以应用作为SDP邀请的响应,或作为先前发送的SDP pranswer 的更新。

• rollback: RTCSdpType 类型的 rollback 表示该描述必须被视作取消当前SDP协商,移动SDP邀请并回复先前稳定的状态。注意如果当前还没有达成邀请-应答的协商,则先前稳定状态中的本地或远程SDP描述可能是空的。

## 4.6.2 RTCSessionDescription类

RTCSessionDescription 类被 RTCPeerConnection 用于暴露本地或远程会话描述。

```
[Constructor(RTCSessionDescriptionInit descriptionInitDict),
   Exposed=Window]
interface RTCSessionDescription {
   readonly attribute RTCSdpType type;
   readonly attribute DOMString sdp;
   [Default] object toJSON();
};
```

#### 构造函数:

• RTCSessionDescription: RTCSessionDescription()构造函数接收一个字典参数, descriptionInitDict, 其内容被用来初始化一个新 RTCSessionDescription对象。本构造函数已被弃用,它的存在只是出于后向兼容性的考虑。

#### 属性:

- RTCSdpType类型的 type , 只读:本RTCSessionDescription 的类型。
- DOMString类型的 sdp , 只读:代表SDP的字符串。

#### 方法:

• toJSON():被调用时执行WEBIDL的默认toJSON操作。

#### RTCSessionDescriptionInit 字典成员:

- RTCSdpType类型的 type , 必须项: DOMString sdp
- DOMString类型的 sdp : 代表SDP的字符串。如果 type 为 rollback ,则不会使用此成员。

## 4.7 会话协商模型

为了达到预期效果,RTCPeerConnection的很多状态改变都需要通过信令通道与远程端通信。应用通过监听 negotiationneeded 事件,可以在需要进行信号传递的时候一直收到通知。根据表示在[NegotiationNeeded]槽内的连接 negotiation-needed 标记位的状态,事件被触发。

#### 4.7.1 设置是否需要协商标记位

如果在 RTCPeerConnection 上执行的操作需要信令,则该连接将被标记为需要协商。此类操作包括添加或停止 RTCRtpTransceiver ,或添加第一个 RTCDataChannel 。 具体实现内部的变化也可能导致连接被标记为需要协商。 注意,具体的更新协商标记位的程序在下方指定。

#### 4.7.2 清除是否需要协商标记位

当 RTCSessionDescription 的应用类型为 "answer" 时,清除是否需要协商的标志,并且提供的描述与 RTCPeerConnection 上当前存在的 RTCRtpTransceivers 和 RTCDataChannel 的状态相匹配。 具体而言,这意味着所有未停止的收发器在本地描述中具有匹配属性的相关部分,并且如果已经创建了任何数据信道,则本地描述中存在数据部分。 注意,更新是否需要协商标记位的程序在下方指定。

#### 4.7.3 更新是否需要协商标记位

以下过程在本文档的其他地方被引用。 它也可能随着实现中影响协商的内部变化而发生。如果发生此类更改,用户代理必须将更新需要协商标记位的任务加入队列。 为了 **更新是否需要协商的标记位**,运行以下步骤:

- 1. 如果 connection 的[IsClosed]槽为 true , 终止后续步骤。
- 2. 如果 connection 的信令状态不是 stable , 终止后续步骤。 **注意:作为设置RTCSessionDescription步骤的一部分**, 一旦状态转移为"stable", 是否需要协商的标记位就会被更新
- 3. 如果检查是否需要协商的结果为 false ,通过设 connection 的[NegotiationNeeded]槽为 false 将是否需要协商标记位清除,并终止后续步骤。
- 4. 如果 connection 的[NegotiationNeeded]槽已为 true , 终止后续步骤。
- 5. 将 connection 的[NegotiationNeeded]槽设为 true。
- 6. 将包含以下步骤的任务加入队列:
  - 1. 如果 connection 的[IsClosed]槽为 true , 终止后续步骤。
  - 2. 如果 connection 的[NegotiationNeeded]槽为 false , 终止后续步骤。
  - 3. 在 connection 上触发名为 negotiationneeded 的事件。 注意:将 negotiationneeded 事件入队防止了 过早触发,在普通的场景中多个修改会一次发生。

为了检查 connection 是否需要协商,执行以下检查:

- 1. 如果需要实现指定的协商,如本节刚开始中提到的,则返回 true。
- 2. description 即 connection.[CurrentLocalDescription]。
- 3. 如果 connection 创建了 RTCDataChannel 对象,且 description 中的m=字段没有协商获取数据,则返回 true。
- 4. 对于 connection 中的每个收发器 transceiver ,执行以下检查:
  - 1. 如果 transceiver 没有 stopped , 且没有与 description 中的m=字段相关联 , 则返回 true 。
  - 2. 如果 transceiver 没有 stopped ,且已与 description 中的m=字段相关联 ,则执行一下检查:
    - 1. 如果 transceiver.[Direction] 为 sendrecv 或 sendonly ,且相关联的m=字段不包含单独的一行"a=msid",或"a=msid"中包含MSIDs的数量,或包含MSID值本身,但MSID值与 tranceiver.sender.[AssociatedMediaStreamIds] 不同,则返回 true。
    - 2. 如果 description 的类型为 offer ,且 coonnection.[CurrentLocalDescription] 或 connection. [CurrentRemoteDescription] 中关联的m=字段中的方向与 tranceiver.[Direction] 都不匹配,则返回 true 。
    - 3. 如果 *description* 的类型为 answer ,且 *description* 的m=字段中的方向与给定方向相交的 *tranceiver*. [Direction] 不匹配,(这在<u>ISEP 5.3.1</u>有定义),则返回 true 。
  - 3. 如果 *transceiver* 已 stopped ,且与m=字段相关联,但m=字段还没被 *connection.* [CurrentLocalDescription] 或 *connection.*[CurrentRemoteDescription] 拒绝,则返回 true。

## 4.8 连接建立接口

#### 4.8.1 RTCIceCandidate 接口

该接口描述了ICE候选地址,在ICE第二节中描述。除了 candidate, sdpMid, sdpMLineIndex, usernameFragment, 其余的属性都从 candidateInitDict 的 candidate 成员中派生, 前提是它们格式完好。

```
[Constructor(optional RTCIceCandidateInit candidateInitDict),
  Exposed=Window]
interface RTCIceCandidate {
  readonly attribute DOMString candidate;
  readonly attribute DOMString? sdpMid;
  readonly attribute unsigned short? sdpMLineIndex;
  readonly attribute DOMString? foundation;
  readonly attribute RTCIceComponent? component;
  readonly attribute unsigned long? priority;
  readonly attribute DOMString? address;
  readonly attribute RTCIceProtocol? protocol;
  readonly attribute unsigned short? port;
  readonly attribute RTCIceCandidateType? type;
  readonly attribute RTCIceTcpCandidateType? tcpType;
  readonly attribute DOMString? relatedAddress;
  readonly attribute unsigned short? relatedPort;
  readonly attribute DOMString? usernameFragment;
  RTCIceCandidateInit toJSON();
};
```

#### 构造函数:

• RTCIceCandidate: RTCIceCandidate()构造函数接收一个字典参数, candidateInitDict, 其内容被用来初始化新RTCIceCandidate对象。

当它被调用时,运行以下步骤:

- 1. 如果 candidateInitDict 中的 sdpMid 和 sdpMLineIndex 字典成员都为 null , 抛出一个 TypeError 错误。
- 2. 设 iceCandidate 即新创建的 RTCIceCandidate 对象。
- 3. 将 *iceCandidate* 的以下属性置为 null: foundation, component, priority, address, protocol, port, type, tcpType, relatedAddress, relatedPort。
- 4. 将 *iceCandidate* 的以下属性设备 *candidateInitDict* 中的对应值: candidate, sdpMLineIndex, usernameFragment。
- 5. 设 candidate 为 candidateInitDict 中的 candidate 成员。如果 candidate 不是一个空字符串,则运行以下步骤:
  - 1. 使用 candidate-attribute 语法解析 candidate。
  - 2. 如果上一步解析失败,终止步骤。
  - 3. 如果解析结果中的任何字段表示 iceCandidate 中相应属性的非法值,则中止这些步骤。
  - 4. 将 iceCandidate 中的相应属性设置为解析结果的字段值。
- 6. 返回 iceCandidate。

注意:RTCIceCandidate 的构造函数仅对 candidateInitDict 中的字典成员进行基本的解析和类型检查。在将 RTCIceCandidate 对象传递给 addIceCandidate()时,会完成对 candidate, sdpMid, sdpMLineIndex, usernameFragment 以及相应会话描述的格式完整性的详细验证。为了保持向后兼容性,解析候选属性时发生的任何错误都将被忽略。 在这种情况下, candidate 属性保存在 candidateInitDict 给定的原始 candidate 字符串中,但是诸如 foundation,priority等派生的属性被设为 null。

#### 属性: 以下大多数属性都被定义在ICE的15.1中。

用的或只接收媒体的对等连接)。

- DOMString类型的 candidate , 只读:它携带了[ICE]第15.1中定义的 candidate-attribute 。如果这个 RTCIceCandidate 代表了候选地址结束的指示 , candidate 是一个空字符串。
- DOMString类型的 sdpMid ,只读,可空:如果不为 null ,它将包含RFC5888中定义的该候选地址关联的媒体组件中的媒体流"识别标签"。
- unsigned short类型的 sdpMLineIndex ,只读,可空:如果不为 null ,它表示该候选地址关联的SDP中媒体描述的索引值(从0开始)。
- DOMString类型的 foundation , 只读 , 可空 : 允许ICE关联出现在多个 RTCIceTransport 上候选地址的唯一标识符。
- RTClceComponent类型的 component , 只读 , 可空:赋予候选地址的网络组件( rtp 或 rtcp )。这对应于 candidate-attribute 中的 component-id 字段 , 解码为 RTClceComponent 中定义的字符串表示。
- unsigned long类型的 priority , 只读 , 可空: 赋予候选地址的优先级。
- DOMString类型的 address ,只读 ,可空:候选地址的地址 ,可以是IPv4 ,IPv6 ,或全限定域名(FQDN)。它对应于 candidate-attribute 中的 connection-address 字段。

注意:候选者中公开的地址通过ICE收集并对 RTCIceCandidate 实例中的应用程序可见,这可以泄露有关设备和用户的更多信息(例如位置,本地网络拓扑),而不是用户在未启用WebRTC的浏览器中期望信息。这些地址会一直对应用公开,并可能对沟通方公开,也可能未经用户同意就公开(例如,对于在数据通道中使

这些地址也可被用于暂时或持久的跨源状态,因此对设备的指纹表面有利。(这是一个指纹向量。)通过设置 RTCConfiguration 的 iceTransportPolicy 成员强制ICE代理只报告中继候选地址,应用可暂时或永久地避免将地址暴露给沟通方。

为了限制暴露给应用本身的地址,浏览器可以向它们的用户提供不同的策略而不是共享本地地址,这定义在RTCWEB-IP-HANDLING。

- RTClceProtocal类型的 protocal , 只读 , 可空 : 候选地址的协议( udp 或 tcp )。对应于 candidate-attribute 中的 transport 字段。
- unsigned short类型的 port , 只读 , 可空: 候选地址的端口。
- RTClceCandidateType类型的 type , 只读 , 可控:候选地址的类型。对应于 candidate-attribute 中的 candidate-types 字段。
- RTClceTcpCandidateType类型的 tcpType ,只读,可空:如果 protocal 为 tcp ,则 tcpType 代表TCP候选地址的类型。否则, tcpType 为 null 。对应于 candidate-attribute 中的 tcp-type 字段。
- DOMString类型的 relatedAddress , 只读 , 可空 : 对于从别的候选地址 ( 中继或反射候选地址 ) 例如派生出的候选地址 , relatedAddress 即派生源的IP地址。对于主机候选地址 , relatedAddress 为 null 。对应于 candidate-attribute 中的 real-address 字段。
- unsigned short类型的 relatedPort , 只读 , 可空 : 对于从别的候选地址 ( 中继或反射候选地址 ) 例如派生出的候选地址 , relatedPort 即派生源的IP端口。对于主机候选地址 , relatedPort 为 null 。对应于candidate-attribute 中的 real-port 字段。
- DOMString类型的 usernameFragment , 只读 , 可空 : 它携带了[ICE]15.4节中定义的 ufrag 。

#### 方法:

• to/SON():调用RTCIceCandidate的toJSON()操作将按以下步骤运行:

- 1. 设 *json* 即新 RTCIceCandidateInit 字典。
- 2. 对于<"candidate", "sdpMid", "sdpMLineIndex", "usernameFragment">中的每个属性标识符 attr:
  - 1. 给定本 RTCIceCandidate 对象,设 value 为获取到的 attr 底层值。
  - 2.设json[attr]=value。
- 3. 返回 json。

```
dictionary RTCIceCandidateInit {
  DOMString candidate = "";
  DOMString? sdpMid = null;
  unsigned short? sdpMLineIndex = null;
  DOMString usernameFragment;
};
```

#### RTCIceCandidateInit字典成员:

- DOMString类型的 candidate ,缺省值为 "" :它携带了 ICE 15.1节中定义的 candidate-attributes 。如果这表示候选地址结束指示,则 candidate 是空字符串。
- DOMString类型的 sdpMid ,可空,缺省值为 null :如果非 null ,它将包含与此候选地址相关联的媒体组件的媒体流"识别标签",这在RFC5888中定义。
- unsigned short类型的 sdpMLineIndex ,可空,缺省值为 null :如果非 null ,它表示该候选地址关联的SDP 中媒体描述的索引值(从0开始)。
- DOMString类型的 usernameFragment : 它携带了[ICE]15.4节中定义的 ufrag 。

#### 4.8.1.1 candidate-attribute 语法

candidate-attribute 语法被用于解析 RTCIceCandidate() 构造函数中 candidateInitDict 变量的 candidate 成员。 candidate-attribute 的主要语法被定义在[ICE]的15.1节。除此之外,浏览器必须支持RFC6544中定义的 ICE TCP语法扩展。 浏览器也可以支持RFC中定义的其他语法扩展。

## 4.8.1.2 RTCIceProtocal枚举

RTCIceProtocal 代表ICE候选地址的协议。

```
enum RTCIceProtocol {
   "udp",
   "tcp"
};
```

#### 枚举值描述:

- udp: UDP类型候选地址, ICE中有相关描述。
- tcp: TCP类型候选地址, [RFC6544]中有相关描述。

## 4.8.1.3 RTCIceTcpCandidateType枚举

RTCIceTcpCandidateType 代表了ICE TCP类型的枚举值,定义在[RFC6544]

```
enum RTCIceTcpCandidateType {
   "active",
   "passive",
   "so"
};
```

#### 枚举值描述:

- active: active 类型的TCP候选地址通道主动建立对外的ice连接,而不接受连接请求。
- passive: passive 类型的TCP候选地址通道总是接收ice连接请求,而不主动做连接。
- so: so(simultaneous-open) 类型的TCP候选地址通道与对端so类型的候选地址做ice连接(优先级高与上面的两个)。

注意:用户代理通常只会收集 active 类型的ICE TCP候选地址。

## 4.8.1.4 RTCIceCandidateType枚举

RTCIceCandidateType 代表ICE候选地址的类型,定义在[ICE]15.1节。

```
enum RTCIceCandidateType {
  "host",
  "srflx",
  "prflx",
  "relay"
};
```

#### 枚举值描述:

• host: 主机候选地址, 定义在ICE 4.1.1.1。

srflx:服务器反射候选地址,定义在ICE 4.1.1.2。
 prflx:对等反射候选地址,定义在ICE 4.1.1.2。
 relay:中继候选地址,定义在ICE 7.1.3.2.1。

#### 4.8.2 RTCPeerConnectionIceEvent

RTCPeerConnection 的 icecandidate 事件使用了 RTCPeerConnectionIceEvent 接口。 当触发一个包含 RTCIceCandidate 对象的 RTCPeerConnectionIceEvent 事件时,对象必须包含 sdpMid 和 sdpMLineIndex 的值。如果 RTCIceCandidate 的类型为 srflx 或 relay ,事件的 url 属性必须被设置为候选地址获得的ICE服务器的URL 地址。

注意: icecandidate 有三种不同类型的表示:

- 收集到了一个候选地址时,RTCIceCandidate事件就会触发,本端得到这个候选地址后,应该通过信号通知对端,对端通过 addIceCandidate 方法将接收到的候选地址设置到自己的 peerConnection 实例中。
- 某一 RTCIceTransport 已结束一代候选地址的收集工作,并且提供了TRICKLE-ICE8.2节中定义的候选地址结束指示。这通过将 candidate.candidate 设为空字符串来表示。 candidate 对象应该发信号通知远程对端并向普通ICE候选地址一样传入 addIceCandidate 方法,以向远程对端提供候选地址结束指示。 所有 RTCIceTransport 已结束候选地址的收集工作,且 RTCPeerConnection的 RTCIceGatheringState 已迁移至 complete。这通过将事件的 candidate 成员设为 null 来表示。它只

为了后向兼容性存在,并且本事件不需要通知远程对端。它与 "complete" 状态的 icegatheringstatechange 事件等效。

```
[Constructor(DOMString type, optional RTCPeerConnectionIceEventInit eventInitDict),
    Exposed=Window]
interface RTCPeerConnectionIceEvent : Event {
    readonly attribute RTCIceCandidate? candidate;
    readonly attribute DOMString? url;
};
```

#### 构造函数:

RTCPeerConnectionIceEvent

#### 属性:

• RTCIceCandidate类型的 candidate , 只读 , 可空 : candidate 属性是中造成事件的新ICE候选地址 RTCIceCandidate 对象。

当生成的事件代表候选地址收集结束的时候,本属性被设为 null。

注意:即使存在多个媒体组件,也只会出发一个包含 null 候选地址的事件

• DOMString类型的 url , 只读 , 可空 : url 属性是在收集候选地址时被用于识别STUN/TURN服务器的 STUN/TURN URL地址。如果候选地址并不是从STUN/TURN服务器收集来的 , 本参数为 null 。

```
dictionary RTCPeerConnectionIceEventInit : EventInit {
   RTCIceCandidate? candidate;
   DOMString? url;
};
```

#### RTCPeerConnectionIceEventInit 字典成员:

- RTClceCandidate类型的 candidate ,可空:详情请见 RTCPeerConnectionIceEvent 接口的 candidate 属性。
- DOMString类型的 url ,可空: url 属性是在收集候选地址时被用于识别STUN/TURN服务器的STUN/TURN URL地址。

#### 4.8.3 RTCPeerConnectionIceErrorEvent

RTCPeerConnection中的icecandidateerror事件使用了RTCPeerConnectionIceErrorEvent接口。

```
[Constructor(DOMString type, RTCPeerConnectionIceErrorEventInit eventInitDict),
    Exposed=Window]
interface RTCPeerConnectionIceErrorEvent : Event {
    readonly attribute DOMString hostCandidate;
    readonly attribute DOMString url;
    readonly attribute unsigned short errorCode;
    readonly attribute USVString errorText;
};
```

#### 构造函数:

RTCPeerConnectionIceErrorEvent

#### 属性:

- DOMString类型的 hostCandidate , 只读: hostCandidate 属性是被用来与STUN/TURN服务器通信的本地IP 地址和端口。
  - 在多宿主系统上,可以使用多个接口来与服务器通信,该属性允许应用程序确定故障发生在哪一个接口上。如果出于隐私原因禁止使用多个接口,则此属性将根据需要设置为0.0.0.0;0或[::]:0。
- DOMString类型的 url , 只读: url 属性标识了可能发生故障的STUN/TURN服务器的URL地址。
- unsigned short类型的 errorCode , 只读: errorCode 属性是STUN/TURN服务器返回的数字错误码,详情见 STUN-PARAMETERS。
  - 如果没有主机候选地址可以到达服务器,errorCode将被设成STUN错误码范围外的701。在RTCIceGatheringState的"收集"阶段,每个服务器URL只会触发一次这个错误。
- USVString类型的 errorText , 只读: errorText 属性是STUN/TURN服务器返回的错误响应文本。 如果服务器不能到达 , errorText 将被设为一个具体实现指定的值 , 指示错误的细节。

```
dictionary RTCPeerConnectionIceErrorEventInit : EventInit {
   DOMString hostCandidate;
   DOMString url;
   required unsigned short errorCode;
   USVString statusText;
};
```

#### RTCPeerConnectionIceErrorEventInit 字典成员:

- DOMString类型的 hostCandidate:与STUN/TURN服务器通信的本地地址和端口。
- DOMString类型的 url:指示发生错误的STUN/TURN服务器的URL地址。
- unsigned short类型的 errorCode , 必须项: STUN/TURN服务器返回的数字错误码。
- USVString类型的 statusText: STUN/TURN服务器返回的状态响应文本。

## 4.9 优先级和服务质量(QoS)模型

许多应用程序具有相同数据类型的多个媒体流,并且通常一些流程比其他流程更重要。 WebRTC使用RTCWEB-TRANSPORT和TSVWG-RTCWEB-QOS中描述的优先级和服务质量(QoS)框架为有助于在某些网络环境中提供QoS的数据包提供优先级和DSCP标记。优先级设置可用于指示各种流的相对优先级。优先级API允许JavaScript应用程序通过将RTCRtpEncodingParameters对象的priority属性设置为以下值之一来告诉浏览器特定媒体流对于应用程序来说,重要性是高,中,低还是非常低。

## 4.9.1 RTCPriorityType枚举

```
enum RTCPriorityType {
  "very-low",
  "low",
  "medium",
  "high"
};
```

#### 枚举值描述:

- very-low:详情见RTCWEB-TRANSPORT,第4.1和4.2节。对应于RTCWEB-DATA中定义的"below normal"。
- 1ow:详情见RTCWEB-TRANSPORT,第4.1和4.2节。对应于RTCWEB-DATA中定义的"normal"。
- medium: 详情见RTCWEB-TRANSPORT, 第4.1和4.2节。对应于RTCWEB-DATA中定义的"high"。

• high: 详情见RTCWEB-TRANSPORT, 第4.1和4.2节。对应于RTCWEB-DATA中定义的"extra high"。

使用此API的应用程序应该意识到,通过降低不重要的事物的优先级而不是提高重要事物的优先级,通常可以获得更好的整体用户体验。

# 4.10 证书管理

RTCPeerConnection 实例使用的对对等连接进行鉴权的证书使用了 RTCCertificate 接口。这些对象可以由使用 generateCertificate 方法的应用程序显式生成,并且可以在构造新的 RTCPeerConnection 实例时在 RTCConfiguration 中提供。显式的证书管理功能是可选的。如果构造一个新 RTCPeerConnection 对向时,应用没有提供 Certificates 配置选项,则用户代理必须生成新的证书集合。集合必须包括一个携带P-256曲线私钥,SHA-256哈希签名的ECDSA证书。

```
partial interface RTCPeerConnection {
  static Promise<RTCCertificate> generateCertificate(AlgorithmIdentifier keygenAlgorithm);
};
```

## 方法:

• 静态 generateCertificate 方法: generateCertificate 函数使用户代理创建并存储一个X.509证书X509V3及对应的私钥。RTCCertificate 接口的表单中提供了一个信息句柄。返回的 RTCCertificate 可被用于控制 RTCPeerConnection 创建的DTLS会话中提供的证书。

keygenAlgorithm 参数被用于控制于证书关联的私钥是如何生成的。 keygenAlgorithm 算法使用WebCrypto[htt p://w3c.github.io/webrtc-pc/#bib-WebCryptoAPI]的 AlgorithmIdentifier 类型。 keygenAlgorithm 值对于window.crypto.subtle.generateKey 必须是一个合法参数,也就是说,当根据WebCrypto算法规范化过程WebCryptoAPI进行规范化时,值必须不能产生错误,其中操作名称为 generateKey,并且supportedAlgorithms值特定于RTCPeerConnection证书的生成。如果算法规范化的过程产生了一个错误,generateCertificate调用必须以这个错误拒绝返回。

生成的密钥中提供的签名被用于DTLS连接的鉴权。被标识的算法(由标准化 AlgorithmIdentifier 的 name 字段标识)必须是可用于产生签名的非对称算法。

该过程产生的证书同样包含了一个签名。签名的有效性仅与兼容性相关。只有公钥和生成的证书指纹被 RTCPeerConnection 所用,但如果证书格式正确,则证书更有可能被接受。浏览器会选择签署证书的算法,如 果需要哈希算法,浏览器应该选择SHA-256算法。

生成的证书不得包含可链接到用户或用户代理的信息。应该使用可分辨名称和序列号的随机值。如果 keygenAlgorithm 参数标识用户代理不能或不会用于为 RTCPeerConnection 生成证书的算法,则用户代理必须以一个 NotSupportedError 类型的 DOMException 拒绝对 generateCertificate()的调用。

```
以下值必须被用户代理所支持: { name: "RSASSA-PKCS1-v1_5", modulusLength: 2048, publicExponent: new Uint8Array([1, 0, 1]), hash: "SHA-256" }, and { name: "ECDSA", namedCurve: "P-256" }.。
```

注意:预计用户代理将接受的值的集合较小,甚至是固定的。

# 4.10.1 RTCCertificateExpiration字典

RTCCertificateExpiration被用于为 generateCertificate 生成的证书设置一个过期日期。

```
dictionary RTCCertificateExpiration {
   [EnforceRange]
   DOMTimeStamp expires;
};
```

• expires: 一个可选的 expires 属性可能被添加入传至 generateCertificate 的算法中。如果参数存在,则代表 RTCCertificate 相对于当前时间的最长有效时间。

当以一个 object 参数调用 generateCertificate 时,用户代理会尝试将object转换为 RTCCertificateExpiration 类型。如果转换失败,会立即以一个新创建的 TypeError 拒绝并返回一个 promise,然后终止后续步骤。

用户代理生成的证书的过期时间为当前时间加上 expires 的值。返回的 RTCCertificate 中的 expires 属性被设为证书的过期时间。用户代理可选择限制 expires 属性值的大小。

## 4.10.2 RTCCertificate接口

RTCCertificate 接口代表了一个用于WebRTC通信鉴权的证书。除了可见的属性,内部槽包含了生成的私有密钥子集[KeyingMaterial]的句柄,RTCPeerConnection与对端进行身份验证的证书[Certificate],以及创建的对象的源[Origin]。

```
[Exposed=Window,
   Serializable]
interface RTCCertificate {
  readonly attribute DOMTimeStamp expires;
  static sequence<AlgorithmIdentifier> getSupportedAlgorithms();
  sequence<RTCDtlsFingerprint> getFingerprints();
};
```

#### 属性:

• DOMTimeStamp类型的 expires , 只读: expires 属性指示了相对于1970-01-01T00:00:00Z的日期和时间(以毫秒为单位), 在这之后的时间浏览器将认为证书失效。在这时间之后,利用此证书尝试创建RTCPeerConnection 的操作都将失效。

注意该值不一定在证书本身的 notAfter 参数中有所体现。

#### 方法:

• getSupportedAlgorithms:返回提供一组代表支持证书算法的序列。必须返回至少一个算法。

注意:例如,"RSASSA-PKCS1-v1\_5"算法字典,RsaHashedKeyGenParams,包含了模数长度,公共指数和哈希算法的字段。实现可能支持大范围的模数长度和指数,以及有限数目的哈希算法。在这种场景下,实现为每个支持的RSA哈希算法返回一个算法标识符是合理的,对于modulusLength和publicExponent使用默认或推荐值(比如1024或65537)。

getFingerprints:返回证书指纹列表,其中一个是使用证书签名中使用的摘要算法计算的。

出于此API的目的,[Certificate]槽中包含未结构化的二进制数据。目前还没有提供访问[KeyingMaterial]的机制。实现必须支持应用从持久化存储中保存和取回 RTCCertificate 对象。在实现中,RTCCertificate 可能不会直接持有私钥资料(它可能存储在某一安全模块中),私钥的引用可以保存在[KeyingMaterial]内部槽中,其中的私钥可以被存储的也可以被使用。 RTCCertificate 对象是可序列化对象。给定 value 和 serialized ,它们的序列化步骤如下:

- 1. 设 serialized.[Expires] 值为 value 的 expires 属性。
- 2. 设 serialized.[Certificate] 值为 value 的[Certificate]槽中未结构化的二进制数据的一份拷贝。
- 3. 设 serialized.[Origin] 值为 value 的[Origin]槽中未结构化的二进制数据的一份拷贝。
- 4. 设 serialized.[KeyingMaterial] 值为 value 的[KeyingMaterial]槽中表示私钥材料序列化的结果。

给定 value 和 serialized ,它们的反序列化步骤如下:

1. 初始化 value 的 expires 属性为 serialized.[Expires]。

- 2. 设 value.[Certificate] 槽值为 serialized.[Certificate] 的一份拷贝。
- 3. 设 value.[Origin] 槽值为 serialized.[Origin] 的一份拷贝。
- 4. 设 value.[KeyingMaterial] 槽值为 serialized.[KeyingMaterial] 反序列化后生成的私钥材料。

注意:以这种方式支持结构化克隆使得RTCCertificate实例持久化到存储成为可能。它还允许使用postmessage webmessaging这样的API将实例传递给其他源。但是,对象不能被除最初创建它的源以外的其他任何源使用。

# 5. RTP媒体API

RTP媒体API 使得网络应用可以在端到端对等连接上发送并接收 MediaStreamTrack 流媒体轨对象。当媒体轨被添加至 RTCPeerConnection 时会导致信令发送信号;当本信号被转发至远程对端,对应的媒体轨会在远程一侧被创建。

注意:RTCPeerConnection 发送的媒体轨与另一RTCPeerConnection 接收的媒体轨之间没有确切的1:1对应关系。比如,被发送的媒体轨的ID与被接受的媒体轨的ID不存在映射关系。同样的,即使在接收端没有创建新的媒体轨,replaceTrack调用也能改变RTCRtpSender发出的媒体轨,对应的RTCRtpReceiver只会持有一个媒体轨,此媒体轨可能代表了整合在一起的多个媒体数据源。addTransceiver和 replaceTrack调用都可被用于多次发送同一个媒体轨,在接收端每个轨都会被单独的接收器所观察。因此,考虑将RTCRtpSender与另一侧RTCRtpReceiver之间的媒体轨建立起1:1的关系会更为准确,如果有需要的话可以使用RTCRtpTransceiver的mid值来匹配发送端和接收端。

发送媒体数据时,发送方可能需要重新调整或重新采样媒体以满足各种要求,包括SDP协商的信封。 跟从J<u>SEP 3.6节</u>中的规则,视频的尺寸也许会被缩小以适应SDP的约束。媒体不得为了创建未在输入源中出现的伪数据而扩大规模,除非需要满足像素计数的约束,否则不得裁剪媒体,不得更改宽高比。

WebRTC工作组正在寻求关于需求与时间线实现的反馈,以便更复杂地处理这种情况。一些可能的设计方案已经在Github issue 1283中被讨论了。

当视频被重新调整,例如对于某一宽度或高度和 scaleResolutionDownBy 值的组合,可能出现宽度或高度不是整数的情况。这种情况下用户代理必须使用结果的整数部分。如果缩放后的宽度或高度的整数部分为零,则传输的内容由具体实现指定。 MediaStreamTrack 的实际编码与传输过程由名为 RTCRtpSender 的对象管理。类似的,MediaStreamTrack 的实际接收与解码过程由名为 RTCRtpReceiver 的对象管理。每个 RTCRtpSender 对象至多与

一个媒体轨相关联,每个被接收的媒体轨也只能与一个RTCRtpReceiver关联。每个MediaStreamTrack都应该被编码和传输,使其的特性(视频轨道的宽度,高度和帧率;音频轨道的体积,采样尺寸,采样率和通道数)与远程端创建的媒体轨保持一致。某些情况下也可能不适用,比如可能会在端点或网络中出现资源限制,也可能RTCRtpSender应用的设置指示实现表现出不同的行为。一个RTCPeerConnection对象包含RTCRtpTransceiver的一个集合,代表了共享某些状态的发送端/接收端对。这个集合在RTCPeerConnection对象创建时被初始化为空集合。RTCRtpSender和RTCRtpReceiver总是由RTCRtpTransceiver同时创建,这样在它们的生命周期中可以保持关联。当应用通过 addTrack 方法将一个MediaStreamTrack 附加到RTCPeerConnection对象上时,

RTCRtpTransceiver 会被隐式创建,应用使用 addTransceiver 方法时它会被显式创建。当一个包含新媒体描述的远程描述被应用时,RTCRtpTransceiver 也会被创建。此外,当表示远程端点含有媒体数据要发送的远程描述被应用时,相关的 MediaStreamTrack 和 RTCRtpReceiver 会通过 track 事件被暴露给应用。

# 5.1 RTCPeerConnection接口扩展

RTC媒体API对以下的 RTCPeerConnection 接口作了扩展。

```
partial interface RTCPeerConnection {
  sequence<RTCRtpSender> getSenders();
  sequence<RTCRtpReceiver> getReceivers();
  sequence<RTCRtpTransceiver> getTransceivers();
  RTCRtpSender addTrack(MediaStreamTrack track,
  MediaStream... streams);
  void removeTrack(RTCRtpSender sender);
  RTCRtpTransceiver addTransceiver((MediaStreamTrack or DOMString) trackOrKind,
  optional RTCRtpTransceiverInit init);
  attribute EventHandler ontrack;
};
```

#### 属性:

• EventHandler类型的 ontrack:该事件句柄的事件类型为 track。

## 方法:

• *getSenders*:返回一组代表RTP发送端的 RTCRtpSender 对象序列,这些对象当前正附加到 RTCPeerConnection 对象上,且属于未停止的 RTCRtpTransceiver 对象。 当 getSenders 方法被调用,用户代理必须返回[发送端收集算法]的执行结果。

### 发送端收集算法 的执行结果如下:

- 1. 设 transceivers 为收发器收集算法的执行结果。
- 2. 设 senders 为一个新的空序列。
- 3. 对 transceivers 中的每个对象:
  - 1. 若对象的[Stopped]槽值为 false ,则将此对象的[Sender]槽加入 senders 。
- 4. 返回 senders。
- *getReceivers*:返回一组代表RTP接收端的 RTCRtpReceiver 对象序列,这些对象当前正附加到 RTCPeerConnection 对象上,且属于未停止的 RTCRtpTransceiver 对象。 当 getReceivers 方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:
  - 1. 设 transceivers 为收发器收集算法的执行结果。
  - 2. 设 receivers 为一个新的空序列。
  - 3. 对 transceivers 中的每个对象:
    - 1. 若对象的[Stopped]槽值为 false ,则将此对象的[Receiver]槽加入 receivers。
  - 4. 返回 receivers。
- getTransceivers:返回一组代表RTP发送端的RTCRtpTransceiver对象序列,这些对象当前正附加到RTCPeerConnection对象上。

getTransceiver 方法必须返回[收发器收集算法]的执行结果。

## 收发器收集算法 的执行结果如下:

- 1. 设 transceivers 为以插入顺序排列的新 RTCRtpTransceiver 对象序列,对象来自 RTCPeerConnection 的 收发器列表。
- 2. 返回 transceivers。
- addTrack: 将一个被指定媒体流 MediaStream 对象包含的新媒体轨加入 RTCPeerConnection。 当 addTrack 方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:
  - 1. 设 connection 为调用方法的 RTCPeerConnection 对象。

- 2. 设 track 为作为方法第一个参数的 MediaStreamTrack 对象。
- 3. 设 kind 为 track.kind。
- 4. 设 streams 为从方法剩余参数构造的 MediaStream 对象列表,如果方法被调用时只有一个参数,则为空列表。
- 5. 若 connection 的[IsClosed]槽值为 true , 抛出一个 InvalidStateError。
- 6. 设 senders 为发送端收集算法的执行结果。如果 senders 中已存在一个用来发送 track 的发送端 RTCRtpSender 对象,则抛出一个 InvalidAccessError。
- 7. 以下步骤描述了如何确定是否可以复用现有发送端。根据J<u>SEP 5.2.2&5.3.2</u>中的描述,这将导致未来调用的 createOffer 和 createAnswer 方法将相应的媒体描述标记为 sendrecv 或 sendonly ,并添加发送端的MSID。

如果 senders 中的某个 RTCRtpSender 对象与以下所有原则相匹配 ,则让 sender 为那个对象 , 否则为 null:

- sender的媒体轨为空。
- 与发送端相关联transceiver的类型为RTCRtpTransceiver,并与 kind 匹配。
- 与RTCRtpTransceiver 相关联的sender的[Stopped]槽值为 false。
- sender从来没有被使用过。更准确地说,与RTCRtpTransceiver 相关联的sender的 [CurrentDirection]槽值为 sendrecv 或 sendonly 。
- 8. 如果 sender 非空,运行以下步骤来使用sender:
  - 1. 将 track 赋给 sender 的[SenderTrack]。
  - 2. 将 sender 的[AssociatedMediaStreamIds]槽设为空集合。
  - 3. 对于 *streams* 中的每个 *stream* ,若[AssociatedMediaStreamIds]槽中尚未包含其 id ,则将 stream.id 加入。
  - 4. 设 transceiver 成为于 sender 相关联的 RTCRtpTransceiver 对象。
  - 5. 如果 transceiver 的[Direction]槽值为 recvonly ,则将此槽的值设为 sendrecv。
  - 6. 如果 transceiver 的[Direction]槽值为 inactive ,则将此槽的值设为 sendonly。
- 9. 如果 sender 为空,则运行以下步骤:
  - 1.以 track, kind, streams 为参数创建RTCRtpSender,并把结果赋给 sender。
  - 2. 以 kind 为参数创建RTCRtpReceiver,并把结果赋给 receiver。
  - 3. 以 sender, receiver 和一个值为 sendrecv 的 RTCRtpTransceiverDirection 对象作为参数创建 RTCRtpTransceiver,并把结果赋给 transceiver。
  - 4. 将 transceiver 添加到 connection 的收发器集合中。
- 10. 媒体轨可能包含应用程序无法访问的内容。这可能是由于被标记了 peerIdentity 选项或任何可能追踪 CORS跨源数据的操作造成的。这些媒体轨可被用于 addTrack 方法,并会为它们创建 RTCRtpSender,但 除非内容标有 peerIdentify 并且符合发送要求(详见隔离媒体流),否则不能被发送。 所有应用无法访问的媒体流不能被发送至对等连接,将用静音(音频),黑帧(视频)或其他等效的内容 替代媒体轨中的内容。

注意,这一属性以后可能会变化。

- 11. 更新 connection 的协商标记位。
- 12. 返回 sender。
- removeTrack: 停止 sender 发送媒体数据。RTCRtpSender 仍然存在于 getSenders 中。如JSEP 5.2.2中所述,这么做会导致未来的 createOffer 调用将对应收发器中的媒体描述标记为 recvonly 或 inactive。 当另一对等连接以同样的方式停止发送柜体会,媒体轨会从最初 track 事件生成的所有远程 MediaStreams 中被移除。如果 MediaStreamTrack 没有被静音,则 muted 事件会在此媒体轨上被触发。

当 removeTrack 方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:

- 1. 设 removeTrack 的参数为 sender。
- 2. 设 connection 为调用此方法的 RTCPeerConnection 对象。
- 3. 若 connection 的[IsClosed]槽值为 true , 抛出一个 InvalidStateError。
- 4. 若 sender 没有被 connection 创建, 抛出一个 InvalidAccessError。
- 5. 设 senders 为[发送端收集算法]的执行结果。
- 6. 若 sender 不在 senders 中(意味着由于将RTCSessionDescription的类型设为了"rollback",它已被删除),则终止后续步骤。
- 7. 若 sender 的[SenderTrack]槽为空,则终止后续步骤。
- 8. 将 sender 的[SendTrack]槽设为空。
- 9. 设 transceiver 为 sender 对应的 RTCRtpTransceiver 对象。
- 10. 若 transceiver 的[Direction]槽值为 sendrecv , 将 transceiver 的[Direction]槽值设为 recvonly 。
- 11. 若 transceiver 的[Direction]槽值为 sendonly , 将 transceiver 的[Direction]槽值设为 inactive 。
- 12. 更新 connection 的协商标记位。
- addTransceiver: 创建一个新的RTCRtpTransceiver对象并将其加入收发器集合。

如JSEP 5.2.2中所述,以上添加收发器的动作会导致未来的 createoffer 调用将一个媒体描述添加到对应的收发器中。

如JSEP 5.5&5.6中所述,mid 的初始值为空。设置一个新的 RTCSessionDescription 可能会导致它变为一个非空值。

senEncodings 参数会被用于指定提供的联播编码的数量,以及选择性的提供它们的RID和编码参数。 当本方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:

- 1. 设 init 为第二个参数。
- 2. 设 streams 为 init中的 streams 成员。
- 3. 设 sendEncodings 为 init 中的 sendEncodings 成员。
- 4. 设 direction 为 init 中的 direction 成员。
- 5. 若第一个参数为字符串,则设 kind 为它并按以下步骤运行:
  - 1. 若 kind 不是一个合法的 MediaStreamTrack kind , 抛出一个 TypeError 。
  - 2. 设 track 为 null。
- 6. 若第一个参数为 MediaStreamTrack ,设 track 为它并设 kind 为 track.kind 。
- 7. 如果 connection 的[IsClosed]槽值为 true , 抛出一个 InvalidStateError 。
- 8. 按以下步骤验证 sendEncodings 的合法性:
  - 1. 验证 sendEncodings 中的每个 rid 值仅由字母数字字符(a-z,A-Z,0-9)组成,最多16个字符。如果某个RID不符合这些要求,抛出一个 TypeError 。
  - 2. 如果 sendEncodings 中的 RTCRtpEncodingParameters 字典包含除了 rid 之外的只读参数,则抛出一个 InvalidAccessError。
  - 3. 验证 sendEncodings 中的每个 scaleResolutionDownBy 值大于等于1.0。如果某一 scaleResolutionDownBy 值不符合要求, 抛出一个 RangeError。
  - 4. 验证 sendEncodings 中的每个 maxFramerate 值大于等于0.0。如果某一 maxFramerate 值不符合要求,抛出一个 RangeError。
  - 5. 设 *maxN* 为用户代理可能支持的最大同时编码数,最小值为1。这应该是一个乐观的数字,因为尚未知道编解码器的使用方法。
  - 6. 如果存储在 sendEncodings 中的 RTCRtpEncodingParameters 数量超出 maxN ,则从尾部开始修剪 sendEncodings 直到长度为 maxN 。

- 7. 如果存储在 sendEncodings 中的 RTCRtpEncodingParameters 数量为1,则移除其所有 rid 成员。 注意:在 sendEncodings 中提供单个默认的 RTCRtpEncodingParameters 参数,使得应用程序可以在随后未使用联播也能调用 setParameters 设置编码参数。
- 9. 以 track, kind, streams, sendEncodings 作为参数创建一个RTCRtpSender,并设结果为 sender。如果 sendEncodings 是集合,则接下来的 createOffer 调用将被配置用来发送JSEP 5.2.2&5.2.1中的多个 RTP编码。当 setRemoteDescription 以一个对应的可以接受多个RTP编码(详见JSEP 3.7)的远程描述调用时,RTCRtpSender 也许会发送多个RTP编码,且通过收发器的 sender.getParameters 方法取回的参数会体现协商后的编码。
- 10. 以 kind 为参数创建RTCRtpReceiver并将结果设为 receiver。
- 11. 以 sender, receiver, direction 为参数创建RTCRtpTransceiver并将结果设为 transceiver。
- 12. 将 transceiver 添加入 connection 的收发器集合。
- 13. 更新 connection 的协商标记位。
- 14. 返回 transceiver。

```
dictionary RTCRtpTransceiverInit {
  RTCRtpTransceiverDirection direction = "sendrecv";
  sequence<MediaStream> streams = [];
  sequence<RTCRtpEncodingParameters> sendEncodings = [];
};
```

## RTCRtpTransceiverInit字典成员:

- RTCRtpTransceiverDirection类型的 direction , 缺省值为 sendrecv: RTCRtpTransceiver 的方向。
- sequence类型的 streams: 当远程对等连接中被触发的 track 事件与被添加的 RTCRtpReceiver 对象相对应时,这些媒体流将被放进track事件中。
- sequence类型的 sendEncodings: 一个包含发送RTP媒体编码所需参数的序列。

```
enum RTCRtpTransceiverDirection {
    "sendrecv",
    "sendonly",
    "recvonly",
    "inactive"
};
```

#### RTCRtpTransceiverDirection 枚举值描述:

- sendrecv: RTCRtpTransceiver的RTCRtpSender sender将向对端发出发送RTP的邀请,若对等端接收邀请,且sender.getParameters().encodings[i].active全为true的时候,数据将开始发送。
  RTCRtpTransceiver的RTCRtpReceiver receiver将发出接收RTP的邀请,在远程对端接收邀请之后会开始接收数据。
- sendonly: RTCRtpTransceiver的RTCRtpSender sender将向对端发出发送RTP的邀请,若对等端接收邀请,且 sender.getParameters().encodings[i].active全为true的时候,数据将开始发送。
  RTCRtpTransceiver的RTCRtpReceiverreceiver不会发出接收RTP的邀请,也不会接收数据。
- recvonly: RTCRtpTransceiver 的 RTCRtpSender sender 不会发出发送RTP的邀请,也不会发送数据。
  RTCRtpTransceiver 的 RTCRtpReceiver receiver 将发出接收RTP的邀请,在远程对端接收邀请之后会开始接收数据。

• Inactive: RTCRtpTransceiver的RTCRtpSender sender不会发出发送RTP的邀请,也不会发送数据。RTCRtpTransceiver的RTCRtpReceiver receiver不会发出接收RTP的邀请,也不会接收数据。

## 5.1.1 处理远程媒体流轨

应用可以通过调用 RTCRtpTranceiver.stop() 停用两个方向,并拒绝即将传入的媒体描述,或将收发器的方向设为 sendonly 来拒绝即将到达的那一侧。 给定 RTCRtpTranceiver *transceiver* 和 *trackEventInits* ,为了**处理远程媒体轨的加入**,用户代理必须按以下步骤运行:

- 1. 设 receiver 为 transceiver 的[Receiver]槽。
- 2. 设 track 为 receiver 的[ReceiverTrack]槽。
- 3. 设 streams 为 receiver 的[AssociatedRemoteMediaStreams]槽。
- 4. 将 receiver, track, streams, transceiver 作为成员变量,创建一个 RTCTrackEventInit 字典,并把它加入 trackEventInits。

给定 RTCRtpTranceiver transceiver 和 muteTracks , 为了处理远程媒体轨的移除 , 用户代理必须按以下步骤运行:

- 1. 设 receiver 为 transceiver 的[Receiver]槽。
- 2. 设 track 为 receiver 的[ReceiverTrack]槽。
- 3. 若 track.muted 为 false , 则将 track 加入 muteTracks 。

给定 RTCRtpReceiver receiver, msids, addList, removeList , 为了**设置关联的远程媒体流** , 用户代理必须按以下步骤运行:

- 1. 设 connection 为与 receiver 相关联的 RTCPeerConnection 对象。
- 2. 对 *msids* 中的每个MSID,若之前没有以该 id 在本 *connection* 上创建过 Mediastream 对象,则以该 id 创建一个新的 MediaStream 对象。
- 3. 设 streams 为在本 connection 上以 msids 中的各个 id 创建的 MediaStream 对象列表。
- 4. 设 track 为 receiver 的[ReceiverTrack]。
- 5. 对于 receiver 的[AssociatedRemoteMediaStreams]中的每个流,若它尚未存在于 streams 中,则将它连同 track 作为一对,加入 removeList。
- 6. 对于 streams 中的每个流,若它尚未存在于 receiver 的[AssociatedRemoteMediaStreams]中,则将它连同 track 作为一对,加入 addList。
- 7. 将 receiver 的[AssociatedRemoteMediaStreams]槽中内容赋给 streams。

# 5.2 RTCRtpSender接口

RTCRtpSender 接口允许应用控制一个 MediaStreamTrack 如何被编码并被发送至远程对端。当一个 RTCRtpSender 对象的 setParameters 方法被调用时,编码会以合适的方式被改变。 为了用现有的MediaStreamTrack对象 track,字符串 kind ,MediaStream对象列表 streams 以及可选的 RTCRtpEncodingParameters 对象列表 sendEncodings 创建一个RTCRtpSender对象,运行以下步骤:

- 1. 设 sender 为一个新 RTCRtpSender 对象。
- 2. sender内部创建[SenderTrack]槽,并初始化为 track。
- 3. sender 内部创建[SenderTransport]槽 , 并初始化为 null 。
- 4. sender 内部创建[Dtmf]槽,并初始化为 null。
- 5. 若 kind 值为 audio,则创建一个 RTCDTMFSender 对象 dtmf,并将其[Dtmf]槽设为 dtmf。
- 6. sender内部创建[SenderRtcpTransport]槽,并初始化为 null。
- 7. *sender* 内部创建[AssociatedMediaStreamIds]槽,代表与 *sender* 相关联的MediaStream对象的 id 列表。如 <u>JSEP 5.2.1</u>所述,当在SDP中代表 *sender* 时,[AssociatedMediaStreamIds]槽会被使用。
- 8. 设 sender 的[AssociatedMediaStreamIds]槽为一个空集合。

- 9. 对于 streams 中的每个 stream ,若 stream.id 不存在于[AssociatedMediaStreamIds]槽,则将它添加进去。
- 10. sender 内部创建[SendEncoding]槽,代表RTCRtpEncodingParameters字典列表。
- 11. 若将 sendEncodings 作为本算法的输入,且它非空,则将[SendEncodings]槽设为 sendEncodings。否则,将槽的内容设为只包含一个 RTCRtpEncodingParameters 对象的列表,其 active 成员为 true。
- 12. sender 内部创建[LastReturnedParameters]槽,它将被用于匹配 getParameters 和 setParameters 事务。
- 13. 返回 sender。

```
[Exposed=Window]
interface RTCRtpSender {
  readonly attribute MediaStreamTrack? track;
  readonly attribute RTCDtlsTransport? transport;
  readonly attribute RTCDtlsTransport? rtcpTransport;
  static RTCRtpCapabilities? getCapabilities(DOMString kind);
  Promise<void> setParameters(RTCRtpSendParameters parameters);
  RTCRtpSendParameters getParameters();
  Promise<void> replaceTrack(MediaStreamTrack? withTrack);
  void setStreams(MediaStream... streams);
  Promise<RTCStatsReport> getStats();
};
```

## 属性:

- MediaStreamTrack类型的 track , 只读,可空: track 属性是与 RTCRtpSender 对象关联的媒体轨。如果 track 已结束或它的输出被关闭(例如,媒体轨被关闭或静音), RTCRtpSender 必须发送静音(音频),黑 帧(视频)或其他不携带信息的等效内容。在视频的场景下,RTCRtpSender 应该每秒发送一个黑帧。如果 track 为空,则 RTCRtpSender 不发送。请求此属性时,该属性必须返回[SenderTrack]槽的值。
- RTCDtlsTransport类型的 transport ,只读,可空: transport 属性是从 track 以RTP分组形式发出的媒体数据的传输通道。在构造 RTCDtlsTransport 对象之前, transport 属性为空。当使用捆绑,多个 RTCRtpSenders 对象将共享同一个 transport 并在此传输通道上发送RTP/RTCP。请求此属性时,该属性必须返回[SenderTransport]槽的值。
- RTCDtlsTransport类型的 rtcpTransport , 只读 , 可空 : rtcpTransport 属性是RTCP发送与接收的传输通道。在构造 RTCDtlsTransport 对象之前 , rtcpTransport 属性为空。当使用RTCP多路复用(或使用捆绑 , 捆绑用到了RTCP多路复用 ) , rtcpTransport 将为 null , RTP和RTCP数据都会在 transport 指定的传输通道上流动。请求此属性时,该属性必须返回[SenderRtcpTransport]槽的值。

## 方法:

- getCapabilities,静态: getCapabilities() 方法返回最乐观的系统功能视图,用于发送给定类型的媒体数据。它不保留任何资源,端口或其他状态,但旨在提供一种方法来发现浏览器的功能类型,包括可能支持的编解码器。用户代理必须支持 audio 和 video 的两种类型。如果系统没有与 kind 参数值表示的类型相对应的功能,则 getCapabilities 返回 null。
  - 这些功能通常在设备上提供持久的跨源信息,从而增加了应用程序的指纹表面。在隐私敏感的上下文中,浏览器可以考虑暂缓操作,例如仅报告功能的公共子集。(这是一个指纹向量。)
- setParameters: setParameters 方法更新媒体轨 track 的编码与传输方式。 当 setParameters 方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:
  - 1. 设 parameters 为方法的第一个参数。
  - 2. 设 sender 为调用此方法的 RTCRtpSender 对象。
  - 3. 设 transceiver 为与 sender 关联的 RTCRtpTransceiver 对象 ( sender即transceiver中的[Sender]槽 ) 。

- 4. 如果 transceiver 的[Stopped]槽值为 true ,以一个新建的 InvalidStateError 拒绝此promise。
- 5. 如果 sender 内部的[LastReturnedParameters]槽为空,以一个新建的 InvalidStateError 拒绝此 promise.
- 6. 按以下步骤验证 parameter 合法性:
  - 1. 设 encodings 为 parameter.encodings 。
  - 2. 设 codec 为 parameters.codecs。
  - 3. 设 N 为sender内部的[SendEncodings]槽中存储的 RTCRtpEncodingParameters 对象数量。
  - 4. 如果以下任一条件被满足,则以一个新建的 InvalidModificationError 拒绝promise并返回:
    - 1. encodings.length与N不相等。
    - 2. encodings 被重新排序。
    - 3. parameter 中的任何参数都被标记为**只读参数**(例如RID),且某一参数的值与 sender 的 [LastReturnedParameters]槽中对应参数的值不相同。注意,这同样适用于 transactionId 。
  - 5. 确认 encodings 中的每个 scaleResolutionDownBy 值都大于等于1.0。如果任一scaleResolutionDownBy 不满足本需求,则以一个新建的 RangeError 拒绝promise并返回。
  - 6. 确认 *encodings* 中的每个 maxFramerate 值都大于等于0.0。如果任一 maxFramerate 不满足本需求,则则以一个新建的 RangeError 拒绝promise并返回。
  - 7. 对于0到编码数量范围中的每个值i,0到编解码器数量范围中的每个值j,检查encodings[i].codecPayloadType(如果已设置)是否与 codec[j].payloadType 相对应。如果没有对应关系,或者 codec[j].mimeType 的MIME子类型部分等于 "red", "cn", "telephoneevent", "rtx"或前向纠错编解码器("ulpfec"或"flexfec"),则以一个新建的InvalidAccessrror拒绝promise。
- 7. 创建一个新的promise对象 p 。
- 8. 并行地用 parameters 配置媒体栈,以发送 sender 的[SenderTrack]中的数据。
  - 1. 如果用 parameters 成功配置了媒体栈,则将包含以下步骤的任务加入操作队列:
    - 1. 将 sender 内部的[LastReturnedParameters]槽置空。
    - 2. 将 sender 内部的[SendEncodings]槽设为 parameters.encodings。
    - 3. 用 undefined 解析 p。
  - 2. 如果配置过程出现了错误,则将包含以下步骤的任务加入操作队列:
    - 1. 如果是因为硬件资源不可用而发生错误,则以一个新建的 RTCError 拒绝 *p* ,并将其 errorDetail 设为"hardware-encoder-not-available",然后终止步骤。
    - 2. 如果是因为硬件编码器不支持 *parameters* 而发生错误,则以一个新建的 RTCError 拒绝 *p* ,并将其 errorDetail 设为"hardware-encoder-error",然后终止步骤。
    - 3. 对于其他的错误,以一个新建的 operationError 拒绝 p.
- 9. 返回 p 。 如果应用程序通过 codecPayloadType 选择编解码器,并且此编解码器从后续的邀请/应答协商中被删除了,那么在下一次调用 getParameters 方法时将清空 codecPayloadType ,并且实现将回退到其默认编解码器选择策略,直到选择了新的编解码器。
  - setParameters 不会导致SDP重新协商,只能用于更改媒体栈在由邀请/应答协商的信封内发送或接收的内容。 RTCRtpSendParameters 字典中的属性旨在不启用本特性,因此 cname 等属性是只读的,无法被更改。其他的,如比特率使用 maxBitrate 等限制进行控制,用户代理需要确保它不超过 maxBitrate 指定的最大比特率,同时确保它满足别处指定的比特率限制,例如SDP。

• getParameters: [getParameters() 方法返回 RCTRtpSender 对象当前持有的控制媒体轨 track 的编码与传输方式的参数。

当 getParameters 被调用,RTCRtpSendParameters 字典按以下流程构建:

- o transactionId 被设为一个新的唯一标识符,用于将本次 getParameters 调用与将来可能发生的 setParameters 调用进行匹配。
- o encodings 被设为内部[SendEncodings]槽的值。
- o headerExtensions 序列根据已协商的发送头部扩展名进行填充。
- o codec 序列基于已协商用于发送的编解码器以及用户代理当前能够发送的编解码器进行填充。在协商完成之前,codec 序列为空。
- o letcp.cnmae 被设为与其关联的 RTCPeerConnection 对象的CNAME。如果已经达成了裁剪发送RTCP的协商,则 rtcp.reducedSize 为 true ,否则为 false 。
- o | degradationPreference| 被设为传入| setParameters 的最新值,如果 setParameters 从未被调用,则为默认值"balanced"。

返回的 RTCRtpSendeParameters 字典必须被保存在 RTCRtpSender 对象的[LastReturnedParameters]槽中。 getParameters 可以以下的方式,和 setParameters 配合使用来改变参数:

```
async function updateParameters() {
  try {
    const params = sender.getParameters();
    // ... make changes to parameters
    params.encodings[0].active = false;
    await sender.setParameters(params);
} catch (err) {
    console.error(err);
}
```

调用 setParamters 之后,后续的 getParameters 调用叫返回修改后的参数集合。

• replaceTrack:不经过协商,尝试用另一个已有的媒体轨(或一个空轨)替代当前RTCRtpSender中的媒体轨track。

当 replaceTrack 方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:

- 1. 设 sender 为调用此 replaceTrack 方法的 RTCRtpSender 对象。
- 2. 设 transceiver 为与 sender 关联的 RTCRtpTransceiver 对象。
- 3. 设 connection 为与 sender 关联的 RTCPeerConnection 对象。
- 4. 设 withTrack 为此方法的参数。
- 5. 如果 with Track 非空且 with Track. kind 与 transceiver 的收发器类型不同,则以一个新创建的 Type Error 拒绝 promise 并返回。
- 6. 将包含以下步骤的任务加入 connection 的操作队列,并返回执行结果:
  - 1. 如果 transceiver 的[Stopped]的槽为 true ,则以一个新创建的 InvalidStateError 拒绝promise并 返回。
  - 2. 创建一个新promise对象 p 。
  - 3. 如果 *transceiver* 的[CurrentDirection]槽值为 "sendrecv" 或 "sendonly" , 则设 *sending* 为 true , 否则为 false 。

### 4. 并行运行以下步骤:

- 1. 若 sending 为 true 且 with Track 为 null , 发送端停止发送。
- 2. 若 sending 为 true 且 with Track 不为 null ,确定发送端是否可以立即发送 with Track 而不违反 发送端已经协商的信封,如果不能,则以一个新创建的 InvalidModificationError 拒绝 promise,并终止后续步骤。
- 3. 若 sending 为 true 且 with Track 不为 null ,则发送方无缝切换到发送 with Track ,而不是发送 现有的媒体轨。
- 4. 将包含以下步骤的任务加入队列:
  - 1. 如果 transceiver 的[Stopped]槽值为 true , 终止后续步骤。
  - 2. 设 sender 的 track 属性为 withTrack 。
  - 3. 以 undefined 解析 p。
- 5. 返回 p 。 **注意:**更改尺寸和/或帧速率也许不需要协商。需要协商的场景包含以下:
  - 1) 如RFC6236中描述的,将分辨率更改为协商好的imageattr范围之外的值。
  - 2) 将帧速率更改为导致编解码器超出阻塞速率的值。
  - 3) 视频轨与原始格式和预编码格式不同。
  - 4) 具有不同通道数的音轨。
  - 5) 同样编码的源(通常是硬件编码器)可能无法提供支持协商的编解码器; 同样,软件源可能不会实现支持编码源协商的编解码器。
- setStreams:设置与该发送端媒体轨相关联的 MediaStreams。

当 setStreams 方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:

- 1. 设 sender 为调用此方法的 RTCRtpSender 对象。
- 2. 设 connection 为此方法调用发生的 RTCPeerConnection 对象。
- 3. 如果 connection 的[IsClosed]槽为 true ,则抛出一个 InvalidStateError。
- 4. 设 streams 为从方法参数中构建的 MediaStream 对象列表,如果没有参数,那么它为一个空列表。
- 5. 对于 streams 中的每个 stream ,如果 stream.id 尚未存在于[AssociatedMediaStreamIds],则将它加入。
- 6. 更新 connection 的协商标记位。
- getStats: 仅收集该发送端的状态信息,并异步报告结果。

当 getStats() 方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:

- 1. 设 selector 为调用此方法的 RTCRtpSender 对象。
- 2. 设 p 为新创建的promise,并行地运行以下步骤:
  - 1. 根据状态选择算法收集选择器指示的状态数据。
  - 2. 将包含收集到状态信息的 RTCStatsReport 对象用来解析 p 。
- 3. 返回 p。

# 5.2.1 RTCRtpParameters 字典

```
dictionary RTCRtpParameters {
  required sequence<RTCRtpHeaderExtensionParameters> headerExtensions;
  required RTCRtcpParameters rtcp;
  required sequence<RTCRtpCodecParameters> codecs;
};
```

## RTCRtpParameters 字典成员

• sequence类型的 headerExtensions , 必需项:一个包含RTP头部拓展参数的序列。该参数为只读参数。

- RTCRtcpParameters类型的 rtcp , 必需项:RTCP使用的参数。该参数为只读参数。
- sequence类型的 codecs , 必需项:一个包含 RTCRtpsender 可选的媒体编解码器的序列, 这些编解码器同样也是RTX, RED, FEC机制的条目。对于启用RTX重传的每个媒体编解码器, 在编解码器数组 codec[] 中会有一个带有 mimeType 属性的条目, 该条目指示了通过"audio/rtx"重传还是通过"video/rtx"重传, 该条目还具有 sdpFmtpLine 属性(提供"apt"参数和"rtx-time"参数)。该参数是只读参数。

# 5.2.2 RTCRtpSendParameters 字典

## RTCRtpSendParameters 字典成员:

- DOMString类型的 transcationId , 必需项:最新应用的参数的唯一标识符。确保只能基于先前的 getParameters 调用 setParameters , 并且没有干预更改。该参数为只读参数。
- sequence类型的 encodings , 必需项:一个包含RTP媒体编码参数的序列。
- RTCDegradationPreference类型的 degradationPreference ,缺省值为 "balanced" :当带宽被限制,且 RtpSender 需要在降低分辨率和降低帧率之间做出选择, degradationPreference 表示哪项是首选。
- RTCPriorityType类型的 priority , 缺省值为 "low" : 表示编码的优先级。它在<u>RTCWEB-TRANSPORT</u>第四节被定义。

# 5.2.3 RTCRtpReceiveParameters 字典

```
dictionary RTCRtpReceiveParameters : RTCRtpParameters {
   required sequence<RTCRtpDecodingParameters> encodings;
};
```

## RTCRtpReceiveParameters 字典成员:

• sequence类型的 encodings , 必需项:一个包含传入的RTP媒体编码信息的序列。

风险等级2:支持 RTCRtpReceiveParameters 的 encodings 属性被标记为是有风险的特性,因为实现者对实现方式没有明确的承诺。

# 5.2.4 RTCRtpCodingParameters 字典

```
dictionary RTCRtpCodingParameters {
    DOMString rid;
};
```

## RTCRtpCodingParameters 字典成员:

• DOMString类型的 rid:如果被设置了,该RTP编码会随着RID头部拓展一起被发送(<u>JSEP 5.2.1</u>)。RID不能被 setParameters 调用修改。它只能被设置,或者在发送端被 addTransceiver 调用修改。该参数为只读参数。

# 5.2.5 RTCRtpDecodingParameters 字典

```
dictionary RTCRtpDecodingParameters : RTCRtpCodingParameters {
};
```

## 5.2.6 RTCRtpEncodingParameters 字典

## RTCRtpEncodingParameters 字典成员:

- octet类型的 codecPayloadType:被用于选择一个编解码器发送。必须从 RTCRtpParameters 的 codec 成员中引用有效内容类型。如果未被设置,实现将根据其默认策略选择编解码器。
- RTCDtxStatus类型的 dtx: 只有当发送端的类型 kind 为 "audio" 时才使用此成员。它表示是否使用不连续传输。将其设置为 disabled 会关闭不连续传输。将其设置为 enabled 会在协商时(通过编解码器指定的参数或通过协商CN编解码器)打开不连续传输;如果没有协商(例如将 voiceActivityDetection 设为 false),则无论 dtx 的值是什么,都会关闭不连续操作,即使检测到静音也会发送媒体数据。
- boolean类型的 active , 缺省值为 true : 表示正在活跃地发送此编码。 将其设置为 false 会导致不再发送此编码。 将其设置为 true 会导致发送此编码。
- RTCPriorityType类型的 priority , 缺省值为 "low" : 表示当前编码的优先级。这在<u>RTCWEB-TRANSPORT</u>第四节中规定。
- unsigned long类型的 ptime:如果该成员存在,则表示此编码的数据包所代表的媒体的首选持续时间(以毫秒为单位)。通常仅与音频编码有关。如果可能,用户代理必须使用此持续时间,否则使用最接近的可用持续时间。如JSEP 5.10中所述,该值必须优先于远程描述中的任何 "ptime" 属性。注意,如RFC4566第6节中所述,用户代理必须仍然遵守所有 "maxptime" 属性施加的约束。
- unsigned long类型的 maxBitrate:如果该成员存在,则表示可用于发送此编码的最大比特率。编码还可能受到除了这里指定的最大值之外的其他限制(例如每次传输/每次会话中的 maxFramerate 带宽限制)的限制。 maxBitrate 的计算方法与RFC3890第6.2.2节中定义的传输独立应用程序特定最大值(TIAS)带宽相同,后者不计算IP/TCP/UDP等其他传输层协议所需的最大带宽。
- double类型的 maxFramerate : 如果该成员存在,则表示可用于发送此编码的最大帧率,即每秒的帧数。
- double类型的 scaleResolutionDownBy: 该成员仅在发送端的类型 kind 为 "video" 时才会存在。在发送之前,视频的分辨率将按给定值按比例缩小。例如,如果值为2.0,则视频将在每个维度中按比例缩小2倍,从而发送大小为四分之一的视频。如果值为1.0,则视频不受影响。该值必须大于或等于1.0。默认情况下,发送端不会应用任何缩放(即 scaleResolutionDownBy 为1.0)。

## 5.2.7 RTCDtxStatus 枚举

```
enum RTCDtxStatus {
    "disabled",
    "enabled"
};
```

### RTCDtxStatus 枚举值描述:

• disabled:关闭不连续传输。

• enabled:如果协商发生,则启动连续传输。

# 5.2.8 RTCDegradationPreference 枚举

```
enum RTCDegradationPreference {
    "maintain-framerate",
    "maintain-resolution",
    "balanced"
};
```

## RTCDegradationPreference 枚举值描述:

• maintain-framerate:降低分辨率以保持帧率。

• maintain-resolution:降低帧率以保持分辨率。

• balanced:平衡地降低帧率和分辨率。

## 5.2.9 RTCRtcpParameters 字典

```
dictionary RTCRtcpParameters {
    DOMString cname;
    boolean reducedSize;
};
```

### RTCRtcpParameters 字典成员:

- DOMString类型的 cname : RTCP (如SDES消息 ) 使用的规范名称 (CNAME ) 。该参数为只读参数。
- boolean类型的 reducedSize: 若为 true,表示配置后的RTCP裁剪尺寸(<u>RFC5506</u>),若为 false,表示 RFC3550中指定的复合RTCP。

# 5.2.10 RTCRtpHeaderExtensionParameters 字典

```
dictionary RTCRtpHeaderExtensionParameters {
    required DOMString uri;
    required unsigned short id;
        boolean encrypted = false;
};
```

## RTCRtpHeaderExtensionParameters 字典成员:

- DOMString类型的 uri ,必需项:如RFC5285中定义,表示RTP头部扩展的URI。该参数为只读参数。
- unsigned short类型的 id , 必需项:放置在RTP分组中标识头部扩展的值。该参数为只读参数。
- boolean类型的 encrypted : 表示头部扩展是否被加密。该参数为只读参数。

注意:RTCRtpHeaderExtensionParameters 字典使应用程序能够确定是否配置了头部扩展,使得可以在RTCRtpSender或RTCRtpReceiver中使用。对于一个RTCRtpTransceiver收发器,应用程序不必解析SDP就可以确定头部扩展中的"direction"参数(在RFC5285中定义),如下所示:1) sendonly:头部扩展只包含在transceiver.sender.getParameters().headerExtensions。

2) recvonly: 头部扩展只包含在 transceiver.receiver.getParameters().headerExtensions。

3) sendrecv: 头部扩展同时包含在 transceiver.sender.getParameters().headerExtensions 和 transceiver.receiver.getParameters().headerExtensions。
4) inactive: 头部扩展均不包含在 transceiver.sender.getParameters().headerExtensions和 transceiver.receiver.getParameters().headerExtensions。

## 5.2.11 RTCRtpCodecParameters 字典

### RTCRtpCodecParameters 字典成员:

- octet类型的 payloadType:被用于标识该编解码器的RTP有效内容类型。该参数为只读参数。
- DOMString类型的 mimeType :编解码器的MIME媒体类型/子类型。 <u>IANA-RTP-2</u>中罗列了有效的媒体类型/子类型。该参数为只读参数。
- unsigned long类型的 clockRate : 以赫兹表示的编解码器时钟速率。该参数为只读参数。
- unsigned short类型的 channels : 当该成员存在时,表示通道的数量 ( mono=1, stereo=2 ) 。该参数为只读参数。
- DOMString类型的 sdpFmtpLine:如果存在,如JSEP 5.8所定义,表示SDP中对应于编解码器的"a = fmtp"行中的"format specific parameters"字段。对于 RTCRtpSender,这些参数来自远程描述,对于 RTCRtpReceiver,它们来自本地描述。该参数为只读参数。

# 5.2.12 RTCRtpCapabilities 字典

```
dictionary RTCRtpCapabilities {
    required sequence<RTCRtpCodecCapability> codecs;
    required sequence<RTCRtpHeaderExtensionCapability> headerExtensions;
};
```

#### RTCRtpCapabilities 字典成员:

- sequence类型的 codecs , 必需项:支持的媒体编解码器以及RTX , RED和FEC机制的条目。 sdpFmtpLine 不存在时,在编解码器数组 codecs [] 中只有一个条目用于通过RTX进行重传。
- sequence类型的 headerExtensions , 必需项:支持的RTP头部扩展。

# 5.2.13 RTCRtpCodecCapability 字典

```
dictionary RTCRtpCodecCapability {
   required DOMString         mimeType;
   required unsigned long clockRate;
         unsigned short channels;
        DOMString         sdpFmtpLine;
};
```

RTCRtpCodecCapability 字典成员: RTCRtpCodecCapability 字典提供了关于编解码器能力的信息。只有在生成的SDP邀请中可以利用不同有效载荷类型的能力组合会被提供。例如:

- 1. 两个H.264/AVC编解码器,分别用于两个支持的分组模式。
- 2. 两个不同时钟速率的CN编解码器。
- DOMString类型的 mimeType ,必需项:编解码器的MIME媒体类型/子类型。IANA-RTP-2中罗列了有效的媒体类型/子类型。
- unsigned long类型的 clockRate , 必需项:以赫兹表示的编解码器时钟速率。
- unsigned short类型的 channels : 如果存在 , 则表示通道最大数 ( mono=1, stereo=2 ) 。
- DOMString类型的 sdpFmtpLine :表示SDP中对应于编解码器的"a = fmtp"行中的"format specific parameters"字段。

# 5.2.14 RTCRtpHeaderExtensionCapability字典

```
dictionary RTCRtpHeaderExtensionCapability {
    DOMString uri;
};
```

RTCRtpHeaderExtensionCapability 字典成员:

• DOMString类型的 uri : 如RFC5285中定义,表示RTP头部扩展的URI。

# 5.3 RTCRtpReceiver接口

RTCRtpReceiver接口允许应用程序监视流媒体轨 MediaStreamTrack 的接收情况。 给定一个表示类别的字符串参数 kind ,按以下步骤创建一个 RTCRtpReceiver:

- 1. 设 receiver 为新的 RTCRtpReceiver 对象。
- 2. 设 track 为新的 MediaStreamTrack 对象(详见GETUSERMEDIA)。 track 的源是一个由 receiver 提供的 **远程** 源。注意 \*track.id\*\* 由用户代理生成,且与远程端的媒体轨ID没有任何映射关系。
- 3. 将 track.kind 初始化为 kind 。
- 4. 将 track.label 初始化为 kind 与字符串 "remote "连接后的结果。
- 5. 将 track.readyState 初始化为 live。
- 6. 将 track.muted 初始化为 true 。查阅MediaStreamTrack这一节,获得 muted 属性如何反应 MediaStremTrack 接受状态的相关信息。
- 7. 将 receiver 的[ReceiverTrack]槽初始化为 track 。
- 8. 将 receiver 的[ReceiverTransport]槽初始化为 null.
- 9. 将 receiver 的[ReceiverRtcpTransport]槽初始化为 null.
- 10. receiver 的[AssociatedRemoteMediaStreams]槽代表与MediaStreamTrack 对象相关联的MediaStream 对象的列表,将它初始化空列表。
- 11. 返回 receiver。

```
[Exposed=Window]
interface RTCRtpReceiver {
  readonly attribute MediaStreamTrack track;
  readonly attribute RTCDtlsTransport? transport;
  readonly attribute RTCDtlsTransport? rtcpTransport;
  static RTCRtpCapabilities? getCapabilities(DOMString kind);
  RTCRtpReceiveParameters getParameters();
  sequence<RTCRtpContributingSource> getContributingSources();
  sequence<RTCRtpSynchronizationSource> getSynchronizationSources();
  Promise<RTCStatsReport> getStats();
};
```

#### 属性:

- MediaStreamTrack类型的 track , 只读: track 属性代表与 RTCRtpReceiver 对象 receiver 相关联的媒体轨。
  - 注意 track.stop() 是最后一步,但克隆后的媒体轨不受影响。 receiver.track.stop() 并不会隐式停止 receiver ,因此接收情况的报告还会继续发送。请求读值时,该属性必须返回[ReceiverTrack]槽的值。
- RTCDtlsTransport类型的 transport , 只读 , 可空: transport 属性是以RTP分组的形式接收 reciver.track 媒体数据的传输通道。在构造 RTCDtlsTransport 对象之前 , transport 属性为 null 。使用捆绑时 , 多个 RTCRtpReceiver 对象将共享同一个传输 , 并通过同一传输接收RTP和RTCP。 请求读值时 , 属性必须返回[[ReceiverTransport]]槽的值。
- RTCDtlsTranport类型的 rtcpTransport ,只读,可空: rtcpTransport 属性是发送和接收RTCP的传输通道。在构造 RTCDtlsTransport 对象之前, rtcpTransport 属性为 null 。当使用RTCP多路复用(或捆绑强制执行RTCP多路复用)时, rtcpTransport 将为 null ,并且RTP和RTCP的流量都将通过传输流动。 请求读值,属性必须返回[ReceiverRtcpTransport]槽的值。

#### 方法:

- getCapabilities ,静态: getCapabilities () 方法返回的系统功能视图,用于接收给定类型的媒体。它不保留任何资源,端口或其他状态,但旨在提供一种方法来发现浏览器的功能类型,包括可能支持的编解码器。用户代理必须支持 "audio" 和 "videp" 的 kind 值。如果系统没有与 kind 值相对应的功能,则 getCapabilities 返回 null。
  - 这些功能通常在设备上持续提供跨源信息,从而增加了应用程序的指纹表面。 在隐私敏感的上下文中,浏览器可以考虑暂缓操作,例如仅报告功能的公共子集。(这是一个指纹矢量。)
- getParameters: getParameters()方法返回RTCRtpReceiver对象的当前参数,来指示track如何解码。 当getParameters被调用,RTCRtpReceiveParameters字典会按以下步骤构造:
  - 1. 根据当前远程描述中存在的RID填充 encodings。
  - 2. 根据接收端当前准备接收的头部扩展来填充 headerExtensions 序列。
  - 3. 根据接收端当前准备接收的编解码器来填充 codecs 序列。
    - 注意:本地和远程描述都可能影响此编解码器列表。例如,如果提供了三个编解码器,接收端准备好接收每一个编解码器,并通过 getParameters 把它们返回。但是如果远程端点只对其中两个作了应答,则 getParameters 将不再返回缺失的编解码器,因为接收端不再处于准备接收它的状态了。
  - 4. 如果接收端正在准备接收裁剪后的RTCP分组,则将 rtcp.reducedSize 设为 true ,否则为 false 。 rtcp.cname 被遗漏。
- *getContributingSources*:返回此RTCRtpReceiver在过去10秒内收到的每个唯一CSRC标识符的RTCRtpContributingSource对象。

- *getSynchronizationSources* : 返回此 RTCRtpReceiver 在过去10秒内收到的每个唯一SSRC标识符的 RTCRtpSynchronizationSources 对象。
- getStats: 仅收集此接收端的状态信息并异步地报告结果。 当 getStats()方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:
  - 1. selector 即调用此方法的 RTCRtpReceiver 对象。
  - 2. 设 p 为新的promise对象,并行地执行以下步骤:
    - 1. 根据状态信息选择算法收集 selector 指示地状态信息。
    - 2. 用包含收集到的状态信息的 RTCStatsReport 对象解析 p 。
  - 3. 返回 p。

RTCRtpContributingSource 和 RTCRtpSynchronizationSource 字典分别包含给定贡献源(CSRC)或同步源(SSRC)的相关信息,包括数据源最近一次贡献数据包的时间。浏览器必须保留前10秒内收到的RTP数据包的信息。 当包含在RTP数据包中的第一个音频或视频帧被传送到 RTCRtpReceiver 的 MediaStreamTrack 进行播出时,用户代理必须将任务加入队列,任务会根据数据包的内容更新 RTCRtpContributingSource 和 RTCRtpSynchronizationSource 字典的相关信息。与SSRC标识符对应的 RTCRtpSynchronizationSource 字典相关的信息每次都会被更新,并且如果RTP分组包含CSRC标识符,还会更新与CSRC标识符对应的 RTCRtpContributingSource 字典相关的信息。

注意:如<u>一致性一节</u>中所述,只要最终结果是等效的,可以用任何方式实现该算法。因此,实现不需要为每个数据包都创建处理任务并加入操作队列。只要最终结果是在单个事件循环中执行得到的,特定 RTCRtpReceiver 返回的所有 RTCRtpSynchronizationSource 和 RTCRtpContributingSource 字典都包含来自RTP流中的单点信息。

```
dictionary RTCRtpContributingSource {
  required DOMHighResTimeStamp timestamp;
  required unsigned long source;
  double audioLevel;
};
```

#### RTCRtpContributingSource 成员:

- DOMHighResTimeStamp类型的 timestamp , 必需项: DOMHighResTimeStamp类型HIGHRES-TIME的时间 戳表示从该源发出的RTP分组中到达的媒体最近的播出时间。时间戳被定义为播放时调用 performance.timeOrigin + performance.now() 得到的值。
- unsigned long类型的 source , 必需项:贡献源或同步源的CSRC/SSRC标识符。
- double类型的 audioLevle: 仅适用于音频接收端。 这是一个0...1(线性)之间的值,其中1.0表示0dBov,0表示静音,0.5表示声压等级从0dBov变化到约6dBSPL。

对于CSRC,如果头部扩展存在,则该值必须转化为RFC6465中定义的等级值,否则该成员不存在。

对于SSRC,如果头部扩展存在,则该值必须转化为<u>RFC6464</u>中定义的等级值,否则用户代理必须从音频数据中计算出该值(对于音频接收端,该值一定存在)。

两个RFC都将级别定义为从0到127的整数值,表示相对于系统可能编码的最大信号的负分贝音频电平。因此,0代表系统可能编码的最大声信号,127代表静音。

要将这些值转换为0...1的线性范围,值127将被转换为0,并使用以下公式转换所有其他值: 10^(-rfc\_level/20)。

```
dictionary RTCRtpSynchronizationSource : RTCRtpContributingSource {
  boolean voiceActivityFlag;
};
```

RTCRtpSynchronizationSource 字典成员:

• boolean类型的 voiceActivityFlag : 仅适用于音频接收端。表示该源播放的最后一个RTP数据包是否包含语音活动(true or false)。 如[RFC6464]第4节所述,如果头部扩展不存在,或者对端通过将"vad"扩展属性设置为"off"来表示它没有使用V位,则 voiceActivityFlag 将不存在。

# 5.4 RTCRtpTransceiver接口

RTCRtpTransceiver接口表示共享公共 mid 的 RTCRtpSender和 RTCRtpReceiver的组合。如JSEP 3.4.1中定义的,如果 RTCRtpTransceiver的 mid 属性非空,则称其与媒体描述**相关联**,否则不相关。概念上说,一个被关联的收发器代表上一次会话描述中应用的收发器。

RTCRtpReceiver 的 **收发器类型** 在与之关联的 RTCRtpReceiver 对象持有的 MediaStream 对象中定义。 利用一个现有的 RTCRtpReceiver 对象 receiver ,RTCRtpSender 对象 sender ,RTCRtpTransceiverDirection 值 direction ,按以下步骤创建一个 RTCRtpTransceiver 对象:

- 1. 设 transceiver 为一个新 RTCRtpTransceiver 对象。
- 2. 将 transceiver 的[Sender]槽初始化为 sender。
- 3. 将 transceiver 的[Receiver]槽初始化为 receiver。
- 4. 将 transceiver 的[Stopped]槽初始化为 false。
- 5. 将 transceiver 的[Direction]槽初始化为 direction 。
- 6. 将 transceiver 的[Receptive]槽初始化为 fasle。
- 7. 将 transceiver 的[CurrentDirection]槽初始化为 null.
- 8. 将 transceiver 的[FiredDirection]槽初始化为 null。
- 9. 返回 transceiver。

注意:创建一个收发器并不会创建底层的RTCDt1sTransport和RTCIceTransport对象。这一过程只会作为"设置一个RTCSessionDescription"的子步骤发生。

```
[Exposed=Window]
interface RTCRtpTransceiver {
    readonly attribute DOMString
                                                    mid;
    [SameObject]
    readonly attribute RTCRtpSender
                                                    sender;
    [SameObject]
    readonly attribute RTCRtpReceiver
                                                    receiver;
    readonly attribute boolean
                                                    stopped;
             attribute RTCRtpTransceiverDirection direction;
    readonly attribute RTCRtpTransceiverDirection? currentDirection;
   void stop();
   void setCodecPreferences(sequence<RTCRtpCodecCapability> codecs);
};
```

## 属性:

• DOMString类型的 mid , 只读 , 可空 : 如JSEP 5.2.1&5.3.1所述 , mid 属性是协商好的存在于本地和远程描述中的 mid 值。在协商完成之前 , mid 值为空。在回滚发生之后 , 该值可能从非空变为空。

- RTCRtpSender类型的 sender ,只读: sender 属性将发送的RTP媒体中与mid= mid 对应的 RTCRtpSender 对象公开。当请求读值时,该属性必须返回[Sender]槽的值。
- RTCRtpReceiver类型的 receiver , 只读: receiever 属性表示与mid=mid RTP媒体相对应的 RTCRtpReceiver 对象。当请求读值时,该属性必须返回[Receiver]槽的值。
- boolean类型的 stopped ,只读: stopped 属性表示此收发器的发送端将不再发送,接收端将不再接收。如果已经调用了 stop 或者设置本地或远程描述导致 RTCRtpTransceiver 被停止,则它将变为 true 。当请求读值时,该属性必须返回[Stopped]槽的值。
- RTCRtpTransceiverDirection类型的 direction:如JSEP 4.2.4中定义的,direction属性表示 createoffer和 createAnswer 调用时收发器的首选方向。方向的更新不会立即生效,相反的,将来调用 createOffer和 createAnswer 时会将相应的媒体描述标记为 sendrecv,sendonly,recvonly或inactive,这定义在JSEP 5.2.2&5.3.2。

当请求读值时,该属性必须返回[Direction]槽的值。

当请求写值时,必须按以下步骤运行:

- 1. 设 transceiver 为调用此方法的 RTCRtpTransceiver 对象。
- 2. 设 connection 为与 transceiver 关联的 RTCPeerConnection 对象。
- 3. 若 connection 的[IsClosed]槽为 true , 抛出一个 InvalidStateError 错误。
- 4. 若 transceiver 的[Stopped]槽位 true , 抛出一个 InvalidStateError 错误。
- 5. 设 newDirection 为写函数的参数。
- 6. 若 newDirection 与 transceiver 的[Direction]槽相同,则终止步骤。
- 7. 将 transceiver 的[Direction]槽值设为 newDirection。
- 8. 更新 connection 的协商标记位。
- RTCRtpTransceiverDirection类型的 currentDirection ,只读,可空:如JSEP 4.2.5定义, currentDirection代表当前协商好的收发器的方向。currentDirection的值与
   RTCRtpEncodingParameters.active的值无关,因为两者无因果关系。如果此收发器从未存在于邀请/应答的数据交换过程中,或者收发器已停止,则该值为空。请求读值时,该属性必须返回[CurrentDirection]槽的值。

## 方法:

• *stop* : 不可逆地停止 RTCRtpTransceiver 。此收发器的发送端将不再发送,接收端将不再接收。调用 stop() 会更新与 RTCRtpTransceiver 关联的 RTCPeerConnection 的需要协商标记位。

如JSEP 4.2.1所述,停止收发器将导致将来 createOffer 或 createAnswer 的调用在相应收发器的媒体描述中 生成零端口。

**注意**:如果该方法在应用远程描述与创建应答之间被调用,且该收发器已与打上了"邀请"标签的媒体描述相关联了,则将导致捆绑组中所有其他收发器都停止。为了避免这样的情况发生,我们可以在信令状态为"stable"时,在执行后续的邀请/应答数据交换时停止收发器。

当 stop 方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:

- 1. 设 transceiver 为调用此方法的 RTCRtpTransceiver 对象。
- 2. 设 connection 为与 transceiver 关联的 RTCPeerConnection 对象。
- 3. 如果 connection 的[IsClosed]槽为 true , 则抛出一个 InvalidStateError。
- 4. 如果 transceiver 的[Stopped]槽为 true ,则终止以下步骤。
- 5. 根据下述步骤停止 transceiver。
- 6. 更新 connection 的协商标记位。 停止RTCRtpTransceiver算法如下:
- 7. 设 sender 为 transceiver 的[Sender]槽。
- 8. 设 receiver 为 transceiver 的[Receiver]槽。
- 9. 停止 sender 发送媒体数据。
- 10. 根据RFC3550, sender 向每个RTP流发送一个RTCP BYE信号。

- 11. 停止 receiver 接收媒体数据。
- 12. 执行结束 receiver 的[ReceiverTrack]槽的步骤。
- 13. 将 transceiver 的[Stopped]槽设为 true。
- 14. 将 transceiver 的[Receptive]槽设为 false。
- 15. 将 transceiver 的[CurrentDirection]槽设为 null。
- setCodecPreferences: setCodecPreferences 方法会覆盖用户代理使用的默认编解码器首选项。当使用 createOffer 或 createAnswer 生成会话描述时,用户代理必须按照 codecs 参数中指定的顺序使用指定的编解码器,用于与此 RTCRtpTransceiver 对应的媒体部分。

此方法允许应用程序禁用特定编解码器的协商过程。它还允许应用程序使远程对端偏好列表中首先出现的编解码器。

对于所有包含此 RTCRtpTransceiver 的 createOffer 和 createAnswer 的调用,编解码器首选项仍然有效,直到再次调用此方法。将 codecs 设置为空序列将使编解码器首选项重置为所有默认值。

传递给 setCodecPreferences 的 codecs 序列只能包含由 RTCRtpSender.getCapabilities(kind) 或 RTCRtpReceiver.getCapabilities(kind) 返回的编解码器,其中 kind 是调用该方法的 RTCRtpTransceiver 的类型。此外,无法修改 RTCRtpCodecCapability 字典成员。如果编解码器不满足这些要求,则用户代理必须抛出 InvalidAccessError 错误。

注意:根据SDP的建议, createAnswer 的调用应只包含编解码器首选项和邀请中出现的编解码器的公共子集。例如,如果编解码器首选项为"C, B, A",但邀请中只提供了"A, B",则应答中只能包含"B, A"编解码器。但是 JSEP 5.3.1允许添加不在邀请中出现的编解码器,因此具体实现可以表现得不一样。

## 5.4.1 联播功能

通过 RTCPeerConnection 对象的 addTransceiver 方法和 RTCRtpSender 对象的 setParameters 方法提供联播功能。 addTransceiver 方法建立 **联播信封** ,其中包括可以发送的最大联播流数量以及编码的顺序。虽然可以使用 setParameters 方法修改单个联播流的特征,但不能更改联播信封。此模型的一个含义是 addTrack 方法无法提供 联播功能,因为它不将 sendEncodings 作为参数,因此无法配置 RTCRtpTransceiver 来发送联播。 虽然 setParameters 无法修改联播信封,但仍可以控制发送流的数量和这些流的特征。利用 setParameters ,可以通过将 active 属性设置为 false 来使联播流处于非活动状态,或者可以通过将 active 属性设置为 true 来重新激活联播流。利用 setParameters ,可以通过修改 maxBitrate 和 maxFramerate 等属性来更改流特性。 此规范未定义如何配置 createOffer 以接收多个RTP编码。但是,当利用能够发送[JSEP]中定义的多个RTP编码的相应远程描述调用 setRemoteDescription 时,RTCRtpReceiver 可以接收多个RTP编码,并且通过收发器的 receiver.getParameters()检索的参数将反映协商好的编码。

注意:在选择性转发单元(SFU)在用户代理接收的联播流之间切换的情况下,RTCRtpReceiver可以接收多个RTP流。如果SFU不重写RTP报头以便在转发之前将切换流安排到单个RTP流中,则RTCRtpReceiver将接收来自不同RTP流的分组,每个RTP流具有自己的SSRC和序列号空间。虽然SFU可能仅在任何给定时间转发单个RTP流,但是因为被重新排序,来自多个RTP流的分组可能在接收端混合。因此,配备用于接收多个RTP流的RTCRtpReceiver将需要能够正确地对接收的分组进行排序,识别潜在的丢失事件并对它们作出反应。在这种情况下的正确操作是非常重要的,因此对于本规范的实现来说是可选的。

## 5.4.1.1 编码参数样例

使用编码参数实现联播场景的样例:

```
EXAMPLE 4
// Example of 3-layer spatial simulcast with all but the lowest resolution layer disabled
var encodings = [
    {rid: 'f', active: false},
    {rid: 'h', active: false, scaleResolutionDownBy: 2.0},
```

```
{rid: 'q', active: true, scaleResolutionDownBy: 4.0}
];

// Example of 3-layer framerate simulcast with the middle layer disabled
var encodings = [
    {rid: 'f', active: true, maxFramerate: 60},
    {rid: 'h', active: false, maxFramerate: 30},
    {rid: 'q', active: true, maxFramerate: 15}
];
```

## 5.4.2 "暂停"功能

direction 和 replaceTrack 两个属性使得开发者可以实现"暂停"场景。 将音乐发送给对端并停止呈现接收的音频:

```
EXAMPLE 5
async function playMusicOnHold() {
  try {
    // Assume we have an audio transceiver and a music track named musicTrack
    await audio.sender.replaceTrack(musicTrack);
    // Mute received audio
    audio.receiver.track.enabled = false;
    // Set the direction to send-only (requires negotiation)
    audio.direction = 'sendonly';
} catch (err) {
    console.error(err);
}
```

响应远程对端的"sendonly"邀请:

```
EXAMPLE 6
async function handleSendonlyOffer() {
   try {
      // Apply the sendonly offer first,
      // to ensure the receiver is ready for ICE candidates.
      await pc.SetRemoteDescription(sendonlyOffer);
      // Stop sending audio
      await audio.sender.replaceTrack(null);
      // Align our direction to avoid further negotiation
      audio.direction = 'recvonly';
      // Call createAnswer and send a recvonly answer
      await doAnswer();
} catch (err) {
      // handle signaling error
}
```

停止发送音乐并发送从麦克风捕获的音频,以及呈现接收到的音频:

```
EXAMPLE 7
async function stopOnHoldMusic() {
    // Assume we have an audio transceiver and a microphone track named micTrack
    await audio.sender.replaceTrack(micTrack);
    // Unmute received audio
    audio.receiver.track.enabled = true;
    // Set the direction to sendrecv (requires negotiation)
    audio.direction = 'sendrecv';
}
```

响应被远程对端的取消暂停操作:

```
EXAMPLE 8
async function onOffHold() {
  try {
    // Apply the sendrecv offer first, to ensure receiver is ready for ICE candidates.
    await pc.setRemoteDescription(sendrecvOffer);
    // Start sending audio
    await audio.sender.replaceTrack(micTrack);
    // Set the direction sendrecv (just in time for the answer)
    audio.direction = 'sendrecv';
    // Call createAnswer and send a sendrecv answer
    await doAnswer();
} catch (err) {
    // handle signaling error
}
```

# 5.5 RTCDtlsTransport接口

RTCDt1sTransport 接口允许应用程序访问有关 RTCRtpSender 和 RTCRtpReceiver 对象发送和接收RTP和RTCP数据包的数据报传输层安全性(DTLS)传输的信息,以及数据通道发送和接收的其他数据,如SCTP数据包。特别的,DTLS为底层传输增加了安全性,RTCDt1sTransport 接口允许访问有关底层传输和添加的安全性信息。RTCDt1sTransport 对象调用 setLocalDescription()和 setRemoteDescription()构造。每个RTCDt1sTransport 对象表示特定 RTCRtpTransceiver 的RTP或RTCP组件的DTLS传输层,或者一组RTCRtpTransceivers(如果这样的组已通过捆绑BUNDLE协商)。

注意:现有 RTCRtpTransceiver 的新DTLS关联将由现有 RTCDt1sTransport 对象表示,其状态将相应更新,而不是由新对象表示。

RTCDt1sTransport 对象有一个被初始化为 new 的内部槽[DtlsTransportState]。 当底层DTLS传输需要更新相应RTCDt1sTransport 对象的状态时,用户代理必须将包含以下步骤的任务加入队列:

- 1. 设 transport 为接收状态更新的 RTCDt1sTransport 对象。
- 2. 设 newState 为新状态。
- 3. 将 transport 的[DtlsTransportState]槽设为 newState 。
- 4. 在 transport 上触发名为 statechange 的事件。

```
[Exposed=Window]
interface RTCDtlsTransport : EventTarget {
  readonly attribute RTCIceTransport iceTransport;
  readonly attribute RTCDtlsTransportState state;
  sequence<ArrayBuffer> getRemoteCertificates();
  attribute EventHandler onstatechange;
  attribute EventHandler onerror;
};
```

## 属性:

- RTClceTransport类型的iceTransport,只读:iceTransport属性是用于发送和接收数据包的底层传输。多个活跃的RTCDt1sTransport对象之间可能不共享底层传输。
- RTCDtlsTransportState类型的 state , 只读:请求读值时 state 属性必须返回[DtlsTransport]槽的值。
- EventHandler类型的 onstatechange:该事件处理器的事件类型为 statechange。
- EventHandler类型的 onerror: 该事件处理器的事件类型为 error。

## 方法:

• getRemoteCertificates: 返回远程端使用的证书链,每个证书以二进制可辨别编码规则(DER)X690编码。 getRemoteCertificates()将在选择远程证书之前返回一个空列表,该列表将在RTCDtlsTransportState转换为"connected"时完成。

## RTCDtlsTransportState枚举

```
enum RTCDtlsTransportState {
   "new",
   "connecting",
   "connected",
   "closed",
   "failed"
};
```

## 枚举值描述:

- new: DTLS还未启动协商。
- connecting: DTLS正处于协商一个安全连接并验证远程指纹的过程中。
- connected: DTLS已完成安全连接的协商和远程指纹的验证过程。
- closed:由于收到close\_notify告警或调用close(),传输已被故意关闭。
- failed:由于错误(例如收到错误警报或无法验证远程指纹),传输失败。

## 5.5.1 RTCDtlsFingerprint字典

RTCDt1sFingerprint字典包含哈希算法及RFC4572中的证书指纹。

```
dictionary RTCDtlsFingerprint {
  DOMString algorithm;
  DOMString value;
};
```

RTCDtlsFingerprint字典成员:

- DOMString类型的 algorithm: "哈希函数文本名称"注册表IANA-HASH-FUNCTION中定义的哈希函数算法之
- DOMString类型的 value:使用RFC4572第5节中"指纹"语法表示的小写十六进制字符串中的证书指纹值。

# 5.6 RTCIceTransport接口

RTCIceTransport 接口允许应用程序访问有关发送和接收数据包的ICE传输的信息。特别地,ICE管理涉及应用可能想要访问的状态的点对点连接。RTCIceTransport 对象通过调用 setLocalDescription() 和

`setRemoteDescription() 被构造。底层ICE状态由ICE代理管理; 因此如下所述,当ICE代理向用户代理发起命令时, RTCIceTransport 的状态改变。每个 RTCIceTransport 对象表示特定 RTCRtpTransceiver 的RTP或RTCP组件的ICE传输层,或者一组 RTCRtpTransceivers (如果这样的组已通过BUNDLE协商)。

注意:现有 RTCRtpTransceiver 的ICE重启将由现有的 RTCIceTransport 对象表示,其状态将相应更新,而不是由新对象表示。

当ICE代理指示它开始为 RTCIceTransport 收集一代候选地址时,用户代理必须将包含以下步骤的任务加入操作队列:

- 1. 设 connection 为与ICE代理相关联的 RTCPeerConnection 对象。
- 2. 如果 connection 的[IsClosed]槽为 true ,则终止后续步骤。
- 3. 设 transport 为启动收集候选地址时的 RTCIceTransport 对象。
- 4. 将 transport 的[IceGatherState]槽设为 gathering。
- 5. 在 transport 之上触发名为 gatheringstatechange 的时间。
- 6. 更新 connection 的ICE收集状态。

当ICE代理指示已为 RTCI ceTransport 完成一代候选地址的收集工作时,用户代理必须将包含以下步骤的任务加入操作队列:

- 1. 设 connection 为与ICE代理关联的 RTCPeerConnection 对象。
- 2. 如果 connection 的[IsClosed]槽为 true ,则终止后续步骤。
- 3. 设 transport 为结束候选地址收集工作的 RTCIceTransport 对象。
- 4. 创建一个新 RTCIceCandidate 对象,命名为 newCandidate ,其 sdpMid 和 sdpMLineIndex 值设为与之关联的 RTCIceTransport 的对应值, usernameFragment 设为收集完一代候选地址的用户名片段, candidate 设为一个空字符串,其他所有可空的成员设为 null。
- 5. 利用 candidate 属性设为 newCandidate 的 RTCPeerConnectionIceEvent 接口触发名为 icecandidate 的事件。
- 6. 如果另一代候选地址正在被收集,则终止步骤。 **注意**:如果在ICE代理仍在收集上一代候选地址时启动ICE重启,则可能会发生这种情况。
- 7. 将 transport 的[IceGatherState]槽设为 complete。
- 8. 在 transport 上触发名为 gatheringstatechange 的事件。
- 9. 更新 connection 的ICE收集状态。

当ICE代理指示新的ICE候选地址可用于 RTCIceTransport 时,从ICE候选池中取一个或重新开始收集一个候选地址,用户代理将包含以下步骤的任务加入操作列队:

- 1. 设 connection 为与ICE代理关联的 RTCPeerConnection 对象。
- 2. 如果 connection 的[IsClosed]槽为 true ,则终止后续步骤。
- 3. 设 transport 为被提供可用候选地址的 RTCIceTransport 。
- 4. 如果 connection.[PendingLocalDescription] 非空,且代表收集 candidate 的ICE代,则将 candidate 添加入 connection.[PendingLocalDescription].sdp 。

- 5. 若 connection.[CurrentLocalDescription] 非空,且代表收集 candidate 的ICE代,则将 candidate 添加入 connection.[CurrentLocalDescription].sdp。
- 6. 创建一个代表候选地址的 RTCIceCandidate 对象,命名为 newCandidate。
- 7. 将 newCandidate 加入 transport 的本地候选地址集合。
- 8. 利用 candidate 属性设为 newCandidate 的 RTCPeerConnectionIceEvent 接口触发名为 icecandidate 的事件。

当ICE代理指示 RTCIceTransport 的 RTCIceTransportState 已被更改时,用户代理将包含以下步骤的任务加入操作列队:

- 1. 设 connection 为与ICE代理关联的 RTCPeerConnection 对象。
- 2. 如果 connection 的[IsClosed]槽为 true ,则终止后续步骤。
- 3. 设 transport 为状态改变的 RTCIceTransport 对象。
- 4. 设 newState 为表示改变后状态的 RTCIceTransportState 对象。
- 5. 将 transport 的[IceTransportState]槽设为 newState 。
- 6. 在 transport 上触发名为 statechange 的事件。
- 7. 更新 connection 的ICE连接状态。
- 8. 更新 connection 的连接状态。

当ICE代理指示 RTCIceTransport 的所选候选对已更改时,用户代理将包含以下步骤的任务加入操作列队:

- 1. 设 connection 为与ICE代理关联的 RTCPeerConnection 对象。
- 2. 如果 connection 的[IsClosed]槽为 true , 则终止后续步骤。
- 3. 设 transport 为所选候选对已更改的 RTCIceTransport 对象。
- 4. 若有候选对被选中,则设 newCandidate 为代表所选候选对的新创建 RTCIceCandidatePair 对象,否贼 newCandidate 为空。
- 5. 将 transport 的[SelectedCandidatePair]设为 newCandidate 。
- 6. 在 transport 上触发名为 selected candidate pair change 的事件。

#### 一个 RTCIceTransport 对象持有以下槽:

- 初始化为 new 的[IceTransportState]。
- 初始化为 new 的[IceGathererState]。
- 初始化为 null 的[SelectedCandidatePair]。

```
[Exposed=window]
interface RTCIceTransport : EventTarget {
  readonly attribute RTCIceRole role;
  readonly attribute RTCIceComponent component;
  readonly attribute RTCIceTransportState state;
  readonly attribute RTCIceGathererState gatheringState;
  sequence<RTCIceCandidate> getLocalCandidates();
  sequence<RTCIceCandidate> getRemoteCandidates();
  RTCIceCandidatePair? getSelectedCandidatePair();
  RTCIceParameters? getLocalParameters();
  RTCIceParameters? getRemoteParameters();
  attribute EventHandler onstatechange;
  attribute EventHandler onselectedcandidatepairchange;
};
```

### 属性:

- DOMString类型的 role,只读: role属性必须返回传输的ICE角色。
- RTCIceComponent类型的 component , 只读: component 属性必须返回传输的ICE组件。当启动RTCP多路复用,单个传输RTP/RTCP的 RTCIceTransport , 其 component 会被设为"RTP"。
- RTClceTransportState类型的 state , 只读:请求读值时 , state 属性必须返回[lceTransportState]的值。
- RTClceGathererState类型的 gatheringState ,只读:请求读值时, gatheringState 属性必须返回 [IceGathererState]的值。
- EventHandler类型的 onstatechange :该 statechange 事件类型的事件处理器,一旦 RTCIceTransport 状态改变就会被触发。
- EventHandler类型的 ongatheringstatechange :该 gatheringstatechange 事件类型的事件处理器,一旦 RTCIceTransport 的收集状态改变就会被触发。
- EventHandler类型的 onselectedcandidatepairchange:该 gatheringstatechange事件类型的事件处理器,一旦RTCIceTransport选中的候选对改变就会被触发。

### 方法:

- getLocalCandidates : 返回一个序列,描述为此 RTCIceTransport 收集并在 onicecandidate 中发送的本地 ICE候选地址。
- getRemoteCandidates:返回发送数据包的选定候选对。此方法必须返回[SelectedCandidatePair]槽的值。
- getLocalParameters:返回此RTCIceTransport通过setLocalDescription方法接收的本地ICE参数,如果尚未接收,则返回null。
- getRemoteParameters:返回此RTCIceTransport通过setRemoteDescription方法接收的远程ICE参数,如果尚未接收,则返回null。

## 5.6.1 RTCIceParameters 字典

```
dictionary RTCIceParameters {
  DOMString usernameFragment;
  DOMString password;
};
```

#### RTCIceParameters 字典成员:

- DOMString类型的 usernameFragment : ICE 7.1.2.3 中定义的ICE用户名片段。
- DOMString类型的 password: ICE 7.1.2.3中定义的ICE密码。

## 5.6.2 RTCIceCandidatePair 字典

```
dictionary RTCIceCandidatePair {
  RTCIceCandidate local;
  RTCIceCandidate remote;
};
```

#### RTCIceParameters 字典成员:

• RTClceCandidate类型的 local: 本地ICE候选地址。

• RTCIceCandidate类型的 remote : 远程ICE候选地址。

## 5.6.3 RTCIceGathererState 枚举

```
enum RTCIceGathererState {
   "new",
   "gathering",
   "complete"
};
```

#### RTCIceGathererState 枚举值描述

- new: RTCIceTransport 刚被创建,尚未启动候选地址收集。
- gathering: RTCIceTransport 正在候选地址收集的过程中。
- complete: RTCIceTransport 已完成收集,并已发送此传输的候选地址终止指示。在ICE重启之前,它不会再次收集候选地址。

# 5.6.4 RTCIceTransportState 枚举

```
enum RTCIceTransportState {
   "new",
   "checking",
   "connected",
   "completed",
   "disconnected",
   "failed",
   "closed"
};
```

## RTCIceTransportState 枚举值描述:


- new: RTCIceTransport 正在收集候选地址和/或正在等待远程候选地址被提供,且还未启动检查。
- checking: RTCIceTransport 已经收到至少一个远程候选地址,正在检查候选对,且尚未找到可用连接或许可检查RFC7675在先前所有成功的候选对都失败了。除了检查,它还可能仍在收集。
- connected: RTCIceTransport 找到了一个可用的连接,但仍在检查其他候选对,以查看是否有更好的连接。它可能仍然在收集和/或等待其他远程候选人。如果许可检查[RFC7675]在正在使用的连接上失败,并且没有其他成功的候选对可用,则状态转换为 "checking"(还有待检查的候选对)或 "disconnected"(没有候选对要检查,但对端仍在收集和/或等待其他远程候选地址)。
- completed: RTCIceTransport 已完成收集,收到一条表明没有更多远程候选地址的指示,已完成所有候选对的检查并找到一个连接。如果许可检查[RFC7675]随后在所有成功的候选对上都失败,则状态转换为"failed"。
- disconnected: ICE代理已确定此RTCIceTransport 当前已丢失连接。这是一种瞬时状态,可能会在片状网络上间歇性地触发(并在没有其他动作的情况下自行解决)。确定此状态的方式取决于具体实现。以下是例子:
  - 。 丢失了正在使用的连接的网络接口。
  - o 重复无法收到STUN请求的响应。 另外的,RTCIceTransport 已完成所有现有候选对的检查但未找到连接(或者许可检查[RFC7675]之前成功,但现已失败),但它仍在收集和/或等待其他远程候选地址。
- failed: RTCIceTransport 已完成收集,收到一个表明没有更多的远程候选地址的指示,已完成检查所有候选对,并且所有候选对的连接检查都失败或不被许可。这是一个最终状态。
- closed: RTCIceTransport 已关闭且不再响应STUN请求。

ICE重启导致候选地址收集和连接检查重新启动,如果在 "completed" 状态下开始则会转移到 "connected" 状态。如果在瞬时 "disconnected" 状态下启动,则会导致状态转移到 "checking",从而很快忘记先前已丢失的连接。

"failed" 和 "completed" 状态要求一个没有其他远程候选地址的指示。可以用一个候选值调用 addIceCandidate 方法来指示,该候选值的 candidate 属性设为空字符串或 canTrickleIceCandidates 属性设为 false。

#### 以下是一些状态转移的例子:

- ( RTCIceTransport 作为 setLocalDescription 和 setRemoteDescription 的调用结果被创建 ) : new。
- (new,远程候选地址被接收):checking。
- (checking,找到可用连接): connected。
- (checking,检查失败,但仍在收集过程中):disconnected。
- (checking,放弃):failed。
- (disconnected,新的本地候选地址): checking。
- (connected, 结束所有检查):completed。
- ( completed , 失去连接 ) : disconnected 。
- (disconnected或failed, ICE开始重启): checking。
- (completed, ICE开始重启): connected。
- RTCPeerConnection.close(): closed



## 5.6.5 RTCIceRole 枚举

```
enum RTCIceRole {
   "controlling",
   "controlled"
};
```

## RTCIceRole 枚举值描述:

controlling: [ICE]第三节定义的控制代理。controlled: [ICE]第三节定义的被控制代理。

## 5.6.6 RTCIceComponent 枚举

```
enum RTCIceComponent {
   "rtp",
   "rtcp"
};
```

## RTCIceComponent 枚举值描述:

- rtp:如[ICE 4.1.1.1]中定义,ICE传输用于RTP(或RTCP复用)。与RTP(例如数据信道)复用的协议共享其组件ID。这表示在 candidate-attribute 中编码的 component-id 值 1。
- rtcp:如[ICE 4.1.1.1]中定义,ICE传输用于RTCP。 这表示在 candidate-attribute 中编码的 component-id 值 2 。

## 5.7 RTCTrackEvent

使用 RTCTrackEvent 接口的 track 事件。

```
[Constructor(DOMString type, RTCTrackEventInit eventInitDict),
   Exposed=Window]
interface RTCTrackEvent : Event {
   readonly attribute RTCRtpReceiver receiver;
   readonly attribute MediaStreamTrack track;
   [SameObject]
   readonly attribute FrozenArray<MediaStream> streams;
   readonly attribute RTCRtpTransceiver transceiver;
};
```

## 构造函数:

RTCTrackEvent

## 属性:

- RTCRtpReceiver类型的 receiver , 只读: receiver 属性代表与事件关联的 RTCRtpReceiver 对象。
- MediaStreamTrack类型的 track , 只读: track 属性代表与以 receiver 标识的 RTCRtpReceiver 对象关联 的 MediaStreamTrack 对象。
- FrozenArray类型的 streams , 只读: streams 属性返回一个 MediaStream 对象数组,代表此事件的 track 所属的MediaStream。
- RTCRtpTransceiver类型的 transceiver , 只读: transceiver 属性代表与事件关联的 RTCRtpTransceiver 。

```
dictionary RTCTrackEventInit : EventInit {
  required RTCRtpReceiver receiver;
  required MediaStreamTrack track;
  sequence<MediaStream> streams = [];
  required RTCRtpTransceiver transceiver;
};
```

#### RTCTrackEventInit 字典成员:

• RTCRtpReceiver类型的 receiver , 必需项: receiver 属性代表与事件关联的 RTCRtpReceiver 对象。

- MediaStreamTrack类型的 track , 必需项: : track 属性代表与以 receiver 标识的 RTCRtpReceiver 对象 关联的 MediaStreamTrack 对象。
- sequence类型的 streams , 缺省值为 [] : streams 属性返回一个 MediaStream 对象数组,代表此事件的 track 所属的MediaStream。
- RTCRtpTransceiver类型的 transceiver , 必需项: transceiver 属性代表与事件关联的 RTCRtpTransceiver 。

# 6. 点对点数据API

点对点数据API允许Web应用程序以点对点的方式发送和接收通用的应用程序数据。用于发送和接收数据的API模拟 WebSocketsWEBSOCKETS-API的行为。

# 6.1 RTCPeerConnection接口扩展

点对点数据API扩展了以下描述的 RTCPeerConnection 接口。

```
partial interface RTCPeerConnection {
  readonly attribute RTCSctpTransport? sctp;
  RTCDataChannel createDataChannel(USVString label,
  optional RTCDataChannelInit dataChannelDict);
  attribute EventHandler ondatachannel;
};
```

#### 属性:

- RTCSctpTransport类型的 sctp , 只读 , 可空: SCTP数据的发送和接收的SCTP传输通道。如果尚未协商 SCTP , 则该值为 null 。该属性必须返回存储在[SctpTransport]内部槽中的 RTCSctpTransport 对象。
- EventHandler类型的 ondatachannel :本事件处理器的事件类型的是 datachannel 。

## 方法:

• createDataChannel:根据给定标签创建一个新RTCDataChannel 对象。RTCDataChannelInit字典可用于配置底层通道的属性,例如数据可靠性。

当 createDataChannel 被调用,用户代理必须按以下步骤运行:

- 1. 设 connection 为调用此方法的 RTCPeerConnection 对象。
- 2. 若 connection 的[IsClosed]槽为 true ,则抛出一个 InvalidStateError 错误。
- 3. 创建一个 RTCDataChannel , channel 。
- 4. 将 channel 的[DataChannelLabel]初始化为第一个参数的值。
- 5. 如果[DataChannelLabel]长度大于65535字节, 抛出一个 TypeError。
- 6. 设 options 为第二个参数。
- 7. 若 options 的 maxPacketLifeTime 成员存在的话,将 channel 的[MaxPacketLifeTime]槽初始化为它,否则为 null。
- 8. 若 options 的 maxRetransmits 成员存在的话,将 channel 的[MaxRetransmits]槽初始化为它,否则为 null。
- 9. 将 channel 的[Ordered]槽初始化为 options 的 ordered 成员。
- 10. 将 channel 的[DataChannelProtocol]槽初始化为 options 的 protocol 成员。
- 11. 如果[DataChannelProtocol]长度大于65535字节, 抛出一个 TypeError。
- 12. 将 channel 的[Negotiated]槽初始化为 options 的 negotiated 成员。

- 13. 若 options 的 id 成员存在且其[Negotiated]槽值为 true 的话,将 channel 的[DataChannelld]槽初始化为它,否则为 null。**注意:**这意味着如果数据通道在频内协商完成,则忽略 id 成员; 这是故意所为。如 RTCWEB-DATA-PROTOCOL中所述,频内协商的数据通道应根据DTLS角色选择ID。
- 14. 若[Negotiated]槽为 true 且[DataChannelld]为 null , 抛出一个 TypeError。
- 15. 将 channel 的[DataChannelPriority]槽初始化为 options 的 priority 成员。
- 16. 若[MaxPacketLifeTime]和[MaxRetransmits]属性都被设置了(非空),则抛出 TypeError。
- 17. 如果[MaxPacketLifeTime]或[MaxRetransmits]设置已被设为指示不可靠模式,且该值超过用户代理支持的最大值,则必须将值设置为用户代理支持的最大值。
- 19. 如果[DataChannelld]槽为 null(由于没有ID传递到 createDataChannel),或者[Negotiated]为 false),并且已经协商了SCTP传输的DTLS角色,则根据RTCWEB-DATA-PROTOCOL,以用户代理生成的值初始化[DataChannelld],并跳到下一步。如果无法生成可用ID,或者现有 RTCDataChannel 正在使用[DataChannelld]槽的值,则抛出 OperationError 异常。 注意: 若此步骤完成后[DataChannelld]槽为 null ,则它会在设置 RTCSessionDescription 的过程中,确定DTLS角色后被填充。
- 20. 设 *transport* 为 *connection* 的[SctpTransport]槽。 若[DataChannel]槽非空,*transport* 处于 *connected* 状态,且[DataChannelId]大于等于 *transport* 的 [MaxChannels],则抛出一个 OperationError 。
- 21. 若 channel 为 connection 中创建的第一个 RTCDataChannel 对象,则更新 connection 的协商标记位。
- 22. 返回 channel 然后并行地执行下面步骤。
- 23. 创建与 channel 关联的底层数据传输,并根据 channel 中的相关属性对它进行配置。

## 6.1.1 RTCSctpTransport接口

RTCSctpTransport 接口允许应用程序访问与特定SCTP相关联的SCTP数据通道中的信息。

## 6.1.1.1 创建实例

用一个可选的初始状态 initialState 创建一个RTCSctpTransport 实例的步骤如下:

- 1. 设 transport 为一个新的 RTCSctpTransport 对象。
- 2. 如果提供了 initialState ,则将 transport 的[SctpTransportState]槽初始化为它,否则为 "neww"。
- 3. 为 transport 创建[MaxMessageSize]槽,并运行更新消息大小的最大值标记的步骤来初始化它。
- 4. 将 transport 的[MaxChannels]槽初始化为 null。
- 5. 返回 transport。

## 6.1.1.2 更新消息大小的最大值

运行以下步骤更新 RTCSctpTransport 的 消息大小的最大值。

- 1. 设 transport 为被更新的 RTCSctpTransport 对象。
- 2. 如<u>SCTP-SDP</u>第六节所述,设 remoteMaxMessageSize 为从远程描述中读取的SDP属性 "max-message-size" 的值,若该属性丢失,则设为65536。
- 3. 设 canSendSize 为本客户端可以发送的字节数(例如,本地发送缓冲区的大小),若实现可以处理任意大小的消息则设为0。
- 4. 若 remoteMaxMessageSize 和 canSendSize 均为0,则将[MaxMessageSize]设为一个正无穷值。
- 5. 否则,若 remoteMaxMessageSize 和 canSendSize 其中一个为0,则将[MaxMessageSize]设为两者中的较大值。
- 6. 否则将[MaxMessageSize]设为 remoteMaxMessageSize 和 canSendSize 中的较小值。

## 6.1.1.3 连接过程

- 一旦一个SCTP传输被连接 ,意味着已经与一个 RTCSctpTransport 建立了SCTP关联 ,运行以下步骤:
  - 1. 设 transport 为上下文中的 RTCSctpTransport 对象。
  - 2. 设 connection 为与 transport 关联的 RTCPeerConnection 对象。
  - 3. 将[MaxChannels]设为协商完成的传入和传出SCTP流的最小值。
  - 4. 在 transport 上触发名为 statechange 的事件。
  - 5. 对 connection 中的每个 RTCDataChannel 对象:
    - 1. 设 channel 为 RTCDataChannel 对象。
    - 2. 如果 *channel* 的[DataChannelld]槽值大于等于 *transport* 的[MaxChannels]槽值,则将其视为一个错误并 关闭 *channel* ,否则宣称 *channel* 已经开启。

```
[Exposed=Window]
interface RTCSctpTransport {
  readonly attribute RTCDtlsTransport transport;
  readonly attribute RTCSctpTransportState state;
  readonly attribute unrestricted double maxMessageSize;
  readonly attribute unsigned short? maxChannels;
  attribute EventHandler onstatechange;
};
```

## 属性:

- RTCDtlsTransport类型的 transport , 只读:发送和接收数据通道中的所有SCTP数据包的传输。
- RTCSctpTransportState类型的 state , 只读: SCTP传输的当前状态。请求读值时 , 此属性必须返回 [SctpTransportState]槽的值。
- unrestricted double类型的 maxMessageSize , 只读:可被传入 RTCDataChannel.send() 方法的最大数据代销。请求读值时 , 此属性必须返回[MaxMessageSize]槽的值。
- unsigned short类型的 maxChannels , 只读 , 可空 : 可同时使用的最大 RTCDataChannel 数量。请求读值时 , 属性必须返回[MaxChannels]槽的值。 **注意:** 在SCTP传输转移为 connected 状态之前 , 此属性的值一直为 null 。
- EventHandler类型的 onstatechange:该事件处理器的事件类型为 statechange。

# 6.1.2 RTCSctpTransportState 枚举

RTCSctpTransportState 枚举代表SCTP传输的状态。

```
enum RTCSctpTransportState {
    "connecting",
    "connected",
    "closed"
};
```

#### RTCSctpTransportState 枚举描述:

• connecting: RTCSctpTransport 正在协商建立关联的过程中。这是 RTCSctpTransport 创建时其 [SctpTransportState]槽的初始状态。

- connected: 当建立关联的协商完成时,一个将[SctpTransportState]槽更新为 "connected" 的任务将被加入操作队列。
- closed:当收到SHUTDOWN或ABORT块或者有意关闭SCTP关联时(例如关闭对等连接或应用一个拒绝数据或更改SCTP端口的远程描述),一个将[SctpTransportState]槽更新为"closed"的任务将被加入操作队列。

## 6.2 RTCDataChannel

RTCDataChannel 接口表示两个对端之间的双向数据信道。 RTCDataChannel 由 RTCPeerConnection 对象中的工厂方法创建。浏览器间发送的消息在RTCWEB-DATA和RTCWEB-DATA-PROTOCOL中有相关描述。

有两种方法可以用 RTCDataChannel 建立连接。第一种方法是在其中一个对端创建一个 RTCDataChannel ,并且 RTCDataChannelInit 字典的成员 negotiated 未被设置或已设为默认值 false。这将在频内公布新通道,并在对端上触发带有相应 RTCDataChannel 对象的 RTCDataChannelEvent。第二种方法是让应用程序协商一个 RTCDataChannel 。为此,创建一个 RTCDataChannel 对象,将 RTCDataChannelInit 字典的成员 negotiated 设为 true,并通过频外信号(例如通过Web服务器)向另一方发出信号,另一方应该创建一个对应的 RTCDataChannel ,其 RTCDataChannelInit 字典的 成员 negotiated 设为 true 且和通道有相同的 id。这将连接两个单独创建的 RTCDataChannel 对象。第二种方法使得创建具有非对称属性的通道成为可能,并通过指定匹配 id 以声明方式创建通道。

每个RTCDataChannel有一个与之关联的的**底层数据传输**来向对端传输实际的数据。在SCTP数据通道使用一个RTCSctpTransport(表示SCTP关联的状态)的情况下,底层数据传输是SCTP流对。底层数据传输的传输属性(例如顺序送达设置和可靠性模式)由对端在创建通道时配置。通道的属性在创建后便不再更改。端与端之间的实际有线协议由 webRTC DataChannel 协议规范RTCWEB-DATA指定。

可将 RTCDataChannel 配置在不同的可靠性模式下操作。一个可靠的通道通过重传确保向对端送达数据。不可靠通道限制了重传次数(maxRetransmits)或允许传输(包括重传)的时间(maxPacketLifeTime)。这些属性不能同时使用,尝试这样做会导致错误。对这些属性没有限制的话即为可靠通道。

使用 createDataChannel 创建或通过 RTCDataChannel Event 调度的 RTCDataChannel 刚开始必须处于 "connecting" 状态。当 RTCDataChannel 对象的底层数据传输就绪时,用户代理必须宣称 RTCDataChannel 已开启。

## 运行以下步骤 创建一个 RTCDataChannel :

- 1. 设 channel 为新创建的 RTCDataChannel 对象。
- 2. 将 channel 的[ReadyState]槽初始化为 "connecting"。
- 3. 将 channel 的[BufferedAmount]槽初始化为 0。
- 4. 为 channel 创建 [DataChannelLabel], [Ordered], [MaxPacketLifeTime], [MaxRetransmits], [DataChannelProtocol], [Negotiated], [DataChannelId], [DataChannelPriority] 槽。
- 5. 返回 channel。

## 当用户代理 宣称 RTCDataChannel 已开启时,用户代理必须将包含以下步骤的任务加入操作队列:

- 1. 若与之关联的 RTCPeerConnection 的[IsClosed]槽为 true ,则终止后续步骤。
- 2. 设 channel 为将要宣称为开启的 RTCDataChannel 对象。
- 3. 如果 channel 的[ReadyState]槽为 closing 或 closed ,则终止后续步骤。
- 4. 将 channel 的[ReadyState]槽设为 open 。
- 5. 在 channel 上触发名为 open 的事件。

当一个底层数据传输将被宣布开启时(对端创建了一个未设置 negotiated 属性或被设为 false 的通道),未启动创建过程的对端用户代理必须将包含以下步骤的任务加入操作队列:

- 1. 若与之关联的 RTCPeerConnection 的[IsClosed]槽为 true ,则终止后续步骤。
- 2. 创建一个 RTCDataChannel, 命名为 channel。
- 3. 设 *configuration* 为从对端接收的信息包,作为建立WebRTC数据通道协议规范RTCWEB-DATA-PROTOCOL描述的底层数据传输的过程的一部分。
- 4. 将 channel 的 [DataChannelLabel], [Ordered], [MaxPacketLifeTime], [MaxRetransmits], [DataChannelProtocol], [DataChannelId] 槽初始化为 configuration 中的对应值。
- 5. 将 channel 的[Negotiated]槽设为 false。
- 6. 基于 configuration 中的整数优先级值初始化 channel 的[DataChannelPriority]槽,具体的映射关系如下:

configuration 优先级值	RTCPriorityType <b>值</b>
0到128	very-low
129到256	low
257到512	medium
513及更大	high

- 7. 将channel 的[ReadyState]设为 open(但未触发 open 事件)。 **注意:** 这允许在触发 open 事件之前开始在 datachannel 事件处理器内发送消息。
- 8. 利用 RTCDataChannel Event 接口触发名为 datachannel 的事件,接口使用的 RTCPeerConnection 对象的 channel 属性被设为 *channel* 。
- 9. 宣布数据通道已开启。

通过运行**关闭程序**,可以以非突发的方式解除 RTCDataChanne 1 对象的底层数据传输。当这种情况发生时,用户代理必须将包含以下步骤的任务加入操作队列:

- 1. 设 channel 为将要关闭传输的 RTCDataChannel 对象。
- 2. 除非该过程是由 channel 的 close 方法启动的, 否则将 channel 的[ReadyState]槽设为 closing。
- 3. 并行地运行以下步骤:
  - 1. 结束当前 channel 中所有等待中的消息的发送工作。
  - 2. 遵循为 channel 的底层传输定义的关闭过程:
    - 1. 若传输基于SCTP,则遵循RTCWEB-DATA 6.7节中的做法。
  - 3. 按照相关步骤完成 channel 的数据传输关闭。

当一个 RTCDataChannel 的底层数据传输 已被关闭 ,用户代理必须将包含以下步骤的任务加入操作队列:

- 1. 设 channel 为传输已关闭的 RTCDataChannel 对象。
- 2. 将 channel 的[ReadyState]设为 closed。
- 3. 若关闭传输时 **出错**,利用 RTCErrorEvent 接口在 *channel* 上触发名为 error 的事件,其 errorDetail 属性被设为"sctp-failure"。
- 4. 在 channel 上触发名为 close 的事件。

在某些情况下,用户代理可能 **无法创建** RTCDataChannel 的底层数据传输。例如,数据通道的 id 可能超出SCTP握手中RTCWEB-DATA协商好的范围。当用户代理确定无法创建 RTCDataChannel 的底层数据传输时,用户代理必须将包含以下步骤的任务加入操作队列:

- 1. 设 channel 为用户代理无法创建底层数据传输的 RTCDataChannel 对象。
- 2. 将 channel 的[ReadyState]设为 closed。
- 3. 利用 RTCErrorEvent 接口在 *channel* 上触发名为 error 的事件,其 errorDetail 属性被设为"data-channel-failure"。
- 4. 在 channel 上触发名为 close 的事件。

当通过 type 类型和 rawData 数据的底层数据传输 接收 到 RTCDataChannel 消息时,用户代理必须将包含以下步骤的任务加入操作队列:

- 1. 设 channel 为用户代理已收到消息的 RTCDataChannel 对象。
- 2. 若 channel 的[ReadyState]槽值不是 open ,则终止后续步骤并忽略 rawData 。
- 3. 根据 type 与 channel 的 binaryType 的匹配结果执行以下子步骤:
  - 若 *type* 表示 *rawData* 为 string 类型:设 *data* 为 *rawData* 经UTF-8格式解码后的DOMString。
  - 若 type 表示 rawData 为二进制类型且 binaryType 为 "blob": 设 data 为包含 rawData 作为原始数据源的新 Blob 对象。
  - 若 type 表示 rawData 为二进制类型且 binaryType 为 "arrayBuffer" : 设 data 为包含 rawData 作为原始数据源的新 ArrayBuffer 对象。
- 4. 利用 MessageEvent 接口触发名为 message 的事件,其 origin 属性初始化为创建了与 channel 关联的 RTCPeerConnection 的文档源,并且 data 属性初始化为 channel 上的 data。

```
[Exposed=Window]
interface RTCDataChannel : EventTarget {
  readonly attribute USVString label;
  readonly attribute boolean ordered;
  readonly attribute unsigned short? maxPacketLifeTime;
  readonly attribute unsigned short? maxRetransmits;
  readonly attribute USVString protocol;
  readonly attribute boolean negotiated;
  readonly attribute unsigned short? id;
  readonly attribute RTCPriorityType priority;
  readonly attribute RTCDataChannelState readyState;
  readonly attribute unsigned long bufferedAmount;
  [EnforceRange]
  attribute unsigned long bufferedAmountLowThreshold;
  attribute EventHandler onopen;
  attribute EventHandler onbufferedamountlow;
  attribute EventHandler onerror;
  attribute EventHandler onclose;
  void close();
  attribute EventHandler onmessage;
  attribute DOMString binaryType;
  void send(USVString data);
  void send(Blob data);
  void send(ArrayBuffer data);
  void send(ArrayBufferView data);
};
```

#### 属性:

- USVString类型的 label , 只读: label 属性表示被用于区分不同 RTCDataChannel 对象的标签。可以用脚本为同一标签创建多个 RTCDataChannel 对象。请求读值时,该属性必须返回[DataChannelLabel]槽的值。
- boolean类型的 ordered , 只读:如果 RTCDataChannel 是有序的 , 则 ordered 属性返回 true , 如果允许按 其他顺序到达 , 则返回 false 。请求读值时 , 属性必须返回[Ordered]槽的值。
- unsigned short类型的 maxPacketLifeTime,只读,可空: maxPacketLifeTime 属性返回不可靠模式下可能 发生传输和重传的时间窗口的长度(以毫秒为单位)。请求读值时,属性必须返回[MaxPacketLifeTime]槽的值。
- USVString类型的 protocol , 只读: protocol 属性返回 RTCDataChannel 中使用的子协议的名字。请求读值时,属性必须返回[DataChannelProtocol]槽的值。
- boolean类型的 negotiated , 只读:若本 RTCDataChannel 已经由应用程序协商完毕 , 则 negotiated 属性返回 true , 否则返回 false 。请求读值时 , 属性必须返回[Negotiated]槽的值。
- unsigned short类型的 id ,只读,可空: id 属性返回此 RTCDataChannel 的ID。该值初始时为 null ,如果在创建通道时未提供ID,且尚未协商SCTP传输的DTLS角色,则返回 null 。否则,它将返回由脚本选择的ID或由用户代理根据RTCWEB-DATA-PROTOCOL生成的ID。ID设置为非空值后就不会被更改。请求读值时,属性必须返回[DataChannelId]槽的值。
- RTCPriorityType类型的 priority , 只读: priority 属性返回此 RTCDataChannel 的优先级。优先级在通道创建时由用户代理指定。请求读值时,属性必须返回[DataChannelPriority]槽的值。
- RTCDataChannelState类型的 readyState , 只读: readyState 属性代表 RTCDataChannel 对象的状态。请求读值时,属性必须返回[ReadyState]槽的值。
- unsigned long类型的 bufferedAmount,只读:请求读值时,bufferedAmount属性必须返回 [BufferedAmount]槽的值。该属性公开通过 send()方法加入发送队列的应用程序数据(UTF-8文本和二进制数据)的字节数。即使数据传输可以并行发生,但为了防止数据竞争,在当前任务返回事件循环之前,不得减小返回值。该值不包括协议产生的帧开销,或由操作系统/网络硬件实现的缓冲。只要[ReadyState]槽处于open状态,[BufferedAmount]槽的值只会随着每次调用 send()方法而增加;但通道关闭,槽的值也不会重置为零。当底层数据传输从其发送队列发送数据时,用户代理必须将一个任务加入操作队列,该任务将[BufferedAmount]中的值减去发送的字节数。
- unsigned long类型的 bufferedAmountLowThreshold: bufferedAmountLowThreshold 属性设置 bufferedAmount 的最低阈值。当 bufferedAmount 的值减小至小于等于此阈值时,将触发 bufferedAmountlow事件。每个新 RTCDataChannel 都将 bufferedAmountLowThreshold 初始化为零,但应用程序可能随时更改其值。
- EventHandler类型的 onopen: 该事件处理器的事件类型为 open。
- EventHandler类型的 onbufferedamountlow:该事件处理器的事件类型为 bufferedamountlow。
- EventHandler类型的 onerror : 该事件处理器的事件类型是 RTCErrorEvent 。其 errorDetail 包含"sctp-failure", sctpCauseCode 包含SCTP Cause Code值, message 包含SCTP Cause-Specific-Information,也可能包含其他文本。
- EventHandler类型的 onclose: 该事件处理器的事件类型为 close。
- EventHandler类型的 onmessage: 该事件处理器的事件类型为 message。
- DOMString类型的 binaryType : 请求读值时, binaryType 属性必须返回最新设置的值。请求写值时,如果新的值是 "blob" 字符串或 "arraybuffer" 字符串,则将IDL属性设为这个新值,否则抛出一个 SyntaxError。当一个 RTCDataChannel 对象被创建,其 binaryType 属性必须被初始化为 "blob" 字符串。此属性控制脚本读取二进制数据的方式。详见WEBSOCKETS-API。

#### 方法:

- close:关闭 RTCDataChannel。不论 RTCDataChannel 是被本端创建还是对端创建,这个方法都可以被调用。 当 close 方法被调用时,用户代理必须运行以下步骤:
  - 1. 设 channel 为即将关闭的 RTCDataChannel 对象。

- 2. 若 channel 的[ReadyState]值为 closing 或 closed , 则终止后续步骤。
- 3. 将 channel 的[ReadyState]值设为 closing。
- 4. 若关闭程序还未启动,则将它启动。
- send:以 string 对象作为参数,运行send()算法中指定步骤。
- send:以Blob对象作为参数,运行send()算法中指定步骤。
- send:以ArrayBuffer对象作为参数,运行send()算法中指定步骤。
- send:以ArrayBufferView对象作为参数,运行send()算法中指定步骤。

```
dictionary RTCDataChannelInit {
  boolean ordered = true;
  [EnforceRange]
  unsigned short maxPacketLifeTime;
  [EnforceRange]
  unsigned short maxRetransmits;
  USVString protocol = "";
  boolean negotiated = false;
  [EnforceRange]
  unsigned short id;
  RTCPriorityType priority = "low";
};
```

#### RTCDataChannelInit 字典成员:

- boolean类型的 ordered ,缺省值为 true :若被设为 false ,则允许数据无序到达。默认值为 true ,保证数据一定按需到达。
- unsigned short类型的 maxPacketLifeTime: 限制通道在未得到确认的情况下传输或重传数据的时间(以毫秒为单位)。如果该值超过用户代理支持的最大值,则可以限制使用该值。
- unsigned short类型的 maxRetransmit: 在数据未送达对端的情况下限制通道数据重传的次数。如果该值超过用户代理支持的最大值,则可以限制使用该值。
- USVString类型的 protocol, 缺省值为 "":该通道使用的子协议名。
- boolean类型的 negotiated ,缺省值为 false:缺省值 false指示用户代理在频内公布此通道并指示其他端分派相应的 RTCDataChannel 对象。如果被设为 true ,则由应用程序协商通道并在对端创建具有相同 id 的 RTCDataChannel 对象。注意:如果被设为 true ,则应用程序必须注意,在对端创建了一个数据通道来接收它之前不要发送消息。在没有关联数据通道的SCTP流上接收消息是未定义行为,消息可能会以静默的方式丢弃。只要两个端在第一个邀请/应答交换完成之前创建其数据通道,这样的情况就不可能发生。
- unsigned short类型的 id:覆盖此通道默认选择的ID。
- RTCPriorityType类型的 priority , 缺省值为 low:此通道的优先级。

send()方法以重载的方式处理不同的数据参数类型。当此方法的任意版本被调用时,用户代理必须运行以下步骤:

- 1. 设 channel 为将要发送数据的 RTCDataChannel 对象。
- 2. 若 channel 的[ReadyState]槽值不是 open , 抛出一个 InvalidStateError。
- 3. 根据方法的参数运行以下对应的子步骤:
  - o string 对象:设 data 为一个字节缓冲区,代表方法参数以UTF-8解码后的结果。
  - o Blob 对象:设 data 为由 Blob 对象表示的源数据。
  - o ArrayBuffer 对象:设 data 为存储在缓冲区中由 ArrayBuffer 对象表示的数据。

- o ArrayBufferView对象:设 data 为存储在缓冲区部分中的数据,数据由被 ArrayBufferView 对象引用的 ArrayBuffer 对象表示。**注意:**除了本方法已被重载的数据参数类型,其他所有数据参数类型都会造成 TypeError。这同样包括 null 和 undefined 类型。
- 4. 若 data 的字节数超出与 channel 相关联的 RTCSctpTransport 对象中的 maxMessageSize 值,则抛出一个 TypeError。
- 5. 将 data 加入 channel 的底层数据传输队列。如果因为没有足够多可用的缓存空间导致 data 的入队操作失败,则抛出一个 operationError。 **注意**: 实际的数据发送是并行的。如果发送数据时导致了一个SCTP级别的错误,则会通过 onerror 事件异步地将错误通知应用。
- 6. 将[BufferedAmount]槽中的值加上 data 的字节数。

```
enum RTCDataChannelState {
    "connecting",
    "open",
    "closing",
    "closed"
};
```

### RTCDataChannelState 枚举值描述:

- connecting:用户代理正尝试建立底层数据传输。无论RTCDataChannel是由createDataChannel方法创建的,还是作为RTCDataChannelEvent的一部分指派的,它的初始状态都是connecting。
- open:底层数据传输已建立且可能发生通信。
- closing:关闭底层数据传输的关闭程序已经启动。
- closed:底层数据传输已被关闭或不能建立。

### 6.3 RTCDataChannelEvent

datachannel事件使用 RTCDataChannel Event 接口。

```
[Constructor(DOMString type, RTCDataChannelEventInit eventInitDict),
Exposed=Window]
interface RTCDataChannelEvent : Event {
   readonly attribute RTCDataChannel channel;
};
```

### 构造函数:

RTCDataChannelEvent

#### 属性:

• RTCDataChannel类型的 channel , 只读: channel 属性代表与事件相关联的 RTCDataChannel 对象。

```
dictionary RTCDataChannelEventInit : EventInit {
    required RTCDataChannel channel;
};
```

RTCDataChannelEventInit 字典成员:

• RTCDataChannel类型的 channel , 必需项:由事件宣布的 RTCDataChannel 对象。

### 6.4 垃圾回收

如果满足以下情况,则RTCDataChannel对象一定不能被回收:

- [ReadyState]槽为 connecting 且为 open 事件, message 事件, error 事件,或 close 事件注册了至少一个 事件监听器。
- [ReadyState]槽为 open 且 message 事件, error 事件,或 close 事件注册了至少一个事件监听器。
- [ReadyState]槽为 closing 且为 error 事件,或 close 事件注册了至少一个事件监听器。
- 底层数据传输已被创建且数据已被加入发送队列。

# 7. 点对点DTMF

本节介绍 RTCRtpSender 上的一个接口,用于在 RTCPeerConnection 上发送DTMF (按键)值。关于如何将DTMF发送到其他对等端,详见RTCWEB-AUDIO。

# 7.1 RTCRtpSender接口扩展

点对点DTMF的 RTCRtpSender 接口API扩展如下所示。

```
partial interface RTCRtpSender {
  readonly attribute RTCDTMFSender? dtmf;
};
```

### 属性:

• RTCDTMFSender类型的 dtmf , 只读 , 可空:请求读值时 , dtmf 属性返回[Dtmf]内部槽的值 , 其值表示可用于发送DTMF的 RTCDTMFSender , 如果未被设置 , 则返回 null 。当 RTCRtpSender 的[SenderTrack]的类型为 "audio" 时 , [Dtmf]内部槽会被设置。

### 7.3 RTCDTMFSender

用户代理运行以下步骤 创建一个 RTCDTMFSender :

- 1. 设 dtmf 为新创建的 RTCDTMFSender 对象。
- 2. 为 dtmf 创建[Duration]槽。
- 3. 为 dtmf 创建[InterToneGap]槽。
- 4. 为 dtmf 创建[ToneBuffer]槽。

```
[Exposed=Window]
interface RTCDTMFSender : EventTarget {
  void insertDTMF(DOMString tones,
  optional unsigned long duration = 100,
  optional unsigned long interToneGap = 70);
  attribute EventHandler ontonechange;
  readonly attribute boolean canInsertDTMF;
  readonly attribute DOMString toneBuffer;
};
```

#### 属性:

- EventHandler类型的 ontonechange:该事件处理器的事件类型为 tonechange。
- boolean类型的 canInsertDTMF , 只读:指示 RTCDTMFSender 类型的 *dtmfSender* 能否发送DTMF。请求读值时,用户代理必须返回确认DTMF能否被发送的运行结果。
- DOMString类型的 toneBuffer , 只读: toneBuffer 属性必须返回剩余要播放的音调列表。此列表的语法 , 内容和解释 , 详见insertDTMF。

#### 方法:

• insertDTMF: RTCDTMFSender 对象的 insertDTMF 方法被用于DTMF音调。
tone 参数被视为一系列字符。相关的DTMF音调由字符0-9,A-D,#和\*生成。字符a-d必须在输入时被标准化为大写字符,等同于A-D.如RTCWEB-AUDIO第3节所述,需要支持字符0到9,A到D,#和\*。必须支持字符',',它指示在处理 tone 参数中的下一个字符之前的延迟2秒。所有其他字符(仅其他字符)必须被视为 无法识别。duration 参数指示用于在音调参数中传递的每个字符的持续时间(以毫秒为单位)。持续时间不能超过6000毫秒或小于40毫秒。每种音调的默认持续时间为100 ms。

interToneGap 参数指示音调之间的间隔 (ms)。用户代理将其限制为30毫秒到6000毫秒的某个值。默认值为70毫秒。

浏览器可以增加 duration 和 interToneGap 时间,以使DTMF开始和停止的时间与RTP数据包的边界对齐,但不能超过单个RTP音频数据包的持续时间。

当 insertDTMF() 方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:

- 1. 设 sender 为用来发送DTMF的 RTCRtpSender。
- 2. 设 transceiver 为与 sender 相关联的 RTCRtpTransceiver 对象。
- 3. 若 transceiver 的[Stopped]槽为 true , 则抛出一个 InvalidStateError。
- 4. 若 transceiver 的[CurrentDirection]槽为 recvonly 或 inactive , 则抛出一个 InvalidStateError。
- 5. 设 dtmf 为与 sender 相关联的 RTCDTMFSender。
- 6. 若确认DTMF能否被发送的运行结果为 false ,则抛出一个 InvalidStateError。
- 7. 设 tones 为方法的第一个参数。
- 8. 若 tones 包含不能识别的字符,则抛出一个 InvalidCharacterError。
- 9. 设[ToneBuffer]槽为 tones。
- 10. 设 dtmf 的[Duration]槽为 duration 参数的值。
- 11. 设 dtmf 的[InterToneGap]槽为 interToneGap 参数的值。
- 12. 若 duration 参数的值少于40ms,则将 dtmf 的[Duration]槽设为40ms。
- 13. 若 duration 参数的值大于6000ms,则将 dtmf 的[Duration]槽设为6000ms。
- 14. 若 interToneGap 参数的值少于30ms,则将 dtmf 的[InterToneGap]槽设为30ms。
- 15. 若 interToneGap 参数的值大于6000ms,则将 dtmf 的[InterToneGap]槽设为6000ms。
- 16. 若[ToneBuffer]槽为空字符串,则终止后续步骤。
- 17. 如果计划运行 Playout 任务,则终止这些步骤:否则将包含以下步骤的任务(播出任务)加入操作队列:
  - 1. 若 transceiver 的[Stopped]槽为 true ,则终止这些步骤。
  - 2. 若 transceiver 的[CurrentDirection]槽为 recvonly 或 inactive ,则终止这些步骤。
  - 3. 若[ToneBuffer]槽包含空字符串,则利用 RTCDTMFToneChangeEvent 接口触发名为 tonechange 的事件,其 RTCDTMFSender 对象的 tone 属性被设为空字符串,最后终止这些步骤。

- 4. 从[ToneBuffer]中移除第一个字符,并设那个字符为 tone。
- 5. 如果 *tone* 为",",则在与之关联的RTP媒体流上延迟发送音调2000ms,并将一个被标记为 *Playout* 的任务加入操作队列,2000ms后执行。
- 6. 如果 *tone* 不是",",则在[Duration]ms后使用合适的编解码器开始在与之关联的RTP媒体流上播放 *tone*,然后将一个被标记为 *Playout* 的任务加入操作队列,[InterToneGap]ms后执行。
- 7. 利用 RTCDTMFToneChangeEvent 接口触发名为 tonechange 的事件,其 RTCDTMFSender 对象的 tone 属性被设为空字符串。

因为 insertDTMF 替换了音调缓冲区,为了添加正在播放的DTMF音调,必须使用包含剩余音调(存储在 [ToneBuffer]槽中)和附加在一起的新音调的字符串调用 insertDTMF 。使用空 tone 参数调用 insertDTMF 可用于取消在当前播放音调之后等待播放的所有音调。

### 7.3 canInsertDTMF算法

为了确定RTCDTMFSender实例 dtmfSender 能否发送DTMF,用户代理必须将包含以下步骤的任务加入操作队列:

- 1. 设 sender 为与 dtmfSender 相关联的 RTCRtpSender 对象。
- 2. 设 transceiver 为与 sender 相关联的 RTCRtpTransceiver 对象。
- 3. 设 connection 为与 sender 相关联的 RTCPeerConnection 对象。
- 4. 若 connection 的[RTCPeerConnectionState]不是 "connected",则返回 false。
- 5. 若 sender 的[SenderTrack]为 null ,则返回 false。
- 6. 若 transceiver 的[CurrentDirection]槽不是 "sendrecv" 或 "sendonly", 则返回 false。
- 7. 若 sender 的 [SendEncodings] [0].active 为 false ,则返回 false 。
- 8. 如果该 sender 没有为mimetype "audio/telephone-event"协商好编解码器,则返回false。
- 9. 否则返回 true。

### 7.4 RTCDTMFToneChangeEvent

tonechange事件使用 RTCDTMFToneChangeEvent 接口。

```
[Constructor(DOMString type, RTCDTMFToneChangeEventInit eventInitDict),
   Exposed=Window]
interface RTCDTMFToneChangeEvent : Event {
   readonly attribute DOMString tone;
};
```

#### 构造函数:

RTCDTMFToneChangeEvent

#### 属性:

• DOMString类型的 tone , 只读: tone 属性包含刚刚开始播放的音调(包括",")的字符(详见 [insertDTMF])。 如果该值为空字符串 ,则表示[ToneBuffer]槽为空字符串 ,并且前一个音调已完成播放。

```
dictionary RTCDTMFToneChangeEventInit : EventInit {
  required DOMString tone;
};
```

RTCDTMFToneChangeEventInit 字典成员:

• DOMString类型的 tone : tone 属性包含刚刚开始播放的音调(包括",")的字符(详见[insertDTMF])。 如果该值为空字符串,则表示[ToneBuffer]槽为空字符串,并且前一个音调已完成播放。

# 8. 统计模型

### 8.1 介绍

基本统计模型是浏览器以统计对象的形式维护的一组受监控对象的统计信息。选择器可以引用一组相关的对象。例如,选择器可以是 MediaStreamTrack。要使媒体轨成为有效的选择器,它必须是由发出统计请求的RTCPeerConnection 对象发送或接收的 MediaStreamTrack。调用Web应用程序为 getStats() 方法提供选择器,浏览器根据统计信息选择算法发出(在JavaScript中)与选择器相关的一组统计信息。请注意,该算法将用到选择器的发送端或接收端。 stats 对象中返回的统计信息被设计为可以根据 RTCStats 字典的 id 成员将重复查询链接起来。因此,Web应用程序可以通过在该时段的开始和结束时刻请求测量,来对给定时间段内的应用状态进行完整的统计。除少数异常情况外,受监控对象一旦创建,就会在与其关联的 RTCPeerConnection 期间一直存在。这样可以确保 getStats() 返回的结果中的统计信息在关闭对端连接之后仍然可用。只有少数受监控对象的生命周期较短。对于这些对象,它们的生命周期在算法将它们删除时结束。在删除时,将在包含 RTCStatsReport 对象的单个statsended 事件中发出其统计信息的记录,其包含将要同时被删除的所有对象的统计信息。后续 getStats() 结果中不再提供这些对象的统计信息。WEBRTC-STATS中的对象描述中由关于何时删除这些被监视对象的阐述。

# 8.2 RTCPeerConnection接口扩展

统计API扩展的 RTCPeerConnection 接口如下所示:

```
partial interface RTCPeerConnection {
   Promise<RTCStatsReport> getStats(optional MediaStreamTrack? selector = null);
   attribute EventHandler onstatsended;
};
```

#### 属性:

- EventHandler类型的 onstatsend:本事件处理器的事件类型为 statsend。
  为了 **删除** 与 RTCPeerConnection 对象 *connection* 相关联的一些被监控对象的 **统计信息** ,用户代理必须并行地运行以下步骤:
  - 1. 只收集将被删除的被监控对象的统计信息。这些统计信息必须代表被删除时的最终值。这些被监控对象的统计信息一定不能在后续的 getStats() 调用中出现。
  - 2. 将包含以下信息的任务加入操作队列:
    - 1. 设 report 为一个新的 RTCStatsReport 对象。
    - 2. 对于每个被监控对象,利用为该受监视对象收集的统计信息创建一个新的相关统计信息对象,并将其添加至 *report* 中。
    - 3. 利用 RTCStatsEvent 接口触发名为 statsended 的事件, 其 report 属性被设为 report。

#### 方法:

- getStats: 为给定的选择器收集信息,并异步地报告结果。 当 getStats()方法被调用,用户代理必须按以下步骤运行:
  - 1. 设 selectorArg 为方法的第一个参数。
  - 2. 设 connection 为调用此方法的 RTCPeerConnection 对象。

- 3. 若 selectorArg 为 null , 则设 selector 为 null 。
- 4. 如果 selectorArg 是 MediaStreamTrack 类型 ,则设 selector 为 connection 上 track 成员与 selectorArg 匹配的 RTCRtpSender 或 RTCRtpReceiver 对象。如果不存在这样的发送端或接收端 ,或者由多个发送端或接收端符合此条件 ,则用新创建的 InvalidAccessError 拒绝promise并返回。
- 5. 设 p 为一个新的promise。
- 6. 并行地运行以下步骤:
  - 1. 根据统计信息选择算法收集由 selector 表示的统计信息。
  - 2. 利用上一步得到的包含收集到的统计信息的 RTCStatsReport 对象解析 p 。
- 7. 返回 p。

# 8.3 RTCStatsReport 对象

getStats() 方法以 RTCStatsReport 对象的形式提供成功的运行结果。 RTCStatsReport 对象是标识被检查对象( RTCStats 实例中的 id 属性 ) 的字符串和对应 RTCStats 派生词典之间的映射。 RTCStatsReport 可以由几个 RTCStats 派生的字典组成,每个字典为底层对象报告其统计信息,底层对象的实现与选择器相关。通过对所有统计数据中的某种类型求和,可以求得选择器的总量; 例如,如果 RTCRtpSender 使用多个SSRC通过网络传输媒体轨,则 RTCStatsReport 可以为每个SSRC持有一个对应的 RTCStats 派生字典(可以通过"ssrc"统计属性的值来区分)。

```
[Exposed=Window]
interface RTCStatsReport {
  readonly maplike<DOMString, object>;
};
```

此接口有"entries", "forEach", "get", "has", "keys", "values", @@iterator方法和一个 readonly maplike 的"size"获取器。 使用这些方法来检索此统计报告由 RTCStats 组成的各种字典。所有被支持的属性名称WEBIDL-1的集合被定义为此统计报告生成的所有 RTCStats 派生词典的id集合。

# 8.4 RTCStats 字典

RTCStats 字典表示通过检查特定受监视对象而构造的 stats 对象。RTCStats 字典是一种基本类型,它指定一组默认属性,例如 timestamp 和 type。通过扩展 RTCStats 字典添加特定的统计信息。 注意,虽然统计信息名称已被标准化,但任何给定的实现都可能使用实验值或对Web应用程序透明的值。因此,应用程序必须准备好处理未知的统计数据。 统计数据需要彼此同步才能产生合理的计算值; 例如,如果同时报告"bytesSent"和"packetsSent",则需要在相同的时间间隔内报告它们,以便"average packet size"可以被计算为"bytes/packets" - 如果时间间隔不同,则会产生错误。因此,实现必须返回 RTCStats 派生字典中所有统计信息的同步值。

```
dictionary RTCStats {
  required DOMHighResTimeStamp timestamp;
  required RTCStatsType type;
  required DOMString id;
};
```

### RTCStats 字典成员:

• DOMHighResTimeStamp类型的 timestamp: DOMHighResTimeStamp类型<u>HIGHRES-TIME</u>的 timestamp 与本对象关联。本时间戳代表相对于UNIX纪元(1970年1月1日,UTC)的时间。对于来自远程数据源(例如来自

接收的RTCP分组)的统计数据,时间戳表示信息到达本端的时间。如果适用的话,可以在RTCStats的派生字典中的附加字段中找到远程时间戳。

- RTCStatsType类型的 type : 本对象的类型。 type 属性必须被初始化为本 RTCStats 字典代表的最具体类型的名字。
- DOMString类型的id:与本对象关联的唯一标识符,用于生成此RTCStats对象。如果从两个不同的RTCStatsReport对象中提取出的两个RTCStats对象是通过检查相同的底层对象生成的,则它们必须具有相同的id。用户代理可以自由选择id的格式,只要它符合上述要求即可。

RTCStatsType 的合法值集合,以及它们表示的 RTCStats 的派生字典,都被记录在WEBRTC-STATS。

### 8.5 RTCStatsEvent

statsended 事件使用 RTCStatsEvent。

```
[Constructor(DOMString type, RTCStatsEventInit eventInitDict),
   Exposed=Window]
interface RTCStatsEvent : Event {
   readonly attribute RTCStatsReport report;
};
```

#### 构造函数:

RTCStatsEvent

#### 属性:

• RTCStatsReport类型的 report : report 属性包含 RTCStats 对象相应子类的 stats 对象,给出受监视对象生命周期结束时的相关统计信息值。

```
dictionary RTCStatsEventInit : EventInit {
  required RTCStatsReport report;
};
```

#### RTCStatsEventInit 字典成员:

• RTCStatsReport类型的 report , 必需项:包含 RTCStats 对象 , 提供生命周期已结束对象的统计信息。

# 8.6 统计信息选择算法

#### **统计信息选择算法** 如下所示:

- 1. 设 result 为一个空 RTCStatsReport 对象。
- 2. 若 selector 为 null ,则为整个 connection 收集统计信息 ,将它们添加入 result 并将其返回 ,然后终止后续步骤
- 3. 若 selector 为 RTCRtpSender ,则收集统计信息并将以下对象加入 result 。
  - 所有代表被 selector 发送的RTP流的 RTCOutboundRTPStreamStats 对象。
  - 所有被 RTCOutboundRTPStreamStats 对象直接或间接引用的统计对象。
- 4. 若 selector 为 RTCRtpReceiver ,则收集统计信息并将以下对象加入 result 。
  - 所有代表被 selector 接收的RTP流的 RTCOutboundRTPStreamStats 对象。
  - 所有被 RTCOutboundRTPStreamStats 对象直接或间接引用的统计对象。

5. 返回 result。

### 8.7 强制实施统计数据

WEBRTC-STATS中罗列的统计数据应该能覆盖大范围的使用场景。但并非所有WebRTC实现都必须实现它们。 当 PeerConnection 上存在相应的对象时,实现必须支持生成以下类型的统计信息,以及这些类型对该对象来说有效时 所列出的以下属性:

- RTCRTPStreamStats 及其 ssrc, kind, transportId, codecId, nackCount 属性。
- RTCReceivedRTPStreamStats 及其继承字典类型属性中的所有必需项,除此之外还有 packetsReceived, packetsLost, jitter, packetsDiscarded 属性。
- RTCInboundRTPStreamStats 及其继承字典类型属性中的所有必需项,除此之外还有 bytesReceived, trackId, receiverId, remoteId, framesDecoded 属性。
- RTCRemoteInboundRTPStreamStats 及其继承字典类型属性中的所有必需项,除此之外还有localid, roundTripTime 属性。
- RTCSentRTPStreamStats 及其继承字典类型属性中的所有必需项,除此之外还有 packetsSent,bytesSent 属性。
- RTCOutboundRTPStreamStats及其继承字典类型属性中的所有必需项,除此之外还有trackId, senderId, remoteId, framesEncoded属性。
- RTCRemoteOutboundRTPStreamStats 及其继承字典类型属性中的所有必需项,除此之外还有 localId, remoteTimestamp 属性。
- RTCPeerConnectionStats 及其 dataChannelsOpened, dataChannelsClosed 属性。
- RTCDataChannelStats 及其 label, protocol, datachannelId, state, messagesSent, bytesSent, messagesReceived, bytesReceived属性。
- RTCMediaStreamStats 及其 streamIdentifer, trackIds 属性。
- RTCMediaStreamTrackStats 及其 detached 属性。
- RTCMediaHandlerStats 及其 trackIdentifier, remoteSource, ended 属性。
- RTCAudioHandlerStats 及其 audioLevel 属性。
- RTCVideoHandlerStats 及其 frameWidth, frameHeight, framesPerSecond 属性。
- RTCVideoSenderStats 及其 framesSent 属性。
- RTCVideoReceiverStats 及其 framesReceived, framesDecoded, framesDropped, framesCorrupted属性.
- RTCCodecStats 及其 payloadType, codec, clockRate, channels, sdpFmtpLine 属性。
- RTCTransportStats 及其 bytesSent, bytesReceived, rtcpTransportStatsId, selectedCandidatePairId, localCertificateId, remoteCertificateId 属性。
- RTCIceCandidatePairStats 及其 transportId, localCandidateId, remoteCandidateId, state, priority, nominated, bytesSent, bytesReceived, totalRoundTripTime, currentRoundTripTime属性。
- RTCIceCandidateStats 及其 address, port, protocol, candidateType, url 属性。
- RTCCertificateStats 及其 fingerprint, fingerprintAlgorithm, base64Certificate, issuerCertificateId 属性。

实现可以支持生成WEBRTC-STATS中定义的任何其他统计信息,也可以生成尚未记录文档中的统计信息。

### 8.8 GetStats例子

考虑用户遇到不良声音并且应用程序想要确定其原因是否是丢包的情况。可能使用以下示例代码:

```
EXAMPLE 9
async function gatherStats() {
 try {
   const sender = pc.getSenders()[0];
   const baselineReport = await sender.getStats();
   await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, aBit)); // ... wait a bit
   const currentReport = await sender.getStats();
   // compare the elements from the current report with the baseline
   for (let now of currentReport.values()) {
     if (now.type != 'outbound-rtp') continue;
     // get the corresponding stats from the baseline report
     const base = baselineReport.get(now.id);
     if (base) {
       const remoteNow = currentReport.get(now.remoteId);
       const remoteBase = baselineReport.get(base.remoteId);
       const packetsSent = now.packetsSent - base.packetsSent;
       const packetsReceived = remoteNow.packetsReceived - remoteBase.packetsReceived;
       const fractionLost = (packetsSent - packetsReceived) / packetsSent;
       if (fractionLost > 0.3) {
         // if fractionLost is > 0.3, we have probably found the culprit
   }
 } catch (err) {
   console.error(err);
 }
```

# 9. 用于网络的Medis Stream API扩展

### 9.1 介绍

GETUSERMEDIA
规范中定义的 MediaStreamTrack 接口通常代表一路音频流或者视频流数据。一个或多个 MediaStreamTrack 可被 MediaStream 所收集(严格来说,[GETUSERMEDIA]中定义的 MediaStream 可以包含零或 多个 MediaStreamTrack 对象)。可以扩展 MediaStreamTrack 以表示来自或被发送到远程对端(例如,不仅仅是 本地相机)的媒体流。本节将介绍在 MediaStreamTrack 对象上启用此功能所需的扩展。 RTCWEB-RTP,RTCWEB-AUDIO和RTCWEB-TRANSPORT描述了如何将媒体传输到对端。 发送给另一个对端的 MediaStreamTrack 将作为一个且仅一个 MediaStreamTrack 在接收端显示。对端被定义为支持该规范的用户代理。此外,发送端一侧的应用程序可以指示 MediaStreamTrack 所属的 MediaStream 对象。对应的 MediaStream 对象将在接收端一侧被创建(如果尚未存在)并相应地填充。 正如本文档前面提到的,应用程序可以使用 RTCRtpSender 和 RTCRtpReceiver 对象来对 MediaStreamTrack 的传输和接收进行更细粒度的控制。 通道是 MediaStream 规范中的最小单元。通道旨在被编码在一起以便传输,例如,RTP有效载荷类型。需要被编解码器共同编码的所有通道必须位于同一个 MediaStreamTrack 中,编解码器应该能够编码或丢弃媒体轨中的所有通道。 MediaStreamTrack 输入和输出的概念也同样适用于通过网络传输的 MediaStreamTrack 对象。由 RTCPeerConnection 对象创建的 MediaStreamTrack (如本文档前面所述)将把远程对端接收的数据作为输入。类似地,来自本源的

MediaStreamTrack (例如通过GETUSERMEDIA的摄像机)将具有输出,该输出表示传输到远程对端的内容,前提是该对象与RTCPeerConnection对象一起使用。 GETUSERMEDIA中提到的复制 MediaStream 和 MediaStreamTrack 对象的概念也适用于此处。例如,可以在视频会议场景中使用此功能,以在本地监视器中显示来自用户摄像头和麦克风的本地视频,同时仅将音频发送到远程对等端(例如,对使用"视频静音"功能的用户作出响应)。 在某些情况下,将不同的 MediaStreamTrack 对象组合到新的 MediaStream 对象中非常有用。

注意:在本文档中,我们仅指定以下与RTCPeerConnection—起使用的相关对象的各个方面。有关使用MediaStream和MediaStreamTrack的一般信息,请参阅GETUSERMEDIA文档中对象的原始定义。

### 9.2 MediaStream

### 9.2.1 id

MediaStream 中指定的 id 属性返回该流的唯一标识id,因此流可以被远程对端的 RTCPeerConnection API识别。当 MediaStream 被创建为代表从远程对等端获取的流时, id 属性根据远程数据源提供的信息初始化。

注意: MediaStream 对象的id对于流的数据源来说是唯一的,但这并不意味着不能以流的副本结束整个流程。例如,本地生成的流媒体轨可以使用 RTCPeerConnection 从一个用户代理发送到远程对等端,然后以相同的方式发送回原用户代理,在这种情况下,原用户代理将具有多个相同id的流(本地生成的id和远程peer发送的id)。

### 9.3 MediaStreamTrack

在非本地媒体源的场景下(RTP源,每个 MediaStreamTrack 都与一个 RTCRtpReceiver 相关联),MediaStreamTrack 对象一直是 MediaStream 对象的强引用。每当 RTCRtpReceiver 在对应 MediaStreamTrack 的静音RTP源上接收数据,并且 RTCRtpTraceceiver 对象的[Receptive]槽是 RTCRtpReceiver 成员,且值为 true 时,它必须将设置相应 MediaStreamTrack 的静音状态为 false 的任务加入操作队列。当 RTCRtpReceiver 已接收的RTP源媒体流中的某一SSRC由于收到BYE信号或因超时而被删除时,它必须将一个把相应 MediaStreamTrack 的静音状态设置为 true 的任务加入操作队列并等待执行。注意, setRemoteDescription 还可以将媒体轨的静音状态设置为 true。添加媒体轨,移除媒体轨和设置媒体轨静音状态 的操作在GETUSERMEDIA中指定。 当 RTCRtpReceiver 接收端生成的 MediaStreamTrack 轨已经结束GETUSERMEDIA时(例如通过调用 receiver.track.stop),用户代理可以选择释放为传入流预先分配的资源,例如关闭解码器接收器。

# 9.3.1 MediaTrackSupportedConstraints, MediaTrackCapabilities, MediaTrackConstraints及MediaTrackSettings

[GETUSERMEDIA]概述了 MediaTrackSupportedConstraints, MediaTrackCapabilites, MediaTrackConstraints和MediaTrackSettings 的基本内容。但是,由 RTCPeerConnection 提供的 MediaStreamTrack 对象中的 MediaTrackSettings 的成员变量,将通过 setRemoteDescription 应用的远程 RTCSessionDescription 描述和实际RTP数据提供的数据进行填充。这意味着某些成员(例如 facingMode,echoCancellation,latency,deviceId和groupId)将始终缺失。

# 10. 例子与调用流程

### 10.1 简易的点对点示例

当两个对等端决定要建立彼此的连接时,它们都将经历这些步骤。STUN/TURN服务器配置描述了可用于获取公共IP地址或设置NAT遍历的服务器。在通信最开始,它们还必须使用相同的频外机制互相发送信令通道内的数据。

```
EXAMPLE 10
const signaling = new SignalingChannel(); // handles JSON.stringify/parse
const constraints = {audio: true, video: true};
const configuration = {iceServers: [{urls: 'stuns:stun.example.org'}]};
const pc = new RTCPeerConnection(configuration);
// send any ice candidates to the other peer
pc.onicecandidate = ({candidate}) => signaling.send({candidate});
// let the "negotiationneeded" event trigger offer generation
pc.onnegotiationneeded = async () => {
  try {
    await pc.setLocalDescription(await pc.createOffer());
    // send the offer to the other peer
    signaling.send({desc: pc.localDescription});
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }
};
// once media for a remote track arrives, show it in the remote video element
pc.ontrack = (event) => {
  // don't set srcObject again if it is already set.
 if (remoteView.srcObject) return;
  remoteView.srcObject = event.streams[0];
};
// call start() to initiate
async function start() {
  try {
    // get a local stream, show it in a self-view and add it to be sent
    const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia(constraints);
    stream.getTracks().forEach((track) => pc.addTrack(track, stream));
    selfView.srcObject = stream;
  } catch (err) {
    console.error(err);
}
signaling.onmessage = async ({desc, candidate}) => {
  try {
    if (desc) {
      // if we get an offer, we need to reply with an answer
      if (desc.type == 'offer') {
        await pc.setRemoteDescription(desc);
        const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia(constraints);
        stream.getTracks().forEach((track) => pc.addTrack(track, stream));
        await pc.setLocalDescription(await pc.createAnswer());
        signaling.send({desc: pc.localDescription});
      } else if (desc.type == 'answer') {
        await pc.setRemoteDescription(desc);
      } else {
        console.log('Unsupported SDP type. Your code may differ here.');
```

```
}
} else if (candidate) {
   await pc.addIceCandidate(candidate);
}
catch (err) {
   console.error(err);
}
```

### 10.2 进阶的点对点示例-热身

当两个对等端决定彼此建立连接并希望ICE,DTLS和媒体连接"热身"以便它们准备好立即发送和接收媒体数据时,它们都会经历这些步骤。

```
EXAMPLE 11
const signaling = new SignalingChannel();
const configuration = {iceServers: [{urls: 'stuns:stun.example.org'}]};
const audio = null;
const audioSendTrack = null;
const video = null;
const videoSendTrack = null;
const started = false;
let pc;
// Call warmup() to warm-up ICE, DTLS, and media, but not send media yet.
async function warmup(isAnswerer) {
  pc = new RTCPeerConnection(configuration);
  if (!isAnswerer) {
    audio = pc.addTransceiver('audio');
   video = pc.addTransceiver('video');
  }
  // send any ice candidates to the other peer
  pc.onicecandidate = (event) => {
    signaling.send(JSON.stringify({candidate: event.candidate}));
  };
  // let the "negotiationneeded" event trigger offer generation
  pc.onnegotiationneeded = async () => {
    try {
      await pc.setLocalDescription(await pc.createOffer());
      // send the offer to the other peer
      signaling.send(JSON.stringify({desc: pc.localDescription}));
    } catch (err) {
      console.error(err);
   }
  };
  // once media for the remote track arrives, show it in the remote video element
  pc.ontrack = async (event) => {
    try {
      if (event.track.kind == 'audio') {
```

```
if (isAnswerer) {
          audio = event.transceiver;
          audio.direction = 'sendrecv';
          if (started && audioSendTrack) {
            await audio.sender.replaceTrack(audioSendTrack);
        }
      } else if (event.track.kind == 'video') {
        if (isAnswerer) {
          video = event.transceiver;
          video.direction = 'sendrecv':
          if (started && videoSendTrack) {
            await video.sender.replaceTrack(videoSendTrack);
          }
        }
      }
      // don't set srcObject again if it is already set.
      if (remoteView.srcObject) return;
      remoteView.srcObject = event.streams[0];
    } catch (err) {
      console.error(err);
    }
  };
  try {
    // get a local stream, show it in a self-view and add it to be sent
    const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({audio: true, video: true});
    selfView.srcObject = stream;
    audioSendTrack = stream.getAudioTracks()[0];
    if (started) {
      await audio.sender.replaceTrack(audioSendTrack);
    }
    videoSendTrack = stream.getVideoTracks()[0];
    if (started) {
      await video.sender.replaceTrack(videoSendTrack);
    }
  } catch (err) {
    console.erro(err);
  }
}
// Call start() to start sending media.
function start() {
  started = true;
  signaling.send(JSON.stringify({start: true}));
}
signaling.onmessage = async (event) => {
  if (!pc) warmup(true);
  try {
    const message = JSON.parse(event.data);
```

```
if (message.desc) {
      const desc = message.desc;
      // if we get an offer, we need to reply with an answer
      if (desc.type == 'offer') {
        await pc.setRemoteDescription(desc);
        await pc.setLocalDescription(await pc.createAnswer());
        signaling.send(JSON.stringify({desc: pc.localDescription}));
      } else {
        await pc.setRemoteDescription(desc);
    } else if (message.start) {
      started = true:
      if (audio && audioSendTrack) {
        await audio.sender.replaceTrack(audioSendTrack);
      if (video && videoSendTrack) {
        await video.sender.replaceTrack(videoSendTrack);
      }
    } else {
      await pc.addIceCandidate(message.candidate);
    }
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }
};
```

### 10.3 点对点传输示例-媒体数据先于信号

应答方可能希望在发送应答的同时并行地发送媒体数据,邀请方可能希望在应答到达之前渲染媒体。

```
EXAMPLE 12
const signaling = new SignalingChannel();
const configuration = {iceServers: [{urls: 'stuns:stun.example.org'}]};
let pc;
// call start() to initiate
async function start() {
  pc = new RTCPeerConnection(configuration);
  // send any ice candidates to the other peer
  pc.onicecandidate = (event) => {
    signaling.send(JSON.stringify({candidate: event.candidate}));
  };
  // let the "negotiationneeded" event trigger offer generation
  pc.onnegotiationneeded = async () => {
      await pc.setLocalDescription(await pc.createOffer());
      // send the offer to the other peer
      signaling.send(JSON.stringify({desc: pc.localDescription}));
    } catch (err) {
      console.error(err);
```

```
};
  try {
    // get a local stream, show it in a self-view and add it to be sent
    const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({audio: true, video: true});
    selfView.srcObject = stream;
    // Render the media even before ontrack fires.
    remoteView.srcObject = new MediaStream(pc.getReceivers().map((r) => r.track));
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }
}:
signaling.onmessage = async (event) => {
  if (!pc) start();
  try {
    const message = JSON.parse(event.data);
    if (message.desc) {
      const desc = message.desc;
      // if we get an offer, we need to reply with an answer
      if (desc.type == 'offer') {
        await pc.setRemoteDescription(desc);
        await pc.setLocalDescription(await pc.createAnswer());
        signaling.send(JSON.stringify({desc: pc.localDescription}));
      } else {
        await pc.setRemoteDescription(desc);
      }
    } else {
      await pc.addIceCandidate(message.candidate);
    }
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }
};
```

# 10.4 联播示例

客户端可能希望向服务端发动多个RTP编码(联播)。

```
EXAMPLE 13
const signaling = new SignalingChannel();
const configuration = {'iceServers': [{'urls': 'stuns:stun.example.org'}]};
let pc;

// call start() to initiate
async function start() {
  pc = new RTCPeerConnection(configuration);

// let the "negotiationneeded" event trigger offer generation
  pc.onnegotiationneeded = async () => {
```

```
try {
      await pc.setLocalDescription(await pc.createOffer());
      // send the offer to the other peer
      signaling.send(JSON.stringify({desc: pc.localDescription}));
    } catch (err) {
      console.error(err);
    }
  };
  try {
    // get a local stream, show it in a self-view and add it to be sent
    const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({audio: true, video: true});
    selfView.srcObject = stream;
    pc.addTransceiver(stream.getAudioTracks()[0], {direction: 'sendonly'});
    pc.addTransceiver(stream.getVideoTracks()[0], {
      direction: 'sendonly',
      sendEncodings: [
        {rid: 'f'},
        {rid: 'h', scaleResolutionDownBy: 2.0},
        {rid: 'q', scaleResolutionDownBy: 4.0}
      1
   });
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }
}
signaling.onmessage = async (event) => {
    const message = JSON.parse(event.data);
    if (message.desc) {
      await pc.setRemoteDescription(message.desc);
    } else {
      await pc.addIceCandidate(message.candidate);
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }
};
```

# 10.5 点对点数据示例

此示例展示如何创建 RTCDataChannel 对象并执行将通道连接到其他对等端所需的邀请/应答交换。 RTCDataChannel 用于简单聊天应用程序的上下文中,并且当通道准备就绪,接收到消息以及通道关闭时,监听器都会连接到监视器。


```
EXAMPLE 14
const signaling = new SignalingChannel(); // handles JSON.stringify/parse
const configuration = {iceServers: [{urls: 'stuns:stun.example.org'}]};
let pc;
let channel;
```

```
// call start(true) to initiate
function start(isInitiator) {
  pc = new RTCPeerConnection(configuration);
  // send any ice candidates to the other peer
  pc.onicecandidate = (candidate) => {
    signaling.send({candidate});
  };
  // let the "negotiationneeded" event trigger offer generation
  pc.onnegotiationneeded = async () => {
    try {
      await pc.setLocalDescription(await pc.createOffer());
      // send the offer to the other peer
      signaling.send({desc: pc.localDescription});
    } catch (err) {
      console.error(err);
  };
  if (isInitiator) {
    // create data channel and setup chat
    channel = pc.createDataChannel('chat');
    setupChat();
  } else {
    // setup chat on incoming data channel
    pc.ondatachannel = (event) => {
      channel = event.channel;
      setupChat();
    };
  }
}
signaling.onmessage = async ({desc, candidate}) => {
  if (!pc) start(false);
  try {
    if (desc) {
      // if we get an offer, we need to reply with an answer
      if (desc.type == 'offer') {
        await pc.setRemoteDescription(desc);
        await pc.setLocalDescription(await pc.createAnswer());
        signaling.send({desc: pc.localDescription});
        await pc.setRemoteDescription(desc);
      }
    } else {
      await pc.addIceCandidate(candidate);
    }
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }
};
```

```
function setupChat() {
  // e.g. enable send button
  channel.onopen = () => enableChat(channel);
  channel.onmessage = (event) => showChatMessage(event.data);
}
```

### 10.6 浏览器间的调用流程

这展示了两个浏览器之间一个可能发生的呼叫流程示例。它并不展示访问本地媒体或每个回调被触发的过程,而是尝试将其减少为仅显示关键事件和消息。



# 10.7 DTMF示例

示例假设发送端是一个RTCRtpSender。每个音调每隔500ms发送一次DTMF信号"1234"。

```
if (sender.dtmf.canInsertDTMF) {
  const duration = 500;
  sender.dtmf.insertDTMF('1234', duration);
} else {
  console.log('DTMF function not available');
}
```

发送DTMF信号"123"并在发送"2"之后终止。

```
EXAMPLE 16
async function sendDTMF() {
  if (sender.dtmf.canInsertDTMF) {
    sender.dtmf.insertDTMF('123');
    await new Promise((r) => sender.dtmf.ontonechange = (e) => e.tone == '2' && r());
    // empty the buffer to not play any tone after "2"
    sender.dtmf.insertDTMF('');
} else {
    console.log('DTMF function not available');
}
```

发送DTMF信号"1234",并在播放音调时利用 lightKey(key)点亮活动键(假设 lightKey("")会将所有键熄灭)。

```
EXAMPLE 17
const wait = (ms) => new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, ms));

if (sender.dtmf.canInsertDTMF) {
  const duration = 500;
  sender.dtmf.insertDTMF(sender.dtmf.toneBuffer + '1234', duration);
  sender.dtmf.ontonechange = async (event) => {
    if (!event.tone) return;
    lightKey(event.tone); // light up the key when playout starts
    await wait(duration);
    lightKey(''); // turn off the light after tone duration
  };
} else {
  console.log('DTMF function not available');
}
```

追加到音调缓冲区始终是安全的。此示例在所有音调播放开始之前以及播放期间追加。

```
EXAMPLE 18
if (sender.dtmf.canInsertDTMF) {
    sender.dtmf.insertDTMF('123');
    // append more tones to the tone buffer before playout has begun
    sender.dtmf.insertDTMF(sender.dtmf.toneBuffer + '456');

sender.dtmf.ontonechange = (event) => {
    if (event.tone == '1') {
```

```
// append more tones when playout has begun
    sender.dtmf.insertDTMF(sender.dtmf.toneBuffer + '789');
}
};
} else {
   console.log('DTMF function not available');
}
```

发送一个一秒的"1"音调并紧跟着一个两秒的"2"音调。

```
if (sender.dtmf.canInsertDTMF) {
  sender.dtmf.ontonechange = (event) => {
    if (event.tone == '1') {
      sender.dtmf.insertDTMF(sender.dtmf.toneBuffer + '2', 2000);
    }
  };
  sender.dtmf.insertDTMF(sender.dtmf.toneBuffer + '1', 1000);
} else {
  console.log('DTMF function not available');
}
```

# 11. 错误处理

本节及其小节本节扩展了ECMASCRIPT-6.0中定义的 Error 子类列表,它们遵循该规范第19.5.6节中的 NativeError 模式。作假设如下:

- [Something]和 %something% 的语法使用遵循ECMASCRIPT-6.0。
- ECMAScript标准内置对象([ECMASCRIPT-6.0], 第17节)的规则在本节中有效。
- 新的内部对象 %RTCError% 和 %RTCErrorPrototype% 已被包含在 ([ECMASCRIPT-6.0], 表7) 和所有引用部分中,例如([ECMASCRIPT-6.0], 第8.2.2节), 因此它们可用且行为正确。

### 11.1 ECMAScript 6术语

本节中使用的以下术语在[ECMASCRIPT-6.0]中定义。

Term/Notation	Section in [ECMASCRIPT-6.0]
Type(X)	6
intrinsic object	6.1.7.4
[[ErrorData]]	19.5.1
internal slot	6.1.7.2
NewTarget	various uses, but no definition
active function object	8.3
OrdinaryCreateFromConstructor()	9.1.14
ReturnIfAbrupt()	6.2.2.4
Assert	5.2
String	4.3.17-19, depending on context
PropertyDescriptor	6.2.4
[[Value]]	6.1.7.1
[[Writable]]	6.1.7.1
[[Enumerable]]	6.1.7.1
[[Configurable]]	6.1.7.1
DefinePropertyOrThrow()	7.3.7
abrupt completion	6.2.2
ToString()	7.1.12
[[Prototype]]	9.1
%Error%	19.5.1
Error	19.5
%ErrorPrototype%	19.5.3
Object.prototype.toString	19.1.3.6

# 11.2 RTCError对象

# 11.2.1 RTCError构造函数

RTCError构造函数是 %RTCError% 内部对象。当 RTCError 作为函数而不是构造函数被调用时,它会创建并初始化一个新的 RTCError 对象。将对象作为函数调用等通于调用具有相同参数的构造函数。因此,函数调用 RTCError()...)等效于具有相同参数的对象创建表达式 new RTCError(...)。 RTCError 构造函数被设计为可继承。它可以被用作类定义中 extends 子句的值。计划继承指定 RTCError 行为的子类构造函数必须包含对 RTCError

构造函数的 super 父类调用,以使用[ErrorData]内部槽创建并初始化子类实例。

### 11.2.1.1 RTCErrorDetailType 枚举

```
enum RTCErrorDetailType {
  "data-channel-failure",
  "dtls-failure".
  "fingerprint-failure",
  "idp-bad-script-failure",
  "idp-execution-failure",
  "idp-load-failure",
  "idp-need-login",
  "idp-timeout",
  "idp-tls-failure",
  "idp-token-expired",
  "idp-token-invalid",
  "sctp-failure",
  "sdp-syntax-error",
  "hardware-encoder-not-available",
  "hardware-encoder-error"
};
```

#### 枚举值描述:

- data-channel-failure:数据通道已失败。
- dtls-failure: DTLS协商失败或连接因为某个严重错误被终止了。message 包含了与错误性质有关的信息。如果收到严重的DTLS警报,则 receivedAlert 属性将被设为收到的DTLS警报值。如果发送了致命的DTLS警报,则 sentAlert 属性将被设为发送的DTLS警报值。
- fingerprint-failure: RTCDt1sTransport的远程证书与SDP中提供的所有指纹都不匹配。如果远程对端无法将本地证书与提供的指纹匹配,不会生成此错误。相反,可能会从远程对等方接收到"bad\_certificate"(42)DTLS警报,从而导致"dt1s-failure"。
- idp-bad-script-failure: 从身份提供程序加载的脚本不是有效的JavaScript代码,或没有实现正确的接口。
- idp-execution-failure: 身份提供程序抛出一个异常或返回了一个被拒绝的promise。
- idp-load-failure:加载IDP URI失败。httpRequestStatusCode 属性被设为响应中的HTTP状态码。
- idp-need-login: 身份提供程序需要用户登陆。 idpLoginur1 属性被设为用于登录的URL。
- idp-timeout: IDP定时器已过期。
- idp-tls-failure:用于IDP HTTPS连接的TLS证书不可信。
- idp-token-expired: IDP令牌已过期。
- idp-token-invalid: IDP令牌非法。
- sctp-failure: SCTP协商失败或连接因为某个严重错误被终止了。 sctpCauseCode 属性被设为SCTP错误码。
- sdp-syntax-error: SDP语法非法。 sdpLineNumber 属性被设为SDP中检测出语法错误的行号。
- hardware-encoder-not-available:请求操作所需的硬件编码器资源不可用。
- hardware-encoder-error:硬件编码器不支持提供的参数。

### 11.2.1.2 RTCError(errorDetail, message)

当 RTCError 函数被 errorDetail 和 message 参数调用时,以下步骤会被采取:

- 1. 若NewTarget 未定义时,设 newTarget 为活跃函数对象,否则为NewTarget。
- 2.设0为OrdinaryCreateFromConstructor(newTarget, "%RTCErrorPrototype%", «[ErrorData]»)。

- 3. 调用ReturnIfAbrupt(O)。
- 4. 若 errorDetail 非 未定义 , 则:
  - 1.设 errorDetail为 PropertyDescriptor{[[Value]]: errorDetail, [[Writable]]: false, [[Enumerable]]: false, [[Configurable]]: false}.
  - 2. 设 cStatus 为 DefinePropertyOrThrow(O, "errorDetail", errorDetailDesc).
  - 3. 断言: eStatus 表示正常完成,过程没有被打断。
- 5. 若 message 非 **未定义** , 则:
  - 1. 设 msg 为 ToString(message).
  - 2. 设 msgDesc 为 PropertyDescriptor{[[Value]]: msg, [[Writable]]: true, [[Enumerable]]: false, [[Configurable]]: true}.
  - 3. 设 mStatus 为 DefinePropertyOrThrow(0, "message", msgDesc).
  - 4. 断言: mStatus 表示正常完成,过程没有被打断。
- 6. 返回 0。

### 11.2.2 RTCError构造函数的属性

RTCError 构造函数的[Prototype]槽的值是内部对象 %Error% 。 除了 Tength 属性(其值为 1 ),RTCError 构造 函数还有以下属性:

### 11.2.2.1 RTCError.prototype

RTCError.prototype的初始值是RTCError原型对象。此属性具有属性 {[[Writable]]: false, [[Enumerable]]: false, [[Configurable]]: false}。

#### 11.2.3 RTCError原型对象属性

RTCError 原型对象是普通对象。它不是 Error 实例,也没有[ErrorData]内部槽。 RTCError 原型对象的 [Prototype]内部槽的值是内部对象 % ErrorPrototype%。

#### 11.2.3.1 RTCError.prototype.constructor

RTCError 构造函数的原型的 constructor 属性的初始值是内部对象 %RTCError%。

#### 11.2.3.2 RTCError.prototype.errorDetail

RTCError 构造函数的原型的 errorDetail 属性的初始值是空字符串。

#### 11.2.3.3 RTCError.prototype.sdpLineNumber

RTCError 构造函数的原型的 sdpLineNumber 属性的初始值是0。

#### 11.2.3.4 RTCError.prototype.httpRequestStatusCode

RTCError 构造函数的原型的 httpRequestStatusCode 属性的初始值是0。

### 11.2.3.5 RTCError.prototype.sctpCauseCode

RTCError 构造函数的原型的 sctpCauseCode 属性的初始值是0。

### 11.2.3.6 RTCError.prototype.receivedAlert

一个无符号整数,表示收到的DTLS警报值。 RTCError 构造函数的原型的 receivedAlert 属性的初始值为 null。

### 11.2.3.7 RTCError.prototype.sentAlert

一个无符号整数,表示发送的DTLS警报值。 RTCError 构造函数的原型的 sentAlert 属性的初始值为 null。

### 11.2.3.8 RTCError.prototype.message

RTCError 构造函数的原型的 message 属性的初始值是空字符串。

#### 11.2.3.9 RTCError.prototype.name

RTCError 构造函数的原型的 name 属性的初始值是 "RTCError"。

### 11.2.4 RTCError实例的属性

RTCError 实例是从 RTCError 原型对象继承属性并具有[ErrorData]内部槽的普通对象,槽值 **未定义**。[ErrorData]的唯一指定用途是通过 Object.prototype.toString(<u>ECMASCRIPT-6.0</u>,第19.1.3.6节)识别 Error 的实例或其各种子类。

RTCErrorEvent 接口为各种将 RTCError 作为事件抛出的场景而定义:

```
[Exposed=Window,
  Constructor(DOMString type, RTCErrorEventInit eventInitDict)]
interface RTCErrorEvent : Event {
    readonly attribute RTCError? error;
};
```

#### 构造函数:

• RTCErrorEvent: 构造一个新 RTCErrorEvent。

### 属性:

• RTCError类型的 error , 只读 , 可空 : 描述触发事件的错误的描述 (如果存在的话 )。

```
dictionary RTCErrorEventInit : EventInit {
    RTCError? error = null;
};
```

### RTCErrorEventInit 字典成员:

• RTCError类型的 error , 可空 , 缺省值为 null : 与事件相关联的错误的描述 (如果存在的话)。

# 12. 事件摘要

以下事件在 RTCDataChannel 对象上触发。

Event name	Interface	Fired when
open	Event	当RTCDataChannel 对象的底层数据传输已建立(或重新建立)
message	MessageEvent <u>webmessaging</u>	消息已被成功接收
bufferedamountlow	Event	RTCDataChannel对象的bufferedamount从高于bufferedAmountLowThreashold减少到小于等于bufferedAmountLowThreashold
error	RTCErrorEvent	数据通道中发生了一个错误
close	Event	RTCDataChannel 的底层数据传输已被关闭

### 以下事件在 RTCPeerConnection 对象上触发。

Event name	Interface	Fired when
track	RTCTrackEvent	已为特定的RTCRtpReceiver协商了新的传入媒体,并且该接收端的track已添加到所有与之关联的远程MediaStream中。
negotiationneeded	Event	浏览器希望通知应用程序需要完成会话协商(即 createOffer 调用后跟 setLocalDescription )。
signalingstatechange	Event	信令状态已改变状态。状态的改变原因是调用了 setLocal Description 或 setRemoteDescription。
iceconnectionstatechange	Event	RTCPeerConnection的ICE连接状态已改变。
icegatheringstatechange	Event	RTCPeerConnection的ICE收集状态已改变。
icecandidate	RTCPeerConnectionIceEvent	新的 RTCIceCandidate 已对脚本可见。
connectionstatechange	Event	RTCPeerConnection的connectionState属性已改变。
icecandidateerror	RTCPeerConnectionIceErrorEvent	在收集ICE候选项阶段发生错误
datachannel	RTCDataChannelEvent	为了响应对端创建通道的请求,新的RTCDataChannel 被调度到脚本中。
isolationchange	Event	当MediaStreamTrack上的isolated属性改变时,新的Event被调度到脚本中。
stateended	RTCStatsEvent	为了响应一个或多个受监控对象被同时删除,新的 Event 被调度到脚本中。

### 以下事件在 RTCDTMFSender 对象上触发:

Event name	Interface	Fired when
tonechange	RTCDTMFToneChangeEvent	RTCDTMFSender 对象刚刚开始播放音调(返回 tone 属性) 或刚刚结束播放 toneBuffer 中的音调(返回空的 tone 属性)。

### 以下事件在 RTCIceTransport 对象上触发:

Event name	Interface	Fired when
statechange	Event	RTCIceTransport 状态改变。
gatheringstatechange	Event	RTCIceTransport 收集状态改变。
selectedcandidatepairchange	Event	RTCIceTransport 选中的候选项对改变。

### 以下事件在 RTCDt1sTransport 对象上触发:

Event name	Interface	Fired when
statechange	Event	RTCDtlsTransport 状态改变。
error	RTCErrorEvent	在 RTCDt1sTransport 上发生错误 ( "dtls-error"或"fingerprint- failure" ) 。

#### 以下事件在 RTCSctpTransport 对象上触发:

Event name	Interface	Fired when
statechange	Event	RTCSctpTransport 状态改变。

### 13. 隐私与安全考量

本节并非规范;它没有指定新的行为,而是总结了规范其他部分已有的内容。WebRTC中使用的一般API和协议集的整体安全性考量在RTCWEB-SECURITY-ARCH中有描述。

# 13.1 对同源策略的影响

本文档拓展了能够在浏览器和其他设备(包括其他浏览器)之间建立实时的直接通信Web平台。 这意味着数据和媒体可以在运行在不同浏览器中的应用程序之间共享,也可以在运行在同一浏览器中的应用程序和非浏览器的应用程序之间共享,这是Web模型中常见屏障的扩展,用于在具有不同来源的实体之间发送数据。 WebRTC规范不提供用户提示或Chrome指示符进行通信;它假设一旦允许网页访问媒体数据,就可以自由地与其他实体共享该媒体。因此,可以在没有任何用户明确同意或参与的情况下进行数据视角的WebRTC数据通道对等交换,类似于服务器介导的交换(例如,通过WebSockets)可以在没有用户参与的情况下发生。 peerIdentity 机制从充当身份提供者的第三方服务器加载并执行JavaScript代码。该代码在单独的JavaScript域中执行,不会影响相同原策略提供的防护。

# 13.2 泄露IP地址

即使没有WebRTC,提供Web应用程序的Web服务器也知道应用程序将要到达的公网IP地址。设置通信会向Web应用程序公开有关浏览器网络上下文的其他信息,甚至可能包括浏览器用于WebRTC通信的一组(可能是私有的)IP地址。其中一些信息必须传递给相应方才能建立通信会话。 泄露IP地址可能会泄漏位置和连接方式,这是很敏感的。根据网络环境,它还可以增加指纹表面并创建持久且跨源的用户无法轻易清除的状态。 连接将始终显示建议用于与对应端通信的IP地址。应用程序可以通过一些方法限制这种情况,比如使用RTCIceTransportPolicy字典的设置选择避开一些特定地址,以及使用中继连接(例如TURN服务器)代替通信参与者之间的直接连接。通常我们假设TURN服务器的IP地址不是敏感信息。 这些选择可以由应用程序做出,例如基于用户是否已经表示同意开始与另一方进行媒体连接。 暂缓向应用程序暴露IP地址本身需要限制可用的IP地址,这将影响端之间的最直接路径上进行通信的能力。

浏览器应该根据用户的安全需求,提供适当的控制来决定哪些IP地址可供应用程序使用。本地策略控制公开哪些地址(详见RTCWEB-IP-HANDLING)。

### 13.3 对本地网络的影响

由于浏览器是在可信网络环境(防火墙内)中执行的活动平台,因此限制浏览器对本地网络上其他元素可以造成的损害非常重要,保护数据免受不受信任的参与者拦截,操纵和修改非常重要。缓解措施包括:

- 用户代理将始终请求对端用户代理的许可使用ICE进行通信。这可以确保用户代理只能发送给您具有共享凭据的合作伙伴。
- 用户代理将始终请求持续的许可,以继续使用ICE发送持续的同意。这使得接收端可以撤回接收数据的同意请求。
- 用户代理将始终对数据进行加密,并且每次会话都有独立的密钥(DTLS-SRTP)。
- 用户代理将始终使用拥塞控制。这保证WebRTC不会造成网络拥塞。

这些措施在相关的IETF文件中有详细说明。

### 13.4 通信保密性

通信内容实际上不能向具备观测网络能力的攻击方隐藏,因此必须将其视为公开信息。 现有的 peerIdentity 机制为Javascript提供了请求相同javascript无法访问媒体的选项,但只能发送给某些其他实体。

### 13.5 WebRTC公开的持久性信息

如上所述,WebRTC API公开的IP地址列表可以用作持久的跨源状态。除IP地址外,WebRTC API还通过RTCRtpSender.getCapabilities 和 RTCRtpReceiver.getCapabilities 方法公开有关底层媒体系统的信息,包括系统能够生成和使用的编解码器的详细且有序的信息。该信息的子集可在会话协商期间生成,公开和传输的SDP会话描述中表示。在大多数情况下,该信息在不同时间和不同源上都是持久的,并且增加了给定设备的指纹表面。如果设置了默认ICE服务器,则它们可由RTCPeerConnection实例上的getDefaultIceServers方法公开,并提供持久的跨时间和跨源信息,增加了给定浏览器的指纹表面。建立DTLS连接时,WebRTC API可以生成可由应用程序持久化的证书(例如,在IndexedDB中)。这些证书不在原数据库之间共享,但在原始数据库清除持久存储时会被清除。

# A. 致谢

编辑们感谢工作组主席和团队联系人Harald Alvestrand , StefanHåkansson , Erik Lagerway和DominiqueHazaël-Massieux的支持。许多人提供了本规范中的大量文本,包括Martin Thomson , Harald Alvestrand , Justin Uberti , Eric Rescorla , Peter Thatcher , Jan-Ivar Bruaroey和Peter Saint-Andre。Dan Burnett感谢Voxeo和 Aspect在本规范制定过程中给予的大力支持。RTCRtpSender和RTCRtpReceiver对象最初在W3C ORTC CG中定义,先已被此规范采用。

# B. 参考文献

# B.1 规范性参考文献

[BUNDLE] Negotiating Media Multiplexing Using the Session Description Protocol (SDP). C. Holmberg; H. Alvestrand; C. Jennings. IETF. 31 August 2017. Active Internet-Draft. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-m">https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-m</a> music-sdp-bundle-negotiation

[DOM] DOM Standard. Anne van Kesteren. WHATWG. Living Standard. URL: <a href="https://dom.spec.whatwg.org/">https://dom.spec.whatwg.org/</a>

[ECMASCRIPT-6.0] ECMA-262 6th Edition, The ECMAScript 2015 Language Specification. Allen Wirfs-Brock. Ecma International. June 2015. Standard. URL: <a href="http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/index.html">http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/index.html</a>

[fetch] Fetch Standard. Anne van Kesteren. WHATWG. Living Standard. URL: <a href="https://fetch.spec.whatwg.org/">https://fetch.spec.whatwg.org/</a>

[FILEAPI] File API. Marijn Kruisselbrink; Arun Ranganathan. W3C. 6 November 2018. W3C Working Draft. URL: <u>h</u> ttps://www.w3.org/TR/FileAPI/

[FIPS-180-4] FIPS PUB 180-4 Secure Hash Standard. U.S. Department of Commerce/National Institute of Standards and Technology. URL: <a href="https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.180-4.pdf">https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.180-4.pdf</a>

[GETUSERMEDIA] Media Capture and Streams. Daniel Burnett; Adam Bergkvist; Cullen Jennings; Anant Narayanan; Bernard Aboba. W3C. 3 October 2017. W3C Candidate Recommendation. URL: <a href="https://www.w3.org/TR/mediacapture-streams/">https://www.w3.org/TR/mediacapture-streams/</a>

[HIGHRES-TIME] High Resolution Time Level 2. Ilya Grigorik; James Simonsen; Jatinder Mann. W3C. 1 March 2018. W3C Candidate Recommendation. URL: <a href="https://www.w3.org/TR/hr-time-2/">https://www.w3.org/TR/hr-time-2/</a>

[HTML] HTML Standard. Anne van Kesteren; Domenic Denicola; Ian Hickson; Philip Jägenstedt; Simon Pieters. WHATWG. Living Standard. URL: <a href="https://html.spec.whatwg.org/multipage/">https://html.spec.whatwg.org/multipage/</a>

[HTML51] HTML 5.1 2nd Edition. Steve Faulkner; Arron Eicholz; Travis Leithead; Alex Danilo. W3C. 3 October 2017. W3C Recommendation. URL: <a href="https://www.w3.org/TR/html51/">https://www.w3.org/TR/html51/</a>

[IANA-HASH-FUNCTION] Hash Function Textual Names. IANA. URL: <a href="https://www.iana.org/assignments/hash-function-text-names/hash-function-text

[ICE] Interactive Connectivity Establishment (ICE): A Protocol for Network Address Translator (NAT) Traversal for Offer/Answer Protocols. J. Rosenberg. IETF. April 2010. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc5245">https://tools.ietf.org/html/rfc5245</a>

[INFRA] Infra Standard. Anne van Kesteren; Domenic Denicola. WHATWG. Living Standard. URL: <a href="https://infra.supec.whatwg.org/">https://infra.supec.whatwg.org/</a>

[JSEP] Javascript Session Establishment Protocol. Justin Uberti; Cullen Jennings; Eric Rescorla. IETF. 10 October 2017. Active Internet-Draft. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-rtcweb-jsep/">https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-rtcweb-jsep/</a>

[RFC2119] Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels. S. Bradner. IETF. March 1997. Best Current Practice. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc2119">https://tools.ietf.org/html/rfc2119</a>

[RFC3550] RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. H. Schulzrinne; S. Casner; R. Frederick; V. Jacobson. IETF. July 2003. Internet Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc3550">https://tools.ietf.org/html/rfc3550</a>

[RFC3986] Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax. T. Berners-Lee; R. Fielding; L. Masinter. IETF. January 2005. Internet Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc3986">https://tools.ietf.org/html/rfc3986</a>

[RFC4566] SDP: Session Description Protocol. M. Handley; V. Jacobson; C. Perkins. IETF. July 2006. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc4566">https://tools.ietf.org/html/rfc4566</a>

[RFC4572] Connection-Oriented Media Transport over the Transport Layer Security (TLS) Protocol in the Session Description Protocol (SDP). J. Lennox. IETF. July 2006. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc4572">https://tools.ietf.org/html/rfc4572</a>

[RFC5389] Session Traversal Utilities for NAT (STUN). J. Rosenberg; R. Mahy; P. Matthews; D. Wing. IETF. October 2008. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc5389">https://tools.ietf.org/html/rfc5389</a>

[RFC5761] Multiplexing RTP Data and Control Packets on a Single Port. C. Perkins; M. Westerlund. IETF. April 2010. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc5761">https://tools.ietf.org/html/rfc5761</a>

[RFC5888] The Session Description Protocol (SDP) Grouping Framework. G. Camarillo; H. Schulzrinne. IETF. June 2010. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc5888">https://tools.ietf.org/html/rfc5888</a>

[RFC6236] Negotiation of Generic Image Attributes in the Session Description Protocol (SDP). I. Johansson; K. Jung. IETF. May 2011. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc6236">https://tools.ietf.org/html/rfc6236</a>

[RFC6464] A Real-time Transport Protocol (RTP) Header Extension for Client-to-Mixer Audio Level Indication. J. Lennox, Ed.; E. Ivov; E. Marocco. IETF. December 2011. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc6464">https://tools.ietf.org/html/rfc6464</a>

[RFC6465] A Real-time Transport Protocol (RTP) Header Extension for Mixer-to-Client Audio Level Indication. E. Ivov, Ed.; E. Marocco, Ed.; J. Lennox. IETF. December 2011. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc6465">https://tools.ietf.org/html/rfc6465</a>

[RFC6544] TCP Candidates with Interactive Connectivity Establishment (ICE). J. Rosenberg; A. Keranen; B. B. Lowekamp; A. B. Roach. IETF. March 2012. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc6544">https://tools.ietf.org/html/rfc6544</a>

[RFC6749] The OAuth 2.0 Authorization Framework. D. Hardt, Ed.. IETF. October 2012. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc6749">https://tools.ietf.org/html/rfc6749</a>

[RFC7064] URI Scheme for the Session Traversal Utilities for NAT (STUN) Protocol. S. Nandakumar; G. Salgueiro; P. Jones; M. Petit-Huguenin. IETF. November 2013. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7064">https://tools.ietf.org/html/rfc7064</a>

[RFC7065] Traversal Using Relays around NAT (TURN) Uniform Resource Identifiers. M. Petit-Huguenin; S. Nandakumar; G. Salgueiro; P. Jones. IETF. November 2013. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/htm">https://tools.ietf.org/htm</a> <a href="https://tools.ietg.org/htm">https://tools.ietg.org/htm</a> <a href="https://tools.iet

[RFC7515] JSON Web Signature (JWS). M. Jones; J. Bradley; N. Sakimura. IETF. May 2015. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7515">https://tools.ietf.org/html/rfc7515</a>

[RFC7635] Session Traversal Utilities for NAT (STUN) Extension for Third-Party Authorization. T. Reddy; P. Patil; R. Ravindranath; J. Uberti. IETF. August 2015. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7635">https://tools.ietf.org/html/rfc7635</a>

[RFC7656] A Taxonomy of Semantics and Mechanisms for Real-Time Transport Protocol (RTP) Sources. J. Lennox; K. Gross; S. Nandakumar; G. Salgueiro; B. Burman, Ed., IETF. November 2015. Informational. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7656">https://tools.ietf.org/html/rfc7656</a>

[RFC7675] Session Traversal Utilities for NAT (STUN) Usage for Consent Freshness. M. Perumal; D. Wing; R. Ravindranath; T. Reddy; M. Thomson. IETF. October 2015. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7675">https://tools.ietf.org/html/rfc7675</a>

[RTCWEB-AUDIO] WebRTC Audio Codec and Processing Requirements. JM. Valin; C. Bran. IETF. May 2016. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7874">https://tools.ietf.org/html/rfc7874</a>

[RTCWEB-DATA] RTCWeb Data Channels. R. Jesup; S. Loreto; M. Tuexen. IETF. 14 October 2015. Active Internet-Draft. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-rtcweb-data-channel">https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-rtcweb-data-channel</a>

[RTCWEB-DATA-PROTOCOL] RTCWeb Data Channel Protocol. R. Jesup; S. Loreto; M. Tuexen. IETF. 14 October 2015. Active Internet-Draft. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-rtcweb-data-protocol">https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-rtcweb-data-protocol</a>

[RTCWEB-RTP] Web Real-Time Communication (WebRTC): Media Transport and Use of RTP. C. Perkins; M. Westerlund; J. Ott. IETF. 17 March 2016. Active Internet-Draft. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-rtcweb-rtp-usage">https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-rtcweb-rtp-usage</a>

[RTCWEB-TRANSPORT] Transports for RTCWEB. H. Alvestrand. IETF. 31 October 2016. Active Internet-Draft. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-rtcweb-transports">https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-rtcweb-transports</a>

[SCTP-SDP] Session Description Protocol (SDP) Offer/Answer Procedures For Stream Control Transmission Protocol (SCTP) over Datagram Transport Layer Security (DTLS) Transport. C. Holmberg; R. Shpount; S. Loreto; G. Camarillo. IETF. 20 March 2017. Active Internet-Draft. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-mmusic-sctp-sdp">https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-mmusic-sctp-sdp</a>

[SDP] An Offer/Answer Model with Session Description Protocol (SDP). J. Rosenberg; H. Schulzrinne. IETF. June 2002. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc3264">https://tools.ietf.org/html/rfc3264</a>

[STUN-BIS] Session Traversal Utilities for NAT (STUN). M. Petit-Huguenin; G. Salgueiro; J. Rosenberg; D. Wing; R. Mahy; P. Matthews. IETF. 16 February 2017. Internet Draft (work in progress). URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/d">https://tools.ietf.org/html/d</a> raft-ietf-tram-stunbis

[TRICKLE-ICE] Trickle ICE: Incremental Provisioning of Candidates for the Interactive Connectivity Establishment (ICE) Protocol. E. Ivov; E. Rescorla; J. Uberti. IETF. 20 July 2015. Internet Draft (work in progress). URL: <a href="http://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-mmusic-trickle-ice">http://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-mmusic-trickle-ice</a>

[TSVWG-RTCWEB-QOS] DSCP Packet Markings for WebRTC QoS. S. Dhesikan; C. Jennings; D. Druta; P. Jones; J. Polk. IETF. 22 August 2016. Internet Draft (work in progress). URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-tsvwg-rtcweb-qos">https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-tsvwg-rtcweb-qos</a>

[WebCryptoAPI] Web Cryptography API. Mark Watson. W3C. 26 January 2017. W3C Recommendation. URL: <a href="https://www.w3.org/TR/WebCryptoAPI/">https://www.w3.org/TR/WebCryptoAPI/</a>

[WEBIDL] Web IDL. Cameron McCormack; Boris Zbarsky; Tobie Langel. W3C. 15 December 2016. W3C Editor's Draft. URL: <a href="https://heycam.github.io/webidl/">https://heycam.github.io/webidl/</a>

[WEBIDL-1] WebIDL Level 1. Cameron McCormack. W3C. 15 December 2016. W3C Recommendation. URL: <a href="https://www.w3.org/TR/2016/REC-WebIDL-1-20161215/">https://www.w3.org/TR/2016/REC-WebIDL-1-20161215/</a>

[webmessaging] HTML5 Web Messaging. Ian Hickson. W3C. 19 May 2015. W3C Recommendation. URL: <a href="http://www.w3.org/TR/webmessaging/">http://www.w3.org/TR/webmessaging/</a>

[WEBRTC-IDENTITY] Identity for WebRTC 1.0. Adam Bergkvist; Daniel Burnett; Cullen Jennings; Anant Narayanan; Bernard Aboba; Taylor Brandstetter. W3C. W3C Candidate Recommendation. URL: <a href="https://w3c.git.html">https://w3c.git.html</a>

[WEBRTC-STATS] Identifiers for WebRTC's Statistics API. Harald Alvestrand; Varun Singh. W3C. 3 July 2018. W3C Candidate Recommendation. URL: <a href="https://www.w3.org/TR/webrtc-stats/">https://www.w3.org/TR/webrtc-stats/</a>

[X509V3] ITU-T Recommendation X.509 version 3 (1997). "Information Technology - Open Systems Interconnection - The Directory Authentication Framework" ISO/IEC 9594-8:1997. ITU.

[X690] Recommendation X.690 — Information Technology — ASN.1 Encoding Rules — Specification of Basic Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER), and Distinguished Encoding Rules (DER). ITU. URL: <a href="https://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com17/languages/X.690-0207.pdf">https://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com17/languages/X.690-0207.pdf</a>

# B.2 非规范性参考文献

[API-DESIGN-PRINCIPLES] API Design Principles. Domenic Denicola.29 December 2015. URL: <a href="https://w3ctag.git.hub.io/design-principles/">https://w3ctag.git.hub.io/design-principles/</a>

[IANA-RTP-2] RTP Payload Format media types. IANA. URL: <a href="https://www.iana.org/assignments/rtp-parameters/">https://www.iana.org/assignments/rtp-parameters/</a> <a href="rtp-parameters.xhtml#rtp-parameters-2">rtp-parameters.xhtml#rtp-parameters-2</a>

[INDEXEDDB] Indexed Database API. Nikunj Mehta; Jonas Sicking; Eliot Graff; Andrei Popescu; Jeremy Orlow; Joshua Bell. W3C. 8 January 2015. W3C Recommendation. URL: <a href="https://www.w3.org/TR/IndexedDB/">https://www.w3.org/TR/IndexedDB/</a>

[OAUTH-POP-KEY-DISTRIBUTION] OAuth 2.0 Proof-of-Possession: Authorization Server to Client Key Distribution. J. Bradley; P. Hunt; M. Jones; H. Tschofenig. IETF. 5 March 2015. Internet Draft (work in progress). URL: <a href="https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-pop-key-distribution/">https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-pop-key-distribution/</a>

[RFC3890] A Transport Independent Bandwidth Modifier for the Session Description Protocol (SDP). M. Westerlund. IETF. September 2004. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc3890">https://tools.ietf.org/html/rfc3890</a>

[RFC5285] A General Mechanism for RTP Header Extensions. D. Singer; H. Desineni. IETF. July 2008. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc5285">https://tools.ietf.org/html/rfc5285</a>

[RFC5506] Support for Reduced-Size Real-Time Transport Control Protocol (RTCP): Opportunities and Consequences. I. Johansson; M. Westerlund. IETF. April 2009. Proposed Standard. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc5506">https://tools.ietf.org/html/rfc5506</a>

[RTCWEB-IP-HANDLING] WebRTC IP Address Handling Recommendations. Guo-wei Shieh; Justin Uberti. IETF. 20 March 2016. Active Internet-Draft. URL: https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-rtcweb-ip-handling

[RTCWEB-OVERVIEW] Overview: Real Time Protocols for Brower-based Applications. H. Alvestrand. IETF. 14 February 2014. Active Internet-Draft. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-rtcweb-overview">https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-rtcweb-overview</a>

[RTCWEB-SECURITY] Security Considerations for WebRTC. Eric Rescorla. IETF. 22 January 2014. Active Internet-Draft. URL: https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-rtcweb-security

[RTCWEB-SECURITY-ARCH] WebRTC Security Architecture. Eric Rescorla. IETF. 10 December 2016. Active Internet-Draft. URL: <a href="https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-rtcweb-security-arch">https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-rtcweb-security-arch</a>

[STUN-PARAMETERS] STUN Error Codes. IETF. IANA. April 2011. IANA Parameter Assignment. URL: <a href="https://www.iana.org/assignments/stun-parameters/stun-parameters.xhtml#stun-parameters-6">https://www.iana.org/assignments/stun-parameters/stun-parameters.xhtml#stun-parameters-6</a>

[WEBSOCKETS-API] The WebSocket API. Ian Hickson. W3C. 20 September 2012. W3C Candidate Recommendation. URL: <a href="https://www.w3.org/TR/websockets/">https://www.w3.org/TR/websockets/</a>

[XMLHttpRequest] XMLHttpRequest Level 1. Anne van Kesteren; Julian Aubourg; Jungkee Song; Hallvord Steen et al. W3C. 6 October 2016. W3C Note. URL: https://www.w3.org/TR/XMLHttpRequest/

# 网易云信以稳定的技术 和全方位的服务赢得客户信赖

























































































网易云信是集网易19年IM以及音视频技术打造的PaaS服务产品,稳定易用且功能全面,致力于提供全球领先的技术能力和场景化解决方案。

开发者通过集成客户端SDK和云端OPEN API,即可快速实现IM、音视频通话、直播、点播、互动白板、短信等功能。 点此立即体验DEMO。

如需了解更多信息,欢迎访问: https://yunxin.163.com/

联系我们:4009-000-123

网易云信Netease YunXin 助您轻松实现IM、音视频能力!



扫码关注公众号 获取更多技术干货