| | | | |
|---|---|---|---|
| LASTOPERATIONTYPE | 最后修改类型<br>1：手动修改<br>2：同步修改 | INTEGER | 32 |
| NAME | 角色名 | VARCHAR | 255 |
| ALIAS | NAME排序字段索引<br>例如角色是项目运维，ALIAS就是xmyw<br><br>FR：2019-12-05 及之后的 JAR，新增字段<br>BI：2020-01-15 及之后的 JAR，新增字段 | VARCHAR | 255 |
| TENANTID | 租户ID<br>暂无用途，保留字段 | VARCHAR | 255 |

## 2.7 FINE_USER_ROLE_MIDDLE 用户角色的中间表

| 字段名 | 描述 | 数据类型 | 长度 |
|---|---|---|---|
| ID | 主键 | VARCHAR | 255 |
| ROLEID | 所关联的广义角色 ID<br>depRoleId 或 customRoleId<br><br>关联表字段<br>fine_dep_role>id<br>fine_custom_role>id<br>fine_authority>roleId<br>注：一个用户的不同部门、角色，会存入多条数据。 | VARCHAR | 255 |
| ROLETYPE | 所关联的广义角色类型<br>1：部门职位<br>2：自定义角色 | INTEGER | 32 |
| USERID | 所关联的用户 ID<br><br>关联表字段<br>fine_user>id | VARCHAR | 255 |
| TENANTID | 租户ID<br>暂无用途，保留字段 | VARCHAR | 255 |

## 2.8 FINE_SOFT_DATA 同步用户软删除数据表

- 同步源中删除的数据，从finedb中真实删除，保存不同类型的数据到软删除表中。
- 同步源中恢复的数据，从软删除表中恢复，相同名称的字段的ID不会发生改变，不影响权限使用。

| 字段名 | 描述 | 数据类型 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 主键 | VARCHAR | 255 | - |
| DELETEDID | 待删除的id | VARCHAR | 255 | 1）字段DELETEDID+TYPE组成唯一键<br>即任意两条数据的DELETEDID、TYPE不能完全相同<br>2）字段DELETEDNAME+TYPE组成唯一键<br>即任意两条数据的DELETEDNAME、TYPE不能完全相同 |
| DELETEDNAME | 待删除的名称<br>用户：userName<br>部门：计算的完整部门名<br>职位：职位名<br>角色：角色名<br>部门职位：部门id+职位id | VARCHAR | 255 | |
| TYPE | 删除的数据类型<br>1：部门<br>2：角色<br>3：用户<br>4：职位<br>5：部门职位中间表<br>6：同步用户与手动自定义角色关系数据<br>7：同步用户与部门职务关系数据 | INTEGER | 32 | |

## 2.9 FINE_TENANT 租户表

暂无用途

| 字段名 | 描述 | 数据类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | 用户ID | VARCHAR | 255 |
| NAME | 用户名 | VARCHAR | 255 |

# 3. 权限-目录

## 3.1 FINE_AUTHORITY 权限表