# Manual de Instalação e Configuração do Driver NVIDIA e CUDA 12.2 para GeForce GTX 1660 Ti (6GB) no Ubuntu

Este manual detalha a instalação do driver NVIDIA e do CUDA 12.2 no **Ubuntu 22.04/24.04** para a **GeForce GTX 1660 Ti (6GB)** em um **notebook DELL G3 3590** com a seguinte configuração:

- Processador: Intel Core Processador: Intel Core i7-9750H (nona geração)
- Memória RAM: 32GB
- Armazenamento:
  - 1 NVMe de 500GB para o sistema operacional GNU/Ubuntu
     22.04 e programas
  - o 1 SSD de 1TB o /home

## 1. Preparativos

Antes de iniciar, **remova qualquer driver NVIDIA existente** para evitar conflitos.

#### 1.1 Atualizar o sistema

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

#### 1.2 Verificar a GPU

Ispci | grep -i nvidia

Se a saída incluir sua **GeForce GTX 1660 Ti**, prossiga.

#### 1.3 Verificar drivers em uso

nvidia-smi

Se a saída exibir "Driver Not Loaded", significa que os drivers não estão corretamente instalados.

# 2. Remoção de Drivers Antigos

sudo apt remove --purge '^nvidia-.\*' -y sudo apt autoclean --purge '\_nvidia-.\*' -y

Reinicie antes de prosseguir:

sudo reboot

# 3. Instalação do Driver NVIDIA

## 3.1 Verificar Versões Disponíveis

ubuntu-drivers devices

A saída listará as versões disponíveis. A mais recomendada geralmente é a **535.xx ou superior**.

#### 3.2 Instalar o Driver Recomendado

sudo apt install -y nvidia-driver-535

## 3.3 Verificar a Instalação

Após a instalação, reinicie o sistema:

sudo reboot

Verifique novamente com:

nvidia-smi

Se o driver estiver corretamente instalado, ele aparecerá na saída.

# 4. Instalação do CUDA 12.2

#### 4.1 Baixar o CUDA 12.2

Acesse o site oficial: <a href="https://developer.nvidia.com/cuda-12-2-download-archive">https://developer.nvidia.com/cuda-12-2-download-archive</a>

#### Selecione:

Operating System: Linux

Architecture: x86\_64Distribution: Ubuntu

• Version: 22.04/24.04

• Installer Type: deb (local)

Baixe o arquivo e instale manualmente:

### wget

https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/12.2.0/local\_installers/cuda-repo-ubuntu2204-12-2-local\_12.2.0-535.104.05-1\_amd64.deb

sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu2204-12-2-local\_12.2.0-535.104.05-1\_amd64.deb

sudo cp /var/cuda-repo-ubuntu2204-12-2-local/cuda-keyring.gpg /usr/share/keyrings/

sudo apt update

sudo apt install -y cuda

Reinicie novamente:

sudo reboot

# 5. Configuração das Variáveis de Ambiente

Adicione as seguintes linhas ao **~/.bashrc** ou **~/.profile**:

echo 'export PATH=/usr/local/cuda-12.2/bin:\$PATH' >> ~/.bashrc echo 'export LD\_LIBRARY\_PATH=/usr/local/cuda-12.2/lib64:\$LD\_LIBRARY\_PATH' >> ~/.bashrc source ~/.bashrc

## 6. Testar a Instalação

Verifique se o CUDA está corretamente instalado:

nvcc --version

Saída esperada:

nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler Copyright (c) 2005-2023 NVIDIA Corporation Built on ... Cuda compilation tools, release 12.2, V...

# 7. Testar a Execução com PyTorch e TensorFlow

Se você pretende usar o CUDA com **PyTorch** ou **TensorFlow**, teste com os seguintes comandos:

## 7.1 PyTorch

pip install torch torchvision torchaudio --index-url <a href="https://download.pytorch.org/whl/cu121">https://download.pytorch.org/whl/cu121</a>
python3 -c "import torch; print(torch.cuda.is\_available())"

Se retornar True, a instalação está correta.

#### 7.2 TensorFlow

pip install tensorflow python3 -c "import tensorflow as tf; print(tf.config.list\_physical\_devices('GPU'))"

Se a saída listar sua GPU, a instalação está finalizada.

## 8. Conclusão

Agora sua **GeForce GTX 1660 Ti** está configurada corretamente com **CUDA 12.2** no Ubuntu!

Caso tenha problemas, use:

sudo dmesg | grep -i nvidia journalctl -u nvidia-persistenced --no-pager | tail -n 50

Isso ajudará na depuração de erros. Boa sorte!