
NF PROCESSOR EFFECTS

Processador duplo de reverb / efeitos

Manual do Usuário - V1.0.0



VST3 - Audio Unit - AAX (Pro Tools)

NF Audio Tools by Nenno Fernando - (C) 2026 NF Audio Tools. All rights reserved.

Sumário

1. Introdução 3

2. Instalação 3

3. Início rápido 3

Como insert (trilha de guitarra, voz, instrumento) 3

Como send (bus / aux) 3

Experimente um ajuste sem fonte de áudio 4

4. O painel frontal 4

5. Roteamentos e fluxo de sinal 6

Wet, dry e efeitos só wet 6

6. Usando o plugin 6

Carregando programas 6

Editando 7

Tap tempo 7

Guardando programas 7

Menu (três linhas) 7

7. Referência dos efeitos 7

7.1 Reverbs 7

7.2 Delays 8

7.3 Dinâmica 9

7.4 Modulação e afinação 9

8. Programas de fábrica 10

9. Dicas e notas técnicas 12

1. Introdução

O NF Processor Effects é um processador duplo de reverb e efeitos. Ele tem dois processadores independentes, e cada um pode receber qualquer um de 32 efeitos: 16 reverbs, 6 delays, 8 efeitos de modulação e afinação e 2 processadores de dinâmica. Os dois processadores podem ser combinados de quatro maneiras (roteamentos): como dois efeitos separados, um depois do outro, ou lado a lado.

- **32 efeitos**: reverbs (halls, plates, room, chamber, gated, reverse, ambience, studio, arena, spring), delays (studio, digital, tape, pong, modulated, reverse), de-esser, compressor, chorus, flanger, phaser, tremolo/pan, rotary, vibrato, pitch shift e detune.
- **4 roteamentos**: Dual Mono, Cascade, Dual Stereo (paralelo) e Mono Split.
- **99 programas de fábrica** e **99 programas de usuário**, com Store.
- Três controles por processador que mudam de função conforme o efeito, mais Mix, Bypass e Tap Tempo.
- Audition: cinco sons internos para testar um ajuste sem nenhuma fonte de áudio.
- Formatos: VST3, Audio Unit e AAX, para macOS 10.15 ou superior (Apple Silicon e Intel).

> **Sobre o som.** Os algoritmos do NF Processor Effects foram criados pela NF Audio Tools seguindo a descrição de cada efeito neste manual. Os programas de fábrica são pontos de partida: use os knobs para ajustar cada um ao seu material.

2. Instalação

Abra o DMG e dê dois cliques em **Install NF Processor Effects**. O instalador permite escolher os formatos na etapa **Customize**. O instalador não é assinado pela Apple: na primeira vez, clique com o botão direito no instalador e escolha **Abrir** (ou use **Ajustes do Sistema > Privacidade e Segurança > Abrir Mesmo Assim**).

Formato	Local
VST3	/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/NF Processor Effects.vst3
Audio Unit	/Library/Audio/Plug-Ins/Components/NF Processor Effects.component
AAX	/Library/Application Support/Avid/Audio/Plug-Ins/NF Processor Effects.aaxplugin

Reinicie a DAW e refaça o scan de plugins se ele não aparecer. O plugin fica na categoria **Reverb** (fabricante **NF Audio Tools**). O Logic Pro e a Luna usam o Audio Unit; o Pro Tools usa AAX.

3. Início rápido

Reverbs e delays normalmente são usados como **efeitos de send** (paralelo); efeitos de modulação e dinâmica normalmente são usados como **inserts** (em série). O plugin funciona das duas formas.

Como insert (trilha de guitarra, voz, instrumento)

- Coloque o plugin em um slot de insert da trilha.
- Escolha um programa com o knob **Program Select** ou pela aba de preset no topo à direita (o banco de fábrica padrão é **Serial**, feito para este uso).
- Ajuste o **Input** para que os LEDs de entrada só acendam em vermelho ocasionalmente, e **Mix 1** / **Mix 2** para a quantidade de efeito.

Como send (bus / aux)

- Insira o plugin em uma trilha aux ou FX e envie áudio para ela a partir das outras trilhas.

- No menu (três linhas) escolha **Factory programs: Parallel bank**. Neste banco os knobs Mix ficam em 100 % wet, que é o que um send precisa.
- Use o roteamento **3 (Dual Stereo)** ou **4 (Mono Split)** para dois efeitos lado a lado.

Experimente um ajuste sem fonte de áudio

Pressione **Audition**: um som interno curto (baqueta, caixa, bumbo, voz, guitarra) toca através dos processadores.

4. O painel frontal




Figura 1 - O painel com os controles numerados.

Nº	Controle	O que faz
1	Medidores de entrada	Duas colunas de seis LEDs (nível de entrada esquerdo e direito). Vermelho = o sinal está no limite.
2	Input	Nível de entrada dos dois canais. Meio-dia = 0 dB.
3	Mix 1	Mix wet/dry do Processor 1 (controle de nível nos efeitos só wet).
4	Mix 2	Mix wet/dry do Processor 2.
5	Routing	Alterna entre os quatro roteamentos. O pequeno diagrama mostra o atual.
6	Matriz de reverbs	Mostra os reverbs ativos: LED verde = Processor 1, LED vermelho = Processor 2.
7	Matriz de delays / efeitos	O mesmo para delays, dinâmica e efeitos de modulação.
8	Aba de preset	Nome do programa. As setas passam pelos programas de fábrica; clique no nome para a lista, Save, Load e Restore default.
9	Menu (três linhas)	Ajustes utilitários, som do audition e About.
10	Store	Guarda os ajustes atuais em um dos 99 programas de usuário.
11	Audition	Toca um som interno através dos processadores. Shift+clique escolhe o som.
12	Display de programa	Display de dois dígitos: número do programa (ponto aceso = programa de usuário) e o valor do knob que você está girando.
13	Program Select	Arraste ou use a roda do mouse para escolher um programa (o número pisca); clique para carregá-lo.
14	Effect Select	Os botões para cima/baixo escolhem o efeito do processador.
15	Nome do efeito	Mostra o efeito carregado no processador (verde = Processor 1, vermelho = Processor 2).
16	Tempo	Toque duas vezes para definir o tempo do delay. O LED pisca no tempo.
17	Bypass	Faz o bypass do processador (vermelho aceso = em bypass).
18	Leitura de valores	O valor de cada knob, na unidade do efeito.
19	Knobs do efeito	Três knobs cujos nomes e faixas mudam com o efeito (veja o capítulo 7).


Nº	Controle	O que faz
20	LED de alteração	Acende quando o knob é diferente do programa guardado.

O logo NF (canto superior esquerdo) devolve a janela ao tamanho padrão depois de você redimensioná-la pela alça no canto inferior direito.

5. Roteamentos e fluxo de sinal

Pressione **Routing** para alternar entre os quatro roteamentos. O número do roteamento também aparece no display de programa quando você pressiona o botão.


1 Dual Mono




2 Cascade



3 Dual Stereo (parallel)



4 Mono Split



Roteamento	Descrição
1 Dual Mono	A entrada esquerda passa pelo Processor 1 e vai para a saída esquerda; a entrada direita passa pelo Processor 2 e vai para a saída direita. Dois efeitos mono totalmente independentes.
2 Cascade	Esquerda e direita passam pelo Processor 1 e depois pelo Processor 2, em estéreo. A escolha usual para inserts.
3 Dual Stereo	Esquerda e direita passam pelos dois processadores ao mesmo tempo; as duas saídas são misturadas. A escolha usual para uso em send / return.
4 Mono Split	A entrada esquerda passa pelo Processor 1, a direita pelo Processor 2, e as duas saídas são misturadas nos dois canais.

Wet, dry e efeitos só wet

Na maioria dos efeitos o knob **Mix** mistura a entrada seca com o efeito (todo à direita = 100 % wet). Os efeitos **só wet** (De-Esser, Compressor, Tremolo/Pan, Rotary e Vibrato) processam o sinal inteiro, então não há o que misturar: para eles o Mix funciona como **controle de nível**, e todo à direita é o ajuste normal.

Alguns efeitos recebem um sinal mono (somam esquerda e direita) e entregam um resultado estéreo: Gated, Reverse, Spring, os delays Digital, Tape, Pong e Reverse e o Rotary. Isso aparece como "mono in / stereo out" no capítulo 7.

> **Bypass.** Por padrão um processador em bypass deixa o sinal seco passar. No menu você pode mudar para **mute**. Não use mute no roteamento Cascade: se um processador estiver mudo, toda a cadeia fica em silêncio.

6. Usando o plugin

Carregando programas

- Arraste o knob **Program Select** (ou use a roda do mouse sobre ele). O número pisca enquanto está apenas selecionado; **clique no knob** para carregar. Os programas 1-99 são os de fábrica; os 99 seguintes são os de usuário (ponto aceso).
- Com **Program AutoLoad** ligado (menu, padrão) o programa carrega assim que você o seleciona.
- Você também pode usar a aba de preset: setas para o próximo / anterior programa de fábrica, ou clique no nome para escolher por aplicação (Vocal, Som ao vivo, Instrumental, Bateria e percussão, Especial) ou um programa de usuário.

Editando

- Escolha os efeitos com os botões **Effect Select**. Cada efeito carrega as próprias posições padrão dos knobs.
- Gire os três knobs: o display de programa mostra o valor enquanto você gira. Um pequeno **LED de alteração** ao lado do knob acende quando o valor é diferente do programa guardado, e o LED vermelho perto de **Store** mostra que o programa foi editado.
- Dê dois cliques em um knob para devolvê-lo ao valor padrão do efeito. Use a roda do mouse ou Shift para ajustes finos.

Tap tempo

Quando um delay estiver carregado, pressione **Tempo** duas vezes no ritmo da música. O LED pisca no novo tempo e os tempos do delay o acompanham. **Time Range** define a duração relativa ao tempo: 36 (meio-dia) é uma semínima, 12 uma colcheia, 24 uma colcheia pontuada, 54 uma semínima pontuada e 72 uma mínima. Cada processador tem o próprio tempo. No menu, **Sync delays to the host tempo** faz os dois seguirem o tempo da DAW.

Guardando programas

- Pressione **Store**. O display alterna entre "St" e o número do programa de usuário.
- Arraste o knob **Program Select** para escolher o local de usuário (1-99).
- Pressione **Store** de novo para salvar. Qualquer outro botão cancela.

Os programas de usuário são salvos como arquivos em *Documentos/NF Audio Tools/NF Processor Effects/User Programs*, então são compartilhados por todas as instâncias do plugin. Presets completos (com todos os ajustes) podem ser salvos e carregados pela aba de preset (*Save Preset File* / *Load Preset File*).

Menu (três linhas)

Opção	O que faz
Output: Stereo / Mono	Mono soma esquerda e direita nas duas saídas; efeitos como o Pong perdem o movimento da esquerda para a direita.
Bypass: pass dry / mute	O que um processador em bypass faz (o sinal seco passa, ou silêncio).
Factory programs: Serial / Parallel bank	Serial: ajustes de Mix para uso em linha (padrão). Parallel: Mix em 100 % wet, para send / return. Vale para o próximo programa que você carregar.
Sync delays to the host tempo	Os dois processadores usam o tempo da DAW em vez do tap tempo.
Program AutoLoad	Carrega cada programa assim que é selecionado.
Som do Audition	Todos os sons em sequência, ou um só: baqueta, caixa, bumbo, voz feminina "Doo", arpejo de violão.

7. Referência dos efeitos

Os três knobs de cada processador mudam de nome e faixa com o efeito. Os valores abaixo são os mostrados no display e na leitura de valores.

7.1 Reverbs

Pre Delay adiciona um pequeno tempo entre o som e o início do reverb (10-25 ms é natural; mais pode ajudar numa mixagem cheia). Decay é a duração da cauda e Liveliness a quantidade de agudos nela.

Small Hall **(estéreo)**
Um salão de concerto em tamanho pequeno: natural, aberto, e fica atrás da fonte sem alterá-la.
Pre Delay: 0-100 ms | **Decay**: 0-99 | **Liveliness**: 0-99

Large Hall **(estéreo)**
Um salão grande, com cauda longa e suave e densidade que cresce devagar. A escolha mais natural para sons orquestrais ou ambientes amplos.
Pre Delay: 0-200 ms | **Decay**: 0-99 | **Liveliness**: 0-99

Small Plate **(estéreo)**
Uma placa metálica brilhante e densa, sem reflexões iniciais. Engrossa e ilumina o som; clássica em música pop e percussão.
Pre Delay: 0-100 ms | **Decay**: 0-99 | **Liveliness**: 0-99

Large Plate **(estéreo)**
Uma placa maior, com decay mais longo e cauda suave e colorida.
Pre Delay: 0-200 ms | **Decay**: 0-99 | **Liveliness**: 0-99

Room **(estéreo)**
Uma sala pequena com reflexões iniciais fortes. Boa para locução e diálogos e para dar corpo à guitarra elétrica.
Pre Delay: 0-100 ms | **Decay**: 0-99 | **Liveliness**: 0-99

Chamber **(estéreo)**
Um reverb uniforme, com pouca coloração enquanto decai. Funciona em quase tudo, principalmente na voz falada.
Pre Delay: 0-100 ms | **Decay**: 0-99 | **Liveliness**: 0-99

Gated **(entrada mono / saída estéreo)**
Uma explosão densa de reverb que é cortada de repente. O knob Decay define por quanto tempo o gate fica aberto. Ótimo em caixa e tons.
Pre Delay: 0-200 ms | **Decay (hold time)**: 0-60 | **Diffusion**: 0-99

Reverse **(entrada mono / saída estéreo)**
A cauda cresce e depois para, o oposto de um reverb normal. Use em efeitos especiais e transições.
Pre Delay: 0-200 ms | **Decay (segment length)**: 0-60 | **Diffusion**: 0-99

Vocal Hall **(estéreo)**
Um salão ajustado para vozes: menor difusão, para manter os transientes suaves claros.
Pre Delay: 0-200 ms | **Decay**: 0-99 | **Liveliness**: 0-99

Vocal Plate **(estéreo)**
Uma placa ajustada para vozes: suave e presente, sem esconder as palavras.
Pre Delay: 0-200 ms | **Decay**: 0-99 | **Liveliness**: 0-99

Drum Hall **(estéreo)**
Um salão com maior difusão, para suavizar os transientes rápidos de bateria e percussão.
Pre Delay: 0-100 ms | **Decay**: 0-99 | **Liveliness**: 0-99

Drum Plate **(estéreo)**
Uma placa muito densa e brilhante para bateria.
Pre Delay: 0-100 ms | **Decay**: 0-99 | **Liveliness**: 0-99

Ambience **(estéreo)**
A sensação de um espaço pequeno ou médio sem decay audível. Shape move a energia das reflexões iniciais para a cauda.
Pre Delay: 0-100 ms | **Shape**: 0-99 | **Liveliness**: 0-99

Studio **(estéreo)**
Uma sala de gravação bem controlada, como as salas ao vivo de um estúdio. Útil em voz e em instrumentos individuais.
Pre Delay: 0-100 ms | **Decay**: 0-99 | **Liveliness**: 0-99

Arena **(estéreo)**
Um espaço enorme com reflexões muito longas e pouco conteúdo de agudos. Um reverb de efeito especial: use baixo em mixagens cheias.
Pre Delay: 0-200 ms | **Decay**: 0-99 | **Liveliness**: 0-99

Spring **(entrada mono / saída estéreo)**
Um tanque de molas. Boing define o quanto as molas "chacoalham" com transientes fortes: o som clássico de amplificador de guitarra e rockabilly.
Pre Delay: 0-200 ms | **Decay**: 0-99 | **Boing**: 0-99

7.2 Delays

Feedback define o número de repetições. Nos delays Studio, Digital e Pong, girá-lo todo à direita ativa o **Hold**: as repetições ficam em loop e o som novo deixa de entrar.

Studio Delay **(estéreo)**
Delay estéreo de até 2,5 s com ducker: enquanto a entrada está alta, as repetições são reduzidas em 6 dB para não embolar o original. Feedback no máximo congela as repetições.
Time Range: 0-72 | **Feedback**: 0-99 + Hold | **Duck Threshold**: -70 to 0 dB

Digital Delay **(entrada mono / saída estéreo)**
O delay mais limpo: delay mono de até 5 s, repetições exatas, com o ducker.
Time Range: 0-72 | **Feedback**: 0-99 + Hold | **Duck Threshold**: -70 to 0 dB

Tape Delay **(entrada mono / saída estéreo)**
Delay quente de até 5 s com wow e flutter, saturação e perda de agudos a cada repetição. Smear escurece e "borra" as repetições.
Time Range: 0-72 | **Feedback**: 0-99 | **Smear**: 0-99

Pong Delay **(entrada mono / saída estéreo)**
Um delay ping-pong: as repetições vão da esquerda para a direita. Tap Ratio em 12 dá uma alternância uniforme; valores menores antecipam o primeiro tap.
Time Range: 0-72 | **Feedback**: 0-99 + Hold | **Tap Ratio**: 0-23

Mod Delay **(estéreo)**
Um delay estéreo com movimento tipo chorus nas repetições. Até 2,5 s.
Time Range: 0-72 | **Feedback**: 0-99 | **Mod Depth**: 0-99

Reverse Delay **(entrada mono / saída estéreo)**
Repetições ao contrário que crescem do suave para o forte, como se o delay viesse antes do som. Até 5 s.
Time Range: 0-72 | **Feedback**: 0-99 | **Smear**: 0-99

7.3 Dinâmica

De-Esser **(mono, só wet)**
Reduz os sons "s" ásperos. Só a banda de frequência escolhida é comprimida, então o resto da voz fica intacto. Ajuste Freq Range na sibilância e depois aumente o Ratio.
Ratio: 1:1 to Inf:1 | **Freq Range**: 1600 Hz to 10 kHz (41 steps) | **Bandwidth**: 1/4 to 1/24 octave (0-5)

Compressor **(mono, só wet)**
Um compressor suave com soft knee. Gain devolve o nível perdido na compressão. Como é um efeito só wet, o knob Mix funciona como controle de nível.
Threshold: -70 to 0 dB | **Ratio**: 1:1 to Inf:1 | **Gain**: 0 to +12 dB

7.4 Modulação e afinação

Chorus **(estéreo)**
Engrossa o som misturando cópias atrasadas que variam devagar de afinação. Voices adiciona até 8 vozes extras.
Speed: 0-99 | **Depth**: 0-99 | **Voices**: 0-99

Flanger **(estéreo)**
Um filtro de pente em varredura, de um leve "swish" a um som de jato. Regen adiciona ressonância metálica.
Speed: 0-99 | **Depth**: 0-99 | **Regen**: 0-99

Phaser **(estéreo)**
Entalhes que sobem e descem pelo espectro. Ótimo em teclados, pads e guitarra.
Speed: 0-99 | **Depth**: 0-99 | **Regen**: 0-99

Tremolo/Pan **(estéreo só wet)**
Variações rítmicas de nível. Com Phase em 0 os dois canais se movem juntos (tremolo); em 99 eles alternam (auto-pan).
Speed: 0-99 | **Depth**: 0-99 | **Phase**: 0-99

Rotary **(entrada mono / saída estéreo, só wet)**
Um gabinete de alto-falante rotativo com rotor de agudos (horn) e de graves (drum) que aceleram e desaceleram com inércia. Doppler define o efeito de afinação, Spread a imagem estéreo.
Speed: 0-99 | **Doppler**: 0-99 | **Spread**: 0-99

Vibrato **(estéreo só wet)**
Uma variação suave de afinação. Phase defasa esquerda e direita para um movimento de panorama.
Speed: 0-99 | **Depth**: 0-99 | **Phase**: 0-99

Pitch Shift **(estéreo)**
Muda a afinação em até duas oitavas, para cima ou para baixo. Cutoff Freq corta os agudos do sinal alterado.
Shift: 0-24 semitones | **Up / Down**: Up or Down | **Cutoff Freq**: 0-55

Detune **(estéreo)**
Uma cópia levemente desafinada para um som de "dobra". Spread afasta as duas vozes desafinadas no campo estéreo.
Left Shift: -24 to +24 cents | **Right Shift**: -24 to +24 cents | **Spread**: 0-99

8. Programas de fábrica

Os 99 programas de fábrica combinam os dois processadores no roteamento indicado. São pontos de partida: os valores dos knobs são ajustes gerais de cada efeito e os valores de Mix dependem do banco de fábrica (Serial ou Parallel). Um asterisco (*) significa que o efeito é carregado em bypass.

#	Título	Aplicação	Processor 1	Processor 2	Rot.
1	Big Pop Vocal	Vocal	Studio Delay	Vocal Hall	2
2	Pop Vocals	Vocal	Tape Delay	Studio Reverb	3
3	Retroverb	Vocal	Tape Delay	Vocal Plate	2
4	Chorus + Plate	Vocal	Chorus	Plate	4
5	Vocal Hall+Plate	Vocal	Vocal Hall	Vocal Plate	4
6	Extra Roomy	Som ao vivo	Room	Small Hall	2
7	Tuned Room	Som ao vivo	Detune	Room	2
8	Echoverb	Som ao vivo	Digital Delay	Small Hall	2
9	Quickie	Som ao vivo	Small Hall	Digital Delay	2
10	Acoustic Chamber	Instrumental	Tape Delay*	Chamber	2
11	Ambient Chamber	Instrumental	Ambience	Chamber	4
12	Acoustic Bliss	Instrumental	Detune	Large Hall	4
13	Guitar World	Instrumental	Chorus	Modulated Delay	2
14	Springtime	Instrumental	Tremolo/Pan*	Spring	2
15	Giant Snare	Bateria e percussão	Studio Delay	Drum Hall	2
16	Smooth Drm Plate	Bateria e percussão	Compressor	Drum Plate	2
17	Rich Drum Hall	Bateria e percussão	Compressor	Drum Hall	2
18	Big Time	Especial	Digital Delay	Large Hall	4
19	Voice Of Evil	Especial	Pitch Shifter	Reverse Reverb	2
20	Wayback Machine	Especial	Reverse Delay	Reverse Reverb	2
21	Big Vocal Verb	Vocal	Large Plate	Vocal Hall	2
22	Two Rooms	Vocal	Small Hall	Vocal Hall	1
23	Big Easy	Vocal	Chorus	Vocal Hall	2
24	Nashville	Vocal	Vocal Plate	Room	4
25	La-La Land	Vocal	Compressor	Vocal Hall	2
26	Smooth Vocals	Vocal	Compressor	Small Hall	2
27	Compressed Vox	Vocal	Compressor	Vocal Hall	2
28	No "S" Vocals	Vocal	De-Esser	Vocal Plate	2
29	De-Esser+Compr	Vocal	De-Esser	Compressor	2
30	Compressor	Vocal	Compressor	Compressor*	4
31	De-Esser	Vocal	De-Esser	De-Esser*	4
32	Studio Delay	Vocal	Studio Delay	Vocal Hall*	2
33	60's Delay	Vocal	Tape Delay	Spring	2

#	Título	Aplicação	Processor 1	Processor 2	Rot.
34	Slapback	Vocal	Detune*	Tape Delay	2
35	Delay + Verb	Vocal	Studio Delay	Vocal Hall	1
36	Vocal Chorus	Vocal	Chorus	Vocal Hall*	2
37	Choral Hall	Vocal	Chorus	Large Hall	2
38	Tape Chorus	Vocal	Tape Delay	Chorus	2
39	Core Us	Vocal	Chorus	Chorus	1
40	Double Tracks	Vocal	Detune	Chorus	2
41	Shifted Room	Vocal	Pitch Shift	Room Reverb	3
42	Like That!	Vocal	Pitch Shifter	Vocal Hall	4
43	Plate + Hall	Som ao vivo	Vocal Plate	Small Hall	1
44	Vocal + Inst 1	Som ao vivo	Vocal Hall	Studio	4
45	Vocal + Inst 2	Som ao vivo	Vocal Plate	Detune	4
46	Vocal + Inst 3	Som ao vivo	Vocal Hall	Small Hall	4
47	Get Small	Som ao vivo	Small Hall	Small Plate	4
48	Alive N' Kicking	Som ao vivo	Small Hall	Studio	4
49	Muy Grande	Som ao vivo	Drum Hall	Digital Delay	4
50	Bigger Band	Som ao vivo	Chorus	Studio Delay	2
51	Taps	Som ao vivo	Chorus	Tape Delay	2
52	Tap Chamber	Som ao vivo	Pong Delay	Chamber	2
53	Spaced Out	Som ao vivo	Large Plate	Modulated Delay	2
54	Dual Halls	Instrumental	Large Hall	Small Hall	1
55	Tried And True	Instrumental	Studio	Small Hall	4
56	More & More	Instrumental	Large Plate	Arena	4
57	Spring Studio	Instrumental	Spring	Studio	4
58	Hit Me	Instrumental	Tape Delay	Studio	2
59	Precision Delay	Instrumental	Digital Delay	Small Hall	2
60	Modulated Delay	Instrumental	Chorus	Modulated Delay	2
61	Rock Lead	Instrumental	Tape Delay	Small Plate	4
62	Pong Verb	Instrumental	Small Plate	Pong Delay	2
63	Mod-U-Verb	Instrumental	Vocal Plate	Chorus	2
64	Roto-Verb	Instrumental	Drum Hall	Rotary Speaker	2
65	Rotary	Instrumental	Rotary	Small Room	4
66	Ham 'n Eggs	Instrumental	Tape Delay	Rotary	2
67	Vibrolux	Instrumental	Rotary Speaker	Spring	1
68	Side By Side	Instrumental	Tremolo	Panner	4
69	Wobblers	Instrumental	Chorus	Small Plate	4
70	Rhodes Panner	Instrumental	Phaser	Tremolo/Panner	4
71	Brewed Awakening	Instrumental	Flanger	Tape Delay	1
72	Jet Flange	Instrumental	Flanger	Arena	2
73	Phase Gate	Instrumental	Gated	Phaser	4
74	Phased Plate	Instrumental	Phaser	Small Plate	2

#	Título	Aplicação	Processor 1	Processor 2	Rot.
75	Phame	Instrumental	Phaser	Large Plate	1
76	Phaser Taser	Instrumental	Phaser	Digital Delay	2
77	Dualing Guitars	Instrumental	Pitch Shifter	Pitch Shifter	4
78	The Low Down	Instrumental	Pitch Shift	Modulated Delay	1
79	And Then Some	Instrumental	Reverse Delay	Tremolo	2
80	Squished Kick	Bateria e percussão	Compressor	Drum Hall	2
81	Gated Snare	Bateria e percussão	Gated Reverb	Gated Reverb	3
82	Snare Delay	Bateria e percussão	Studio Delay	Drum Plate	2
83	Drum Delay	Bateria e percussão	Tape Delay	Drum Hall	2
84	Drum Echo	Bateria e percussão	Tape Delay	Small Hall	2
85	Tempo Gate	Bateria e percussão	Studio Delay	Gated	2
86	Flange Drums	Bateria e percussão	Studio Delay*	Flanger	2
87	Tom-Tom	Bateria e percussão	Studio Delay	Drum Hall	4
88	Snare + Toms	Bateria e percussão	Drum Hall	Room	4
89	Drum Plate/Hall	Bateria e percussão	Drum Plate	Drum Hall	4
90	Vibrato	Especial	Vibrato	Vibrato	4
91	Vibra-Slap	Especial	Vibrato	Digital Delay	1
92	Spin Cycle	Especial	Rotary	Tremolo/Panner	2
93	Role Reversal	Especial	TremoloPan	Reverse	2
94	Get Some	Especial	Flanger	Reverse Delay	3
95	Rewind	Especial	Chamber	Reverse	2
96	Back At Ya	Especial	Reverse Delay	Reverse	4
97	Delay Wars	Especial	Pong Delay	Modulated Delay	4
98	Pitch Out	Especial	Pitch Shifter	Pong Delay	2
99	Huh?	Especial	Pitch Shifter	Vocal Plate	2

9. Dicas e notas técnicas

- Mantenha os LEDs vermelhos de entrada apagados na maior parte do tempo, e use o **Input** para ajustar o nível que alimenta os efeitos.
- Para reverbs em uma mixagem cheia, experimente um **Pre Delay** curto e um **Liveliness** menor.
- Use o ducker dos delays **Studio** ou **Digital** para que as repetições não atrapalhem o cantor.
- Todos os parâmetros podem ser automatizados na DAW (escolha do efeito, knobs, mix, bypass, roteamento, tempo).

Especificação	Valor
Formatos	VST3, Audio Unit, AAX
Canais	Mono ou estéreo (entrada = saída)
Taxas de amostragem	Qualquer uma (os efeitos se adaptam à taxa)
Latência	Zero. O Reverse reverb e o Reverse delay são, por natureza, atrasados pela duração do segmento.
Tempos de delay	Até 2,5 s (Studio, Mod) e 5 s (Digital, Tape, Pong, Reverse)
Programas	99 de fábrica + 99 de usuário

Especificação	Valor
Requisitos	macOS 10.15 ou superior, Apple Silicon ou Intel

NF Processor Effects (C) 2026 NF Audio Tools by Nenno Fernando. Todos os direitos reservados. Todos os outros nomes de produtos citados pertencem aos seus respectivos proprietários.