Nexofrete

Manual completo do sistema

Instalação, uso, administração, transportadora, financeiro e integrações

Versão do sistema: 1.73.0

Acompanhamento de NF-e e CT-e, tabelas de preço,
auditoria de frete, aprovação de pagamento,
conferência de faturas, relatórios e sinistros.
Para a transportadora: CT-e, MDF-e, NFS-e, entregas, frota,
faturamento, cobrança, caixa, contabilidade e integração com ERP.

Manual gerado em 07/11/2026

Sumário

Parte 1 — Instalação e infraestrutura 4

1. Como o Nexofrete funciona . . . 5
2. Requisitos do computador servidor . . . 6
3. Instalação passo a passo . . . 7
4. Ligando o sistema e primeiro acesso . . . 8
5. Acesso pela rede da empresa . . . 9
6. Atalho estilo aplicativo . . . 11
7. Ligar o servidor sozinho com o Windows . . . 12
8. Ambiente de teste . . . 13
9. Atualizar o sistema para uma versão nova . . . 14

Parte 2 — Uso do dia a dia 15

10. Conceitos básicos . . . 16
11. Visão geral . . . 18
12. Como os dados entram no sistema . . . 19
13. Vários CT-e para a mesma nota . . . 22
14. Todos os registros . . . 24
15. Tabelas de preço e o cálculo do frete . . . 26
16. Auditoria de Frete . . . 28
17. Conferência de fatura da transportadora . . . 31
18. Financeiro . . . 33
19. Relatórios . . . 34
20. Sinistros e avarias . . . 41
21. Agenda e Mensagens . . . 42

Parte 3 — Administração e segurança 43

22. Usuários e permissões . . . 44
23. Transportadoras e dados da empresa . . . 46
24. Manutenção . . . 47
25. Backup do banco de dados . . . 49
26. Segurança do sistema . . . 50
27. Boas práticas fora do sistema . . . 52
28. Solução de problemas . . . 53

Parte 4 — Transportadora: operação 55

29. Menu por área, tela Hoje e códigos de tela . . . 56
30. Cotações de frete . . . 58
31. Coletas . . . 59
32. Emissão de CT-e . . . 60
33. MDF-e (manifesto da viagem) . . . 61
34. NFS-e do frete municipal . . . 62
35. Entregas: ocorrências, romaneio, app do motorista e paletes . . . 63
36. Filiais, transferências e parceiros (redespacho) . . . 67
37. Etiquetas, conferência (bipagem) e armazém . . . 69
38. EDI (PROCEDA) . . . 70
39. Portal do cliente e SAC (atendimento com protocolo) . . . 71
40. Frota: abastecimento, manutenção, documentos, pneus e jornada . . . 73

Parte 5 — Financeiro e gestão 75

41. Faturamento e contas a receber . . . 76
42. Boleto registrado (CNAB 240) . . . 78
43. Régua de cobrança . . . 79
44. Caixa e bancos . . . 80
45. Contas a pagar e acerto de viagem . . . 81
46. Comissão de vendedores . . . 82
47. Centros de custo . . . 83
48. Painel gerencial e margem por CT-e . . . 84
49. Fiscal e contabilidade . . . 85
50. Tabela de frete por cliente . . . 88

Parte 6 — Cadastros e integrações 89

51. CNPJ e CPF nos cadastros . . . 90
52. Rastreamento pelas transportadoras . . . 91
53. Integração com ERP: API e webhooks . . . 92
54. Modelos de planilha (ERP que só troca planilha) . . . 93
55. Mantendo o manual em dia . . . 94

Glossário . . . 95

Parte 1 — Instalação e infraestrutura

O que é preciso para o sistema funcionar no servidor e ficar disponível para toda a empresa.

1. Como o Nexofrete funciona

O Nexofrete acompanha cada frete da empresa desde a emissão da nota fiscal até o pagamento da transportadora. Ele lê os XML de NF-e e CT-e, junta cada CT-e com a nota que ele transporta, calcula quanto aquele frete deveria custar pela tabela de preço negociada e compara com o que a transportadora cobrou. O que bate é liberado para pagamento sozinho; o que diverge fica retido até alguém decidir.

Onde o sistema roda

- **Um computador servidor** (Windows) guarda o banco de dados PostgreSQL e roda o programa do sistema (Node.js). É o único computador onde se instala alguma coisa.
- **Os demais computadores** da empresa só usam o navegador (Chrome ou Edge), pelo endereço do servidor na rede local. Não instalam nada.
- O sistema **não fica na internet**: funciona só dentro da rede da empresa.

O caminho de um frete dentro do sistema

Etapa	O que acontece
1. Nota emitida	O XML da NF-e é importado (manualmente, pela pasta monitorada ou pelo .zip). O registro do frete é criado com os dados da nota: pedido, cliente, cidade, valor, volumes, peso.
2. Aguardando CT-e	A nota espera o CT-e da transportadora. Dados do ERP e do mapa de carregamento completam o registro.
3. CT-e chega	O CT-e é ligado à nota. O sistema calcula o frete pela tabela de preço da transportadora do CT-e.
4. Conferência	Valor cobrado no CT-e × valor calculado. Dentro da margem de tolerância: **Liberado p/ Pagamento** (aprovado pelo sistema). Fora da margem: **Frete Retido**.
5. Decisão	No frete retido, alguém com permissão aprova (com justificativa), registra uma glosa ou manda o espelho do cálculo para a transportadora.
6. Fatura	Quando a fatura da transportadora chega, os CT-e dela são conferidos juntos e passam a **Faturado**.
7. Pagamento	O Financeiro exporta os fretes liberados, com dados bancários e vencimentos.

2. Requisitos do computador servidor

O servidor é o computador onde ficam o banco de dados e todos os arquivos do sistema. Ele precisa ficar ligado enquanto as pessoas usam o sistema.

Programas necessários (instalar uma vez só)

- **Node.js**, versão LTS — baixe em nodejs.org.
- **PostgreSQL** — baixe em postgresql.org/download. Durante a instalação, **anote a senha** definida para o usuário "postgres": ela será pedida na instalação do sistema. Deixe a porta padrão (5432).
- **Google Chrome ou Microsoft Edge** — para acessar o sistema e para o atalho estilo aplicativo.

> **Dica:** O PostgreSQL, depois de instalado, já fica configurado para iniciar sozinho junto com o Windows. Não é preciso fazer nada extra para isso.

Recomendações para o servidor

- IP fixo na rede (veja a seção 5).
- Espaço em disco para os backups diários e para os comprovantes de entrega (fotos).
- Tela protegida por senha do Windows e local sem acesso público.

3. Instalação passo a passo

1. Extraia a pasta do sistema em um local fixo do servidor (ex: Documentos). **Mantenha uma única cópia da pasta** no computador: várias cópias são a causa mais comum de confusão (uma cópia roda, outra é a que foi alterada).
2. Dê dois cliques em **instalar.bat**.
3. Quando pedir, digite a senha do PostgreSQL definida na instalação dele. A digitação fica invisível na tela — isso é normal.
4. Aguarde a instalação das dependências (1 a 2 minutos).
5. Ao final aparece "Instalação concluída!" — pode fechar a janela.

O arquivo **backend/.env** é criado sozinho nesse processo, com os dados de conexão do banco. Se a senha foi digitada errada, apague esse arquivo e rode o instalar.bat de novo.

> **Atenção:** Pastas com acento no caminho (por exemplo, dentro de "C:\Users\André Luiz\...") costumam quebrar arquivos .bat. Os arquivos do sistema já contornam isso usando o caminho curto do Windows, mas, se for possível, prefira instalar numa pasta sem acentos e sem espaços, como C:\Nexofrete.

Quando rodar o instalar.bat de novo

Só é preciso rodar o instalar.bat outra vez quando uma versão nova trouxer uma biblioteca nova. A atualização feita pela tela de Manutenção (seção 9) já faz isso sozinha quando precisa.

Instalação no Mac (opcional)

Os arquivos **instalar.command** e **iniciar.command** fazem o mesmo que os .bat no Mac. Se o Mac pedir permissão, autorize em Ajustes do Sistema » Privacidade e Segurança.

4. Ligando o sistema e primeiro acesso

1. Confirme que o PostgreSQL está rodando (normalmente ele já inicia sozinho com o Windows).
2. Dê dois cliques em **iniciar.bat**.
3. Deixe essa janela aberta enquanto o sistema estiver em uso. Minimizar pode; **fechar a janela desliga o servidor** para todo mundo.
4. Quando aparecer "Servidor rodando!", abra o navegador nesse mesmo computador em **http://localhost:3333**.

Primeiro login

Na primeira vez que o sistema é ligado, um administrador é criado automaticamente:

Campo	Valor
Email	admin@empresa.com
Senha	admin123

> **Importante:** Troque essa senha no primeiro acesso, em Cadastros » Usuários » editar o Administrador. Os dados do primeiro acesso também ficam salvos em backend/dados/PRIMEIRO_ACESSO.txt — apague esse arquivo depois de trocar a senha.

Se ninguém consegue entrar

No servidor, dê dois cliques em **redefinir-senha-admin.bat** e informe o email do usuário. O sistema gera uma **senha provisória**; no próximo login a pessoa cadastra uma senha nova.

Reinício automático

Se o servidor pedir para reiniciar (por exemplo, depois de "Atualizar o sistema" em Manutenção), o iniciar.bat liga o servidor de novo sozinho, já com a versão nova.

5. Acesso pela rede da empresa

Por padrão, só o computador que roda o iniciar.bat acessa o sistema. Para os outros computadores acessarem também:

1. Descubra o IP do servidor: no Prompt de Comando, digite **ipconfig** e procure "Endereço IPv4".
2. Deixe esse IP **fixo**: reserve o endereço para a máquina no roteador ("DHCP reservation") ou configure o IP fixo nas propriedades da placa de rede do Windows. Com IP automático, o endereço muda a cada reinício e os atalhos de todo mundo param de funcionar.
3. Na primeira vez que o iniciar.bat rodar, o Windows pergunta se o Node.js pode se comunicar na rede: marque **Rede Privada** e clique em Permitir. Se a pergunta não aparecer e os outros computadores não conectarem, libere a porta 3333 no Firewall do Windows para a rede privada.
4. Nos outros computadores, acesse pelo navegador: **http://IP-DO-SERVIDOR:3333** (exemplo: http://192.168.0.10:3333).

> **Atenção:** Nesta rede, acessar o servidor pelo **nome do computador** não funciona — use sempre o número de IP.

Acesso de fora da empresa (internet) com o Cloudflare Tunnel

O app do motorista na rua (4G), o portal do cliente e o rastreio precisam do sistema na internet com HTTPS. O jeito mais simples é o **Cloudflare Tunnel** (gratuito): um programa no servidor abre uma ligação de saída para a Cloudflare, sem abrir porta no roteador e sem IP fixo da operadora. Precisa de um **domínio** da empresa (ex.: suaempresa.com.br, registrado no registro.br).

1. Crie a conta grátis em cloudflare.com e adicione o domínio (Add a domain / Adicionar site, plano Free). A Cloudflare mostra dois "nameservers": no registro.br, em DNS do domínio, troque os servidores DNS pelos dois da Cloudflare. A ativação leva de minutos a algumas horas (chega um e-mail). Se o domínio já tem site ou e-mail, confira se os registros DNS antigos foram copiados para a Cloudflare antes de trocar.
2. No painel da Cloudflare: Zero Trust, Networks, Tunnels (em versões novas, Networks » Tunnels no painel principal), **Create a tunnel**, tipo **Cloudflared**, nome "nexofrete".
3. Escolha Windows 64-bit. Baixe e instale o cloudflared (o .msi do link mostrado). Depois abra o **Prompt de Comando como administrador** e cole o comando que a tela mostra (cloudflared.exe service install seguido de um código longo). Ele vira um serviço do Windows e liga sozinho com o computador. No painel, o túnel fica "Healthy".
4. Em **Public Hostname**: subdomínio "sistema", o seu domínio, Type **HTTP** e URL **localhost:3333**. Salve. O endereço fica https://sistema.suaempresa.com.br (o HTTPS é da Cloudflare).
5. No servidor, abra o arquivo backend\.env no Bloco de Notas, acrescente a linha **TRUST_PROXY=loopback** e reinicie o Nexofrete. Assim o sistema sabe que o acesso veio por HTTPS pelo túnel e os limites de tentativas de senha valem por pessoa.
6. No Nexofrete, informe o endereço em **CT-e » Configuração » Endereço público** (app do motorista, rastreio e links dos avisos) e em **Portal do cliente » Configurar** (portal). Teste no celular, fora do Wi-Fi: https://sistema.suaempresa.com.br/motorista.html.

Como funciona: Para só testar, sem domínio: no Prompt, "cloudflared tunnel --url http://localhost:3333" dá um endereço https://....trycloudflare.com que funciona enquanto a janela estiver aberta e muda a cada vez. Não use no dia a dia.

Atenção: Com o túnel, a tela de entrada do sistema também fica na internet: use senhas fortes, ligue a verificação em duas etapas para os administradores e mantenha o sistema atualizado.

6. Atalho estilo aplicativo

Em vez de digitar o endereço toda vez, cada computador pode ter um ícone que abre o sistema direto, sem barra de endereço nem abas — parecido com um aplicativo. Há duas formas:

Pelo próprio sistema (mais fácil nos computadores dos usuários)

Abra o sistema no navegador do computador do usuário, entre como **administrador** (só o administrador vê essa opção) e, em **Manutenção » Atalho do Nexofrete**, clique em **Baixar o instalador do atalho**. O sistema baixa um pequeno instalador, **instalar-atalho-nexofrete.bat**, já com o endereço certo do servidor. Abra esse arquivo pela barra de downloads: ele baixa o ícone do Nexofrete e cria o atalho na Área de Trabalho. Não é preciso copiar a pasta do sistema para esse computador.

> **Dica:** Se o Windows mostrar "O Windows protegeu o computador", clique em "Mais informações" e depois em "Executar assim mesmo". Se o navegador perguntar se quer manter o arquivo, escolha "Manter".

Pelo arquivo criar-atalho-desktop.bat

1. Dê dois cliques em **criar-atalho-desktop.bat** (precisa ter a pasta do sistema no computador).
2. Digite **localhost** se for o próprio servidor, ou o IP do servidor se for outro computador. Se a porta for diferente, digite junto (ex: 192.168.0.10:3300).
3. Aparece o ícone do Nexofrete na Área de Trabalho.

No servidor, o atalho abre primeiro a tela "Abrindo o Nexofrete...", que espera o servidor responder e só então mostra o login — sem erro de conexão se o servidor ainda estiver subindo.

> **Como funciona:** Por segurança, fechar a janela do sistema sem clicar em "Sair" já exige login de novo na próxima vez. Se o IP do servidor mudar, rode o criar-atalho-desktop.bat de novo com o endereço novo (ele substitui o atalho antigo).

7. Ligar o servidor sozinho com o Windows

Só no computador servidor:

1. Dê dois cliques em **configurar-inicio-automatico.bat**. Se aparecer o aviso "O fornecedor não pôde ser verificado", clique em **Executar** — é a última vez: o próprio arquivo libera todos os arquivos do sistema, e o aviso não aparece mais.
2. Pronto: da próxima vez que o computador for ligado e alguém entrar no Windows, o servidor liga sozinho, numa janela minimizada na barra de tarefas.

O aviso aparece porque o Windows marca como "baixados da internet" os arquivos de um .zip baixado e descompactado à mão. O **iniciar.bat** e o **configurar-inicio-automatico.bat** tiram essa marca sozinhos; versões instaladas pela tela de atualização já chegam sem ela.

Para o servidor ligar **sem ninguém digitar a senha do Windows**, é preciso ligar o login automático do Windows (Windows+R, **netplwiz**, desmarcar "Os usuários devem digitar um nome de usuário e uma senha"). Só faça isso se o computador servidor ficar em local de acesso restrito: qualquer pessoa que ligá-lo entra no Windows.

Para conferir, clique na janela minimizada: ela deve mostrar "Servidor rodando!". Para cancelar o início automático: aperte Windows+R, digite **shell:startup** e apague o atalho do servidor que aparecer.

> **Atenção:** O início automático depende de alguém entrar no Windows do servidor. Se o servidor reiniciar sozinho (queda de energia, atualização do Windows) e ficar na tela de login, o sistema fica fora do ar até alguém entrar.

8. Ambiente de teste

O ambiente de teste é uma segunda cópia do sistema rodando no mesmo servidor, com **banco de dados separado** (sistema_frete_teste) e **porta diferente** (3334). Serve para experimentar uma versão nova ou uma configuração arriscada sem mexer nos dados de verdade.

1. Com o sistema principal já instalado, dê dois cliques em **instalar-teste.bat** e digite a senha do PostgreSQL.
2. Para ligar, use **iniciar-teste.bat** (deixe a janela aberta enquanto testa).
3. Acesse http://localhost:3334, ou crie um atalho próprio com **criar-atalho-teste.bat**.

No ambiente de teste aparece uma faixa no topo: "AMBIENTE DE TESTE — os dados aqui são separados da produção de verdade". Tudo o que for feito ali não afeta o sistema principal.

9. Atualizar o sistema para uma versão nova

A atualização é feita pela própria tela, sem copiar pastas à mão:

1. Em **Manutenção » Atualizar o sistema**, clique em "Escolher o .zip e atualizar" e selecione o arquivo da versão nova (ex: Nexofrete-1.72.0.zip).
2. O sistema faz um **backup do banco** antes de tudo.
3. Instala a versão nova por cima, **sem mexer** na configuração (.env), nos backups e nos comprovantes de entrega. Se a versão nova trouxer bibliotecas novas, ele mesmo as instala.
4. O servidor reinicia sozinho. Todos os usuários só precisam recarregar a tela (F5).

Telas mais leves: o navegador de cada computador guarda os arquivos das telas e só baixa de novo o que mudou; o servidor manda tudo comprimido. A primeira abertura depois de uma atualização baixa as telas novas sozinha (não é preciso limpar o cache do navegador), e as aberturas seguintes ficam quase instantâneas, também pela internet.

Dica: Para versões com mudanças grandes, teste primeiro no ambiente de teste (seção 8). A versão atual aparece no mesmo quadro de Manutenção.

Atenção: Antes de diagnosticar qualquer problema depois de uma atualização, confirme que existe uma única pasta do sistema no servidor e que é ela que está rodando.

Parte 2 — Uso do dia a dia

Como os dados entram, como o frete é conferido e o que fazer em cada tela.

10. Conceitos básicos

O registro de frete

Cada linha do sistema é um **registro de frete**, ligado a uma nota fiscal. Ele junta os dados da NF-e (pedido, cliente, cidade, valor faturado, volumes, peso), do CT-e (transportadora, número, valor cobrado, impostos, taxas), da planilha do ERP e do mapa de carregamento, além do cálculo pela tabela de preço e da decisão de pagamento.

Status do frete

Status	Significado
Aguardando CT-e	A nota foi importada, mas o CT-e da transportadora ainda não chegou.
Pendente (em conferência)	CT-e recebido; ainda falta o cálculo pela tabela ou uma decisão.
Frete Retido	O valor cobrado no CT-e diverge da tabela além da margem de tolerância, ou a nota tem CT-e de transportadoras diferentes. **Não é pago** até alguém decidir.
Liberado p/ Pagamento	Conferido e aprovado (pelo sistema ou por uma pessoa). Aguarda a fatura da transportadora.
Faturado	Já entrou numa fatura conferida.
Cancelado	Pedido cancelado ou CT-e cancelado. Sai das contas.
Arquivado	Nota antiga sem CT-e, tirada de "Aguardando CT-e" pela limpeza em Manutenção. Volta para a conferência sozinha se o CT-e for importado.
Não cobrado	CT-e a mais da nota que é pago por outra pessoa (o tomador não é a empresa — ex.: redespacho por conta do destino). Fica só como histórico da nota e sai das contas.

Situação da aprovação

Aprovação	Significado
Pendente	Ninguém decidiu ainda.
Aprovado	Liberado. Aparece quem aprovou: uma pessoa ou "Sistema (conferência automática)".
Rejeitado	Não deve ser pago. Guarda o motivo.

Nota fiscal cancelada

A nota é marcada como **NF cancelada** quando chega o **XML de cancelamento da NF-e** registrado na SEFAZ (pelo Enviar XML, pela pasta monitorada ou pelo NF-Stock), quando a planilha do ERP traz NF_CANCELADA = S, ou quando o retorno da SEFAZ informa a nota como cancelada.

- **Sem CT-e**: o status vira **Cancelado** automaticamente — sai de "Aguardando CT-e", de Entregas previstas, dos atrasos e da busca automática de entregas. Continua em Todos os registros, em laranja, como histórico.
- **CT-e que chega depois** para uma nota já cancelada (NF ou pedido): o frete fica **retido** para conferência — é uma transportadora cobrando frete de nota cancelada.

- **Com CT-e**: o frete fica **retido** (faixa "NF CANCELADA" no kanban e aviso em Precisa de atenção) até alguém conferir — normalmente o frete deveria ir para a nota que substituiu a cancelada. Aprovação já feita por uma pessoa e frete faturado não são mexidos.

Destaques de cor na lista

- **Linha vermelha**: pedido cancelado no ERP (ESTATUS_PEDIDO = C).
- **Linha laranja**: nota fiscal cancelada (NF_CANCELADA = S), com observação.
- **Linha roxa**: nota fiscal devolvida (nota de retorno emitida).
- **Linha azul-clara**: remessa para feira/demonstração que já retornou.
- **Nota "refaturada"**: o número da nota no ERP (NR_NOTA) é diferente do número da NF (NR_NF).

Valores que aparecem em todo o sistema

Campo	O que é
Valor Frete Negociado / Vlr. CT-e	O que a transportadora cobrou no CT-e.
Valor Frete Tabelado	Só o frete base calculado pela tabela (sem taxas).
Valor Total Calculado	Frete base + Ad Valorem + GRIS + Pedágio + TDE + TDA + TRT + Despacho, pela tabela.
Valor Total do Frete	Valor Total Calculado + Outras Despesas. Na Carga Direta, é o próprio valor negociado + Outras Despesas.
Dif. Negociado × Tabela	Valor Total do Frete menos o Vlr. CT-e. Positivo: a tabela dá mais que o cobrado; negativo: a transportadora cobrou acima da tabela.
% Frete	Quanto o frete representa do valor da nota fiscal.

11. Visão geral

É a tela inicial. Mostra o retrato do momento e leva direto para o que precisa de ação — cada quadro é clicável e abre a tela certa (se o usuário tiver permissão para ela).

Fluxo do frete

Cinco quadros com a quantidade (e o valor) em cada etapa: Aguardando CT-e, Em conferência, Frete Retido, Liberado p/ Pagamento e Faturado.

Precisa de atenção

Só aparece o que tem alguma coisa pendente:

- Notas com CT-e de transportadoras diferentes.
- Pagamentos vencidos e pagamentos vencendo nos próximos 7 dias.
- Fretes retidos aguardando decisão.
- CT-e liberados ainda fora de fatura.
- Entregas atrasadas sem entrega registrada.
- Sinistros cuja data de cobrança chegou.
- CT-e sem valor pela tabela (falta tabela ativa ou o trecho da cidade).
- Meta de frete do mês acima de 90% ou estourada.

Outros quadros

- **Gasto com frete no mês**, comparado com a meta.
- **Transportadoras no mês**, pelo valor cobrado nos CT-e.
- **Últimos 6 meses**, a evolução do valor cobrado.

Notificações (sino)

O sino no topo junta avisos como: fretes retidos, pagamentos vencidos ou vencendo, meta perto de estourar, tabelas de preço vencidas ou vencendo em 30 dias, possíveis CT-e/NF-e duplicados, entregas atrasadas, entregas sem canhoto, CT-e sem tabela, ICMS diferente da rota, sinistros para cobrar e backup atrasado. Clicar num aviso leva à tela correspondente.

12. Como os dados entram no sistema

Enviar XML (manual)

Na tela **Enviar XML**:

- Arraste os arquivos para a área indicada, ou clique para selecionar. Aceita XML de NF-e, de CT-e e de eventos (cancelamento).
- Aceita também **arquivos .zip** — inclusive os que as transportadoras mandam com subpastas (CNPJ/xml/). **Não é preciso descompactar**: suba o .zip como veio.
- "Selecionar uma pasta inteira" importa todos os XML de uma pasta de uma vez.
- O "Número do pedido" é opcional: serve para forçar que NF-e e CT-e caiam no mesmo registro.
- **Retorno da SEFAZ** (o recibo que o ERP salva como "-ret.xml"): é reconhecido, mas não tem dados da nota, então não cria nada — só aparece como "Recibo da SEFAZ... nada a importar". Se a SEFAZ informar que a nota ou o CT-e foi cancelado ou denegado, o sistema anota isso nas observações do registro.

> **Como funciona:** O sistema importa sempre na ordem certa: primeiro as notas, depois os CT-e, depois os cancelamentos. Um XML já importado antes (mesma chave de acesso) é recusado, sem duplicar.

O que é lido da NF-e

- Cliente, cidade, bairro, UF, volumes, peso, cubagem e chave de acesso.
- **Pedido** e **Pedido Mercus** (pedido do cliente): lidos do campo de informações complementares (infCpl).
- **Valor faturado**: lido do valor de pagamento (vPag).
- **Redespacho** e cidade do redespacho: lidos do texto "REDESPACHO:" nas informações complementares.

O que é lido do CT-e

- Transportadora (nome e CNPJ), número, data de emissão, valor da prestação e valor total.
- Componentes da prestação e taxas (GRIS, TDE, TDA, pedágio, TRT, ad valorem).
- Impostos: ICMS (base, alíquota, valor, CST), IBS e CBS.
- UF de início e fim da prestação (usadas para conferir a alíquota de ICMS).
- As notas que ele transporta. O vínculo CT-e » NF-e é automático, pela chave da nota ou pelo número dela.

> **Dica:** A transportadora que aparece num CT-e novo é cadastrada sozinha em Cadastros » Transportadoras.

Pasta monitorada de XML (automático)

Em **Manutenção » Pasta monitorada de XML**, aponte a pasta onde os XML chegam (a que o e-mail ou o ERP salva — pode ser uma pasta da rede). O sistema confere a pasta de tempos em tempos e importa sozinho os XML novos, soltos ou dentro de .zip. Opcionalmente, move cada arquivo para as subpastas "Importados" ou "Com erro". Cada arquivo é anotado pelo conteúdo, então nunca é importado duas vezes. "Importar agora" força uma conferência imediata.

Planilha do ERP (TIMELINE_PEDIDOS.xlsx)

Em **Enviar XML » Atualizar planilha do ERP**, suba a planilha exportada do ERP. Ela completa os campos que estiverem vazios nos registros — **nunca sobrescreve** o que veio do XML.

Coluna da planilha	Campo no sistema
NR_PEDIDO	Número do Pedido
PEDIDO_CLIENTE	Pedido Mercus (só os números: "132237ANTECIPAD" vira 132237)
NM_CLIENTE	Cliente
NR_NF / NR_NOTA	Número da NF (quando diferentes, a nota é marcada como refaturada)
FRETE_CIF_FOB	Frete CIF ou FOB (E = CIF, D = Destinatário/FOB)
ESTATUS_PEDIDO	C = pedido cancelado (linha vermelha)
NF_CANCELADA	S = nota cancelada (linha laranja + observação)

Importante: A planilha do ERP **não cria registros**. Uma linha da planilha sem nota no sistema fica guardada, aguardando o XML da NF-e chegar; quando ele chega, os dados da planilha são aplicados. Isso evita que pedidos antigos da planilha virem registros soltos. O botão "Tirar da lista os registros que vieram só da planilha" limpa registros criados assim por versões antigas.

A planilha também pode ser importada sozinha: veja "Importação automática da planilha do ERP" na seção 24.

Novo nesta versão: A tabela acima é o **formato padrão**. A planilha de outro ERP, com outras colunas (ex.: "Nota Fiscal", "Peso Bruto"), é lida por um **modelo de planilha**: veja a seção 54. Quando houver modelos, a tela de envio mostra a escolha do modelo ao lado do botão. Aceita .xlsx, .xls e .csv.

Devolução / troca de nota (e-mail)

Em **Enviar XML » Devolução / troca de nota**, cole o e-mail padrão de devolução. O sistema lê a NF original, a NF substituta, a nota de retorno, o pedido, o cliente, o motivo e onde está a mercadoria, mostra para conferir e, ao registrar:

- **NF original**: marcada como devolvida, ligada à substituta; sai das entregas a acompanhar. O frete dela continua na auditoria.
- **NF substituta**: ligada à original ("Substitui a NF X"), com a informação de que a mercadoria continua com o transportador, quando for o caso.
- **Nota de retorno** (nota de entrada): não gera frete a acompanhar. Se o XML dela for importado, não vira frete, e a devolução fica marcada como completa. Se chegar um **CT-e que cita a nota de retorno** (a mercadoria voltou), ele é ligado à NF original como **CT-e de devolução**, conferido pelo percentual de devolução da tabela.
- O que ainda não estiver no sistema é aplicado sozinho quando a nota for importada. As últimas registradas ficam na lista do quadro.
- **Nota refaturada**: quando a empresa emite uma nova nota com o **mesmo número de pedido** da devolvida, o sistema liga as duas sozinho e a nova recebe nas observações "Nota fiscal refaturada referente à NF X, que foi devolvida (nota de retorno Y)". Na lista, a nota devolvida aparece em **roxo**.
- **Cobrança em dobro**: a transportadora deve cobrar a entrega uma vez só — no CT-e da nota devolvida OU no da refaturada. Se as duas tiverem CT-e, o mais novo fica **retido** com a faixa "Possível cobrança em dobro" na Auditoria e aviso em Precisa de atenção, até alguém conferir e aprovar ou

rejeitar.

Notas de **entrada** e de **devolução** (XML) não são mais importadas como frete de venda — antes elas ficavam "aguardando CT-e" para sempre. A **NF-e de devolução** emitida pela empresa já registra a devolução sozinha: o XML traz a nota de origem (chave referenciada) e o motivo, então a nota de origem fica marcada como devolvida (sai das entregas atrasadas) e o CT-e de devolução que citar a nota de devolução é ligado à nota de origem — sem precisar do e-mail.

NF-e complementar ou de ajuste

A NF-e **complementar** (ex.: "NFe COMPLEMENTAR ST") ou **de ajuste** só complementa imposto ou valor de outra nota — não tem mercadoria. Ela não vira frete, não entra em "Notas sem mapa", "Aguardando CT-e" nem entregas, e nunca se junta ao registro de outra nota (mesmo com o mesmo número de pedido). Na nota original entra a observação "NF-e complementar X ... sem mercadoria, não gera frete".

Frete por conta do cliente

Nota de **venda** com frete por conta do **destinatário** (modalidade FOB, modFrete 1) e **sem transportadora informada** (o campo da transportadora vem vazio): o cliente é quem contrata a transportadora ou vem buscar. O registro mostra o selo **Frete por conta do cliente** na coluna Frete CIF/FOB, um aviso no topo ao abrir o registro e a observação "Frete por conta do cliente (FOB) — transportadora não informada na nota". Se a nota trouxer uma transportadora, segue o tratamento normal.

NF-e sem circulação de mercadoria

Notas que não têm transporte — destinatário com o **mesmo CNPJ** da empresa (ex.: "BAIXA DE ESTOQUE", CFOP 5927) ou só com CFOPs que não movimentam mercadoria (baixa de estoque, reclassificação, nota de cupom fiscal, transferência ou ressarcimento de crédito de ICMS) — não viram frete e ficam fora de "Aguardando CT-e", "Notas sem mapa" e entregas. Transferência para **outra filial** (CNPJ diferente) continua sendo frete normal.

Retorno de feira, exposição ou demonstração

A nota de **retorno de remessa** (entrada com CFOP 1913, 1914 ou 1916 — demonstração, feira/exposição, conserto — que cita a remessa de origem) é reconhecida sozinha: a remessa fica marcada como **retornou** (linha azul-clara, sai das entregas atrasadas) e o **CT-e da volta**, que cita a nota de retorno, é ligado à remessa como CT-e de **Retorno**.

- O valor esperado do CT-e da volta é o **% de retorno** da tabela de preço da transportadora sobre o CT-e da ida (campo "Retorno de feira / demonstração (%)": 100, 50... — vazio vale 100%).

Mapa de carregamento

Em **Enviar XML » Importar mapa de carregamento**, suba a planilha do mapa (.xls ou .xlsx). Ligando pela nota fiscal (coluna "Nr. nota"), ela grava em cada frete: a **Data da Coleta** (pela "Dt. referência do mapa de carregamento" — a Data Prevista de Entrega é recalculada a partir dela), o **número** e a **descrição** do mapa e o **1º ajudante**. Notas que não estão no mapa são ignoradas. Esses dados alimentam o relatório de notas sem mapa de carregamento (seção 19).

13. Vários CT-e para a mesma nota

Uma mesma nota pode ter mais de um CT-e. O primeiro que chega fica no registro da nota (o **principal**); cada CT-e que chega depois vira um registro ligado a ele, com os dados da nota copiados e um **tipo de vínculo**:

Tipo	Quando	Como é conferido
Complementar	CT-e complementar (tipo 1).	Sem valor esperado: vai para aprovação manual.
Reentrega	Outro CT-e normal da **mesma** transportadora. É o caso mais comum.	Esperado = um % do CT-e original (padrão 50%, configurável em Manutenção).
Devolução	Igual à reentrega, com "DEVOLU" na observação do CT-e.	Mesmo % da reentrega.
Reposição	Observação "REPOSIÇÃO": mercadoria enviada de novo (avaria/extravio).	Frete cheio pela tabela. É ligado ao sinistro da mesma nota; se não houver sinistro, o sistema avisa.
Redespacho da nota	CT-e da transportadora de **redespacho** (a 2ª perna da entrega). Reconhecido quando o CNPJ (ou o nome) dela bate com o "REDESPACHO:" da NF-e, ou quando o próprio CT-e se declara subcontratação ou redespacho. O CNPJ é o mais seguro: a nota pode trazer a razão social e o CT-e, o nome fantasia.	Frete legítimo, **sem alerta**: pela tabela da transportadora do redespacho, da cidade do redespacho até o cliente. A 1ª transportadora continua calculada até a cidade do redespacho.
Outra transportadora	CT-e de uma transportadora **diferente** na mesma nota, que não é o redespacho previsto.	Pela tabela da transportadora dele. Fica **retido** com alerta vermelho até alguém definir quem levou a nota (seção 16).
Substituto	CT-e de substituição (tipo 3).	Toma o lugar do CT-e original no registro principal.
Anulação	CT-e de anulação (tipo 2).	Não cria registro: prende o principal como Frete Retido para revisão.

CT-e cancelado

Quando chega o **evento de cancelamento** de um CT-e:

- CT-e a mais da nota (reentrega, outra transportadora...): vira Cancelado e sai das contas.
- CT-e principal: vai para o histórico da nota. Se já chegou outro CT-e para a mesma nota, ele assume o lugar; senão, a nota volta a "Aguardando CT-e" e o próximo CT-e entra no lugar.
- Se o CT-e já estava faturado, o sistema não reorganiza nada: só marca e avisa para conferir a fatura com a transportadora.

Importante: Um CT-e cancelado **não pode fazer nada** no sistema: não pode ser alterado, aprovado, faturado nem excluído. Fica só como histórico da nota.

CT-e que chega antes da nota

Se o CT-e for importado antes da NF-e, ele fica numa linha própria, sem cliente. Quando a nota chega (pelo XML ou pela planilha), o sistema junta os dois sozinho: se a nota ainda não tinha CT-e, ele vai para a linha dela; se já tinha, vira um CT-e a mais da nota.

Quem paga cada CT-e (tomador)

O sistema lê do XML quem é o **tomador** de cada CT-e — quem paga aquele frete (remetente, destinatário, expedidor, recebedor ou um terceiro). Ele aparece na coluna "Quem paga" do Detalhe do Frete. Quando o tomador não é a empresa da nota, o CT-e a mais passa para o status **Não cobrado**: fica na lista da nota como histórico, sem alerta, fora do kanban e das contas de gasto. É o caso comum do redespacho "por conta do destino", pago pelo cliente. No CT-e principal, o sistema só mostra um aviso laranja no detalhe.

Onde ver os CT-e de uma nota

- No **Detalhe do Frete** da Auditoria (lista "CT-e desta nota", com o total pago).
- Em **Relatórios » NF-e × CT-e**, que mostra cada nota com todos os CT-e vinculados.
- Nos cartões do kanban, com selos como "Reentrega do CT-e 1234 · NF 5678".

Um CT-e para várias notas

Quando o CT-e leva várias notas (cita várias chaves de NF-e), ele é ligado a **todas**: fica no registro de uma delas e as outras ficam "cobertas" por ele, com o número do CT-e. Nenhuma dessas notas fica como "aguardando CT-e". O frete é **dividido entre as notas** pelo peso (sem peso, pelo valor da nota; sem os dois, em partes iguais) e a parte de cada nota aparece em Relatórios » NF-e × CT-e e na pesquisa. A conferência pela tabela usa a soma do peso, dos volumes, da cubagem e do valor de todas as notas do CT-e. A data de entrega lançada no CT-e vale para todas as notas dele. Se a nota chegar depois do CT-e, ela é ligada sozinha na importação seguinte.

14. Todos os registros

A lista completa de fretes, ordenada pelo número da NF, no estilo de uma planilha.

Encontrar registros

- **Busca geral**: pedido, NF, CT-e, transportadora, redespacho ou cliente.
- **Filtro por período** da emissão da NF: ano, mês, semana, dia, últimos 7/30 dias ou período personalizado.
- **Filtro por coluna**, como no Excel, na linha logo abaixo do cabeçalho (que fica fixo ao rolar).
- Paginação de 100 linhas e modo **Tela cheia**.

Editar um registro

Dê **dois cliques** no registro para abrir o formulário. Quem tem "Editar / lançar registros" pode corrigir campos. No formulário também ficam:

- **Carga Direta**: caminhão dedicado negociado direto. Não usa a tabela padrão — o valor negociado é o próprio valor do frete.
- **Fluxo de Aprovação**: situação da aprovação, quem aprovou e quando, motivo de rejeição.
- **Calcular Valor Frete Tabelado**: busca os trechos da transportadora, calcula e preenche. Se não calcular, "Por que não calculou?" diz exatamente qual passo falhou (sem tabela, sem cidade, sem trecho).
- **Buscar cidade por endereço**: busca de melhor esforço pela rua e número. Sempre confira antes de aplicar, porque o mesmo nome de rua existe em várias cidades.
- **Comprovante de Entrega**: nome de quem recebeu, data da entrega, assinatura (com o dedo ou o mouse) e foto da carga. A data da entrega entra no SLA (no prazo ou atrasado).
- **Excluir registro**: só para quem tem essa permissão. É permanente.
- **Excluir vários de uma vez**: marque as caixinhas ao lado do Número do Pedido (a do cabeçalho marca todos da página que está na tela) e clique em **Excluir selecionados**; para confirmar, digite EXCLUIR. Fretes já faturados e CT-e cancelados são pulados — o aviso no final diz quantos.

Lançar um registro manual

"+ Lançar registro manual" abre o formulário vazio, para fretes que não têm XML.

Notas fiscais (403)

Em **Notas e fretes » Notas fiscais**, as NF-e importadas com todos os dados da nota: número e série, chave de acesso, emitente (nome e CNPJ), destinatário, valor dos produtos e total da nota, peso bruto e peso líquido, volumes, data de emissão, data e hora de saída, endereço de entrega (o local de entrega, quando a nota informa um diferente do destinatário) e a situação: autorizada, cancelada ou denegada. Esses dados são lidos do XML na importação; nas notas que já estavam no sistema, são lidos do XML guardado quando o sistema liga.

- **Filtros**: número, chave, cliente ou pedido; emitente e destinatário (nome ou CNPJ); série; cidade e UF; período pela emissão ou pela saída; situação (autorizada, cancelada, denegada, sem CT-e). No alto, o total de notas, valor, peso, volumes, canceladas e denegadas.
- **Abrir** a nota mostra tudo e os botões **DANFE** (gerado a partir do XML, pronto para imprimir ou salvar em PDF pelo navegador) e **XML** (o arquivo da nota). Nota que entrou só pela planilha do ERP não tem XML.

- **XML das notas (.zip)**: baixa os XML de todas as notas do filtro num arquivo .zip. **Excel**: a lista com todas as colunas.
- **Denegada**: NF-e com uso denegado pela SEFAZ (no próprio XML ou no recibo da SEFAZ importado) fica marcada como denegada: não tem valor fiscal, sai de "aguardando CT-e" e o CT-e que vier para ela fica retido, como na cancelada. O DANFE sai com a marca "USO DENEGADO".

15. Tabelas de preço e o cálculo do frete

A tabela de preço é o que a transportadora negociou. É com ela que o sistema calcula quanto cada frete deveria custar. Fica em **Cadastros » Tabelas de Preço**.

Dados gerais da tabela

Campo	Uso
Transportadora, UF, nome	Identificação. A busca aceita nome ou CNPJ.
UF / Cidade Destino, Tipo de Frete	Abrangência da tabela.
Prazo padrão (dias)	Usado no SLA quando o trecho não tem prazo próprio.
Ad Valorem (%)	Percentual sobre o valor da nota.
GRIS (%) e GRIS Mínimo (R$)	Percentual sobre o valor da nota, respeitando o mínimo.
Pedágio	Valor por fração de 100 kg (arredonda para cima).
TDE, TDA, TRT	Taxas fixas de dificuldade de entrega, de acesso e de restrição de trânsito.
Despacho / CTRC	Valor fixo por CT-e emitido.
Cubagem (kg por m³)	Fator do peso cubado (padrão 300).
Devolução (%) e Reentrega (%)	Referência combinada com a transportadora.
Validade (meses)	O sistema avisa quando a tabela está vencendo ou vencida.
Descarga	Valor de descarga: por entrega, por volume, por kg ou por tonelada, com mínimo opcional. Cobrada em todos os clientes ou só nos da lista (CNPJ, raiz do CNPJ ou parte do nome, um por linha). Soma no total do frete.
ICMS	Para quem cobra "tabela + ICMS": o ICMS é somado ao total. Alíquota: a da tabela; em branco, a do CT-e; sem CT-e, a da rota (7%/12% entre estados). Por dentro (padrão do CT-e: total ÷ (1 - alíquota)) ou por fora (total × alíquota).
Seguradora, condição de faturamento, índice de correção	Informativos.
Tabela ativa	Só tabelas ativas entram no cálculo.

Trechos (preço por destino)

Cada tabela tem trechos por destino, região e tipo de carga. Preencha as **cidades dessa praça** (separadas por vírgula, ou pelo seletor de cidades): é por elas que o sistema acha o trecho certo de cada frete. Algumas transportadoras organizam a capital por **bairro** — o sistema aceita bairro ou cidade. Os trechos também podem ser importados de uma planilha ("Importar via Excel").

Modo de cálculo por volume (padrão)

- Volumes menor ou igual ao Volume Mínimo: cobra o **Frete Mínimo**.
- Volumes acima do mínimo: **Valor por Volume × quantidade de volumes**.

Modo de cálculo por peso

- Peso considerado = o maior entre o peso real e o peso cubado (cubagem × fator).
- Até o Peso Mínimo: cobra o Valor Mínimo.
- Acima: Valor Mínimo + (peso considerado - peso mínimo) × R$/kg excedente.

Como o sistema acha a tabela e o trecho

1. **Transportadora**: pelo CNPJ do CT-e; se não houver tabela nesse CNPJ, pela raiz do CNPJ (outra filial da mesma empresa); só sem CNPJ usa o nome.
2. **Cidade**: se a nota tem redespacho, usa a cidade do redespacho; senão, procura uma cidade cadastrada mencionada nas observações; senão, usa a cidade e o bairro do cliente.
3. **Trecho**: o trecho que tem essa cidade (ou bairro) na lista de cidades.
4. **Total**: frete base + Ad Valorem + GRIS + Pedágio + TDE + TDA + TRT + Despacho + Descarga; e, se a tabela mandar somar, o ICMS por cima de tudo.

O detalhe de cada cálculo (tabela, trecho, regra aplicada) fica guardado no registro e aparece no Detalhe do Frete.

Exportar e importar a tabela completa

Para usar a mesma tabela em outra empresa (outro Nexofrete) sem digitar tudo de novo: na lista de tabelas, clique no ao lado do nome. Sai um Excel com duas abas — **Tabela** (dados gerais: transportadora e CNPJ, taxas, prazo, validade...) e **Trechos** (todos os trechos, com as cidades). Na outra empresa, use **Importar tabela** e escolha o arquivo.

- A importação sempre cria uma tabela **nova** — nunca sobrescreve uma existente. Se já houver uma com o mesmo nome na transportadora, a nova ganha "(importada dd/mm/aaaa)" no nome.
- A transportadora é achada pelo CNPJ (ou pelo nome). Se não existir, é cadastrada automaticamente.
- Dá para ajustar valores direto no Excel antes de importar (ex.: um reajuste). Só mantenha os nomes das abas e das colunas.

Histórico e impressão

"Ver Histórico" mostra as versões anteriores de uma tabela (o que mudou e quando). "Imprimir / PDF" gera a tabela para enviar ou arquivar.

> **Dica:** Depois de corrigir uma tabela ou cadastrar cidades novas nos trechos, use "Recalcular todos agora" em Manutenção (seção 24) para refazer o cálculo dos fretes já existentes.

16. Auditoria de Frete

É a tela de trabalho da conferência: compara o que foi cobrado no CT-e com o que a tabela diz que deveria custar. No topo ficam os totais: registros comparados, pago a mais que a tabela, pago a menos e a diferença líquida. Dá para filtrar por transportadora, status (OK, divergente, carga direta) e buscar por CT-e, pedido ou cliente.

Conferência em detalhe (no detalhe do frete)

Abaixo do cálculo, o detalhe do frete mostra a **conferência em detalhe**: cada componente lado a lado, **tabela × CT-e**, com a diferença e a situação (confere, cobrado a mais, cobrado a menos, não prevista na tabela). Os componentes são frete peso, ad valorem (ou "frete valor"), GRIS, pedágio, TDE, TDA, TRT, despacho (taxa de emissão, SEC/CAT) e descarga; o sistema reconhece o nome que cada transportadora usa no CT-e.

- **Taxa não prevista**: componente cobrado no CT-e que a tabela não tem (ou tem zero) aparece como "não prevista na tabela".
- **Cobrado a mais**: a soma do que as parcelas passam da tabela, até o quanto o total do CT-e passa do total da tabela. Se o total confere e só a divisão entre as parcelas está diferente ("parcelas trocadas"), o apontamento aparece, mas não conta como cobrado a mais.
- **Peso e volumes**: o que está no CT-e contra o das notas (peso com tolerância de 5% ou 1 kg; volumes exatos).
- **ICMS**: CST, CFOP e a rota (UF inicial e final); a base (o valor da prestação, com a redução quando houver), a alíquota esperada pela rota, o valor (base × alíquota) e o CFOP (5xxx dentro do estado, 6xxx entre estados).
- **Histórico deste frete**: a linha do tempo com a importação, os cálculos pela tabela, a liberação automática, a aprovação ou reprovação (com a justificativa), a glosa, o cancelamento, a fatura e o pagamento, com quem fez.

Os mesmos apontamentos (componente a mais, taxa não prevista, peso, volumes, base e valor do ICMS, CFOP) aparecem no relatório **Auditoria de Frete** e no relatório **Cobranças indevidas** (capítulo 19).

Conferência automática

Toda vez que um frete tem o valor do CT-e e o valor calculado, o sistema compara os dois:

- **Dentro da margem de tolerância** (seção 24): Liberado p/ Pagamento, aprovado por "Sistema (conferência automática)".
- **Fora da margem**: Frete Retido.
- Aprovação feita por uma pessoa, frete faturado e frete cancelado não são mexidos.
- Nota com CT-e de transportadoras diferentes, ainda sem decisão, **nunca é liberada sozinha**.

O kanban

Coluna	O que tem
Pendente de Conferência	CT-e recebido, sem conferência concluída.
Frete Retido	Divergências e notas com transportadoras diferentes. Mostra o resumo da divergência.
Liberado p/ Pagamento	Aprovados, aguardando fatura.
Faturado	Já em fatura conferida.

Cada cartão mostra pedido, CT-e, transportadora, valor negociado, valor calculado e diferença, além de selos: tipo de vínculo (reentrega, outra transportadora...), ICMS divergente, taxas divergentes, aprovado/rejeitado. Cartões com a **faixa vermelha** são de notas com transportadoras diferentes.

Decisões no cartão

- **Aprovar**: libera o pagamento, com uma justificativa (o sistema já sugere um texto com as divergências).
- **Aprovar em lote**: marque as caixas dos cartões e use "Aprovar selecionados".
- **Glosa**: a transportadora aceitou descontar a diferença no boleto. Informe o valor e o motivo; o frete é liberado e o Financeiro já exporta o valor líquido.
- **Email**: manda o espelho do cálculo (valores e taxas) para o email da transportadora, para ela corrigir ou aceitar a glosa. Precisa do envio de email configurado.

> **Como funciona:** **Limite de alçada**: se configurado, fretes acima desse valor só podem ser aprovados por quem tem a permissão "Aprovar valores altos".

Detalhe do Frete

O botão "Detalhe" do cartão abre a janela completa daquele frete:

- **Resumo**: cliente, transportadora deste CT-e, quem levou a nota (quando há transportadoras diferentes), rota, volumes e status (OK, DIVERGENTE, SEM CÁLCULO, CARGA DIRETA ou NÃO LEVOU).
- **CT-e desta nota**: todos os CT-e da nota, tipo, transportadora, valor cobrado, esperado, status e o total pago de frete na nota.
- **Como o sistema calculou**: tabela, trecho, regra aplicada e a conta feita.
- **Como a transportadora calculou**: componentes da prestação e impostos, lidos do XML do CT-e.
- **Conferência de taxas**: GRIS, TDE, TDA, TRT e pedágio cobrados × esperados pela tabela.
- **Rodapé**: valores e impostos do CT-e (base e alíquota de ICMS, ICMS, IBS, CBS, total com impostos).

Recalcular pela tabela

O botão **Recalcular pela tabela** refaz o cálculo daquele frete ali mesmo e guarda o detalhe. Se não conseguir, mostra o motivo (sem tabela ativa, cidade não cadastrada no trecho...). Em reentrega, devolução e reposição, refaz o esperado a partir do CT-e principal. Frete faturado, cancelado, carga direta e CT-e complementar não são recalculados.

Conferência do ICMS

Em transporte entre estados, o sistema confere a alíquota de ICMS do CT-e pela rota (UF de início e fim do CT-e): **7%** quando sai do Sul/Sudeste (menos ES) para Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou ES; **12%** nos demais casos. Dentro do mesmo estado não confere. Só CT-e com ICMS normal (CST 00 ou 20).

Transportadoras diferentes na mesma nota: quem levou?

> **Novo nesta versão:** Recurso da versão 1.72.0.

> **Como funciona:** O CT-e da transportadora de **redespacho** previsto na nota não entra aqui: ele é a 2ª perna da entrega, não uma cobrança duplicada (seção 13).

Duas transportadoras cobrando a mesma nota normalmente é erro: só uma delas levou a mercadoria. Esse caso aparece com muito destaque — faixa vermelha no cartão, alerta vermelho no Detalhe e na Visão geral — e os CT-e ficam retidos até alguém decidir.

1. Abra o **Detalhe** de qualquer CT-e da nota.
2. Na lista "CT-e desta nota", clique em **Foi esta que levou** na linha da transportadora que realmente levou a mercadoria. (Precisa da permissão "Aprovar pagamento".)
3. Confirme.

O que acontece:

- Os CT-e da transportadora escolhida seguem a **conferência normal**, pela tabela dela: se bater, são liberados; se divergir, ficam retidos como qualquer outro.
- Os CT-e das outras ficam marcados **Não levou — não pagar**: são rejeitados, saem do "Total pago" da nota e não podem ser aprovados, nem receber glosa, nem entrar em aprovação em lote.
- O alerta vermelho vira uma faixa verde com quem levou, quem decidiu e quando. O topo do detalhe passa a mostrar "Quem levou a nota".
- Se o CT-e de quem não levou **já estava faturado**, ele não é mexido: o sistema avisa para cobrar o estorno da transportadora.
- A decisão fica no log de auditoria.

> **Dica:** Errou? Use **Trocar p/ esta** na linha da outra transportadora, ou **Desfazer** na faixa verde para voltar ao alerta. Se depois chegar um CT-e novo de uma terceira transportadora, a decisão é desfeita e o alerta volta; se for da transportadora que levou (uma reentrega), segue normal.

Exportar e imprimir

"Exportar CSV/Excel" e "Imprimir/PDF" geram a lista da auditoria com os filtros aplicados.

17. Conferência de fatura da transportadora

Quando a fatura da transportadora chega, os CT-e dela são conferidos juntos. Fica no botão **Conferir Fatura** da Auditoria (precisa da permissão "Conferir fatura" e de "Ver todos os registros").

1. Escolha a transportadora e preencha número, emissão, vencimento e valor da fatura.
2. Marque os CT-e que estão na fatura. Dá para **colar a coluna de CT-e** da fatura e clicar em "Marcar esses CT-e", e filtrar para ver só os marcados.
3. Confira a tabela: frete pela tabela, frete do CT-e, diferença e a situação de cada CT-e (conferido ou não).
4. Clique em **Conferir e gerar documento**.

- Os CT-e passam a **Faturado** e recebem o vencimento da fatura.
- O sistema guarda uma "foto" dos valores no momento da conferência e gera o documento para o Financeiro, com um **código de verificação**.
- Parecer: **Conferida** (todos os CT-e conferidos e o total bate com a fatura) ou **Conferida com ressalvas**. Glosas combinadas nos CT-e aparecem no documento, para conferir se foram descontadas.
- A aba "Faturas conferidas" lista o histórico. Só o administrador pode desfazer uma conferência.

Importar a fatura em planilha

Em vez de marcar os CT-e um a um, clique em **Importar arquivo da fatura (Excel/CSV)**. Dá para escolher vários arquivos de uma vez (a fatura dividida). O arquivo precisa de uma coluna **CT-e** (número) ou **Chave**; com a coluna **Valor**, o sistema compara o cobrado com o valor de cada CT-e. Ele escolhe a transportadora, marca os CT-e, preenche o número da fatura, o vencimento e o valor (quando estão no arquivo) e avisa:

- CT-e com valor cobrado diferente do CT-e (e a diferença);
- **cobrança repetida**: o mesmo CT-e duas vezes no arquivo, ou CT-e que já está em outra fatura;
- CT-e cancelado cobrado e CT-e não encontrado (sem XML no sistema ou de outra transportadora).

O DOCCOB (EDI) continua em EDI » Com a transportadora, que abre a conferência já preenchida.

Situação da fatura: aprovar, bloquear, liberar e pagar

Depois de conferida, a fatura segue os passos **Conferida » Aprovada » Liberada p/ pagamento » Paga**, na aba "Faturas conferidas". Os botões aparecem conforme a situação e a permissão de cada um.

- **Bloqueio automático**: fatura conferida com ressalvas (CT-e divergente ou valor da fatura diferente do esperado) já nasce **Bloqueada**, com o motivo. Também dá para bloquear à mão (quem confere fatura, aprova pagamento ou vê o Financeiro), com o motivo. **Fatura bloqueada não pode ser aprovada, liberada nem paga.**
- **Desbloquear** (quem aprova pagamento): só com a justificativa (o que foi resolvido ou combinado com a transportadora). A fatura volta para Conferida.
- **Aprovar** (quem aprova pagamento). Com a **alçada da fatura** (Configurações da auditoria: "Alçada da fatura"), fatura acima do valor só é aprovada por quem tem "Aprovar valores altos".
- **Liberar p/ pagamento** (quem aprova pagamento): a fatura aprovada vai para o pagamento.
- **Registrar pagamento** (quem aprova pagamento ou vê o Financeiro): só na fatura liberada; informe a data e o valor pago. Os CT-e dela contam como **fretes pagos** nos Indicadores. "Desfazer pagamento"

volta para Liberada.

- **Histórico**: cada fatura guarda quem conferiu, bloqueou, desbloqueou, aprovou, liberou e pagou, com data, hora e o motivo ou justificativa.

Vencimentos e CT-e não faturados

- Aba **Vencimentos**: as faturas ainda não pagas, separadas em vencidas, vencem hoje, próximos 7 dias, depois e sem vencimento, com o valor a pagar e a situação.
- Aba **CT-e não faturados**: os CT-e recebidos que ainda não entraram em fatura nenhuma (sem os cancelados, recusados e não cobrados), por transportadora, com o mais antigo e quantos passam de 30 e de 60 dias. Filtre pelos emitidos há pelo menos 15, 30, 45, 60 ou 90 dias. CT-e antigo sem fatura: a transportadora pode cobrar de surpresa ou esqueceu de cobrar.
- A **Visão geral** avisa as faturas vencidas, vencendo em 7 dias, bloqueadas e aguardando aprovação ou liberação, e os CT-e há mais de 30 dias sem fatura. Clicar abre a aba certa.

18. Financeiro

Fretes liberados para pagamento, vencimentos e glosas.

- **Quadros**: total a pagar, vencendo em 7 dias, vencidos e aguardando resolução (retidos).
- **Meta de gasto com frete** do mês: defina o valor; a Visão geral e o sino avisam quando chega a 90% e quando estoura.
- **Lista de pagamentos**: vencimento, pedido, NF, CT-e, transportadora, dados bancários (banco, agência/conta, PIX), valor negociado, glosa e valor líquido.
- **Exportar p/ Financeiro**: planilha só com o essencial para pagar (transportadora, CNPJ, dados bancários, vencimento, valor líquido acordado) dos fretes liberados.
- **Glosas recentes**: as últimas glosas registradas.

> **Dica:** Os dados bancários vêm do cadastro da transportadora. Preencha-os em Cadastros » Transportadoras para a exportação sair completa.

19. Relatórios

Ao clicar em **Relatórios** no menu da esquerda, abre um submenu logo abaixo, com uma tela para cada relatório: Indicadores, Gráficos, Entregas previstas, Notas sem mapa, Montar relatório (BI), Comparar cotações, Anomalias, Scorecard, NF-e × CT-e e Conferência de CT-e. Os gráficos podem ser maximizados ou minimizados, e a tela pode ser impressa.

Excel e PDF em todos os relatórios: o botão **Excel** no alto de Relatórios baixa uma planilha (.xlsx) com as tabelas e os gráficos da aba aberta, uma planilha para cada um, com os números como números (o Excel soma). **Imprimir/PDF** imprime a tela ou salva em PDF.

Indicadores (309)

O painel com os principais números numa tela só. Escolha o período (pela emissão do CT-e) e, se quiser, uma transportadora. Clicar num quadro abre a tela de onde ele vem.

- **Fretes contratados**: os CT-e do período, sem os cancelados, os que não são cobrados da empresa e os barrados pela auditoria; com o % do frete sobre o valor das notas.
- **Fretes pagos**: os CT-e das faturas com o pagamento registrado (capítulo 17). **A pagar**: faturado e ainda não pago, liberado sem fatura, em conferência e retido.
- **Por transportadora, cliente, região, estado e mês**: contratado, pago, a pagar, % sobre a NF e R$ por kg. As regiões são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
- **Modalidade**: o modal do CT-e (rodoviário, aéreo, aquaviário, ferroviário...), lotação ou fracionada, CIF ou FOB, direta, por redespacho ou reentrega, e o tipo de serviço (normal, subcontratação, redespacho).
- **Entregas**: entregues no período, pontualidade (entregues até a data prevista, dividido pelas entregues com previsão) e atraso médio; e, na situação de agora, pendentes, atrasadas, previstas para hoje e para os próximos 7 dias.
- **Ocorrências**: os problemas do rastreio por tipo, por transportadora e por mês, as reentregas, os sinistros (prejuízo e ressarcido) e as entregas com problema agora.
- **Economia da auditoria**: glosas mais CT-e barrados (recusados na conferência ou da transportadora que não levou a carga) = o economizado; e o "em apuração", que é o que os CT-e retidos cobram acima da tabela.
- **Excel** (uma aba por bloco: resumo, transportadoras, clientes, regiões, estados, meses, modalidades, ocorrências, economia) e **PDF**.

Melhor transportadora para cada nota

Para cada nota que ainda não saiu (sem CT-e e sem entrega), calcula pelas tabelas de preço o frete de **todas** as transportadoras que atendem a cidade — com taxas, descarga e ICMS —, o prazo e o **% de entregas no prazo** de cada uma (histórico dos últimos 6 meses, por UF quando há entregas suficientes), e sugere a melhor.

- **Transportadora de redespacho cadastrada sozinha**: o CNPJ do redespacho que vem nas informações da NF-e é consultado (BrasilAPI) e a transportadora entra em Cadastros » Transportadoras com razão social, nome fantasia, endereço, cidade/UF, CEP, telefone e e-mail (selo " Redespacho"; filtro "Só as de redespacho"). A cidade até onde a transportadora contratada leva passa a vir desse cadastro — o texto da nota fica só como reserva (autônomo com CPF, CNPJ não encontrado). A consulta tenta a BrasilAPI, a CNPJ.ws e a ReceitaWS, nessa ordem; se todas falharem, tenta de novo em 10 minutos (até 5 vezes) e o motivo aparece no cadastro. O botão **Completar pelo CNPJ** (na edição da transportadora, ou na lista para todas as que estão sem cidade ou de redespacho

sem nome fantasia) faz a busca na hora. O CNPJ é reconhecido com ou sem a palavra "CNPJ:" na frente (ex.: "REDESPACHO: FULANO - ME - 02.765.172/0002-62 - RUA ..."). Se o CNPJ que veio na nota estiver **digitado errado** (dígito verificador que não confere), o sistema avisa e sugere o certo: corrija no campo CNPJ e clique em Completar pelo CNPJ. As notas com o CNPJ errado continuam ligadas ao cadastro corrigido (pela raiz e filial), sem criar transportadora repetida.

- **Correção automática do CNPJ** (quando o da nota é inválido ou não existe na Receita), nesta ordem: (1) procura pela **razão social** nos CT-e já recebidos e no cadastro um CNPJ válido da **mesma filial** (dígitos 9 a 12 iguais); (2) testa o mesmo número com os dígitos verificadores corrigidos, aceitando só se a razão social conferir; (3) se só a **matriz** conferir, confirma a empresa mas **não preenche a cidade** e avisa para confirmar a filial. O sistema nunca troca de filial sozinho. Quando corrige, o CNPJ errado fica guardado como alternativo (as notas continuam ligadas) e a observação registra o que foi feito.
- **Cidade comparada** (coluna "Entrega até"): até onde a transportadora leva — a do **redespacho** quando a nota tem redespacho; a do **LOCAL DE ENTREGA** (ou outra cidade das tabelas) citada nas informações da nota; senão, a do cliente.
- **Critério**: mais barata; mais barata dentro do prazo (o da transportadora atual, ou um prazo máximo que você digita); ou mais rápida.
- Mostra a transportadora atual (a da nota), o valor dela, a sugerida e a **economia**. Clique numa nota para ver o ranking completo.
- **Já embarcadas**: compara as notas que já saíram com o valor real do CT-e — quanto teria economizado com a sugerida.
- Notas FOB / cliente retira ficam de fora (quem escolhe a transportadora é o cliente). Exporta para Excel.

Consolidar rotas

Para decidir a rota e o caminhão **antes da nota fiscal**. Mostra os pedidos **liberados e ainda sem nota** (da planilha do ERP) agrupados pelo destino: a cidade do cliente ou, quando o pedido tem **redespacho**, a cidade do redespacho. Colunas: Cliente (NM_CLIENTE), Pedido (NR_PEDIDO), Nr. Mercus (PEDIDO_CLIENTE, só o número), Dt. Liberação (DT_PEDIDO_LIBERADO), Transportadora, Redespacho, Volumes (QTD_CAIXAS), Peso (PESO_KG) e m³ (CUBAGEM_M3).

- Os destinos já aparecem abertos ("1. São Paulo/SP — N pedidos..."). Marque os pedidos (clicando na caixinha ou em qualquer lugar da linha) ou o destino inteiro: o quadro **Carga montada**, fixo no topo, vai somando a cada clique os pedidos, volumes, **peso**, **m³** e o **caminhão indicado** — o menor que comporta o peso e o volume (capacidades em **Veículos**). Pedido sem m³ é avisado, e o caminhão passa a ser escolhido só pelo peso.
- **Imprimir / PDF** e **Excel**, no quadro do topo, saem só com os pedidos marcados, agrupados por destino.
- **Itens sem medida**: quando a coluna **ITENS_SEM_MEDIDA** da planilha é maior que zero, o pedido tem item sem cubagem — o m³ real é maior que o informado. O pedido mostra " N item(ns) sem medida", o destino conta quantos pedidos estão assim, aparece um alerta ao marcar e o quadro da carga e o romaneio avisam que o m³ pode ser maior. O valor é atualizado a cada importação da planilha (some quando o ERP medir os itens).
- Ficam de fora: pedidos FOB / frete por conta do cliente e cancelados. A opção "Incluir pedidos já faturados que ainda não saíram" traz também os que já têm nota e ainda não têm CT-e.

Lançar entregas do WhatsApp

Para transportadoras que mandam a foto do comprovante num grupo do WhatsApp com o número da NF. Em **Relatórios » Entregas previstas**, botão **Lançar entregas do WhatsApp**:

1. No WhatsApp Web, abra o grupo, passe o mouse numa mensagem, clique na setinha » **Selecionar mensagens** e marque as do dia.
2. Copie com **Ctrl+C** — cada mensagem vem com a data, ex.: "[14:16, 06/10/2026] Fulano: 193233" — e cole no campo. Também serve o texto de "Exportar conversa" do celular ou uma lista de NF (com uma data para as linhas sem data).
3. Clique em **Ler**: o sistema mostra cada NF encontrada com o cliente, a transportadora e a data da mensagem (dá para corrigir). Só valem números que existem como NF no sistema (pedidos e telefones são ignorados). Ficam desmarcadas as que já têm entrega, as canceladas e as com data antes da emissão.
4. Clique em **Lançar as marcadas**: a data de entrega é gravada com a origem "whatsapp" — o "Refazer entregas automáticas" não apaga essas datas.

Importar fotos dos comprovantes (canhotos)

Quando o grupo da transportadora só tem as fotos dos canhotos, na mesma janela (**Lançar entregas do WhatsApp**), parte **Importar fotos dos comprovantes**: baixe as fotos do dia no WhatsApp e arraste para a área (ou clique). Cada foto aparece com os campos **NF** e **Data do canhoto** (que vem com a data da foto, tirada do nome do arquivo do WhatsApp); ao digitar a NF aparecem o cliente e a transportadora. Clique na miniatura para ampliar e conferir a data no canhoto. **Lançar entregas com as fotos** grava a data de entrega (origem "canhoto") e guarda a foto como o comprovante da nota.

Leitura gratuita do número da NF: com o leitor de texto (Tesseract) instalado no servidor, o sistema lê sozinho o **número da NF impresso** no canhoto — mesmo com a foto deitada — e só aceita número que existe como NF no sistema. A data escrita à mão não é lida por ele: vem da data da foto, para conferir. Para instalar: no servidor, na pasta **backend**, rode **npm install** (uma vez); na primeira leitura ele baixa os dados do idioma (precisa de internet só nessa vez).

Leitura por IA (opcional): em Manutenção » **Leitura de comprovantes por IA**, informe uma chave da API da Anthropic (console.anthropic.com), ligue e teste. Com ela ligada, o sistema lê sozinho o número da NF e a data escrita à mão no canhoto e preenche os campos (" lido — confira"; "confira com atenção" quando a leitura é incerta). Precisa de internet e tem um custo pequeno por foto; a chave fica criptografada. O modelo é configurável.

Notas sem mapa de carregamento

Mostra as notas emitidas há mais dias do que o limite (padrão **3 dias corridos**, ajustável na própria tela) que ainda não entraram em nenhum mapa de carregamento — possivelmente paradas no estoque. Colunas: Nr. nota, emissão, dias parada, situação, Nr. pedido, cliente, volumes, Nr. mapa, Ds. mapa, data de referência, 1º ajudante e CT-e.

- **Situação**: **Sem mapa** (o caso comum); **Frete por conta do cliente** (venda FOB sem transportadora informada — cobrar a retirada do cliente; a mesma regra do selo em Todos os registros); **CT-e emitido e sem mapa** (a transportadora gerou o CT-e com o XML da nota mas não veio coletar?).
- Não entram: notas canceladas, devolvidas, de entrada e já entregues.
- Filtros por situação, por período de emissão (**Emitidas de** ... **até** ..., com calendário em português — dá para digitar dd/mm/aaaa ou escolher no calendário) e busca por NF, pedido ou cliente; exporta para **Excel** e **PDF** (o PDF mostra o período escolhido).

- O prazo salvo vale também para o aviso no **sino**, em **Precisa de atenção** e no número ao lado do item no submenu.

Gráficos

Relatório	O que mostra
Entregas previstas	Fretes sem entrega registrada pela data prevista (coleta ou CT-e + prazo do trecho): atrasadas, hoje, próximos 7 dias. Com link de rastreamento da transportadora e exportação para Excel.
% com tabela de preço	Quantos fretes já têm tabela cadastrada para a transportadora.
Transportadoras que mais carrego	Top 10 por quantidade de fretes.
Redespacho que mais entrego	Top 15 transportadoras de redespacho.
Cidades onde entregaram	Top 15 cidades (a do redespacho quando houve).
CIF: direto × redespacho	Por transportadora, em quantidade e valor, por mês.
Sinistros e avarias	Por transportadora, por tipo, por mês e cobranças pendentes.
Carga direta	Por transportadora, destinos e mês.
% Frete médio	Por mês (12 meses) e por dia (30 dias).
CIF × FOB	Em quantidade e em valor faturado.
Status e retidos	Distribuição por status e frete retido por transportadora.
Gasto e valor	Gasto por mês, transportadoras por valor, glosas recuperadas, entregas por UF.
Cidades que mais faturamos	Faturamento por cidade do cliente, participação e frete pago.
Custo de frete por cliente	Frete de todas as notas do cliente (com reentregas) sobre o que ele comprou.
Reentregas e devoluções	Custo por transportadora e por cliente.
SLA e atrasos	No prazo × atrasado, e atrasos por transportadora.

Rastreamento automático pela SSW

Muitas transportadoras (a FAST-X, por exemplo) usam o sistema SSW. Para elas, o Nexofrete consulta a própria SSW pela chave da NF-e — sem senha — e preenche sozinho a **data da entrega** e quem recebeu. Para ligar, marque **Rastreamento automático pela SSW** no cadastro da transportadora.

- A consulta roda **todo dia às 6h30** e também pelo botão **Buscar entregas na SSW**, em Entregas previstas (se uma transportadora estiver selecionada no filtro, só ela é consultada).
- A coluna **Última ocorrência** mostra o último evento (ex.: "Entrega agendada", "Saída para entrega"); clicando nela aparece o histórico completo.
- **Entrega agendada** pelo cliente (ex.: "ENTREGA AGENDADA P/ 27/08"): a **previsão passa a ser a data agendada**, e é por ela que o sistema mede se a entrega foi no prazo — a transportadora não tem como entregar antes. Só conta o agendamento registrado pela transportadora do CT-e.
- Ocorrência de problema (retida, recusa, avaria, destinatário ausente...) aparece em vermelho e gera aviso no sino.
- **Só vale a entrega da transportadora do CT-e** (a da tabela de preço). Na nota com redespacho, o que a transportadora do redespacho registra na SSW (entrega ao cliente, agendamento) aparece só como informação — "Redespacho (informativo)" na lista e em cinza no histórico — e não muda nenhuma data.

- **Refazer entregas automáticas** (botão em Entregas previstas): apaga só as datas de entrega que vieram da busca automática nos últimos 120 dias — mostrando antes quantas são — e busca de novo com as regras atuais. Datas lançadas à mão, pelo botão Entregue ou pelo comprovante de entrega, nunca são apagadas.
- Uma data de entrega lançada à mão nunca é substituída. Entregas vindas da SSW não entram no aviso de "entrega sem canhoto", porque o comprovante já foi registrado na SEFAZ pela transportadora.

Descobrir quais usam SSW: em Cadastros » Transportadoras, o botão **Descobrir quais usam SSW** testa uma nota recente de cada transportadora na SSW e liga o rastreamento automático nas que responderem.

Transportadoras que não usam SSW

- **Comprovante de Entrega da SEFAZ**: quando a transportadora registra a entrega na SEFAZ, ela gera um XML de evento ("Comprovante de Entrega do CT-e"). Importado pelo Enviar XML ou pela pasta monitorada, ele preenche a data da entrega e quem recebeu, e entra no histórico da nota. Peça às transportadoras para mandarem esses XML junto com os dos CT-e.
- **Portal próprio da transportadora** (hoje: Lonngren, usado pela Andrade e Abreu): no cadastro da transportadora, em **Portal de rastreamento**, cole o link de login, a empresa, o usuário e a senha, salve e clique em **Testar conexão**. O botão **Buscar entregas** e a busca das 6h30 passam a ler o portal: preenchem a data da entrega ("Entrega realizada"), a data da coleta (se estiver vazia) e o histórico. A senha fica criptografada no servidor e não aparece de novo na tela.
- **Central de Canhotos da LD Rio Pizzo**: no cadastro da transportadora, em **Portal de rastreamento**, escolha "Central de Canhotos (LD Rio Pizzo)" e informe o mesmo e-mail e senha usados no site da LD Rio. Salve e clique em **Testar conexão**: aparece quantas notas vieram do portal. A busca das 6h30 e o botão de rastreamento passam a preencher a Data da Entrega (origem "portal"), com quem recebeu e a situação da nota. Se o portal mudar o formato, o teste mostra as colunas que vieram, para o suporte ajustar.
- **EDI (OCOREN)**: arquivo de ocorrências de entrega no padrão PROCEDA — veja o documento de solicitação de integração EDI para enviar à transportadora.
- **Link de rastreamento**: no cadastro da transportadora, o endereço com {NF}, {CTE} ou {CHAVE_NFE} coloca o botão Rastrear na lista.
- Sem nenhuma dessas, a entrega é lançada pelo botão **Entregue** ou pelo comprovante de entrega do registro.

Montar Relatório (BI)

Escolha os filtros (transportadora, status, período da NF) e os campos, veja a prévia e exporte para Excel.

Comparar Cotações e simulador

Comparar: informe cidade, volumes, peso, cubagem e valor da nota; o sistema calcula o frete em **todas** as transportadoras com tabela para essa cidade, do mais barato ao mais caro. **Simulador "E se eu tivesse trocado de transportadora?"**: recalcula o histórico de uma transportadora com a tabela de outra, para saber se vale a pena trocar.

Anomalias e duplicidades

Fretes fora do padrão: compara cada frete com a média da mesma transportadora e mostra os que ficaram mais de 2 desvios-padrão acima ou abaixo (só transportadoras com pelo menos 5 fretes). **Possíveis duplicidades**: o mesmo número de CT-e ou NF-e em mais de um registro.

Scorecard de transportadoras

Nota de 0 a 100 combinando % de entregas no prazo, % de fretes retidos por divergência e sinistros (só transportadoras com pelo menos 3 fretes).

NF-e × CT-e

Cada nota com todos os CT-e vinculados (principal, reentrega, outra transportadora...), valor da nota, soma dos fretes e situação. Nota coberta pelo CT-e de outra nota mostra o CT-e e a parte do frete dela.

Cobranças indevidas (323)

No período (pela emissão do CT-e) e, se quiser, de uma transportadora: cada CT-e conferido componente por componente com a tabela. Mostra o total **cobrado a mais**, quantos CT-e têm apontamento, quantos de cada tipo (componente a mais, taxa não prevista, peso, volumes, base, valor e alíquota do ICMS, CFOP), o cobrado a mais por componente, por transportadora e por mês, e a lista dos CT-e com os apontamentos. Exporta para Excel. CT-e que não detalha os componentes é conferido só pelo total, na Auditoria de Frete.

Inconsistências NF-e × CT-e (322)

Pesquisa no alto: digite o número da NF, do CT-e ou a chave de 44 dígitos e veja cada CT-e com todas as notas dele (valor, peso, parte do frete, entrega) e os CT-e a mais (reentrega, complementar). Embaixo, a **lista única** de problemas, com um filtro por tipo e a exportação para Excel:

- **Nota sem CT-e** há pelo menos N dias (escolha 0 a 30; padrão 3), sem as notas canceladas, devolvidas, de entrada, sem circulação, FOB por conta do cliente e de carga direta.
- **CT-e sem nota**: CT-e importado cuja nota não está no sistema (mostra a NF que ele cita).
- **Valor da mercadoria diferente**: o valor declarado no CT-e contra a soma das notas dele (tolerância de 0,5% ou R$ 1).
- **Peso diferente**: o peso do CT-e contra a soma das notas (5% ou 1 kg).
- **Destinatário diferente** e **cidade de destino diferente**: o CNPJ e a cidade/UF do CT-e contra os da nota (com redespacho, a 1ª perna pode terminar na cidade do redespacho). São os **vínculos suspeitos**.
- **Transportadora da NF-e × CT-e diferente**, **CT-e cancelado cobrado** (em fatura ou liberado) e **possível cobrança em dobro**.
- **Religar** (quem edita registros ou aprova pagamento): mostra as notas candidatas (as que o CT-e cita e as sem CT-e do mesmo destinatário) e passa o CT-e para a nota marcada, com o motivo. A nota de onde ele saiu volta a esperar CT-e. CT-e que já está em fatura não muda (desfaça a conferência da fatura antes).
- **Desligar**: tira o CT-e da nota (ele vira um "CT-e sem nota"), com o motivo. Ele não volta sozinho para essa nota.
- **Aceitar**: quando a diferença está certa (peso cubado, coleta parcial...), explique o motivo; sai da lista e fica em "Ver as aceitas", onde dá para desfazer.

Auditoria de Frete (relatório)

Conferência só de leitura, com filtro por período de emissão do CT-e, transportadora e busca. Aponta os problemas de cada frete, sem alterar nada:

- CT-e sem tabela de preço.
- CT-e diferente do valor calculado (fora da tolerância).
- Transportadora da NF-e diferente da do CT-e.
- CT-e cancelado.
- CT-e ou NF-e aparecendo mais de uma vez.
- ICMS diferente do esperado pela rota.

20. Sinistros e avarias

Registro de avaria, extravio, furto ou outro prejuízo com a carga, por transportadora.

- Informe nota fiscal, transportadora, tipo, data da ocorrência, valor do prejuízo, status (Aberto, Em Negociação, Resolvido) e descrição.
- **Cobrar a transportadora em**: +7, +15, +30 dias ou uma data. Você recebe um lembrete na véspera e no dia, na sua Agenda. O lembrete some sozinho quando o sinistro é resolvido ou ressarcido.
- **Ressarcimento**: valor e data. Os quadros do topo mostram total, em aberto, prejuízo e ressarcido.
- Um CT-e de reposição da mesma nota fica ligado ao sinistro.

> **Como funciona:** Para ver a tela precisa da permissão "Sinistros"; para registrar e editar, também de "Editar / lançar registros".

21. Agenda e Mensagens

Agenda

- Calendário do mês, próximos eventos e avisos.
- Evento com título, data, horário (ou dia inteiro), local, descrição e cor.
- **Compartilhar com** outras pessoas do sistema; elas recebem o evento e o aviso.
- **Lembrete** para todos os participantes: 1 dia antes ou 1 hora antes. Os lembretes chegam em até 1 minuto.
- Os lembretes de cobrança de sinistro também aparecem aqui.

Mensagens

- Comunicação interna entre usuários, com caixa de recebidas e enviadas.
- Até 5 anexos por mensagem, de até 20 MB cada.
- O número no menu mostra as mensagens não lidas.

> **Atenção:** Os anexos ficam na pasta do sistema no servidor. Se o servidor for ligado a partir de outra cópia da pasta, os anexos "somem" — mantenha sempre uma única pasta do sistema.

Parte 3 — Administração e segurança

Usuários e permissões, cadastros, configurações de Manutenção, backup e o que fazer quando algo dá errado.

22. Usuários e permissões

Em **Cadastros » Usuários** (precisa de "Gerenciar usuários").

Tipos de usuário

Tipo	O que pode
Administrador	Acesso total. Só um administrador cria outro administrador.
Usuário interno	Só o que for marcado nas permissões.
Cliente	Só vê os registros do próprio cliente. O nome do cliente precisa ser escrito exatamente como aparece na coluna "Cliente" dos registros.

Permissões

Permissão	Libera
Ver todos os registros	Ver fretes de todos os clientes. Sem ela, só os do cliente vinculado.
Enviar XML	Subir XML de NF-e e CT-e.
Editar / lançar registros	Corrigir campos, lançar registros manuais, recalcular pela tabela.
Excluir registros	Apagar um registro de frete (permanente).
Auditoria de Frete	Ver o kanban, a comparação CT-e × tabela e o detalhe de cada frete.
Financeiro	Ver liberados, vencimentos, meta e exportar para o financeiro.
Relatórios	Ver gráficos, BI, anomalias e scorecard.
Sinistros	Ver os sinistros (para registrar, também "Editar / lançar registros").
Gerenciar usuários	Criar e editar usuários e ver Auditoria e Logs.
Gerenciar transportadoras	Cadastrar e editar transportadoras.
Gerenciar tabelas de preço	Criar e editar tabelas; usar "Recalcular todos".
Aprovar pagamento	Aprovar, rejeitar, registrar glosa e definir quem levou a nota.
Conferir fatura	Conferir faturas da transportadora (precisa também de "Ver todos os registros").
Aprovar valores altos	Aprovar fretes acima do limite de alçada.
Login em duas etapas (2FA)	Exige um código enviado por email a cada login (precisa do email configurado).

> **Como funciona:** O servidor confere a permissão em cada ação: esconder um botão na tela não é a única proteção. Mesmo quem tenta acessar direto pelo endereço da ação recebe "sem permissão".

Senhas

- Mínimo de 8 caracteres.
- **Senha provisória**: ao criar ou editar um usuário, marque essa opção para que ele cadastre a própria senha no primeiro acesso.
- Esqueceu a senha e ninguém consegue entrar: use o **redefinir-senha-admin.bat** no servidor (seção 4).

Login em duas etapas (2FA)

Com a opção ligada para um usuário, depois do email e da senha o sistema manda um código de 6 números para o email dele, válido por 5 minutos. Só funciona com o envio de email configurado (seção 24).

Auditoria e Logs

Todo login, importação, criação, edição, exclusão, aprovação, glosa, decisão de quem levou a nota e mudança de configuração fica registrado com usuário, data/hora e detalhe. A tela mostra o dia de hoje; os dias anteriores são arquivados sozinhos de madrugada, em pastas por dia, em backend/dados/logs-auditoria.

23. Transportadoras e dados da empresa

Transportadoras

- São cadastradas **sozinhas** quando chega um CT-e de uma transportadora nova. Também podem ser cadastradas à mão, com preenchimento automático pelo CNPJ.
- **Dados bancários** (banco, agência, conta, tipo, PIX): usados na exportação para o Financeiro.
- **Rastreamento**: endereço de rastreamento da transportadora, com as marcações {NF}, {CTE}, {CHAVE_NFE} e {CHAVE_CTE}, que o sistema troca pelos dados de cada frete. Exemplo: https://site.com/rastrear?nf={NF}. O link aparece em Entregas previstas.
- Email: usado no envio do espelho do cálculo.
- **Rastreamento automático pela SSW**: marque para as transportadoras que usam o sistema SSW; as entregas delas passam a ser preenchidas sozinhas (seção 19).

Clientes

Em **Cadastros » Clientes**. O cadastro é montado **sozinho** a partir do XML de cada NF-e importada: CNPJ ou CPF, **inscrição estadual** (ou "isento" / "não contribuinte"), razão social, endereço completo com CEP, telefone e e-mail do destinatário. Ao ligar o servidor, os clientes das notas que já estavam no sistema também são cadastrados.

- Cada nota nova atualiza os dados do cliente (endereço e IE mudam com o tempo) — sempre pela nota mais recente.
- Se você corrigir um cliente à mão, as notas seguintes **não desfazem** a correção: só preenchem campos vazios. O na lista mostra quem foi corrigido.
- Clicando no cliente: dados completos e o resumo dos fretes dele (notas, frete cobrado, faturado e % de frete).
- Busca por nome, CNPJ, IE ou cidade, e exportação para Excel.

Sobre o sistema

O botão **Sobre o sistema**, no rodapé do menu, explica para que serve o Nexofrete, mostra a versão instalada, as **novidades de cada versão** e um link para baixar este manual. Quando o sistema é atualizado, o botão mostra o selo **Novo** para cada usuário até ele abrir e ver o que mudou. As novidades ficam no arquivo backend/novidades.json, atualizado junto com cada versão.

Dados da empresa

Razão social, nome fantasia, CNPJ, IE, contato e endereço da empresa que usa o sistema. No alto do quadro, a **logo da empresa** (Escolher imagem — PNG, JPG ou WEBP até 1 MB, de preferência com fundo transparente ou branco): ela sai no cabeçalho do romaneio de carga, das notas sem mapa, da conferência de fatura, da tabela de preço e das telas impressas pelo navegador (Relatórios, Auditoria). A logo fica no banco de dados e vai junto no backup.

24. Manutenção

Configurações gerais do sistema. Cada quadro da tela:

Quadro	Para que serve
Atualizar o sistema	Instala uma versão nova a partir do .zip, com backup antes (seção 9).
Pasta monitorada de XML	Importação automática dos XML que chegam numa pasta (seção 12).
Importação automática da planilha do ERP	Se a planilha é salva sempre no mesmo caminho, o sistema confere a cada X minutos se ela mudou e importa sozinho. "Verificar e importar agora" força a importação.
Usuários no sistema	Quem está usando agora e a última atividade de cada um.
Segurança	Tempo de inatividade até o logout automático (em branco = desligado).
Margem de tolerância da auditoria	Diferença aceitável para liberar sozinho: usa o que for **maior** entre o valor fixo (R$) e o percentual. Também: limite de alçada e o % da reentrega/devolução (padrão 50%).
Leitura automática de e-mail	Aceita várias caixas (uma para cada pessoa que envia devoluções). Lê uma pasta de cada caixa (IMAP; no webmail da hospedagem: servidor mail.dominio, porta 993, o mesmo usuário e senha do webmail). Registra sozinho as devoluções/trocas de nota escritas no modelo padrão e importa os XML anexados. O mais simples é apontar a pasta de Enviados (ex.: INBOX.Sent) de quem manda esses e-mails e preencher "Só e-mails enviados por" com o(s) endereço(s). Lê por data (1ª vez: últimos 30 dias), cada e-mail uma vez só, sem alterar nada na caixa. "Testar conexão" mostra as pastas. A senha fica criptografada.
Limpeza: notas "Aguardando CT-e"	Separa as notas sem CT-e por motivo — FOB (o CT-e é cobrado do cliente), sem frete, só da planilha do ERP, antigas (sem CT-e há mais de N dias) e as que aguardam de verdade — e limpa grupo a grupo, com confirmação. Nada é apagado: FOB e sem frete viram "Não cobrado", as antigas viram "Arquivado", e qualquer uma volta sozinha para a conferência se o CT-e chegar. "Desfazer arquivamento" desfaz as arquivadas.
Recalcular Valor Frete Tabelado	Refaz o cálculo de todos os registros com as tabelas atuais. Mostra as transportadoras com mais fretes parados por falta de tabela — cadastre essas primeiro.
Envio de Email	Servidor SMTP da empresa, para o espelho do cálculo, o 2FA e o resumo semanal. No Gmail, use uma "senha de app", não a senha normal da conta.
Resumo Executivo Semanal	Toda segunda-feira, às 7h, manda por email os números da semana.
Notificações por WhatsApp	Todo dia às 8h, se houver frete retido ou pagamento vencido, manda um resumo por WhatsApp (via Twilio). Não manda nada quando não há urgência.
Avisar todos os usuários	Faixa no topo da tela de todo mundo, em até 20 segundos. Tem mensagens prontas de manutenção e pode encerrar sozinha depois de X minutos.
Fuso do banco	Confere se as horas estão no horário de Brasília. Compara a hora de autorização de cada CT-e e MDF-e com a hora do protocolo da SEFAZ que está no XML. Em versões antigas, um PostgreSQL em UTC gravava essa hora 3 horas adiantada (o CT-e das 22h caía no dia seguinte, e no último dia do mês, no mês seguinte). "Corrigir pelo protocolo da SEFAZ" faz um backup e acerta só esses documentos, um a um. Hoje o sistema grava sempre no horário de Brasília, qualquer que seja o fuso do PostgreSQL. Se houver documento com hora errada, o aviso aparece também no sino.

Quadro	Para que serve
Backup automático	Veja a seção 25.

Importante: Depois de corrigir o fuso, se algum mês já foi mandado ao contador com esses documentos, gere de novo o livro de saídas daquele mês e confira com ele: um CT-e pode ter mudado de dia ou de mês.

Atenção: Mudar o % da reentrega/devolução refaz o valor esperado das reentregas e devoluções que ainda não foram decididas. As já aprovadas por uma pessoa, faturadas ou canceladas não mudam.

Dica: Antes de uma manutenção no servidor, use "Avisar todos os usuários" com a mensagem pronta "Manutenção em 5 min", e "Manutenção concluída" no final.

25. Backup do banco de dados

Configuração

- Em **Manutenção » Backup automático**: ative e escolha a frequência (diário ou semanal, com o dia da semana) e o horário.
- Escolha quantos backups manter: os mais antigos são apagados sozinhos.
- **Copiar cada backup também para** uma pasta fora do servidor (pasta de rede ou outro computador, ex: \\OUTRO-PC\Backups-Nexofrete). Se o disco do servidor falhar, o backup continua existindo lá.
- "Fazer backup agora" gera um backup imediato.

Os backups ficam em backend/dados/backups e podem ser baixados pela lista "Backups salvos". O sistema também faz um backup sozinho antes de cada atualização. O sino avisa se nenhum backup foi feito ou se o último está atrasado.

Restaurar um backup

Na lista "Backups salvos", clique em **Restaurar** e digite RESTAURAR para confirmar. Antes de restaurar, o sistema faz um backup de segurança do banco do jeito que está, para dar para voltar atrás.

> **Importante:** Restaurar substitui **todo** o banco pelo conteúdo do backup: tudo o que foi feito depois dele se perde. Avise os usuários antes.

Se aparecer "pg_dump não encontrado"

O backup usa o programa pg_dump, que vem com o PostgreSQL. Informe o caminho completo dele em "Caminho do pg_dump", algo como:

```
C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\pg_dump.exe
```

26. Segurança do sistema

Proteções que já vêm ativas:

Proteção	Como funciona
Senhas com hash	As senhas nunca são guardadas em texto: só um hash (bcrypt) que não pode ser revertido.
Sessão temporária	O login expira em 8 horas e também ao fechar o navegador ou a janela sem clicar em "Sair".
Logout por inatividade	Configurável em Manutenção: depois de X minutos sem uso, desconecta e avisa.
Limite de tentativas	No máximo 15 tentativas de login a cada 15 minutos por computador.
Login em duas etapas	Opcional por usuário, com código por email.
Senha mínima	8 caracteres.
Permissões no servidor	Toda ação sensível confere a permissão no servidor, não só na tela.
Log de auditoria	Registro de quem fez o quê e quando, arquivado por dia.
Cabeçalhos de segurança	Proteções padrão contra ataques comuns de navegador (Helmet).
Sem acesso de outros sites	O sistema não aceita chamadas feitas por outros sites.
Consultas parametrizadas	Evitam ataques de injeção de SQL.
CT-e cancelado travado	Não pode ser alterado, aprovado, faturado nem excluído.
Textos de fora não viram código	Tudo que chega de XML, e-mail, SSW e portais passa por uma limpeza no banco: os caracteres usados para montar código numa página (< > " ') viram equivalentes visuais (‹ › ” ’). Impede que um XML preparado rode um script no navegador e roube a sessão de alguém.
Proteção contra .zip malicioso	Cada arquivo descompactado pode ter no máximo 50 MB, e o .zip inteiro 500 MB e 50 mil arquivos — um .zip "bomba" (pequeno, que se expande para gigabytes) é recusado em vez de derrubar o servidor.
Limite de tamanho nos envios	XML até 20 MB, planilha do ERP até 60 MB, tabela de preço até 30 MB, .zip e atualização até 200 MB.
Senhas guardadas criptografadas	Senha do e-mail de envio (SMTP), das caixas de leitura de e-mail e dos portais das transportadoras ficam criptografadas no banco e nos backups, e nunca voltam para a tela.
Proteção do navegador (CSP)	A página só roda scripts do próprio sistema e só conversa com o próprio servidor (e a BrasilAPI, na consulta de CNPJ). Mesmo que um script malicioso entrasse, não teria para onde mandar os dados.
HTTPS (opcional)	Em Manutenção » HTTPS: o sistema cria um certificado próprio da empresa. Cada computador instala o certificado uma vez (instalador no próprio quadro); depois, ligando o HTTPS, senhas e dados viajam criptografados na rede, com o cadeado no navegador. Quem abrir pelo http:// é levado ao https://. Se o IP do servidor mudar, o certificado do servidor é refeito sozinho, sem reinstalar nada nos computadores. Segurança do certificado: ele só vale para o próprio servidor e para endereços de rede interna (não serve para imitar sites da internet); o instalador confere a impressão digital e cancela se o certificado tiver sido trocado no caminho; a chave secreta fica fora da pasta do sistema (C:\ProgramData\Nexofrete\certificado), com acesso só do usuário do servidor — não copie essa pasta.

Proteção	Como funciona
Links de download sem a senha	DACTE, XML, boleto, fatura, planilhas, anexos e as imagens do mapa abrem em outra aba por um link. Esse link não leva a sessão do usuário: na hora do clique o sistema gera um ticket que só abre aquele arquivo, só para leitura, e vence em 2 minutos (o do mapa da roteirização, em 8 horas, e só serve para as imagens do mapa). Assim o histórico do navegador, um proxy ou um log não guardam nada que dê acesso ao sistema. Vale também no portal do cliente. Link antigo copiado ou salvo nos favoritos não abre mais: volte à tela e clique de novo no botão.
Aviso de senha de fábrica	Enquanto o administrador padrão usar a senha "admin123", ou o arquivo PRIMEIRO_ACESSO.txt existir, os administradores veem um aviso no sino.

27. Boas práticas fora do sistema

Nunca exponha o sistema para a internet

- Não configure "port forwarding" da porta 3333 no roteador.
- Para acesso de fora da empresa, use uma VPN em vez de expor o sistema.

Backup fora do computador (regra 3-2-1)

Mantenha pelo menos **3 cópias** dos dados, em **2 tipos** de mídia diferentes, sendo **1 fora** da empresa (pendrive levado para casa ou serviço de nuvem). A cópia automática para outra pasta cobre a segunda mídia; a cópia fora do local ainda precisa ser feita de tempos em tempos.

Mantenha os programas atualizados

- Atualize o Node.js e o PostgreSQL periodicamente.
- Mantenha o Windows do servidor atualizado.

Usuário de banco com menos privilégio (avançado, opcional)

O sistema se conecta ao PostgreSQL com o usuário "postgres", que tem acesso total ao servidor de banco. Em ambientes mais sensíveis, um administrador de banco pode criar um usuário com acesso só ao banco "sistema_frete" e trocar esse dado no arquivo backend/.env.

Acesso físico ao servidor

- Tela protegida por senha do Windows.
- Servidor fora de local de acesso público.
- No-break, se possível: queda de energia no meio de uma gravação é a principal causa de problema em banco.

28. Solução de problemas

"EADDRINUSE: porta 3333 já em uso"

Já existe outra janela do servidor rodando. Feche todas as janelas do iniciar.bat, ou reinicie o computador, e tente de novo.

Os outros computadores não conseguem acessar

Confira se o servidor está ligado, se o endereço usa o IP (não o nome do computador), se o IP do servidor não mudou e se o Firewall do Windows libera a porta 3333 na rede privada.

O sistema estava funcionando e depois de ligar o computador parou

O IP do servidor pode ter mudado (IP automático). Deixe o IP fixo (seção 5) e recrie os atalhos.

Mudei algo e não aparece / o problema continua igual

Quase sempre há mais de uma cópia da pasta do sistema e é outra que está rodando. Confira qual pasta a janela do servidor está usando e mantenha uma só.

Arquivo .bat fecha na hora ou dá erro de caminho

Caminho com acento ou espaço (ex: "C:\Users\André Luiz"). Os .bat do sistema usam o caminho curto do Windows; se criar um .bat novo, use o mesmo recurso — ou mova o sistema para uma pasta sem acentos.

"Não encontrei o programa pg_dump"

Informe o caminho completo do pg_dump.exe em Manutenção » Backup (seção 25).

CT-e sem valor pela tabela ("SEM CÁLCULO")

Abra o Detalhe e clique em "Recalcular pela tabela": o motivo aparece ali. Os mais comuns: a transportadora não tem tabela ativa, ou a cidade (ou bairro) do cliente não está em nenhum trecho. Corrija a tabela e recalcule.

Nota com transportadoras diferentes

Confirme com as transportadoras qual levou a mercadoria e use "Foi esta que levou" no Detalhe (seção 16).

Um XML não entrou pela pasta monitorada

Veja a subpasta "Com erro" e a última mensagem no quadro da pasta, em Manutenção. XML já importado antes (mesma chave) é ignorado de propósito.

Planilha do ERP "não encontrada"

Confira se o caminho está exatamente igual ao do Explorador de Arquivos, sem aspas no começo e no fim, e clique em "Salvar configuração" antes de "Verificar".

Pedido da planilha não aparece na lista

A planilha não cria registros: o pedido aparece quando o XML da NF-e dele chegar (seção 12).

Não consigo aprovar um frete

Veja a mensagem: pode faltar a permissão, o valor pode estar acima do limite de alçada, o CT-e pode estar cancelado ou ser de uma transportadora que não levou a nota.

Ícone do atalho genérico ou antigo

Cache de ícones do Windows ou mais de uma cópia da pasta. Apague o atalho e crie de novo.

Anexo de mensagem sumiu

O servidor foi ligado a partir de outra cópia da pasta do sistema. Mantenha uma única pasta.

Ninguém consegue entrar

Use o redefinir-senha-admin.bat no servidor para gerar uma senha provisória (seção 4).

Parte 4 — Transportadora: operação

Para a empresa que emite CT-e: menu, cotação, coleta, CT-e, MDF-e, NFS-e, entregas, filiais, frota e portal do cliente.

29. Menu por área, tela Hoje e códigos de tela

O menu da esquerda é organizado por área: **Operação, Financeiro, Frota, Gestão, Notas e fretes** (a parte do embarcador) e **Configuração**. O grupo da tela aberta abre sozinho; os que você abrir à mão ficam abertos e o navegador lembra. No celular, o botão **Menu** abre o menu como uma gaveta.

Módulos da empresa

Em **Cadastros » Empresa » Módulos usados pela empresa**, o administrador escolhe o que aparece:

- **Transportadora e embarcador (tudo)**: o padrão, todo o menu.
- **Só transportadora**: some **Notas e fretes** e **Relatórios** (a parte do embarcador); a primeira tela é a Hoje.
- **Só embarcador**: somem Hoje, Operação, Financeiro, Frota, Gestão, Filiais (unidades) e Configuração fiscal; a primeira tela é a Visão geral.

> **Como funciona:** A escolha esconde os itens do menu, do "Ir para" (Ctrl+K) e da tela Hoje para todos os usuários; não apaga nada nem muda permissões. Volte para "tudo" a qualquer momento.

TMS e Embarcador separados no menu

Com os dois módulos, o alto do menu (logo abaixo do "Ir para") tem a chave **TMS | Embarcador**. Em **TMS** aparecem só as telas da transportadora (Hoje, Operação, Financeiro, Frota, Gestão), começando pela Hoje; em **Embarcador**, só as do embarcador (Notas e fretes e Relatórios), começando pela Visão geral. Mensagens, Agenda e Configuração aparecem nos dois.

- Cada usuário escolhe a sua parte, e o navegador lembra na próxima vez.
- O "Ir para" (Ctrl+K) acha as telas das duas partes: abrir um código da outra parte (ex.: 020 estando no Embarcador) troca a chave sozinha.
- Com o menu recolhido, a chave vira dois ícones (e). A chave não aparece quando a empresa usa só um dos módulos.

Recolher o menu e cores pelo tema

- A **seta na borda do menu** (botão redondo no alto) recolhe o menu: ficam só os ícones e a tela ganha espaço. Clique de novo para abrir.
- Com o menu recolhido, **passe o mouse** sobre ele para abri-lo por cima da tela, sem empurrar o conteúdo; tirando o mouse, ele volta a ficar só com os ícones. Parado sobre um ícone, aparece o nome da tela.
- O navegador lembra se o menu fica aberto ou recolhido. No celular, o menu continua sendo a gaveta do botão Menu.
- O menu acompanha o **tema** escolhido (Tema claro / Tema escuro, no rodapé do menu): claro no tema claro e escuro no tema escuro, com o logo na cor certa.

Tela Hoje (código 000)

É a primeira tela de quem emite CT-e ou cuida do financeiro. Mostra, por área, o que precisa de atenção, em cartões que abrem a tela certa já filtrada. Vermelho é para resolver já, amarelo é para hoje e azul é só para saber. Atualiza sozinha a cada 5 minutos.

- **Operação:** CT-e rejeitados ou com erro, rascunhos, entregas atrasadas, com ocorrência ou previstas para hoje, coletas a programar, cotações pedidas no portal e MDF-e em aberto.

- **Financeiro:** faturas vencidas e a receber na semana, CT-e a faturar, contas a pagar, boletos rejeitados, extrato a conciliar, saldo em caixa e bancos, lembretes da régua e falha no envio ao contador.
- **Frota:** manutenção vencida ou vencendo, CNH vencendo e veículos na oficina.

Ir para (Ctrl+K ou F2)

Em qualquer tela, aperte **Ctrl+K** (ou F2), digite o código da tela ou parte do nome ("fatura", "novo cte") e aperte Enter. O código aparece ao lado de cada item do menu e o **999** mostra a lista completa para imprimir. O primeiro número é a área; o número seguinte ao da tela abre o "novo" (001 Coletas, 002 Nova coleta).

Área	Códigos principais
0xx Operação	000 Hoje · 001 Coletas · 010 Cotações · 020 CT-e · 021 Novo CT-e · 025 MDF-e · 030 NFS-e · 040 Romaneios · 041 Ocorrências · 045 Monitoramento · 050 Conferência · 051 Etiquetas · 055 Armazém · 060 Onde está a mercadoria · 061 Transferências · 065 Parceiros e redespacho · 066 Paletes · 070 EDI · 080 Portal do cliente · 090 SAC (chamados)
1xx Financeiro	100 Faturamento · 101 Contas a receber · 102 Boletos · 103 Régua de cobrança · 104 Serviços extras · 110 Contas a pagar · 120 Acerto de viagem · 125 Comissões · 140 Fiscal e contabilidade · 141 Pacote do contador · 142 Notas de entrada · 143 NF-e contra o CNPJ · 144 GNRE · 150 Caixa e bancos · 151 Conciliação · 152 Fluxo de caixa · 153 Importar OFX
2xx Frota	200 Custos e alertas · 201 Abastecimentos · 210 Manutenções · 220 Veículos e motoristas · 230 Documentos · 240 Pneus · 250 Jornada
3xx Gestão	300 Painel gerencial · 301 Margem por CT-e e cliente · 302 Centros de custo · 310 a 321 Relatórios · 330 Auditoria de frete
4xx Notas e fretes	400 Visão geral · 401 Enviar XML · 402 Todos os registros · 410 Sinistros
5xx e 9xx	500 Mensagens · 501 Agenda · 900 Cadastros · 901 Filiais · 902 Configuração fiscal · 903 Manutenção · 904 Integração (API e ERP) · 990 Modo compacto · 991 Tema · 999 Lista de códigos

Filtro de período

As telas com período (Painel e Margem, Frota, Fiscal e contabilidade, Movimentação do caixa, Ocorrências, Coletas) usam o mesmo filtro: um atalho (Este mês, Mês passado, Últimos 30 dias, Este ano...) e as datas "de" e "até". Aplica na hora e cada tela lembra a última escolha neste navegador.

> **Dica:** Nos formulários, **Enter** passa para o próximo campo e **Ctrl+Enter** aciona o botão principal (Salvar, Lançar, Transmitir). O **modo compacto** (990) mostra mais linhas na tela.

30. Cotações de frete

1. **Nova cotação**: busque o cliente e informe destino, peso, volumes, cubagem e valor da mercadoria.
2. **Calcular pela tabela**: usa a tabela de preço da própria empresa (a do cliente, se houver), com peso cubado, ad valorem, GRIS, pedágio e taxas, e mostra o prazo do trecho.
3. Ajuste valores ou aplique um **desconto %**. A cotação guarda o valor da tabela para comparar.
4. Envie por **PDF**, **e-mail** ou **WhatsApp**.
5. **Aprovada** abre a coleta já preenchida e o CT-e sai com o preço combinado. **Recusada** pede o motivo.

A cotação vence sozinha na data de validade e pode ser reaberta ou duplicada. No topo aparecem as cotações em aberto, o valor em negociação e a taxa de conversão.

31. Coletas

1. **Nova coleta**: digite o nome ou o CNPJ do remetente (o endereço vem do cadastro), a data, a janela de horário, volumes, peso, destino e quem paga o frete. **Repetir** cria outra igual.
2. **Programar no caminhão**: marque as coletas e escolha ou crie o romaneio. Coletas e entregas saem na mesma folha e no mesmo código do app do motorista.
3. No celular, o motorista dá **Coletado** (volumes, peso, assinatura, foto) ou **Não coletado** (motivo).
4. **Gerar CT-e** cria o rascunho com o remetente, o destino e a carga coletada.

Como funciona: Ao fechar o romaneio, a coleta sem baixa volta para "A programar". A NF-e que chega por e-mail já se liga à coleta do mesmo remetente.

32. Emissão de CT-e

Antes de emitir (administrador, Configuração fiscal, código 902)

1. Preencha os dados da empresa. Ao digitar o CNPJ, os dados da Receita entram sozinhos (veja a seção 51).
2. Informe o RNTRC, o regime tributário, a série e o próximo número do CT-e.
3. Envie o certificado digital A1 (.pfx) com a senha.
4. **Testar conexão com a SEFAZ**: o esperado é "107 - Serviço em Operação".
5. Comece em **Homologação** e só depois mude para **Produção**.

> **Dica:** **Modo demonstração**: para apresentar e treinar sem certificado, escolha o ambiente "Demonstração (simulada)" e gere o certificado de demonstração. Tudo é simulado no servidor e nada tem valor fiscal.

No dia a dia

1. **Novo CT-e** e **Ler XML da NF-e**: preenche remetente, destinatário, carga e o percurso.
2. Lance os componentes do frete ou use **Calcular pela tabela**.
3. Confira o ICMS: o sistema sugere CFOP e alíquota (7% ou 12% interestadual).
4. **Salvar e transmitir**. Autorizado, o DACTE abre para imprimir.

NF-e viram rascunho de CT-e sozinhas: pelo e-mail (Manutenção » Leitura automática de e-mail), pelos arquivos (**Importar NF-e**), pela SEFAZ (**NF-e da SEFAZ**: as notas em que a sua empresa é a transportadora, buscadas em NF-e contra o CNPJ, seção 49), pelo EDI NOTFIS ou pela API do ERP (seção 53). Notas do mesmo remetente para o mesmo destino viram um CT-e só; notas de outra transportadora, sem frete ou já em CT-e ficam de fora.

Casos especiais

- **Redespacho e subcontratação**: escolha o tipo de serviço e leia o XML do CT-e anterior.
- **Complementar**: cobra um valor a mais (estadia, reentrega). **Substituir**: corrige um CT-e autorizado há até 60 dias, depois do evento de desacordo do tomador.
- **Contingência**: com a SEFAZ fora do ar, ligue a contingência (SVC). Desligue quando ela voltar.
- **Averbação do seguro**: com AT&M ou Porto Seguro, cada CT-e autorizado é averbado na hora.
- **Carta de correção, consulta e cancelamento** ficam na lista. Se a SEFAZ não responder, **Tentar de novo** consulta antes, para não emitir duas vezes.

33. MDF-e (manifesto da viagem)

1. Cadastre caminhões, carretas e motoristas em **Veículos e motoristas** (código 220).
2. Monte o MDF-e pelos CT-e autorizados ou pelo romaneio (**Emitir MDF-e**). Sai um MDF-e por UF de descarga.
3. Confira veículo, motoristas, seguro, CIOT, vale-pedágio e contratante, e **Salvar e transmitir**.
4. No fim da viagem, **Encerrar**. Com MDF-e aberto para a placa, a SEFAZ recusa outro.

Gerenciamento de risco (GR)

Em **MDF-e » Gerenciamento de risco** escolha a gerenciadora (Buonny, Telerisco, Opentech, Tecnorisk ou o simulador), as credenciais e as regras do plano de gerenciamento de risco da apólice: validade da liberação, limite de valor por veículo e os valores a partir dos quais a viagem precisa de rastreador, escolta e solicitação de monitoramento (SM). Dá para só avisar ou impedir a transmissão do MDF-e com pendência.

- **Liberação de motorista e veículo**: "Consultar na GR" pede a liberação à gerenciadora; "Registrar à mão" guarda o resultado da consulta feita no site da GR (resultado, protocolo e validade). A situação aparece em Veículos e motoristas (coluna GR) e no MDF-e: liberado até a data, vencida, negado, em análise ou sem consulta.
- **Rastreador**: tecnologia e ID no cadastro do veículo.
- **No MDF-e**, o quadro Gerenciamento de risco mostra cada motorista e veículo, as regras da apólice para o valor da carga, a escolta (marque quando contratada) e a SM. "Salvar e conferir de novo" refaz a conferência depois de trocar motorista ou veículo.
- **Enviar SM**: manda a viagem (motoristas, veículo e rastreador, carretas, origem, destinos, valor e produto) para a gerenciadora monitorar; só com motorista e veículo liberados. A SM pode ser cancelada com motivo.

Importante: Buonny, Telerisco, Opentech e Tecnorisk só liberam a API com o contrato. Até lá a gerenciadora escolhida avisa e nada é enviado: registre à mão a consulta do site da GR. O simulador faz o fluxo inteiro, sem valor para a seguradora.

34. NFS-e do frete municipal

Frete com coleta e entrega no mesmo município sai em **NFS-e** (ISS), pelo emissor nacional, com o mesmo certificado do CT-e. Configure a inscrição municipal e a alíquota do ISS e comece em homologação.

- **Nova NFS-e**: tomador, descrição, valor, desconto e se o cliente retém o ISS.
- Ao transmitir um CT-e com origem e destino na mesma cidade, o sistema oferece trocar por NFS-e.
- A NFS-e autorizada entra no faturamento com os CT-e do mesmo cliente. Para cancelar uma NFS-e que está numa fatura, cancele a fatura antes.
- No modo demonstração, a NFS-e é simulada e numerada à parte (não gasta a numeração de produção). A recusada na demonstração pode ser excluída.

35. Entregas: ocorrências, romaneio, app do motorista e paletes

- **Previsão de entrega** na autorização, pelo prazo da tabela, contando só dias úteis e pulando os feriados nacionais e os cadastrados em **Feriados**.
- **Ocorrências** (041): coletado, chegada na filial, saiu para entrega, agendada, entregue (com quem recebeu e foto do canhoto), não entregue, recusa, avaria e devolução. Dá para lançar em lote.
- **Romaneio** (040): monte com motorista, placa e ordem de entrega. A folha sai com QR code do app. "Dar saída" e "Fechar" atualizam as entregas.
- **App do motorista** (motorista.html, no celular, sem login): entra com o código do romaneio, vê as entregas com mapa e dá baixa com nome, assinatura, foto e GPS.
- **Avisos ao cliente** (Configuração fiscal » Avisos de entrega): e-mail e/ou WhatsApp ao destinatário e ao pagador a cada ocorrência escolhida, com o link de rastreio.
- **Rastreio público** (rastreio.html): o cliente consulta pela chave do CT-e ou CNPJ + NF, sem valores.

Tratamento das ocorrências de problema

Toda ocorrência de problema (não entregue, recusa, avaria, extravio, **falta de volumes**, roubo...) entra na aba **Em tratamento** das Ocorrências de entrega e fica lá até ser encerrada. Ao lançar à mão, a **justificativa** (o que aconteceu e por quê) é obrigatória; na falta de volumes, informe quantos faltaram. Dá para anexar até 10 **fotos** (avaria, embalagem, volumes) além do comprovante; o motorista também manda até 6 fotos e a quantidade que faltou pelo app.

- **Situação**: Aberta, Em tratamento, Aguardando terceiro, Resolvida. Filtros: pendentes, prazo vencido, sem responsável, abertas, em tratamento, aguardando, resolvidas e "só as minhas".
- **Responsável**: clique em **Assumir** ou **Repassar para** alguém (com um recado).
- **Prazo** para resolver: 2 dias no "não entregue", 3 na recusa e 7 em avaria, extravio e falta. Dá para mudar, com o motivo. A tela Hoje avisa os prazos vencidos e as ocorrências sem responsável.
- **Culpa**: o sistema sugere pela ocorrência (cliente ausente: cliente; quebra do veículo: empresa; estrada interditada: terceiros; carga com o parceiro: parceiro) e dá para corrigir. Culpa do cliente ou de terceiros não conta contra o desempenho dos parceiros.
- **Encerrar**: escolha a solução (reentregue, devolvido, indenizado, abatido no frete, seguro, cobrado do parceiro, cliente aceitou, mercadoria localizada...), descreva como foi resolvido, informe o prejuízo (se houve) e a culpa (não dá para encerrar com a culpa "a definir"). Dá para reabrir, com o motivo.
- **Encerramento automático**: quando o CT-e é entregue (ou devolvido), os "não entregue" e as recusas dele se encerram sozinhos. Avaria, extravio e falta continuam abertas até alguém decidir.
- **Histórico**: cada passo (aberta, responsável, situação, culpa, prazo, comentários, fotos, encerramento) com data, hora e quem fez.
- **Relatório** (botão no alto da aba): no período, as ocorrências por tipo, culpa, responsável, solução, cliente e parceiro, com as resolvidas (e quantas no prazo), as abertas, as vencidas, o tempo médio para resolver e o prejuízo. Exporta para Excel.

Como o celular do motorista acessa o app

O app não se instala pela loja: é uma página (motorista.html) aberta no navegador do celular, sem login. O motorista entra com o **código do romaneio** ou lendo o **QR code** da folha impressa. Também dá para copiar o link na tela do romaneio e mandar pelo WhatsApp. Para o celular chegar ao sistema:

1. **No Wi-Fi da empresa** (só para testar): no celular, abra http://IP-DO-SERVIDOR:3333/motorista.html. Na rede, sem HTTPS, o navegador bloqueia o GPS; a câmera da foto do canhoto funciona.
2. **Na rua (4G)**: o servidor precisa estar na internet com HTTPS. Os dois jeitos: um túnel (ex.: Cloudflare Tunnel, gratuito, sem abrir porta no roteador) ou um domínio próprio com redirecionamento de porta e certificado. Quem instala o servidor faz isso uma vez.
3. Informe o endereço em **CT-e » Configuração » Endereço público do Nexofrete** (ex.: https://sistema.suaempresa.com.br). O QR code da folha e o link da tela do romaneio passam a usar esse endereço.
4. No celular, depois de abrir o link, use "Adicionar à tela inicial" do navegador: fica um ícone como um aplicativo. O código vale até o romaneio ser fechado (dá para trocar em "trocar código").

> **Atenção:** GPS e câmera do celular só funcionam com HTTPS (ou no próprio servidor da rede).

Agendamento de entrega. Para o cliente que só recebe com hora marcada (atacadista, supermercado, centro de distribuição):

1. Em Cadastros > Clientes, abra o cliente, marque **Exige agendamento da entrega** e escreva em **Como agendar** o caminho (e-mail, portal, telefone, antecedência).
2. Os CT-e para esse cliente (destinatário ou local de entrega) aparecem no filtro **A agendar** das Ocorrências (041) e na tela Hoje.
3. Clique no botão **calendário** da linha: informe a data, a janela (das / até as), a senha ou protocolo, a doca, com quem agendou e uma observação para o motorista. Salve.
4. Entra a ocorrência "Entrega agendada" e a previsão passa a ser a data marcada. Para mudar, use o mesmo botão (**Reagendar**); o anterior fica no histórico. Para desfazer, **cancelar agendamento** com o motivo: a previsão volta à original.

- O romaneio mostra o agendamento de cada entrega (e avisa quando é de outro dia); a folha impressa traz "AGENDADO" com janela, senha e doca.
- O app do motorista mostra a janela, a senha, a doca e a observação.
- O portal do cliente e o aviso por e-mail/WhatsApp mostram só a data e a janela: senha e doca não saem da transportadora.
- Filtro **Agendados** e "Entregas agendadas para hoje" na tela Hoje, para conferir se estão no caminhão.

Monitoramento de veículos no mapa (045)

Com o romaneio em rota (Dar saída, ou "Iniciar a rota" no app), o **app do motorista** manda a posição do GPS do celular a cada minuto (o que não foi por falta de internet vai depois). O motorista vê "Localização da rota ligada" no alto do app e pode deixar a tela sempre ligada: com a tela apagada o navegador pode parar de mandar a posição.

- **Mapa da frota**: cada caminhão em rota com a situação (em movimento, no cliente, parado, sem sinal), a velocidade, as entregas feitas, a próxima entrega e a **chegada prevista**. A tela se atualiza a cada 30

segundos.

- **Clicando no veículo**: o trajeto do dia (azul), a rota planejada (tracejada), as entregas numeradas na ordem do romaneio (verde = feita, vermelho = vai atrasar), onde cada baixa foi dada e os km rodados pelo GPS.
- **Chegada prevista**: pela distância até cada entrega (ruas ~ 1,3 × a linha reta, velocidade média da roteirização) mais o tempo de cada entrega. Entrega com endereço não achado no mapa fica no centro da cidade e a previsão é aproximada.
- **Alertas**: parado fora de um cliente além do limite, sem sinal, fora da rota planejada (precisa do serviço de rotas) e entrega que vai chegar depois do agendamento ou da previsão. Aparecem no cartão do veículo e na tela Hoje.
- **Limites** (engrenagem): intervalo do envio, minutos para "parado" e "sem sinal", km para "fora da rota", tempo por entrega e por quantos dias guardar as posições (depois são apagadas).
- O cliente vê a hora prevista de chegada no portal (detalhe da carga) e no rastreio público, sem a posição do caminhão.

> **Como funciona:** O mapa de fundo e a rota planejada vêm do OpenStreetMap/OSRM pela internet do servidor (os mesmos da roteirização). Sem eles, os caminhões e as entregas continuam no lugar certo, sem o fundo, e o alerta de fora da rota fica desligado.

Paletes e vale-palete (066)

Na carga paletizada os paletes vão e voltam: na **coleta** o remetente entrega os paletes carregados e recebe vazios em troca; na **entrega** o motorista deixa os paletes com a carga e recebe vazios. O sistema guarda o **saldo de paletes** de cada cliente (pelo CNPJ) e por tipo (PBR, CHEP, plástico, outro).

1. Na baixa da entrega (app do motorista ou Ocorrências » lançar "Entregue"), abra **Carga paletizada? Troca de paletes** e informe o tipo, os paletes deixados com a carga e os vazios recebidos em troca.
2. Se voltaram menos vazios do que os deixados, sai sozinho um **vale-palete** numerado com a diferença, em nome de quem recebeu a carga (o recebedor do CT-e ou o destinatário), com prazo para devolver. No app, o motorista é avisado antes de colher a assinatura. Imprima o vale (duas vias) em Paletes » Vales-palete para o cliente assinar.
3. Na baixa da coleta, o mesmo bloco pede os vazios deixados no cliente e os paletes carregados que o motorista levou.
4. Quando o cliente devolver: Paletes » **Devolução** (na linha do saldo ou do vale). Os vales dele são baixados do que vence antes para o mais novo (ou o vale escolhido primeiro).
5. Vale vencido e não devolvido: marque em Vales-palete e clique em **Cobrar (nota de débito)**. Sai uma nota de débito por cliente, com o valor do palete configurado, que entra na fatura dele (Faturamento » A faturar).

- **Saldos por cliente**: positivo = paletes nossos com o cliente; negativo = devemos paletes a ele. **Extrato** mostra cada movimento com o saldo, os vales e permite excluir lançamentos manuais.
- **+ Lançar**: devolução, envio/retorno de paletes ao cliente ou ajuste de inventário.
- **Cancelar** um vale (contagem errada ou cortesia): o pendente sai do saldo, com o motivo registrado.
- **Valores e prazo** (só o financeiro altera): prazo para devolver (padrão 30 dias), se o vale sai sozinho e o valor de cobrança de cada tipo.
- Apagar a ocorrência de entrega desfaz a troca e o vale (se o vale ainda não teve devolução nem cobrança).

- O cliente vê o saldo e os vales (com o documento) no portal, na aba **Paletes**. A tela Hoje avisa os vales vencidos.

36. Filiais, transferências e parceiros (redespacho)

1. **Filiais** (901, administrador): cadastre cada filial com a lista de cidades que ela entrega.
2. Cada CT-e sabe **onde a mercadoria está** e **qual filial entrega**.
3. **Onde está a mercadoria** (060): marque os "a transferir" e crie a transferência.
4. Na origem: manifesto, etiquetas, MDF-e, conferência e saída. No destino: conferir a chegada e registrar.

Parceiros e redespacho (065)

Para entregar onde a empresa não tem filial, cadastre os **parceiros** (agentes e transportadoras de redespacho) e repasse as cargas a eles.

1. **Parceiro**: CNPJ (o nome vem da Receita), contato, PIX, os **estados inteiros** que ele atende e as **cidades** (uma por linha, Cidade/UF), quanto ele cobra por CT-e (% do frete, R$ por kg, valor fixo, mínimo) e o prazo dele (dias a mais na previsão).
2. Em **Ocorrências de entrega**, marque os CT-e e clique em **Repassar a parceiro**. O sistema mostra quem atende cada destino, o custo previsto (pela tabela da região, quando houver), a margem que sobra do frete, o prazo, os serviços, a pontualidade e a nota. Bloqueados e com documento vencido aparecem travados.
3. Ao repassar: os CT-e ficam como "Entregue ao redespacho", a previsão ganha o prazo do parceiro, o custo previsto entra na conta dele e sai um **código do app**: mande o link ao parceiro para ele dar baixa nas entregas (com foto do canhoto ou assinatura), como o motorista.

Cadastro completo (Editar): CNPJ (nome, inscrição estadual e endereço vêm da Receita), RNTRC, endereço, o contato principal e outros contatos (financeiro, operação...), dados bancários (banco, agência, conta, tipo) e PIX, e os **serviços** que ele oferece (fracionado, lotação, veículo dedicado, coleta, entrega agendada, expressa, refrigerada, produtos perigosos, reversa, reentrega, armazenagem). Os serviços aparecem na escolha do repasse.

- **Tabela de frete** (Abrir » Tabela de frete): uma linha por estado ou cidade, com faixa de peso ("até" kg, vazio = qualquer peso), % do frete, R$/kg, R$ fixo, mínimo e o **prazo daquela região**. Vale a linha da cidade antes da do estado; na mesma região, a menor faixa de peso em que o CT-e cabe. Destino sem linha usa o custo padrão do cadastro. Ter linha num estado ou cidade também conta como área atendida.
- **Documentos** (Abrir » Documentos): RNTRC e seguro RCTR-C (obrigatórios), RCF-DC, contrato, CND, alvará e licença, com a validade e quantos dias antes avisar. **Renovar** preenche o formulário com o documento. RNTRC ou RCTR-C **vencido trava o repasse**: o administrador pode liberar aquele repasse (fica na auditoria). A tela Hoje avisa os documentos de parceiros vencidos e vencendo.
- **Desempenho** (Abrir » Desempenho): no período escolhido, a pontualidade, as cargas, os atrasos (e o atraso médio), as ocorrências de problema, as devolvidas e as notas, por mês e por estado, com a lista das entregas atrasadas. Pontualidade = entregues no prazo do parceiro dividido pelas entregues mais as em aberto que já passaram do prazo. O prazo do parceiro conta do dia do repasse (ou da previsão do CT-e, se for depois) mais os dias dele: CT-e que já chegou atrasado não conta contra ele.
- **Ranking de desempenho** (no alto da tela): todos os parceiros no período, do melhor para o pior pela nota geral. A lista de parceiros mostra a pontualidade e a nota dos últimos 90 dias.
- **Avaliação**: na aba Cargas, **Avaliar** cada entrega (1 a 5 estrelas, comentário obrigatório em nota 1 ou 2), ou Abrir » Avaliações » Avaliar o parceiro em geral. A **nota geral** junta a pontualidade (100% = 5

estrelas) e a média das avaliações, metade cada.

- **Bloqueio** (Abrir » Bloqueio): bloqueie com o motivo (extravio, documento irregular, pendência...). O parceiro bloqueado some da sugestão e não recebe cargas; as que já estão com ele continuam. Só o **administrador** libera, também com motivo. O histórico de bloqueios e liberações fica na aba.
- **Abrir** o parceiro: as cargas com ele (atrasadas em vermelho), a conta-corrente e o histórico de acertos.
- **Conta-corrente**: custo de cada CT-e (a pagar ao parceiro), pagamentos, frete que o parceiro recebeu do cliente e ficou com ele, recebimentos e ajustes. O saldo diz quem deve a quem.
- O parceiro que manda **EDI** (OCOREN, CONEMB, DOCCOB) tem os arquivos lidos em EDI » Dos parceiros (seção 38): ocorrências lançadas nos CT-e, custos conferidos e a fatura vira acerto e conta a pagar.
- Quando o **CT-e do parceiro** (redespacho contra a sua empresa) é lançado em Fiscal » Notas de entrada, os custos dos CT-e citados nele saem da conta (a conta a pagar já sai da nota).
- **Fazer o acerto** (financeiro): fecha os lançamentos até a data; se a empresa deve, vira conta a pagar (categoria Frete de terceiro) com o PIX do parceiro na observação.
- O custo do redespacho entra na **margem** de cada CT-e (Painel gerencial » Resultado). A tela Hoje avisa as entregas atrasadas com parceiros.

> **Como funciona:** Quando a SUA empresa é a contratada (subcontratação ou redespacho de outra transportadora), emita o CT-e com o tipo de serviço Subcontratação/Redespacho e informe o CT-e anterior de quem contratou.

37. Etiquetas, conferência (bipagem) e armazém

Cada volume ganha uma etiqueta com destino em letra grande, NF, peso, **VOL 3/12** e código de barras (100 × 100, 100 × 150 ou 100 × 50 mm; ZPL para impressora Zebra). Na **conferência**, bipe com leitor USB/Bluetooth ou a câmera do celular: verde quando certo, vermelho quando o volume é de outro romaneio, amarelo quando já foi lido. Faltas e sobras ficam registradas.

Armazém: armazenagem de mercadoria de clientes (055)

Para guardar a mercadoria do cliente (o **depositante**) e cobrar por mês. Comece pelo **Contrato** de cada depositante (o financeiro cadastra): cobra por posição-palete, m³, tonelada ou volume; a **diária** por unidade, as taxas de **entrada** e de **saída** por unidade, o **ad valorem** (% ao mês sobre o valor guardado) e o **mínimo** do mês.

1. **+ Entrada**: envie o XML da NF-e (remessa para armazenagem, ou a compra entregue no armazém): depositante, número, produtos, quantidades, valores e o peso da nota vêm preenchidos. Informe o endereço no armazém (ex.: A-01-02), os paletes e o m³; o sistema reparte peso, paletes e m³ entre os produtos pelo valor. Lote, validade e endereço podem ser por produto. Sai o recibo de entrada para imprimir. A mesma NF-e não entra duas vezes.
2. **Estoque**: saldo de cada lote com endereço, validade (em laranja quando vence em 30 dias), paletes, peso, valor e há quantos dias está guardado. **Inventário**: informe a contagem; a diferença vira um ajuste com o motivo.
3. **- Saída**: escolha o depositante, as quantidades de cada lote, o destinatário, a NF de saída e, se a transportadora leva, o CT-e. Sai a **lista de separação** com o endereço de cada item. Saída com data passada só usa lotes que já tinham entrado nessa data.
4. **Pedidos de saída**: o cliente pede pelo portal (aba Armazém); clique em **Atender** e a saída vem preenchida, ou recuse com o motivo (o cliente vê).
5. **Cobrança mensal**: escolha o mês. Armazenagem = soma, dia a dia, do que estava guardado no fim de cada dia × a diária; mais as taxas de entrada e saída, o ad valorem sobre o valor médio e, se ficar abaixo, o mínimo. "Dia a dia" mostra a conta. Com o mês fechado, **Gerar NFS-e** cria o rascunho (serviço 11.04.01) com a memória de cálculo: transmita em NFS-e e fature como as outras.

- Cancelar um movimento devolve o estoque como estava (entrada só sem saídas dela); mês já cobrado não deixa mexer: cancele a cobrança antes (o rascunho da NFS-e é excluído).
- A tela Hoje avisa os pedidos de saída do portal, os lotes vencendo e os depositantes com o mês passado a cobrar.
- No portal, o cliente vê o estoque, as entradas e saídas e os pedidos dele.

38. EDI (PROCEDA)

Arquivos NOTFIS 3.1, CONEMB 3.1, OCOREN 3.1 e DOCCOB 3.0A, nos dois sentidos: com o cliente, lê o NOTFIS (cria rascunhos de CT-e) e gera CONEMB, OCOREN e DOCCOB; com a transportadora (embarcador), gera o NOTFIS e lê o que ela devolve.

Dos parceiros (redespacho)

Na aba **Dos parceiros**, a transportadora recebe os arquivos da transportadora parceira para quem repassou cargas (redespacho, subcontratação; seção 36). O parceiro é achado pelo CNPJ do arquivo (cadastro em 065) e os nossos CT-e pelas notas fiscais (número e CNPJ de quem emitiu a NF); o CT-e repassado a esse parceiro tem preferência. Nada é gravado antes de conferir na tela.

- **OCOREN**: cada ocorrência do parceiro mostra o nosso CT-e e o que ela vira (entregue, chegada, estabelecimento fechado...). Marque e clique em **Lançar as ocorrências marcadas**: entram com origem "EDI", o cliente é avisado como numa baixa pelo app e a entrega fecha o CT-e. Ocorrência já lançada (mesmo código e hora) aparece como "Já lançada"; nota que não é nossa ou sem data fica de fora.
- **CONEMB**: compara o valor de cada CT-e do parceiro com o custo previsto na conta-corrente dele. **Usar o valor do parceiro no custo** ajusta os custos diferentes e guarda o número do CT-e do parceiro.
- **DOCCOB** (financeiro): mostra a fatura, o previsto na conta-corrente e a diferença. **Registrar a fatura** fecha os custos dos CT-e da fatura num acerto do parceiro (a diferença entra como ajuste) e cria a conta a pagar (Frete de terceiro) com o vencimento, o banco do arquivo e o PIX do parceiro. A mesma fatura não entra duas vezes.

39. Portal do cliente e SAC (atendimento com protocolo)

Página própria para o cliente (portal.html, funciona no celular), com login separado do sistema. Libere em **Portal do cliente » Novo acesso**: escolha o cliente, os CNPJ/CPF dele, o nome e o e-mail. A senha provisória aparece uma vez só.

Endereço de coleta do acesso: ao escolher o cliente do cadastro, o endereço dele (razão social, IE, endereço, cidade com o código IBGE, UF, CEP e telefone) é preenchido no quadro "Endereço de coleta" do acesso; cliente fora do cadastro é buscado na Receita pelo CNPJ. Esse endereço vem pronto quando o cliente pede coleta pelo portal. Sem endereço no acesso, o portal usa o do cadastro de clientes ou o do último CT-e em que o cliente foi remetente.

- **Cargas**: situação, previsão, histórico, DACTE, XML, foto do comprovante e assinatura.
- **Valores** só nos CT-e em que ele é o pagador, e só se o acesso "vê valores".
- **Quem não vê valores** (acesso sem "vê valores", ou CT-e pago por outra empresa): o DACTE sai com o quadro "Valores do frete não exibidos neste acesso" no lugar dos componentes, do total, do valor a receber e do ICMS, e valores em R$ nas observações viram "R$ ***". O XML não fica disponível (ele é assinado, traz os valores e não pode ser alterado), nem sozinho nem no .zip do período. O valor da mercadoria (da nota do próprio cliente) continua.
- **Financeiro**: faturas, boleto e linha digitável. **Coletas** e **cotações** pedidas pelo portal.
- **Pedir coleta**: "Coleta no meu endereço" já vem com o endereço do acesso (dá para alterar só nesta coleta). "Coleta reversa" é para buscar em outro local (fornecedor ou cliente dele) e trazer para a empresa dele: o cliente informa onde buscar, e a entrega fica no endereço dele, com o frete por conta da empresa dele (destinatário). A coleta reversa aparece com a etiqueta "Reversa".
- **Coletas**: cada coleta mostra as etapas (pedida, programada, saiu para coletar, coletada), a data em que foi pedida, a data agendada com o horário, quando saiu e quando foi coletada, o **motorista** e o **veículo com a placa**, os volumes (pedidos e coletados), quem entregou a mercadoria e o CT-e gerado. Motorista e placa vêm do romaneio em que a coleta foi programada (Coletas » Programar): coleta sem romaneio não mostra motorista. O documento e o telefone do motorista não aparecem para o cliente.

Visual: entrada com a marca da transportadora (nome e logo do cadastro da empresa), cabeçalho com o usuário, abas com ícones, resumo com saudação e indicadores, e a cor de cada cartão pela situação. Segue o tema claro ou escuro do aparelho e funciona no celular.

> **Atenção:** Para o cliente acessar de fora, o servidor precisa estar publicado na internet com HTTPS. Informe o endereço em Configurar (só aceita https:// ou http:// sem aspas e símbolos).

SAC: chamados com protocolo (090)

Cada pedido do cliente (atraso, avaria, comprovante, 2ª via, coleta, cotação, reclamação) vira um **chamado** com número de protocolo (AAAAMMDD-0001), assunto, prioridade, responsável, prazo de resposta e de solução, o CT-e ligado e a conversa inteira. O chamado chega por quatro caminhos:

- **Portal do cliente**: aba **Atendimento** » Abrir chamado (ou "Falar sobre esta carga" no detalhe da carga). O CT-e citado só é ligado se for do cliente.
- **E-mail**: em Manutenção » Leitura automática de e-mail, cadastre a caixa do SAC com "Chamados do SAC". Cada e-mail novo abre um chamado (o assunto é adivinhado pelo texto: "não chegou" é atraso, "amassada" é avaria...). A resposta com [SAC protocolo] no assunto entra no mesmo chamado, sem o texto citado, desde que venha do e-mail de contato do chamado (de outro endereço vira chamado

novo).

- **WhatsApp**: no painel da Twilio, em "A message comes in", ponha o endereço público da empresa seguido de /api/sac/whatsapp. A mensagem abre um chamado e o cliente recebe o protocolo na hora; as próximas mensagens do mesmo número entram no chamado aberto. O sistema confere a assinatura da Twilio.
- **Telefone**: **+ Chamado** » Telefone. Com o nº do CT-e ou da NF, o cliente vem sozinho.

> **Como funciona:** Por e-mail e WhatsApp qualquer pessoa escreve: o CT-e citado só é ligado ao chamado quando quem escreveu é parte dele (remetente, destinatário, tomador...). Senão o número fica anotado ("citou: 1234") e a equipe confere antes de ligar.

1. A fila abre em **Em aberto**; os filtros **Meus**, **Sem responsável**, **Fora do prazo**, **Aguardando o cliente** e **Encerrados** mostram a contagem. Busque por protocolo, cliente, e-mail ou nº do CT-e/NF.
2. Clique no chamado: à esquerda a conversa, à direita situação, prioridade, responsável, assunto e o CT-e (com a previsão, a entrega e a última ocorrência).
3. **Responder**: o cliente recebe por e-mail (e pelo WhatsApp, se veio de lá) e vê no portal; o chamado fica "Aguardando o cliente". **Responder e resolver** encerra. **Nota interna** só a equipe vê.
4. Quando o cliente escreve de novo, o chamado volta para "Em andamento" (ou reabre, se estava resolvido) e o prazo de resposta recomeça.
5. No fim, o cliente avalia o atendimento no portal (1 a 5 estrelas e comentário).

	1ª resposta
	1 h
	4 h
	8 h
	24 h

Os prazos acima são o padrão, em horas corridas, e mudam em **Prazos e avisos**, junto com o e-mail de resposta (o "responder para" dos avisos, que deve ser a caixa do SAC), o e-mail da equipe que recebe cada chamado novo e se o cliente é avisado por e-mail e WhatsApp. Mudar a prioridade de um chamado recalcula os prazos. No alto da tela: chamados em aberto, tempo médio da 1ª resposta, % resolvidos no prazo, nota média e os assuntos mais pedidos. A tela **Hoje** avisa os chamados fora do prazo e os sem responsável.

40. Frota: abastecimento, manutenção, documentos, pneus e jornada

- **Abastecimentos**: km, combustível, litros, valor, posto (o nome entra pelo CNPJ) e tanque cheio. O consumo é medido de tanque cheio a tanque cheio. O km aceita "123.456" (milhar) ou "123,5" (decimal).
- **Pagamento**: à vista (conta já paga — só para quem vê o financeiro), a prazo, pago pelo motorista (vai para o acerto) ou já lançado.
- **Manutenções**: agendada, na oficina, concluída. Ao concluir, o custo vai para Contas a pagar e o plano preventivo recomeça. Ao excluir, o plano volta ao km da última manutenção com km.
- **Plano preventivo** por km e/ou tempo, com aviso antes. **Custos e alertas**: custo por km de cada veículo.

Importante: Uma conta de frota já paga não é desfeita se o pagamento foi conciliado com o extrato do banco, ou se tiver mais de um pagamento: estorne no Caixa e bancos antes.

Documentos com vencimento (230)

- Cada veículo e motorista mostra os documentos com a validade: do veículo, CRLV/licenciamento, RNTRC, aferição do tacógrafo, seguro, CIV/CIPP, AET e vistoria; do motorista, CNH, exame toxicológico, MOPP, exame médico e cursos.
- Clique no documento para informar número, emissão, validade e com quantos dias de antecedência avisar (padrão 30). Os obrigatórios que faltam aparecem tracejados ("não cadastrado").
- Vencido fica vermelho, vencendo fica amarelo. A tela Hoje avisa os dois.
- Documento vencido do veículo ou do motorista (CRLV, RNTRC, tacógrafo, CIV, CNH, toxicológico, MOPP) **barra a transmissão do MDF-e** e aparece em vermelho no romaneio.
- A CNH continua no cadastro do motorista: atualizar aqui atualiza lá.

Pneus (240)

1. **Pneu**: número de fogo (a marcação na lateral), marca, medida, DOT, valor e sulco. O pneu entra no estoque.
2. Escolha o veículo e o número de eixos: aparece o mapa com as posições (1º eixo simples, os outros duplos: esquerdo externo/interno, direito interno/externo, e os estepes).
3. Clique numa posição vazia para **montar** um pneu do estoque, com o km do veículo.
4. Clique num pneu montado para **rodízio** (se a posição de destino tiver pneu, os dois trocam), **medir o sulco**, **desmontar**, mandar para a **recapagem** ou para a **sucata** (com o motivo).
5. Na volta da recapagem, informe o valor (e o vencimento, se quiser gerar a conta a pagar): o pneu ganha mais uma vida.

- Os km de cada pneu somam o que ele rodou em cada montagem; o custo é compra + recapagens; a lista mostra o R$/km.
- Sulco até 3 mm fica amarelo (programe a troca); abaixo de 1,6 mm, vermelho (limite legal). A tela Hoje avisa os montados com sulco baixo.
- **Histórico** mostra cada movimento: onde estava, km, sulco, valor e quem lançou.

Jornada do motorista (250)

Pela Lei 13.103/2015: jornada de 8h com até 2h extras, no máximo 5h30 dirigindo sem 30 minutos de descanso (pode ser fracionado), 1h de refeição em jornada acima de 6h e 11h de descanso entre jornadas. O tempo de espera (carga, descarga, fiscalização) não conta como jornada.

- **No app do motorista** (o mesmo do romaneio): o cartão de jornada mostra o que ele está fazendo e os tempos, e tem os botões Dirigindo, Carga/descarga, Esperando, Pausa, Refeição e Encerrar jornada. Cada marcação guarda a hora do servidor e a localização.
- O app avisa quando falta menos de 30 minutos para as 5h30 dirigindo.
- Em cada entrega, o botão **Cheguei** marca a hora da chegada no cliente: a espera acima da franquia vira estadia a cobrar (Faturamento » Serviços extras).
- **No sistema** (Frota › Jornada): a lista do período com direção, trabalho, espera, refeição, jornada, horas extras e os alertas. **Ver** mostra cada marcação; dá para incluir ou apagar uma marcação (fica o nome de quem ajustou e o motivo).
- **Lançar marcação**: para quem não usa o app (o escritório lança a jornada do dia).
- **Espelho do mês**: escolha o motorista no filtro; sai o espelho para imprimir e assinar.
- A tela Hoje avisa as jornadas abertas com alerta (inclusive jornada esquecida aberta).

> **Como funciona:** A identificação do motorista no app é pelo CPF informado no romaneio (campo Documento). Sem o CPF, vale o nome; use o CPF para o espelho juntar todas as jornadas dele.

Parte 5 — Financeiro e gestão

Faturamento, boleto, cobrança, caixa e bancos, contas a pagar, comissões, centros de custo, margem e contabilidade.

41. Faturamento e contas a receber

1. **Cobrança (PIX e banco)**: chave PIX, dados bancários, prazo de vencimento e instruções.
2. **A faturar**: os CT-e e NFS-e autorizados sem fatura, por cliente. Gere a fatura dos marcados ou "Faturar tudo".
3. **Faturas**: imprimir, enviar por e-mail (com o QR Code PIX e o boleto), prorrogar, dar baixa (parcial, em várias vezes; o que passa do saldo entra como juros), estornar e cancelar.
4. **Contas a receber**: a receber, vencido, vence em 7 dias, recebido no mês e os que mais devem.

Como funciona: Dois cliques na baixa, ou a baixa manual junto com o retorno do banco ou a conciliação, não geram dois recebimentos: a fatura fica travada enquanto um recebimento é gravado.

Serviços extras: reentrega, devolução, estadia, armazenagem e descarga (104)

Em **Faturamento » Serviços extras** a transportadora cobra o que vai além do frete. Primeiro, em **Preços**, defina o padrão da empresa e, se quiser, o preço de cada cliente (quem paga o frete).

Serviço	Como cobra (exemplo)	Documento
Reentrega	% do frete (50%) ou valor fixo, com mínimo	CT-e complementar
Devolução	% do frete (100%) ou valor fixo	CT-e complementar
Estadia	R$ por hora depois da franquia (R$ 80/h depois de 5h)	CT-e complementar
Armazenagem	R$ por dia ou % da mercadoria por dia, depois da franquia	NFS-e
Descarga / ajudante	valor fixo ou % do frete	CT-e complementar

- **Sozinho**: a ocorrência de entrega não feita por motivo do cliente (fechado, ausente, horário, reentrega pedida, balanço, endereço, mudou) cria a **reentrega** a cobrar; "Devolvido ao remetente" cria a **devolução**; no app do motorista, o botão **Cheguei** marca a hora da chegada e, na baixa, a espera acima da franquia vira **estadia**. Falha da transportadora (avaria, veículo quebrado) não gera cobrança.
- **À mão**: Lançar serviço, com o número do CT-e, o serviço, as horas/dias e o valor (vazio = pelo preço).
- **Para aprovar**: confira, ajuste o valor ou as horas (Ajustar) e aprove; ou cancele com o motivo (cortesia, falha nossa). Cobrança com valor zero não é aprovada.
- **Aprovadas**: marque e clique em **Gerar CT-e complementar / NFS-e**. Sai um CT-e complementar por CT-e, com um componente por serviço e o ICMS na mesma alíquota do original, e uma NFS-e para a armazenagem, como rascunho. Confira, transmita e fature como os outros documentos.
- Se o documento for excluído, cancelado ou rejeitado, **Reabrir** volta a cobrança para "Aprovada".
- A tela Hoje avisa as cobranças para aprovar e as aprovadas sem documento.

Nota de débito: a cobrança de paletes não devolvidos (Paletes, capítulo 35) sai como nota de débito, que não é nota fiscal (é ressarcimento, não serviço). Ela aparece em **A faturar** junto com os CT-e do cliente e entra na fatura, no boleto e no PIX como os outros documentos. Na contabilidade vai para "Outras receitas". Para cancelar uma nota já faturada, cancele antes a fatura.

PIX com baixa automática (API Pix do banco)

Em **Cobrança (PIX e banco) » PIX com baixa automática**, ligue a cobrança pela API Pix do banco. A API é o padrão do Banco Central, igual em todos os bancos: no portal do desenvolvedor do seu banco pegue a URL da API, a URL do token, o client_id, o client_secret, o certificado (.pfx/.p12) e, se o banco pedir, um parâmetro extra (ex.: gw-dev-app-key). "Testar conexão" confere se o banco aceitou as credenciais.

- Cada fatura sai com um PIX **dinâmico** (cobrança registrada no banco) no QR Code e no copia e cola da fatura, do e-mail, da régua e do portal: com vencimento (multa e juros) ou imediata. Cliente sem CPF/CNPJ válido vai como imediata.
- Mudou o saldo (pagamento parcial, desconto) ou o vencimento: a cobrança antiga sai do banco e outra é criada.
- **Baixa sozinha**: o sistema confere os PIX recebidos a cada 5 minutos ("Conferir PIX recebidos agora" força). Com o sistema publicado em HTTPS, cadastre no banco o webhook /api/pix/webhook para a baixa sair na hora; o aviso do banco só dispara a conferência, e o valor é o que o banco confirma.
- Cada PIX dá baixa uma vez só. PIX de fatura já paga ou cancelada fica marcado na fatura para devolução ou crédito.
- Se o banco não responder, a fatura sai com o PIX estático, como antes.
- O **Simulador** faz o fluxo sem banco: na fatura, "Simular pagamento do PIX" (administrador) mostra a baixa automática.

42. Boleto registrado (CNAB 240)

Bancos: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e Sicoob. Peça ao banco a cobrança registrada com arquivo CNAB 240, preencha o contrato em **Boletos » Configuração** e faça a homologação.

1. Na fatura, **Gerar boleto**: sai na fatura impressa e no e-mail, ao lado do PIX.
2. **Remessa**: gere o arquivo e envie pelo internet banking (leva os boletos novos e os pedidos de baixa).
3. **Retorno**: todo dia, importe o arquivo do banco. Os pagos dão baixa sozinhos na fatura, na conta do banco do boleto, com a tarifa lançada. Reimportar o mesmo arquivo não baixa duas vezes.

Como funciona: Fatura recebida por outro meio (PIX, depósito, conciliação) gera o pedido de baixa do boleto na próxima remessa. Fatura com pagamento parcial não manda o boleto antigo (de valor maior) nos lembretes.

43. Régua de cobrança

Em **Faturamento » Régua de cobrança** (103): manda lembretes das faturas em aberto, uma vez por dia a partir da hora escolhida, por e-mail e/ou WhatsApp. As etapas (padrão: 3 dias antes, no dia, 3 e 10 dias depois) têm mensagem editável com {cliente} {fatura} {valor} {vencimento} {quando} {dias} {empresa} {contato}.

- Cada etapa vai uma vez por fatura e canal; a régua para quando a fatura é paga.
- Envio com erro tenta de novo no mesmo dia (até 2 vezes, de 2 em 2 horas) e no dia seguinte.
- **Exceções**: cliente pausado, contato de cobrança próprio e **pagamento prometido** (pausa a fatura até uma data, no máximo 90 dias; só quem vê o financeiro).

44. Caixa e bancos

- **Contas e saldos** (150): cada conta bancária e o caixa, a partir do saldo de um dia.
- **Conciliação** (151/153): importe o extrato OFX. O que bate é conciliado sozinho; o resto vem com sugestão (baixar a fatura, pagar a conta, lançar tarifa ou rendimento). Ao baixar uma fatura pela conciliação, o boleto dela é baixado no banco na próxima remessa.
- **Lançamentos avulsos e transferências**, **movimentação** com saldo dia a dia e **fluxo de caixa** (152) de 30/60/90 dias, que avisa a semana em que o saldo fica negativo.

45. Contas a pagar e acerto de viagem

- **Contas a pagar** (110): qualquer saída, em parcelas, com centro de custo. Pagar total ou parcial; o pagamento pode ser estornado. Ao editar uma conta, o centro de custo só muda se você mexer nele.
- **Competência**: o dia da despesa (data da nota ou do serviço), que define o mês em que ela entra na contabilidade. Vem com o dia de hoje; corrija quando a nota for de outro mês. Compra parcelada fica toda no mês da compra; conta que se repete ("o valor é de cada parcela", ex.: aluguel) vai um mês para cada parcela. Abastecimento e manutenção usam a data do registro; comissão, o último dia do período fechado.
- **Acerto de viagem** (120): motorista próprio (adiantamento e despesas) ou terceiro/agregado (frete, adiantamento, CIOT, vale-pedágio; retenções do TAC calculadas). Gera as contas a pagar e o demonstrativo para assinar.

CIOT e vale-pedágio pelo provedor (pagamento eletrônico de frete)

Contratar terceiro (TAC ou agregado) exige o CIOT, gerado por um provedor habilitado pela ANTT (Pamcard, Repom, e-Frete, Target), e o vale-pedágio pago pela empresa fora do frete. Em **Acerto de viagem » CIOT e vale-pedágio** (administrador) escolha o provedor, o ambiente (homologação ou produção), as credenciais, a fornecedora do vale-pedágio, os eixos padrão e a forma de pagamento ao contratado.

- No acerto com terceiro, o quadro **CIOT e vale-pedágio** mostra o contratado, o RNTRC, o motorista, a placa e os valores; rota e peso vêm do MDF-e do acerto (sem MDF-e, informe origem e destino).
- **Declarar CIOT**: o sistema confere o que a ANTT exige (CNPJ e RNTRC da empresa, CPF/CNPJ e RNTRC do contratado, CPF do motorista, placa, rota, frete e peso) e lista tudo o que falta de uma vez. O CIOT vai para o acerto e para o MDF-e ainda não transmitido.
- **Comprar vale-pedágio**: pelo valor informado ou calculado pelo provedor pela rota e pelos eixos; número da compra, valor e fornecedora vão para o acerto e para o MDF-e, e o valor vira **conta a pagar** para a fornecedora (categoria Pedágio, ligada ao acerto). Fechar e reabrir o acerto não mexem nela; cancelar o CIOT cancela a conta se ainda não foi paga (paga, a tela avisa para conferir o estorno com o provedor). O demonstrativo do período não conta o pedágio duas vezes: ele já está no custo da viagem.
- **Fechar o acerto** encerra a operação no provedor com o valor final (frete ± acréscimos e descontos) e o peso. Se o provedor falhar, o acerto fecha e a tela avisa para usar "Encerrar agora".
- **Cancelar CIOT**: até 24 horas depois da declaração, com motivo; tira o CIOT e o vale-pedágio do acerto e do MDF-e. Acerto com CIOT aberto não pode ser cancelado antes do CIOT.

> **Importante:** Pamcard, Repom, e-Frete e Target só liberam a API (manual, endereço e credenciais de homologação) com o contrato. Até lá o provedor escolhido avisa que a integração aguarda o contrato e nada é enviado. O **Simulador** faz o fluxo inteiro sem valor legal, para treinar a equipe.

46. Comissão de vendedores

- **Vendedores** (125): percentual e base — sobre o **recebido** (fatura quitada) ou o **faturado** (CT-e autorizado).
- **Carteira**: liga cada cliente a um vendedor, com percentual próprio se quiser.
- **Fechamento**: vira conta a pagar (centro Comercial). Cada documento é comissionado uma vez por ciclo.
- **Estornos**: CT-e cancelado ou substituído, e, na base recebido, fatura cujo recebimento foi estornado. Se for paga de novo, a comissão volta no fechamento seguinte. O desconto dado na fatura reduz a base.
- Não dá para cancelar um fechamento que já tem estorno ou nova comissão em outro mais novo: cancele o mais novo antes.

47. Centros de custo

Em **Gestão » Centros de custo** (302): filial, veículo, rota, comercial, administrativo e outro. O botão **Criar automático** cria um por filial e por veículo. Abastecimento, manutenção e acerto pegam o centro do veículo. O **resultado por centro** mostra receita, despesas e o detalhe por categoria.

48. Painel gerencial e margem por CT-e

- **Painel** (300): faturamento, CT-e, peso, frete/kg, ticket médio, entregas no prazo e a receber, comparado ao período anterior; clientes e rotas; resultado por viagem (MDF-e).
- **Margem** (301): receita menos ICMS/ISS, outros impostos, seguro, comissão, custo da viagem e frota própria. Por cliente, por documento e o demonstrativo do período (até 1 ano por consulta).
- Avisos: documentos sem custo, combustível em dobro, custos sem CT-e no período e **seguro em dobro** (seguro pelo % da configuração e também contas "Seguro" no período).

49. Fiscal e contabilidade

- **Livro de saídas** (140): CT-e com CFOP, CST, alíquota, base e ICMS; NFS-e com ISS pela competência. Só entram os documentos do ambiente em uso (produção, ou demonstração no modo demonstração).
- **Ajustes de meses anteriores**: CT-e de um mês já fechado cancelado ou substituído agora aparece como ajuste no mês do cancelamento, com o estorno do ICMS; os eventos vão no pacote.
- **ICMS devido a outra UF** (OUTRAUF) fica fora da base e do débito próprios (é recolhido por GNRE). No Simples, o ISS não retido não é lançado.
- **Lançamentos contábeis**: receita, impostos, recebimentos (juros à parte), descontos concedidos, contas a pagar e o adiantamento do acerto.
- **Regime de competência**: receita e impostos na emissão do CT-e/NFS-e; despesa no mês da **competência** da conta a pagar (não no dia em que foi cadastrada); o pagamento baixa o fornecedor. Conta cancelada depois do mês fechado continua no mês dela e sai como estorno no mês do cancelamento.
- **Regime de caixa**: só o que passa pelo caixa. A receita entra no recebimento da fatura (dividida entre CT-e e NFS-e na proporção dos documentos da fatura), a despesa no pagamento. Emissão, estornos de documentos e descontos não geram lançamento; ICMS e ISS entram quando pagos (conta a pagar, categoria Impostos). A tela e o LEIA-ME mostram a receita recebida no período. O livro de saídas é o mesmo nos dois regimes.
- **Pacote do contador** (141): XML de CT-e, MDF-e e NFS-e, livro, lançamentos e LEIA-ME, por download ou e-mail; o envio automático manda o mês anterior no dia escolhido (o envio à mão do mês inteiro conta).

Notas de entrada e apuração (142): as compras da transportadora (diesel, ARLA, peças, pneus) e os CT-e de agregados e redespacho em que a empresa é a tomadora.

1. **Importar XML (NF-e / CT-e)**: escolha um ou vários arquivos. O sistema confere se a nota é para a sua empresa e se já não foi lançada, e mostra fornecedor, itens, ICMS e as duplicatas.
2. Confira a **data de entrada**, a **categoria** (sugerida pelo NCM: combustível, pneus, manutenção; CT-e vira frete de terceiro) e o **crédito de ICMS** sugerido.
3. Deixe marcado **Gerar conta(s) a pagar**: sai uma conta por duplicata da nota (sem duplicatas, informe o vencimento e as parcelas), com a competência na data de entrada.
4. Clique em **Lançar**. Nota em papel ou sem XML: **Nota sem XML**, com fornecedor, número, valor, CFOP e ICMS digitados.

- **Crédito de ICMS** (em Contador e plano de contas): **pelas notas** (sugere o ICMS dos combustíveis, lubrificantes e do CT-e tomado; peças e pneus de uso e consumo ficam sem crédito), **crédito presumido** de 20% do ICMS das saídas (Convênio ICMS 106/96) ou **sem crédito** (Simples Nacional).
- **Apuração**: débitos das saídas menos os créditos e o saldo credor dos meses anteriores = ICMS a recolher (ou saldo credor para o mês seguinte). Saldo de antes da primeira nota lançada: informe em Contador e plano de contas.
- **Livro de entradas** por nota e CFOP de entrada (sugerido: 1653/2653 combustível, 1556/2556 uso e consumo, 1351/2351 frete contratado), para imprimir e em planilha.
- Os lançamentos contábeis trazem o crédito (ICMS a recuperar contra a despesa) e a compensação no fim do mês; o pacote do contador leva os XML de entrada (pasta Entradas) e o livro de entradas.
- **Cancelar** uma nota lançada errada cancela junto as contas a pagar em aberto dela (com pagamento, estorne antes). Depois dá para lançar o XML de novo.

NF-e contra o CNPJ (143): o sistema busca na SEFAZ (Ambiente Nacional), com o mesmo certificado do CT-e, todas as NF-e emitidas para a sua empresa, sem pedir o XML ao fornecedor.

1. Clique em **Buscar na SEFAZ agora** (ou marque **Buscar sozinho**, a cada hora). Primeiro chega o **resumo** de cada nota: fornecedor, valor e situação.
2. Dê **Ciência** na nota (ou marque **Dar ciência automaticamente**): com a ciência, a SEFAZ libera o XML completo. Se ele não vier na hora, use **Baixar XML** mais tarde.
3. Clique em **Lançar**: abre o mesmo lançamento das Notas de entrada (categoria, crédito, contas a pagar).
4. Faça a **manifestação final**: Confirmar a operação, Desconhecer (não comprou) ou Operação não realizada (com justificativa). É definitiva na SEFAZ; o prazo costuma ser de 180 dias da emissão.

- Filtros: **Para lançar**, **Sem manifestação final**, **Já lançadas**, **Carga sem CT-e**, **Como transportador** (notas em que a sua empresa aparece como transportadora: chegam completas e não pedem manifestação) e Todas.
- **Emitir CT-e** na nota em que a sua empresa é a transportadora: monta o rascunho do CT-e (remetente, destinatário, carga e o frete pela tabela), como as NF-e que chegam por e-mail. Em CT-e (020), o botão **NF-e da SEFAZ** mostra todas essas notas para gerar os rascunhos de uma vez. Marcando **NF-e em que somos a transportadora vira rascunho de CT-e sozinha**, a busca automática já gera os rascunhos. Nota de outra transportadora ou sem frete fica com o motivo e não é tentada de novo.
- NF-e cancelada pelo emitente fica marcada como cancelada. Nota que não é compra pode ser **ignorada** (sai das pendências).
- A SEFAZ só aceita nova consulta 1 hora depois de responder que não há nada novo; a tela mostra o horário liberado. No modo demonstração aparecem três notas de exemplo.
- A tela Hoje avisa as NF-e de compra prontas para lançar e as que estão sem manifestação.

Importante: O SPED não é gerado aqui: o contador importa os XML do pacote (saídas e as entradas lançadas). A apuração da tela é uma prévia para conferência; o crédito de cada nota (em especial o diesel com ICMS monofásico) deve ser confirmado com o contador.

Dica: Nas planilhas (CSV) geradas pelo sistema, um texto que começa com =, +, - ou @ vira texto puro, para o Excel não executá-lo como fórmula.

GNRE: ICMS do frete devido a outra UF (144)

Quando o frete começa num estado em que a transportadora não tem inscrição estadual, o CT-e sai com o ICMS devido a outra UF (CST 90, ICMSOutraUF) e o imposto é pago por **GNRE** para a UF de início, antes de a carga sair; a guia paga acompanha o transporte. Em **Fiscal e contabilidade » GNRE**:

1. A tela lista, por UF, os CT-e com ICMS de outra UF que ainda não têm guia (com a base, a alíquota, o ICMS e se a carga já está num romaneio ou já saiu).
2. Marque os CT-e (um ou vários da mesma UF) e clique em **Dados para a guia**: UF favorecida, receita **100030 (ICMS Transporte)**, dados do emitente, CT-e de origem (número e chave), período de referência, vencimento e valor, cada um com botão de copiar, e o botão do Portal GNRE (www.gnre.pe.gov.br). Dá para imprimir.
3. No portal, gere a guia (cada UF pode pedir campos extras; o portal mostra quais) e pague.

4 Volte e clique em **Registrar a guia**: digite ou cole a **linha digitável** (ou o código de barras). O sistema confere os dígitos verificadores e o valor da guia com o ICMS dos CT-e (diferença só com confirmação: multa, juros). Anexe o PDF da guia, se quiser.

5 A guia vira uma **conta a pagar** (categoria "ICMS de outra UF (GNRE)", fornecedor SEFAZ-UF, com a linha digitável na observação). Pague em Contas a pagar e anexe o comprovante na guia (clipe).

- **UFs com inscrição** (engrenagem): nas UFs marcadas a empresa é inscrita e o ICMS do frete que começa lá entra na apuração mensal daquela UF, sem GNRE por CT-e. Também o prazo de vencimento da guia.
- O **romaneio** avisa, em vermelho, o CT-e de outra UF que vai sair sem a guia paga. A tela **Hoje** mostra os CT-e sem guia e as guias a pagar hoje ou vencidas.
- Na **contabilidade** (competência), a guia baixa o "ICMS devido a outra UF" lançado com o CT-e; no regime de caixa, entra como ICMS sobre o frete quando paga.
- Cancelar a guia (antes de pagar) cancela a conta a pagar e o CT-e volta para a lista. Guia paga de CT-e cancelado depois: peça a restituição à SEFAZ da UF (a tela avisa).

Como funciona: A guia é gerada no Portal GNRE: o envio automático pelo webservice da GNRE ainda não está no sistema (precisa de teste com o certificado e o ambiente de homologação da GNRE).

50. Tabela de frete por cliente

Em **Cadastros » Tabelas de Preço**, na tabela geral, **Copiar para um cliente** com desconto ou acréscimo em % (e se vale para todas as filiais). Na cotação, no CT-e e no prazo, vale primeiro a tabela de quem paga o frete; destino fora dela usa a tabela geral, com aviso.

Parte 6 — Cadastros e integrações

CNPJ automático, rastreamento pelas transportadoras, API para ERP, webhooks e modelos de planilha.

51. CNPJ e CPF nos cadastros

Em todo cadastro com CNPJ (transportadora, empresa, configuração fiscal, CT-e, NFS-e, coleta, cotação, vendedor, contas a pagar, acerto, MDF-e, posto, oficina, régua, tabela de preço e licença), basta digitar o número:

- A **máscara** entra sozinha (00.000.000/0000-00 ou 000.000.000-00).
- Dígito verificador errado: o campo fica vermelho na hora.
- CNPJ certo: o sistema busca na Receita e preenche razão social, fantasia, IE (quando o serviço informa), logradouro, número, complemento, bairro, cidade com o código IBGE, UF, CEP, telefone e e-mail. **Só nos campos vazios**: o que já foi digitado fica. Empresa que não está ativa na Receita gera aviso.
- **CNPJ alfanumérico** (a partir de julho de 2026, ex.: 12.ABC.345/01DE-35) é aceito e validado; os dados vão à mão.

CNPJ alfanumérico gravado como foi digitado. O servidor guarda as letras (sempre em maiúsculas) em todos os cadastros: transportadora, empresa, configuração do CT-e, tomador da NFS-e, vendedor, contas a pagar, proprietário e vale-pedágio do acerto, posto e oficina da frota e cliente da tabela de preço. O dígito verificador é conferido pela regra nova da Receita (cada letra vale o seu código menos 48), que também vale para o CNPJ só de números. A busca de transportadora repetida e a NFS-e (tag CNPJ) também usam o CNPJ com letras. Como os serviços públicos de consulta ainda não trazem esse CNPJ, a tela avisa "CNPJ alfanumérico: preencha os campos à mão" em vez de dar erro.

> **Como funciona:** A consulta é feita pelo servidor em três serviços públicos (BrasilAPI, CNPJ.ws e ReceitaWS) e fica guardada 30 dias. Sem internet, aparece o aviso para preencher à mão.

52. Rastreamento pelas transportadoras

A Data da Entrega das notas é preenchida sozinha todo dia às 6h30 e pelo botão em Entregas previstas: pela SSW, pelos portais da **Andrade e Abreu** (Lonngren) e da **LD Rio Pizzo** (Central de Canhotos) e pelo EDI OCOREN. Veja a seção 19 (rastreamento automático) para configurar cada um no cadastro da transportadora.

53. Integração com ERP: API e webhooks

Em **Configuração » Integração (API e ERP)** (904, só administrador). Cada empresa usa um ERP; a integração serve para qualquer um que chame um endereço web.

Chaves de API

Crie uma chave por sistema (ex.: "ERP Bapx") e escolha o que ela pode: **Consultar** (CT-e, entregas, faturas) e/ou **Enviar NF-e**. A chave aparece uma vez só; guarde e passe ao fornecedor do ERP. A lista mostra o último uso e permite **revogar**.

O que o ERP faz com a chave

Chamada	Para quê
GET /api/v1/ctes?alterado_desde=...	CT-e que mudaram desde a última consulta (de 100 em 100, com "próxima página").
GET /api/v1/ctes/<chave> e /xml	Um CT-e (tomador, NF-e, valor, entrega, fatura) e o XML autorizado.
GET /api/v1/entregas?desde=&ate=	CT-e entregues no período, com data, hora e recebedor.
GET /api/v1/faturas	Faturas com documentos, pagamentos, saldo e boleto.
POST /api/v1/nfe	Manda a NF-e (XML); ela vira rascunho de CT-e com o frete da tabela.

Webhooks (avisos automáticos para o ERP)

Cadastre o endereço que o ERP deu (https). O Nexofrete avisa quando o CT-e é autorizado, cancelado ou substituído, quando a entrega é registrada e quando a fatura é criada, paga ou cancelada. Cada aviso vai assinado (o ERP confere com o segredo, que aparece uma vez) e, sem resposta, é reenviado em 1 min, 5 min, 15 min, 1 h, 3 h, 6 h, 12 h e 24 h. Botões: **Testar**, **Reenviar** e **Novo segredo**.

Atenção: Por segurança, o endereço do webhook precisa ser público (https). Para um ERP instalado na rede da empresa, o técnico liga a opção WEBHOOK_REDE_INTERNA=1 no servidor.

Dica: A tela traz as instruções completas para o fornecedor do ERP: botão **Copiar instruções**.

54. Modelos de planilha (ERP que só troca planilha)

Importar a planilha que o ERP gera

1. Em Integração, **Modelo de importação**: suba uma planilha de exemplo (.xlsx, .xls ou .csv).
2. O sistema sugere qual coluna é qual pelo nome (pedido, NF, chave, cliente, CNPJ, cidade, peso, volumes, valor, CIF/FOB, cancelado). Confira e troque o que precisar; ao lado aparece um exemplo de cada coluna.
3. **Usar na importação**: a importação manual e a automática (pela pasta) passam a ler por esse modelo.

> **Como funciona:** Sem número de pedido, a nota fiscal identifica a linha. Números brasileiros ("1.250,75"), CNPJ com pontuação e colunas de cancelado S/N, X ou 1 são entendidos.

Exportar no formato que o ERP lê

Modelo de exportação: escolha o que exportar (CT-e emitidos, notas e fretes, ou faturas), as colunas, os títulos e a ordem, e o formato (CSV com separador e decimal à escolha, ou Excel). Depois, escolha o período e **Exportar**.

55. Mantendo o manual em dia

Este manual é gerado pelo próprio sistema a partir de ferramentas/manual_*.py, com ferramentas/gerar-manual.bat (ou "py ferramentas/gerar-manual.py"). A cada função nova, o texto é atualizado junto com as Novidades da tela "Sobre o sistema". A versão impressa na capa vem do sistema instalado.

Glossário

Termo	Significado
NF-e	Nota fiscal eletrônica da venda.
CT-e	Conhecimento de transporte eletrônico: o documento da transportadora que cobra o frete.
CIF	Frete pago pela empresa que vende (remetente).
FOB	Frete pago por quem compra (destinatário).
Redespacho	Quando a transportadora passa a carga para outra, que faz a entrega final.
Carga Direta	Caminhão dedicado negociado à parte, fora da tabela padrão.
Ad Valorem	Taxa percentual sobre o valor da mercadoria (seguro).
GRIS	Gerenciamento de risco: percentual sobre o valor da mercadoria, com um mínimo.
TDE / TDA / TRT	Taxas de dificuldade de entrega, dificuldade de acesso e restrição de trânsito.
Peso cubado	Peso calculado pelo volume da carga (m³ × fator de cubagem).
Glosa	Desconto combinado com a transportadora quando ela cobrou a mais.
Alçada	Valor acima do qual só um gerente pode aprovar.
Tolerância	Diferença pequena aceita sem travar o pagamento.
SLA	Prazo de entrega combinado; no prazo × atrasado.
Canhoto	Comprovante de entrega assinado por quem recebeu.
MDF-e	Manifesto eletrônico da viagem: lista os CT-e que vão no caminhão.
NFS-e	Nota fiscal de serviço: usada no frete dentro do mesmo município (ISS).
Romaneio	Lista de entregas (e coletas) de um caminhão, com a ordem e o motorista.
CNAB 240	Padrão dos arquivos de remessa e retorno de boletos com o banco.
OFX	Arquivo do extrato bancário, para a conciliação.
Webhook	Aviso automático que o Nexofrete manda ao ERP quando algo muda.
Chave de API	Senha de acesso que o ERP usa para consultar o Nexofrete.
OUTRAUF	ICMS devido a outra UF, recolhido por GNRE, fora da apuração própria.