Nexofrete

Manual completo do sistema

Instalação, uso, administração, transportadora, financeiro e integrações

Versão do sistema: 1.73.0

Acompanhamento de NF-e e CT-e, tabelas de preço,
auditoria de frete, aprovação de pagamento,
conferência de faturas, relatórios e sinistros.
Para a transportadora: CT-e, MDF-e, NFS-e, entregas, frota,
faturamento, cobrança, caixa, contabilidade e integração com ERP.

Manual gerado em 13/11/2026

Sumário

Parte 1 — Instalação e infraestrutura 4

1. Como o Nexofrete funciona . . . 5
2. Requisitos do computador servidor . . . 6
3. Instalação passo a passo . . . 7
4. Ligando o sistema e primeiro acesso . . . 8
5. Acesso pela rede da empresa . . . 9
6. Atalho estilo aplicativo . . . 11
7. Ligar o servidor sozinho com o Windows . . . 12
8. Ambiente de teste . . . 13
9. Atualizar o sistema para uma versão nova . . . 14

Parte 2 — Uso do dia a dia 15

10. Conceitos básicos . . . 16
11. Visão geral . . . 18
12. Como os dados entram no sistema . . . 19
13. Vários CT-e para a mesma nota . . . 23
14. Todos os registros . . . 25
15. Tabelas de preço e o cálculo do frete . . . 28
16. Auditoria de Frete . . . 31
17. Conferência de fatura da transportadora . . . 38
18. Financeiro . . . 40
19. Relatórios . . . 41
20. Sinistros e avarias . . . 50
21. Agenda e Mensagens . . . 51

Parte 3 — Administração e segurança 52

22. Usuários e permissões . . . 53
23. Transportadoras e dados da empresa . . . 58
24. Manutenção . . . 61
25. Backup do banco de dados . . . 64
26. Segurança do sistema . . . 66
27. Boas práticas fora do sistema . . . 68
28. Solução de problemas . . . 69

Parte 4 — Transportadora: operação 71

29. Menu por área, tela Hoje e códigos de tela . . . 72
30. Cotações de frete . . . 76
31. Coletas . . . 77
32. Emissão de CT-e . . . 78
33. MDF-e (manifesto da viagem) . . . 80
34. NFS-e do frete municipal . . . 81
35. Entregas: ocorrências, romaneio, app do motorista e paletes . . . 82
36. Filiais, transferências e parceiros (redespacho) . . . 86
37. Etiquetas, conferência (bipagem) e armazém . . . 88
38. EDI (PROCEDA) . . . 89
39. Portal do cliente e SAC (atendimento com protocolo) . . . 91
40. Frota: abastecimento, manutenção, documentos, pneus e jornada . . . 93

Parte 5 — Financeiro e gestão 95

41. Faturamento e contas a receber . . . 96
42. Boleto registrado (CNAB 240) . . . 98
43. Régua de cobrança . . . 99
44. Caixa e bancos . . . 100
45. Contas a pagar e acerto de viagem . . . 101
46. Comissão de vendedores . . . 103
47. Centros de custo . . . 104
48. Painel gerencial e margem por CT-e . . . 105
49. Fiscal e contabilidade . . . 106
50. Tabela de frete por cliente . . . 109

Parte 6 — Cadastros e integrações 110

51. CNPJ e CPF nos cadastros . . . 111
52. Rastreamento pelas transportadoras . . . 112
53. Integração com ERP: API e webhooks . . . 113
54. Modelos de planilha (ERP que só troca planilha) . . . 115
55. Mantendo o manual em dia . . . 116
Glossário . . . 117

Parte 1 — Instalação e infraestrutura

O que é preciso para o sistema funcionar no servidor e ficar disponível para toda a empresa.

1. Como o Nexofrete funciona

O Nexofrete acompanha cada frete da empresa desde a emissão da nota fiscal até o pagamento da transportadora. Ele lê os XML de NF-e e CT-e, junta cada CT-e com a nota que ele transporta, calcula quanto aquele frete deveria custar pela tabela de preço negociada e compara com o que a transportadora cobrou. O que bate é liberado para pagamento sozinho; o que diverge fica retido até alguém decidir.

Onde o sistema roda

- **Um computador servidor** (Windows) guarda o banco de dados PostgreSQL e roda o programa do sistema (Node.js). É o único computador onde se instala alguma coisa.
- **Os demais computadores** da empresa só usam o navegador (Chrome ou Edge), pelo endereço do servidor na rede local. Não instalam nada.
- O sistema **não fica na internet**: funciona só dentro da rede da empresa.

O caminho de um frete dentro do sistema

Etapa	O que acontece
1. Nota emitida	O XML da NF-e é importado (manualmente, pela pasta monitorada ou pelo .zip). O registro do frete é criado com os dados da nota: pedido, cliente, cidade, valor, volumes, peso.
2. Aguardando CT-e	A nota espera o CT-e da transportadora. Dados do ERP e do mapa de carregamento completam o registro.
3. CT-e chega	O CT-e é ligado à nota. O sistema calcula o frete pela tabela de preço da transportadora do CT-e.
4. Conferência	Valor cobrado no CT-e × valor calculado. Dentro da margem de tolerância: **Liberado p/ Pagamento** (aprovado pelo sistema). Fora da margem: **Frete Retido**.
5. Decisão	No frete retido, alguém com permissão aprova (com justificativa), registra uma glosa ou manda o espelho do cálculo para a transportadora.
6. Fatura	Quando a fatura da transportadora chega, os CT-e dela são conferidos juntos e passam a **Faturado**.
7. Pagamento	O Financeiro exporta os fretes liberados, com dados bancários e vencimentos.

2. Requisitos do computador servidor

O servidor é o computador onde ficam o banco de dados e todos os arquivos do sistema. Ele precisa ficar ligado enquanto as pessoas usam o sistema.

Programas necessários (instalar uma vez só)

- **Node.js**, versão LTS — baixe em nodejs.org.
- **PostgreSQL** — baixe em postgresql.org/download. Durante a instalação, **anote a senha** definida para o usuário "postgres": ela será pedida na instalação do sistema. Deixe a porta padrão (5432).
- **Google Chrome ou Microsoft Edge** — para acessar o sistema e para o atalho estilo aplicativo.

> **Dica:** O PostgreSQL, depois de instalado, já fica configurado para iniciar sozinho junto com o Windows. Não é preciso fazer nada extra para isso.

Recomendações para o servidor

- IP fixo na rede (veja a seção 5).
- Espaço em disco para os backups diários e para os comprovantes de entrega (fotos).
- Tela protegida por senha do Windows e local sem acesso público.

3. Instalação passo a passo

1. Extraia a pasta do sistema em um local fixo do servidor (ex: Documentos). **Mantenha uma única cópia da pasta** no computador: várias cópias são a causa mais comum de confusão (uma cópia roda, outra é a que foi alterada).
2. Dê dois cliques em **instalar.bat**.
3. Quando pedir, digite a senha do PostgreSQL definida na instalação dele. A digitação fica invisível na tela — isso é normal.
4. Aguarde a instalação das dependências (1 a 2 minutos).
5. Ao final aparece "Instalação concluída!" — pode fechar a janela.

O arquivo **backend/.env** é criado sozinho nesse processo, com os dados de conexão do banco. Se a senha foi digitada errada, apague esse arquivo e rode o instalar.bat de novo.

> **Atenção:** Pastas com acento no caminho (por exemplo, dentro de "C:\Users\André Luiz\...") costumam quebrar arquivos .bat. Os arquivos do sistema já contornam isso usando o caminho curto do Windows, mas, se for possível, prefira instalar numa pasta sem acentos e sem espaços, como C:\Nexofrete.

Quando rodar o instalar.bat de novo

Só é preciso rodar o instalar.bat outra vez quando uma versão nova trouxer uma biblioteca nova. A atualização feita pela tela de Manutenção (seção 9) já faz isso sozinha quando precisa.

Instalação no Mac (opcional)

Os arquivos **instalar.command** e **iniciar.command** fazem o mesmo que os .bat no Mac. Se o Mac pedir permissão, autorize em Ajustes do Sistema » Privacidade e Segurança.

4. Ligando o sistema e primeiro acesso

1. Confirme que o PostgreSQL está rodando (normalmente ele já inicia sozinho com o Windows).
2. Dê dois cliques em **iniciar.bat**.
3. Deixe essa janela aberta enquanto o sistema estiver em uso. Minimizar pode; **fechar a janela desliga o servidor** para todo mundo.
4. Quando aparecer "Servidor rodando!", abra o navegador nesse mesmo computador em **http://localhost:3333**.

Ativação

Na primeira vez, a tela **Ativação do sistema** mostra o **código deste computador**. Envie o código para quem forneceu o sistema, cole a **chave de ativação** recebida (começa com NXF1.) e clique em **Ativar**. A chave vale para este computador e para o CNPJ da empresa. A opção "Sou o dono do sistema", no fim da tela, é só para o fornecedor: ela mostra onde o servidor procura a chave do licenciador e aparece apenas no próprio computador do servidor.

Primeiro login

Na primeira vez que o sistema é ligado, um administrador é criado automaticamente:

Campo	Valor
Email	admin@empresa.com
Senha	admin123

> **Importante:** Troque essa senha no primeiro acesso, em Cadastros » Usuários » editar o Administrador. Os dados do primeiro acesso também ficam salvos em backend/dados/PRIMEIRO_ACESSO.txt — apague esse arquivo depois de trocar a senha.

Se ninguém consegue entrar

No servidor, dê dois cliques em **redefinir-senha-admin.bat** e informe o email do usuário. O sistema gera uma **senha provisória**; no próximo login a pessoa cadastra uma senha nova.

Reinício automático

Se o servidor pedir para reiniciar (por exemplo, depois de "Atualizar o sistema" em Manutenção), o iniciar.bat liga o servidor de novo sozinho, já com a versão nova.

5. Acesso pela rede da empresa

Por padrão, só o computador que roda o iniciar.bat acessa o sistema. Para os outros computadores acessarem também:

1. Descubra o IP do servidor: no Prompt de Comando, digite **ipconfig** e procure "Endereço IPv4".
2. Deixe esse IP **fixo**: reserve o endereço para a máquina no roteador ("DHCP reservation") ou configure o IP fixo nas propriedades da placa de rede do Windows. Com IP automático, o endereço muda a cada reinício e os atalhos de todo mundo param de funcionar.
3. Na primeira vez que o iniciar.bat rodar, o Windows pergunta se o Node.js pode se comunicar na rede: marque **Rede Privada** e clique em Permitir. Se a pergunta não aparecer e os outros computadores não conectarem, libere a porta 3333 no Firewall do Windows para a rede privada.
4. Nos outros computadores, acesse pelo navegador: **http://IP-DO-SERVIDOR:3333** (exemplo: http://192.168.0.10:3333).

> **Atenção:** Nesta rede, acessar o servidor pelo **nome do computador** não funciona — use sempre o número de IP.

Acesso de fora da empresa (internet) com o Cloudflare Tunnel

O app do motorista na rua (4G), o portal do cliente e o rastreio precisam do sistema na internet com HTTPS. O jeito mais simples é o **Cloudflare Tunnel** (gratuito): um programa no servidor abre uma ligação de saída para a Cloudflare, sem abrir porta no roteador e sem IP fixo da operadora. Precisa de um **domínio** da empresa (ex.: suaempresa.com.br, registrado no registro.br).

1. Crie a conta grátis em cloudflare.com e adicione o domínio (Add a domain / Adicionar site, plano Free). A Cloudflare mostra dois "nameservers": no registro.br, em DNS do domínio, troque os servidores DNS pelos dois da Cloudflare. A ativação leva de minutos a algumas horas (chega um e-mail). Se o domínio já tem site ou e-mail, confira se os registros DNS antigos foram copiados para a Cloudflare antes de trocar.
2. No painel da Cloudflare: Zero Trust, Networks, Tunnels (em versões novas, Networks » Tunnels no painel principal), **Create a tunnel**, tipo **Cloudflared**, nome "nexofrete".
3. Escolha Windows 64-bit. Baixe e instale o cloudflared (o .msi do link mostrado). Depois abra o **Prompt de Comando como administrador** e cole o comando que a tela mostra (cloudflared.exe service install seguido de um código longo). Ele vira um serviço do Windows e liga sozinho com o computador. No painel, o túnel fica "Healthy".
4. Em **Public Hostname**: subdomínio "sistema", o seu domínio, Type **HTTP** e URL **localhost:3333**. Salve. O endereço fica https://sistema.suaempresa.com.br (o HTTPS é da Cloudflare).
5. No servidor, abra o arquivo backend\.env no Bloco de Notas, acrescente a linha **TRUST_PROXY=loopback** e reinicie o Nexofrete. Assim o sistema sabe que o acesso veio por HTTPS pelo túnel e os limites de tentativas de senha valem por pessoa.
6. No Nexofrete, informe o endereço em **CT-e » Configuração » Endereço público** (app do motorista, rastreio e links dos avisos) e em **Portal do cliente » Configurar** (portal). Teste no celular, fora do Wi-Fi: https://sistema.suaempresa.com.br/motorista.html.

Como funciona: Para só testar, sem domínio: no Prompt, "cloudflared tunnel --url http://localhost:3333" dá um endereço https://....trycloudflare.com que funciona enquanto a janela estiver aberta e muda a cada vez. Não use no dia a dia.

Atenção: Com o túnel, a tela de entrada do sistema também fica na internet: use senhas fortes, ligue a verificação em duas etapas para os administradores e mantenha o sistema atualizado.

6. Atalho estilo aplicativo

Em vez de digitar o endereço toda vez, cada computador pode ter um ícone que abre o sistema direto, sem barra de endereço nem abas — parecido com um aplicativo. Há duas formas:

Pelo próprio sistema (mais fácil nos computadores dos usuários)

Abra o sistema no navegador do computador do usuário, entre como **administrador** (só o administrador vê essa opção) e, em **Manutenção » Atalho do Nexofrete**, clique em **Baixar o instalador do atalho**. O sistema baixa um pequeno instalador, **instalar-atalho-nexofrete.bat**, já com o endereço certo do servidor. Abra esse arquivo pela barra de downloads: ele baixa o ícone do Nexofrete e cria o atalho na Área de Trabalho. Não é preciso copiar a pasta do sistema para esse computador.

> **Dica:** Se o Windows mostrar "O Windows protegeu o computador", clique em "Mais informações" e depois em "Executar assim mesmo". Se o navegador perguntar se quer manter o arquivo, escolha "Manter".

Pelo arquivo criar-atalho-desktop.bat

1. Dê dois cliques em **criar-atalho-desktop.bat** (precisa ter a pasta do sistema no computador).
2. Digite **localhost** se for o próprio servidor, ou o IP do servidor se for outro computador. Se a porta for diferente, digite junto (ex: 192.168.0.10:3300).
3. Aparece o ícone do Nexofrete na Área de Trabalho.

No servidor, o atalho abre primeiro a tela "Abrindo o Nexofrete...", que espera o servidor responder e só então mostra o login — sem erro de conexão se o servidor ainda estiver subindo.

> **Como funciona:** Por segurança, fechar a janela do sistema sem clicar em "Sair" já exige login de novo na próxima vez. Se o IP do servidor mudar, rode o criar-atalho-desktop.bat de novo com o endereço novo (ele substitui o atalho antigo).

7. Ligar o servidor sozinho com o Windows

Só no computador servidor:

1. Dê dois cliques em **configurar-inicio-automatico.bat**. Se aparecer o aviso "O fornecedor não pôde ser verificado", clique em **Executar** — é a última vez: o próprio arquivo libera todos os arquivos do sistema, e o aviso não aparece mais.
2. Pronto: da próxima vez que o computador for ligado e alguém entrar no Windows, o servidor liga sozinho, numa janela minimizada na barra de tarefas.

O aviso aparece porque o Windows marca como "baixados da internet" os arquivos de um .zip baixado e descompactado à mão. O **iniciar.bat** e o **configurar-inicio-automatico.bat** tiram essa marca sozinhos; versões instaladas pela tela de atualização já chegam sem ela.

Para o servidor ligar **sem ninguém digitar a senha do Windows**, é preciso ligar o login automático do Windows (Windows+R, **netplwiz**, desmarcar "Os usuários devem digitar um nome de usuário e uma senha"). Só faça isso se o computador servidor ficar em local de acesso restrito: qualquer pessoa que ligá-lo entra no Windows.

Para conferir, clique na janela minimizada: ela deve mostrar "Servidor rodando!". Para cancelar o início automático: aperte Windows+R, digite **shell:startup** e apague o atalho do servidor que aparecer.

> **Atenção:** O início automático depende de alguém entrar no Windows do servidor. Se o servidor reiniciar sozinho (queda de energia, atualização do Windows) e ficar na tela de login, o sistema fica fora do ar até alguém entrar.

8. Ambiente de teste

O ambiente de teste é uma segunda cópia do sistema rodando no mesmo servidor, com **banco de dados separado** (sistema_frete_teste) e **porta diferente** (3334). Serve para experimentar uma versão nova ou uma configuração arriscada sem mexer nos dados de verdade.

1. Com o sistema principal já instalado, dê dois cliques em **instalar-teste.bat** e digite a senha do PostgreSQL.
2. Para ligar, use **iniciar-teste.bat** (deixe a janela aberta enquanto testa).
3. Acesse http://localhost:3334, ou crie um atalho próprio com **criar-atalho-teste.bat**.

No ambiente de teste aparece uma faixa no topo: "AMBIENTE DE TESTE — os dados aqui são separados da produção de verdade". Tudo o que for feito ali não afeta o sistema principal.

9. Atualizar o sistema para uma versão nova

A atualização é feita pela própria tela, sem copiar pastas à mão:

1. Em **Manutenção » Atualizar o sistema**, clique em "Escolher o .zip e atualizar" e selecione o arquivo da versão nova (ex: Nexofrete-1.72.0.zip).
2. O sistema faz um **backup do banco** antes de tudo.
3. Instala a versão nova por cima, **sem mexer** na configuração (.env), nos backups e nos comprovantes de entrega. Se a versão nova trouxer bibliotecas novas, ele mesmo as instala.
4. O servidor reinicia sozinho. Todos os usuários só precisam recarregar a tela (F5).

Telas mais leves: o navegador de cada computador guarda os arquivos das telas e só baixa de novo o que mudou; o servidor manda tudo comprimido. A primeira abertura depois de uma atualização baixa as telas novas sozinha (não é preciso limpar o cache do navegador), e as aberturas seguintes ficam quase instantâneas, também pela internet.

Dica: Para versões com mudanças grandes, teste primeiro no ambiente de teste (seção 8). A versão atual aparece no mesmo quadro de Manutenção.

Atenção: Antes de diagnosticar qualquer problema depois de uma atualização, confirme que existe uma única pasta do sistema no servidor e que é ela que está rodando.

Parte 2 — Uso do dia a dia

Como os dados entram, como o frete é conferido e o que fazer em cada tela.

10. Conceitos básicos

O registro de frete

Cada linha do sistema é um **registro de frete**, ligado a uma nota fiscal. Ele junta os dados da NF-e (pedido, cliente, cidade, valor faturado, volumes, peso), do CT-e (transportadora, número, valor cobrado, impostos, taxas), da planilha do ERP e do mapa de carregamento, além do cálculo pela tabela de preço e da decisão de pagamento.

Status do frete

Status	Significado
Aguardando CT-e	A nota foi importada, mas o CT-e da transportadora ainda não chegou.
Pendente (em conferência)	CT-e recebido; ainda falta o cálculo pela tabela ou uma decisão.
Frete Retido	O valor cobrado no CT-e diverge da tabela além da margem de tolerância, ou a nota tem CT-e de transportadoras diferentes. **Não é pago** até alguém decidir.
Liberado p/ Pagamento	Conferido e aprovado (pelo sistema ou por uma pessoa). Aguarda a fatura da transportadora.
Faturado	Já entrou numa fatura conferida.
Cancelado	Pedido cancelado ou CT-e cancelado. Sai das contas.
Arquivado	Nota antiga sem CT-e, tirada de "Aguardando CT-e" pela limpeza em Manutenção. Volta para a conferência sozinha se o CT-e for importado.
Não cobrado	CT-e a mais da nota que é pago por outra pessoa (o tomador não é a empresa — ex.: redespacho por conta do destino). Fica só como histórico da nota e sai das contas.

Situação da aprovação

Aprovação	Significado
Pendente	Ninguém decidiu ainda.
Aprovado	Liberado. Aparece quem aprovou: uma pessoa ou "Sistema (conferência automática)".
Rejeitado	Não deve ser pago. Guarda o motivo.

Nota fiscal cancelada

A nota é marcada como **NF cancelada** quando chega o **XML de cancelamento da NF-e** registrado na SEFAZ (pelo Enviar XML, pela pasta monitorada ou pelo NF-Stock), quando a planilha do ERP traz NF_CANCELADA = S, ou quando o retorno da SEFAZ informa a nota como cancelada.

- **Sem CT-e**: o status vira **Cancelado** automaticamente — sai de "Aguardando CT-e", de Entregas previstas, dos atrasos e da busca automática de entregas. Continua em Todos os registros, em laranja, como histórico.
- **CT-e que chega depois** para uma nota já cancelada (NF ou pedido): o frete fica **retido** para conferência — é uma transportadora cobrando frete de nota cancelada.

- **Com CT-e**: o frete fica **retido** (faixa "NF CANCELADA" no kanban e aviso em Precisa de atenção) até alguém conferir — normalmente o frete deveria ir para a nota que substituiu a cancelada. Aprovação já feita por uma pessoa e frete faturado não são mexidos.

Destaques de cor na lista

- **Linha vermelha**: pedido cancelado no ERP (ESTATUS_PEDIDO = C).
- **Linha laranja**: nota fiscal cancelada (NF_CANCELADA = S), com observação.
- **Linha roxa**: nota fiscal devolvida (nota de retorno emitida).
- **Linha azul-clara**: remessa para feira/demonstração que já retornou.
- **Nota "refaturada"**: o número da nota no ERP (NR_NOTA) é diferente do número da NF (NR_NF).

Valores que aparecem em todo o sistema

Campo	O que é
Valor Frete Negociado / Vlr. CT-e	O que a transportadora cobrou no CT-e.
Valor Frete Tabelado	Só o frete base calculado pela tabela (sem taxas).
Valor Total Calculado	Frete base + Ad Valorem + GRIS + Pedágio + TDE + TDA + TRT + Despacho, pela tabela.
Valor Total do Frete	Valor Total Calculado + Outras Despesas. Na Carga Direta, é o próprio valor negociado + Outras Despesas.
Dif. Negociado × Tabela	Valor Total do Frete menos o Vlr. CT-e. Positivo: a tabela dá mais que o cobrado; negativo: a transportadora cobrou acima da tabela.
% Frete	Quanto o frete representa do valor da nota fiscal.

11. Visão geral

É a tela inicial. Mostra o retrato do momento e leva direto para o que precisa de ação — cada quadro é clicável e abre a tela certa (se o usuário tiver permissão para ela).

Fluxo do frete

Cinco quadros com a quantidade (e o valor) em cada etapa: Aguardando CT-e, Em conferência, Frete Retido, Liberado p/ Pagamento e Faturado.

Precisa de atenção

Só aparece o que tem alguma coisa pendente:

- Notas com CT-e de transportadoras diferentes.
- Pagamentos vencidos e pagamentos vencendo nos próximos 7 dias.
- Fretes retidos aguardando decisão.
- CT-e liberados ainda fora de fatura.
- Entregas atrasadas sem entrega registrada.
- Sinistros cuja data de cobrança chegou.
- CT-e sem valor pela tabela (falta tabela ativa ou o trecho da cidade).
- Meta de frete do mês acima de 90% ou estourada.

Outros quadros

- **Gasto com frete no mês**, comparado com a meta.
- **Transportadoras no mês**, pelo valor cobrado nos CT-e.
- **Últimos 6 meses**, a evolução do valor cobrado.

Notificações (sino)

O sino no topo junta avisos como: fretes retidos, pagamentos vencidos ou vencendo, meta perto de estourar, tabelas de preço vencidas ou vencendo em 30 dias, possíveis CT-e/NF-e duplicados, entregas atrasadas, entregas sem canhoto, CT-e sem tabela, ICMS diferente da rota, sinistros para cobrar e backup atrasado. Clicar num aviso leva à tela correspondente.

12. Como os dados entram no sistema

Enviar XML (manual)

Na tela **Enviar XML**:

- Arraste os arquivos para a área indicada, ou clique para selecionar. Aceita XML de NF-e, de CT-e e de eventos (cancelamento).
- Aceita também **arquivos .zip** — inclusive os que as transportadoras mandam com subpastas (CNPJ/xml/). **Não é preciso descompactar**: suba o .zip como veio.
- "Selecionar uma pasta inteira" importa todos os XML de uma pasta de uma vez.
- O "Número do pedido" é opcional: serve para forçar que NF-e e CT-e caiam no mesmo registro.
- **Retorno da SEFAZ** (o recibo que o ERP salva como "-ret.xml"): é reconhecido, mas não tem dados da nota, então não cria nada — só aparece como "Recibo da SEFAZ... nada a importar". Se a SEFAZ informar que a nota ou o CT-e foi cancelado ou denegado, o sistema anota isso nas observações do registro.

> **Como funciona:** O sistema importa sempre na ordem certa: primeiro as notas, depois os CT-e, depois os cancelamentos. Um XML já importado antes (mesma chave de acesso) é recusado, sem duplicar.

O que é lido da NF-e

- Cliente, cidade, bairro, UF, volumes, peso, cubagem e chave de acesso.
- **Pedido** e **Pedido Mercus** (pedido do cliente): lidos do campo de informações complementares (infCpl).
- **Valor faturado**: lido do valor de pagamento (vPag).
- **Redespacho** e cidade do redespacho: lidos do texto "REDESPACHO:" nas informações complementares.

O que é lido do CT-e

- Transportadora (nome e CNPJ), número, data de emissão, valor da prestação e valor total.
- Componentes da prestação e taxas (GRIS, TDE, TDA, pedágio, TRT, ad valorem).
- Impostos: ICMS (base, alíquota, valor, CST), IBS e CBS.
- UF de início e fim da prestação (usadas para conferir a alíquota de ICMS).
- As notas que ele transporta. O vínculo CT-e » NF-e é automático, pela chave da nota ou pelo número dela.

> **Dica:** A transportadora que aparece num CT-e novo é cadastrada sozinha em Cadastros » Transportadoras.

CT-e direto da SEFAZ (automático)

Com o certificado digital A1 cadastrado, os CT-e em que a empresa aparece podem vir direto da SEFAZ, sem depender da transportadora mandar o XML: veja "CT-e na SEFAZ" no capítulo 14 (CT-e recebidos, código 404).

NF-Stock da Alterdata (automático)

Se a empresa usa o NF-Stock da Alterdata, os XML guardados lá (NF-e, CT-e e eventos) podem entrar sozinhos: veja "NF-Stock (Alterdata)" no capítulo 53 (Manutenção » Integrações, código 904).

Pasta monitorada de XML (automático)

Em **Manutenção » Pasta monitorada de XML**, aponte a pasta onde os XML chegam (a que o e-mail ou o ERP salva — pode ser uma pasta da rede). O sistema confere a pasta de tempos em tempos e importa sozinho os XML novos, soltos ou dentro de .zip. Opcionalmente, move cada arquivo para as subpastas "Importados" ou "Com erro". Cada arquivo é anotado pelo conteúdo, então nunca é importado duas vezes. "Importar agora" força uma conferência imediata.

Planilha do ERP (TIMELINE_PEDIDOS.xlsx)

Em **Enviar XML » Atualizar planilha do ERP**, suba a planilha exportada do ERP. Ela completa os campos que estiverem vazios nos registros — **nunca sobrescreve** o que veio do XML.

Coluna da planilha	Campo no sistema
NR_PEDIDO	Número do Pedido
PEDIDO_CLIENTE	Pedido Mercus (só os números: "132237ANTECIPAD" vira 132237)
NM_CLIENTE	Cliente
NR_NF / NR_NOTA	Número da NF (quando diferentes, a nota é marcada como refaturada)
FRETE_CIF_FOB	Frete CIF ou FOB (E = CIF, D = Destinatário/FOB)
ESTATUS_PEDIDO	C = pedido cancelado (linha vermelha)
NF_CANCELADA	S = nota cancelada (linha laranja + observação)

Importante: A planilha do ERP **não cria registros**. Uma linha da planilha sem nota no sistema fica guardada, aguardando o XML da NF-e chegar; quando ele chega, os dados da planilha são aplicados. Isso evita que pedidos antigos da planilha virem registros soltos. O botão "Tirar da lista os registros que vieram só da planilha" limpa registros criados assim por versões antigas.

A planilha também pode ser importada sozinha: veja "Importação automática da planilha do ERP" na seção 24.

Novo nesta versão: A tabela acima é o **formato padrão**. A planilha de outro ERP, com outras colunas (ex.: "Nota Fiscal", "Peso Bruto"), é lida por um **modelo de planilha**: veja a seção 54. Quando houver modelos, a tela de envio mostra a escolha do modelo ao lado do botão. Aceita .xlsx, .xls e .csv.

Devolução / troca de nota (e-mail)

Em **Enviar XML » Devolução / troca de nota**, cole o e-mail padrão de devolução. O sistema lê a NF original, a NF substituta, a nota de retorno, o pedido, o cliente, o motivo e onde está a mercadoria, mostra para conferir e, ao registrar:

- **NF original**: marcada como devolvida, ligada à substituta; sai das entregas a acompanhar. O frete dela continua na auditoria.
- **NF substituta**: ligada à original ("Substitui a NF X"), com a informação de que a mercadoria continua com o transportador, quando for o caso.

- **Nota de retorno** (nota de entrada): não gera frete a acompanhar. Se o XML dela for importado, não vira frete, e a devolução fica marcada como completa. Se chegar um **CT-e que cita a nota de retorno** (a mercadoria voltou), ele é ligado à NF original como **CT-e de devolução**, conferido pelo percentual de devolução da tabela.
- O que ainda não estiver no sistema é aplicado sozinho quando a nota for importada. As últimas registradas ficam na lista do quadro.
- **Nota refaturada**: quando a empresa emite uma nova nota com o **mesmo número de pedido** da devolvida, o sistema liga as duas sozinho e a nova recebe nas observações "Nota fiscal refaturada referente à NF X, que foi devolvida (nota de retorno Y)". Na lista, a nota devolvida aparece em **roxo**.
- **Cobrança em dobro**: a transportadora deve cobrar a entrega uma vez só — no CT-e da nota devolvida OU no da refaturada. Se as duas tiverem CT-e, o mais novo fica **retido** com a faixa "Possível cobrança em dobro" na Auditoria e aviso em Precisa de atenção, até alguém conferir e aprovar ou rejeitar.

Notas de **entrada** e de **devolução** (XML) não são mais importadas como frete de venda — antes elas ficavam "aguardando CT-e" para sempre. A **NF-e de devolução** emitida pela empresa já registra a devolução sozinha: o XML traz a nota de origem (chave referenciada) e o motivo, então a nota de origem fica marcada como devolvida (sai das entregas atrasadas) e o CT-e de devolução que citar a nota de devolução é ligado à nota de origem — sem precisar do e-mail.

NF-e complementar ou de ajuste

A NF-e **complementar** (ex.: "NFe COMPLEMENTAR ST") ou **de ajuste** só complementa imposto ou valor de outra nota — não tem mercadoria. Ela não vira frete, não entra em "Notas sem mapa", "Aguardando CT-e" nem entregas, e nunca se junta ao registro de outra nota (mesmo com o mesmo número de pedido). Na nota original entra a observação "NF-e complementar X ... sem mercadoria, não gera frete".

Frete por conta do cliente

Nota de **venda** com frete por conta do **destinatário** (modalidade FOB, modFrete 1) e **sem transportadora informada** (o campo da transportadora vem vazio): o cliente é quem contrata a transportadora ou vem buscar. O registro mostra o selo **Frete por conta do cliente** na coluna Frete CIF/FOB, um aviso no topo ao abrir o registro e a observação "Frete por conta do cliente (FOB) — transportadora não informada na nota". Se a nota trouxer uma transportadora, segue o tratamento normal.

NF-e sem circulação de mercadoria

Notas que não têm transporte — destinatário com o **mesmo CNPJ** da empresa (ex.: "BAIXA DE ESTOQUE", CFOP 5927) ou só com CFOPs que não movimentam mercadoria (baixa de estoque, reclassificação, nota de cupom fiscal, transferência ou ressarcimento de crédito de ICMS) — não viram frete e ficam fora de "Aguardando CT-e", "Notas sem mapa" e entregas. Transferência para **outra filial** (CNPJ diferente) continua sendo frete normal.

Retorno de feira, exposição ou demonstração

A nota de **retorno de remessa** (entrada com CFOP 1913, 1914 ou 1916 — demonstração, feira/exposição, conserto — que cita a remessa de origem) é reconhecida sozinha: a remessa fica marcada como **retornou** (linha azul-clara, sai das entregas atrasadas) e o **CT-e da volta**, que cita a nota de retorno, é ligado à remessa como CT-e de **Retorno**.

- O valor esperado do CT-e da volta é o **% de retorno** da tabela de preço da transportadora sobre o CT-e da ida (campo "Retorno de feira / demonstração (%)": 100, 50... — vazio vale 100%).

Mapa de carregamento

Em **Enviar XML » Importar mapa de carregamento**, suba a planilha do mapa (.xls ou .xlsx). Ligando pela nota fiscal (coluna "Nr. nota"), ela grava em cada frete: a **Data da Coleta** (pela "Dt. referência do mapa de carregamento" — a Data Prevista de Entrega é recalculada a partir dela), o **número** e a **descrição** do mapa e o **1º ajudante**. Notas que não estão no mapa são ignoradas. Esses dados alimentam o relatório de notas sem mapa de carregamento (seção 19).

13. Vários CT-e para a mesma nota

Uma mesma nota pode ter mais de um CT-e. O primeiro que chega fica no registro da nota (o **principal**); cada CT-e que chega depois vira um registro ligado a ele, com os dados da nota copiados e um **tipo de vínculo**:

Tipo	Quando	Como é conferido
Complementar	CT-e complementar (tipo 1).	Sem valor esperado: vai para aprovação manual.
Reentrega	Outro CT-e normal da **mesma** transportadora. É o caso mais comum.	Esperado = um % do CT-e original (padrão 50%, configurável em Manutenção).
Devolução	Igual à reentrega, com "DEVOLU" na observação do CT-e.	Mesmo % da reentrega.
Reposição	Observação "REPOSIÇÃO": mercadoria enviada de novo (avaria/extravio).	Frete cheio pela tabela. É ligado ao sinistro da mesma nota; se não houver sinistro, o sistema avisa.
Redespacho da nota	CT-e da transportadora de **redespacho** (a 2ª perna da entrega). Reconhecido quando o CNPJ (ou o nome) dela bate com o "REDESPACHO:" da NF-e, ou quando o próprio CT-e se declara subcontratação ou redespacho. O CNPJ é o mais seguro: a nota pode trazer a razão social e o CT-e, o nome fantasia.	Frete legítimo, **sem alerta**: pela tabela da transportadora do redespacho, da cidade do redespacho até o cliente. A 1ª transportadora continua calculada até a cidade do redespacho.
Outra transportadora	CT-e de uma transportadora **diferente** na mesma nota, que não é o redespacho previsto.	Pela tabela da transportadora dele. Fica **retido** com alerta vermelho até alguém definir quem levou a nota (seção 16).
Substituto	CT-e de substituição (tipo 3).	Toma o lugar do CT-e original no registro principal.
Anulação	CT-e de anulação (tipo 2).	Não cria registro: prende o principal como Frete Retido para revisão.

CT-e cancelado

Quando chega o **evento de cancelamento** de um CT-e:

- CT-e a mais da nota (reentrega, outra transportadora...): vira Cancelado e sai das contas.
- CT-e principal: vai para o histórico da nota. Se já chegou outro CT-e para a mesma nota, ele assume o lugar; senão, a nota volta a "Aguardando CT-e" e o próximo CT-e entra no lugar.
- Se o CT-e já estava faturado, o sistema não reorganiza nada: só marca e avisa para conferir a fatura com a transportadora.

Importante: Um CT-e cancelado **não pode fazer nada** no sistema: não pode ser alterado, aprovado, faturado nem excluído. Fica só como histórico da nota.

CT-e que chega antes da nota

Se o CT-e for importado antes da NF-e, ele fica numa linha própria, sem cliente. Quando a nota chega (pelo XML ou pela planilha), o sistema junta os dois sozinho: se a nota ainda não tinha CT-e, ele vai para a linha dela; se já tinha, vira um CT-e a mais da nota.

Quem paga cada CT-e (tomador)

O sistema lê do XML quem é o **tomador** de cada CT-e — quem paga aquele frete (remetente, destinatário, expedidor, recebedor ou um terceiro). Ele aparece na coluna "Quem paga" do Detalhe do Frete. Quando o tomador não é a empresa da nota, o CT-e a mais passa para o status **Não cobrado**: fica na lista da nota como histórico, sem alerta, fora do kanban e das contas de gasto. É o caso comum do redespacho "por conta do destino", pago pelo cliente. No CT-e principal, o sistema só mostra um aviso laranja no detalhe.

Onde ver os CT-e de uma nota

- No **Detalhe do Frete** da Auditoria (lista "CT-e desta nota", com o total pago).
- Em **Documentos » NF-e × CT-e » Notas e seus CT-e** (320), que mostra cada nota com todos os CT-e vinculados.
- Nos cartões do kanban, com selos como "Reentrega do CT-e 1234 · NF 5678".

Um CT-e para várias notas

Quando o CT-e leva várias notas (cita várias chaves de NF-e), ele é ligado a **todas**: fica no registro de uma delas e as outras ficam "cobertas" por ele, com o número do CT-e. Nenhuma dessas notas fica como "aguardando CT-e". O frete é **dividido entre as notas** pelo peso (sem peso, pelo valor da nota; sem os dois, em partes iguais) e a parte de cada nota aparece em Documentos » NF-e × CT-e e na pesquisa. A conferência pela tabela usa a soma do peso, dos volumes, da cubagem e do valor de todas as notas do CT-e. A data de entrega lançada no CT-e vale para todas as notas dele. Se a nota chegar depois do CT-e, ela é ligada sozinha na importação seguinte.

14. Todos os registros

A lista completa de fretes, ordenada pelo número da NF, no estilo de uma planilha.

Encontrar registros

- **Busca geral**: pedido, NF, CT-e, transportadora, redespacho ou cliente.
- **Filtro por período** da emissão da NF: ano, mês, semana, dia, últimos 7/30 dias ou período personalizado.
- **Filtro por coluna**, como no Excel, na linha logo abaixo do cabeçalho (que fica fixo ao rolar).
- Paginação de 100 linhas e modo **Tela cheia**.

Editar um registro

Dê **dois cliques** no registro para abrir o formulário. Quem tem "Editar / lançar registros" pode corrigir campos. No formulário também ficam:

- **Carga Direta**: caminhão dedicado negociado direto. Não usa a tabela padrão — o valor negociado é o próprio valor do frete.
- **Fluxo de Aprovação**: situação da aprovação, quem aprovou e quando, motivo de rejeição.
- **Calcular Valor Frete Tabelado**: busca os trechos da transportadora, calcula e preenche. Se não calcular, "Por que não calculou?" diz exatamente qual passo falhou (sem tabela, sem cidade, sem trecho).
- **Buscar cidade por endereço**: busca de melhor esforço pela rua e número. Sempre confira antes de aplicar, porque o mesmo nome de rua existe em várias cidades.
- **Comprovante de Entrega**: nome de quem recebeu, data da entrega, assinatura (com o dedo ou o mouse) e foto da carga. A data da entrega entra no SLA (no prazo ou atrasado).
- **Excluir registro**: só para quem tem essa permissão. É permanente.
- **Excluir vários de uma vez**: marque as caixinhas ao lado do Número do Pedido (a do cabeçalho marca todos da página que está na tela) e clique em **Excluir selecionados**; para confirmar, digite EXCLUIR. Fretes já faturados e CT-e cancelados são pulados — o aviso no final diz quantos.

Lançar um registro manual

"+ Lançar registro manual" abre o formulário vazio, para fretes que não têm XML.

Endereço de entrega e redespacho

Ao importar a NF-e, o sistema procura o endereço de entrega nesta ordem:

Ordem	Onde	Para que serve
1	REDESPACHO: escrito nos dados adicionais	É para lá que a transportadora contratada leva a carga. A cidade do redespacho é a usada no cálculo do frete.
2	Grupo <entrega> do XML	Local de entrega diferente do destinatário, já com os campos separados (o mais confiável).
3	LOCAL DE ENTREGA, ENDEREÇO DE ENTREGA, ENTREGAR EM... nos dados adicionais	Quando a nota não tem o grupo <entrega>.
4	Endereço do destinatário	Quando não há nada acima.

- Do texto livre, o sistema separa nome, CNPJ, inscrição estadual, rua e número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP. A cidade é conferida na lista oficial de municípios do IBGE (também quando a nota não traz a UF e a cidade só existe num estado). "ENTREGA EM 10/11" e frases assim não são confundidas com endereço.
- Quando a leitura não tem certeza (cidade que não está no IBGE ou sem rua), a nota fica com **conferir** e o motivo. O número de notas a conferir aparece no alto da tela; clique nele para ver só essas.
- Em **Abrir**, cada endereço mostra a origem, o texto da nota de onde foi lido e o botão **Corrigir** (quem pode editar registros). A cidade corrigida é conferida no IBGE; no redespacho, ela vira também a Cidade do Redespacho do cálculo: se mudou, use Recalcular no registro. Endereço corrigido à mão não é mais trocado pela leitura automática.
- As notas que já estavam no sistema são lidas de novo, a partir do XML guardado, quando o sistema liga.
- No Montar relatório (BI) há os campos Endereço de entrega, Endereço do redespacho, Origem do endereço e Endereço a conferir.

Notas fiscais (403)

Em **Documentos » Notas fiscais**, as NF-e importadas com todos os dados da nota: número e série, chave de acesso, emitente (nome e CNPJ), destinatário, valor dos produtos e total da nota, peso bruto e peso líquido, volumes, data de emissão, data e hora de saída, endereço de entrega (o local de entrega, quando a nota informa um diferente do destinatário) e a situação: autorizada, cancelada ou denegada. Esses dados são lidos do XML na importação; nas notas que já estavam no sistema, são lidos do XML guardado quando o sistema liga.

- **Filtros**: número, chave, cliente ou pedido; emitente e destinatário (nome ou CNPJ); série; cidade e UF; período pela emissão ou pela saída; situação (autorizada, cancelada, denegada, sem CT-e). No alto, o total de notas, valor, peso, volumes, canceladas e denegadas.
- **Entrega** (coluna): para onde a transportadora leva a nota e de onde veio o endereço. Filtro **Endereço de entrega**: a conferir, com redespacho, local de entrega diferente ou corrigidos à mão.
- **Abrir** a nota mostra tudo e os botões **DANFE** (gerado a partir do XML, pronto para imprimir ou salvar em PDF pelo navegador) e **XML** (o arquivo da nota). Nota que entrou só pela planilha do ERP não tem XML.
- **XML das notas (.zip)**: baixa os XML de todas as notas do filtro num arquivo .zip. **Excel**: a lista com todas as colunas.
- **Imprimir DANFE** em lote: marque as notas na lista (a caixinha do cabeçalho marca todas) e clique em **Imprimir DANFE**. Abre uma página com um DANFE por folha, pronta para imprimir ou, em "Salvar como PDF", gerar um arquivo só com todas. Sem nenhuma marcada, saem as notas do filtro (até 300 de uma vez). A nota cancelada sai com a marca CANCELADA e a denegada com USO DENEGADO.
- **Eventos da nota**: ao abrir a nota aparecem os eventos importados (Cancelamento, Carta de Correção, Comprovante de Entrega), com data, texto, protocolo e o botão **XML do evento**. O XML dos eventos entra pelo Enviar XML, como os das notas.
- **Denegada**: NF-e com uso denegado pela SEFAZ (no próprio XML ou no recibo da SEFAZ importado) fica marcada como denegada: não tem valor fiscal, sai de "aguardando CT-e" e o CT-e que vier para ela fica retido, como na cancelada. O DANFE sai com a marca "USO DENEGADO".

CT-e recebidos (404)

Em **Documentos » CT-e recebidos**, os CT-e das transportadoras com todos os dados lidos do XML: número, série e chave de acesso, emissão, protocolo de autorização, emitente (a transportadora), tomador (quem paga o frete), remetente, destinatário, município e UF de origem e de destino, modal (rodoviário, aéreo, aquaviário, ferroviário, dutoviário, multimodal), tipo de serviço (normal, subcontratação, redespacho...), CFOP, valor total do frete e o ICMS (situação tributária, base de cálculo, alíquota e valor). Os CT-e que já estavam no sistema são lidos do XML guardado sozinhos.

- **Filtros**: número, chave, NF ou pedido; transportadora, tomador, remetente e destinatário (nome ou CNPJ); município e UF de origem e de destino; modal; tipo de serviço; CFOP; período pela emissão do CT-e; situação (normal, cancelado, complementar, anulação, substituto). No alto: quantidade de CT-e, valor do frete e ICMS (sem os cancelados) e quantos estão cancelados.
- **Abrir** o CT-e mostra tudo, o **histórico do documento** (importação, eventos, auditoria, fatura e pagamento) e os botões **DACTE** (gerado a partir do XML, no mesmo desenho do DACTE oficial, com código de barras e QR Code, para imprimir ou salvar em PDF; o CT-e cancelado sai com a tarja CANCELADO) e **XML do CT-e**.
- **Eventos**: o XML de cada evento importado (Carta de Correção, Cancelamento, Comprovante de Entrega...) fica guardado e aparece no histórico com o botão **XML do evento**. A Carta de Correção do CT-e mostra os campos corrigidos (ex.: "corrigido: ide/xMunFim = CURITIBA") e o protocolo.
- **XML dos CT-e (.zip)**: baixa os XML de todos os CT-e do filtro, com os XML dos eventos numa pasta "eventos". **Excel**: a lista com todas as colunas.
- No detalhe do frete (Todos os registros) também aparecem os botões **DACTE** e **XML do CT-e**, e o histórico traz os eventos com o XML de cada um.

CT-e na SEFAZ (busca automática)

CT-e na SEFAZ, no alto da tela: busca no Ambiente Nacional da SEFAZ os CT-e em que a sua empresa aparece (tomadora, remetente, destinatária, expedidora, recebedora ou autorizada a baixar o XML), com o certificado digital A1 cadastrado na Configuração fiscal da emissão de CT-e (o mesmo ambiente, produção ou homologação). Cada CT-e entra como se o XML tivesse sido enviado à mão: liga à nota, cadastra a transportadora e passa pela auditoria. Os eventos (cancelamento, carta de correção) também chegam e são aplicados.

- **Buscar agora** (quem pode enviar XML) e **Buscar sozinho (a cada hora)** (administrador).
- A janela mostra a última consulta, o resultado e cada documento: Importado (com o link "ver o CT-e"), Já estava no sistema, Emitido pela empresa (os CT-e emitidos pela própria empresa ficam em CT-e emitidos), Evento aplicado ou Não importado (com o motivo).
- Regra da SEFAZ: quando ela responde "nenhum documento novo", a próxima consulta só é aceita 1 hora depois. O botão fica bloqueado até lá e mostra o horário liberado.
- No modo demonstração a SEFAZ é simulada: vêm dois CT-e de exemplo e um "emitido pela empresa".
- **Para não trazer todos os CT-e antigos** (administrador): **Só os novos daqui pra frente** pula tudo o que a SEFAZ já tem para a empresa (faz uma consulta só para saber até onde pular; os antigos não são importados) e a busca passa a trazer só os CT-e emitidos dali em diante. **Importar só os emitidos desde** (uma data, com **Salvar data**): os CT-e mais antigos que a data são pulados e aparecem como "Antigo (pulado)"; os eventos deles também não são aplicados. Vazio = importa todos.
- **Começar a partir do NSU** (administrador): o NSU é o número de ordem dos documentos na SEFAZ. A próxima busca traz o que vem depois do número informado (0 = tudo o que a SEFAZ ainda guarda, uns 3 meses); os CT-e que já estão no sistema não duplicam. O número não pode passar do maior NSU que a SEFAZ informou.

15. Tabelas de preço e o cálculo do frete

A tabela de preço é o que a transportadora negociou. É com ela que o sistema calcula quanto cada frete deveria custar. Fica em **Cadastros » Tabelas de Preço**.

Na lista de tabelas, a coluna **Rastreamento** mostra como o sistema acompanha as entregas de cada transportadora (passe o mouse no selo para ver o detalhe):

Selo	O que quer dizer
SSW	As entregas são lidas do SSW sozinhas (busca das 6h30 e botão Buscar entregas). O sistema marca isso quando acha a transportadora no SSW.
Portal ATA	Portal próprio da Andrade e Abreu (Lonngren), lido com o login cadastrado na transportadora.
Central de Canhotos	Site da LD Rio Pizzo, lido com o e-mail e a senha cadastrados na transportadora.
EDI	A transportadora manda arquivos de ocorrência (OCOREN). Fica laranja se o último arquivo tem mais de 30 dias.
Link	Só o link de rastreamento: abre o site da transportadora, mas não traz a entrega sozinho.
manual	Sem rastreamento automático: as entregas entram à mão, pelo canhoto ou pelo XML.

Para mudar, use o cadastro da transportadora (Cadastros » Transportadoras » Portal de rastreamento e link).

Dados gerais da tabela

Campo	Uso
Transportadora, UF, nome	Identificação. A busca aceita nome ou CNPJ.
UF / Cidade Destino, Tipo de Frete	Abrangência da tabela.
Prazo padrão (dias)	Usado no SLA quando o trecho não tem prazo próprio.
Ad Valorem (%)	Percentual sobre o valor da nota.
GRIS (%) e GRIS Mínimo (R$)	Percentual sobre o valor da nota, respeitando o mínimo.
Pedágio	Valor por fração de 100 kg (arredonda para cima).
TDE, TDA, TRT	Taxas fixas de dificuldade de entrega, de acesso e de restrição de trânsito.
Despacho / CTRC	Valor fixo por CT-e emitido.
Cubagem (kg por m³)	Fator do peso cubado (padrão 300).
Devolução (%) e Reentrega (%)	Referência combinada com a transportadora.
Validade (meses)	O sistema avisa quando a tabela está vencendo ou vencida.
Descarga	Valor de descarga: por entrega, por volume, por kg ou por tonelada, com mínimo opcional. Cobrada em todos os clientes ou só nos da lista (CNPJ, raiz do CNPJ ou parte do nome, um por linha). Soma no total do frete.
ICMS	Para quem cobra "tabela + ICMS": o ICMS é somado ao total. Alíquota: a da tabela; em branco, a do CT-e; sem CT-e, a da rota (7%/12% entre estados). Por dentro (padrão do CT-e: total ÷ (1 - alíquota)) ou por fora (total × alíquota).

Campo	Uso
Seguradora, condição de faturamento, índice de correção	Informativos.
Tabela ativa	Só tabelas ativas entram no cálculo.

Trechos (preço por destino)

Cada tabela tem trechos por destino, região e tipo de carga. Preencha as **cidades dessa praça** (separadas por vírgula, ou pelo seletor de cidades): é por elas que o sistema acha o trecho certo de cada frete. Algumas transportadoras organizam a capital por **bairro** — o sistema aceita bairro ou cidade. Os trechos também podem ser importados de uma planilha ("Importar via Excel"). A caixa de cidades cresce para mostrar a lista inteira (Enter vira vírgula ao salvar), e as colunas Região e Tipo de carga são mais largas.

Modo de cálculo por volume (padrão)

- Volumes menor ou igual ao Volume Mínimo: cobra o **Frete Mínimo**.
- Volumes acima do mínimo: **Valor por Volume × quantidade de volumes**.

Modo de cálculo por peso

- Peso considerado = o maior entre o peso real e o peso cubado (cubagem × fator).
- Até o Peso Mínimo: cobra o Valor Mínimo.
- Acima: Valor Mínimo + (peso considerado - peso mínimo) × R$/kg excedente.

Como o sistema acha a tabela e o trecho

1. **Transportadora**: pelo CNPJ do CT-e; se não houver tabela nesse CNPJ, pela raiz do CNPJ (outra filial da mesma empresa); só sem CNPJ usa o nome.
2. **Cidade**: se a nota tem redespacho, usa a cidade do redespacho; senão, procura uma cidade cadastrada mencionada nas observações; senão, usa a cidade e o bairro do cliente.
3. **Trecho**: o trecho que tem essa cidade (ou bairro) na lista de cidades.
4. **Total**: frete base + Ad Valorem + GRIS + Pedágio + TDE + TDA + TRT + Despacho + Descarga; e, se a tabela mandar somar, o ICMS por cima de tudo.

O detalhe de cada cálculo (tabela, trecho, regra aplicada) fica guardado no registro e aparece no Detalhe do Frete.

Exportar e importar a tabela completa

Para usar a mesma tabela em outra empresa (outro Nexofrete) sem digitar tudo de novo: na lista de tabelas, clique no ao lado do nome. Sai um Excel com duas abas — **Tabela** (dados gerais: transportadora e CNPJ, taxas, prazo, validade...) e **Trechos** (todos os trechos, com as cidades). Na outra empresa, use **Importar tabela** e escolha o arquivo.

- A importação sempre cria uma tabela **nova** — nunca sobrescreve uma existente. Se já houver uma com o mesmo nome na transportadora, a nova ganha "(importada dd/mm/aaaa)" no nome.
- A transportadora é achada pelo CNPJ (ou pelo nome). Se não existir, é cadastrada automaticamente.
- Dá para ajustar valores direto no Excel antes de importar. Só mantenha os nomes das abas e das colunas. Para reajustar várias tabelas por um mesmo %, use o Reajuste em lote (abaixo).

Reajuste em lote

Em **Cadastros » Tabelas de Preço**, o botão **Reajuste em lote** aplica um percentual (acréscimo ou desconto) em várias tabelas de uma vez, por exemplo o reajuste anual do contrato pelo IPCA.

1. **Escolha as tabelas**: transportadora (ou todas), só as gerais ou só as de clientes, um cliente e a UF de destino. As inativas ficam de fora, a não ser que você marque "Incluir tabelas inativas".
2. **Informe o %** (ex.: 6,5 para aumentar, -3 para baixar, entre -50% e +100%), o índice ou motivo (opcional) e a data em **Vale a partir de**.
3. **Marque o que reajustar**: frete peso (R$/kg dos trechos e excedente), fretes mínimos, taxas em R$ (pedágio, TDE, TDA, TRT, despacho, GRIS mínimo, pallet, descarga) e, se quiser, ad valorem e GRIS em %. "Renovar a validade" faz a validade (em meses) contar de novo a partir da data do reajuste.
4. **Ver prévia**: lista cada tabela com o valor de antes e o de depois (1º trecho, frete mínimo, pedágio, ad valorem). Desmarque as tabelas que ficam de fora.
5. **Aplicar reajuste agora** (data de hoje) ou **Agendar** (data futura): até a data vale o preço atual; no dia, o sistema aplica sozinho.

- Antes de mudar, cada tabela ganha uma cópia de como estava em "Ver Histórico" e uma linha nas Observações (ex.: "Reajuste de 6,5% (IPCA 12 meses) em 01/01/2027").
- Aba **Histórico** do reajuste: todos os reajustes em lote, com quem fez, a data e a situação (agendado, aplicado, desfeito, cancelado). **Cancelar** desiste de um agendado; **Desfazer** volta as tabelas aos valores de antes.
- O Desfazer não mexe numa tabela que foi editada depois do reajuste (ela aparece no aviso para conferir à mão). Se houver um reajuste mais novo nas mesmas tabelas, desfaça primeiro o mais novo.
- Os valores são arredondados: R$/kg com 4 casas, valores em R$ com 2 e percentuais com 3.

> **Como funciona:** O reajuste vale para os cálculos feitos daí em diante (cotação, CT-e, auditoria). Fretes já calculados só mudam se você usar "Recalcular todos agora" em Manutenção (seção 24).

Histórico e impressão

"Ver Histórico" mostra as versões anteriores de uma tabela (o que mudou e quando). "Imprimir / PDF" gera a tabela para enviar ou arquivar.

> **Dica:** Depois de corrigir uma tabela ou cadastrar cidades novas nos trechos, use "Recalcular todos agora" em Manutenção (seção 24) para refazer o cálculo dos fretes já existentes.

16. Auditoria de Frete

É a tela de trabalho da conferência: compara o que foi cobrado no CT-e com o que a tabela diz que deveria custar. No topo ficam os totais: registros comparados, pago a mais que a tabela, pago a menos e a diferença líquida. Dá para filtrar por transportadora, status (OK, divergente, carga direta) e buscar por CT-e, pedido ou cliente.

Entendendo a diferença do frete

- **No cartão**: Cobrado, Tabela e a diferença em R$ e em %. "A mais" (vermelho) = a transportadora cobrou mais que a tabela; "A menos" (verde) = cobrou menos; "Na tolerância" (cinza) = diferença pequena, dentro da tolerância configurada, que conta como confere. Quando há taxa divergente, a linha **Onde** mostra as que mais pesam (ex.: TDE +R$ 45,00).
- **No Detalhe**, o quadro do alto resume tudo numa frase: "A transportadora cobrou R$ X a mais que a tabela (+Y%)", com o valor pela tabela, o cobrado no CT-e, a diferença e duas barras para comparar o tamanho.
- **Onde está a diferença**: cada componente que não bate (frete peso, taxas, ad valorem, GRIS...), com o cobrado, o da tabela e quanto a mais ou a menos; taxa que a tabela não prevê; peso ou volumes do CT-e diferentes da nota; ICMS. O que os itens não explicam aparece como **Restante** (normalmente o frete base ou o frete mínimo).
- Diferença muito grande (CT-e com mais que o dobro ou menos da metade da tabela) ganha um aviso: quase sempre é o trecho ou a tabela errada, e não cobrança indevida. Confira em "Como o sistema calculou" antes de cobrar a transportadora.
- **Glosar a diferença**: no quadro, já com o valor cobrado a mais preenchido (dá para mudar antes de confirmar).

Conferir em sequência (fila e teclado)

No alto do Detalhe aparece a **fila**: os fretes divergentes que ainda esperam decisão, com os filtros da tela, do que mais cobrou a mais para o que menos cobrou (ex.: "2 de 14"). Assim dá para conferir um atrás do outro sem fechar a janela.

Tecla / botão	O que faz
» ou	Próximo frete da fila.
« ou	Frete anterior da fila.
A ou "Aprovar e próximo"	Abre a justificativa (já sugerida), aprova e abre o próximo da fila.
G	Registra a glosa, já com a diferença preenchida.
Esc	Fecha o Detalhe.

Os atalhos só valem com o Detalhe aberto e sem outra janela por cima (ex.: a da justificativa). Quando a fila acaba, o sistema avisa e fecha o Detalhe.

Conferência em detalhe (no detalhe do frete)

Abaixo do cálculo, o detalhe do frete mostra a **conferência em detalhe**: cada componente lado a lado, **tabela × CT-e**, com a diferença e a situação (confere, cobrado a mais, cobrado a menos, não prevista na tabela). Os componentes são frete peso, ad valorem (ou "frete valor"), GRIS, pedágio, TDE, TDA, TRT, despacho (taxa de emissão, SEC/CAT) e descarga; o sistema reconhece o nome que cada transportadora usa no CT-e.

- **Taxa não prevista**: componente cobrado no CT-e que a tabela não tem (ou tem zero) aparece como "não prevista na tabela".
- **Cobrado a mais**: a soma do que as parcelas passam da tabela, até o quanto o total do CT-e passa do total da tabela. Se o total confere e só a divisão entre as parcelas está diferente ("parcelas trocadas"), o apontamento aparece, mas não conta como cobrado a mais.
- **Peso e volumes**: o que está no CT-e contra o das notas (peso com tolerância de 5% ou 1 kg; volumes exatos).
- **ICMS**: CST, CFOP e a rota (UF inicial e final); a base (o valor da prestação, com a redução quando houver), a alíquota esperada pela rota, o valor (base × alíquota) e o CFOP (5xxx dentro do estado, 6xxx entre estados).
- **Histórico deste frete**: a linha do tempo com a importação, os cálculos pela tabela, a liberação automática, a aprovação ou reprovação (com a justificativa), a glosa, o cancelamento, a fatura e o pagamento, com quem fez.

Os mesmos apontamentos (componente a mais, taxa não prevista, peso, volumes, base e valor do ICMS, CFOP) aparecem no relatório **Auditoria de Frete** e no relatório **Cobranças indevidas** (capítulo 19).

Conferência automática

Toda vez que um frete tem o valor do CT-e e o valor calculado, o sistema compara os dois:

- **Dentro da margem de tolerância** (seção 24): Liberado p/ Pagamento, aprovado por "Sistema (conferência automática)".
- **Fora da margem**: Frete Retido.
- Aprovação feita por uma pessoa, frete faturado e frete cancelado não são mexidos.
- Nota com CT-e de transportadoras diferentes, ainda sem decisão, **nunca é liberada sozinha**.

O kanban

Coluna	O que tem
Pendente de Conferência	CT-e recebido, sem conferência concluída.
Frete Retido	Divergências e notas com transportadoras diferentes. Mostra o resumo da divergência.
Liberado p/ Pagamento	Aprovados, aguardando fatura.
Faturado	Já em fatura conferida.

Cada cartão mostra pedido, CT-e, transportadora, valor negociado, valor calculado e diferença, além de selos: tipo de vínculo (reentrega, outra transportadora...), ICMS divergente, taxas divergentes, aprovado/rejeitado. Cartões com a **faixa vermelha** são de notas com transportadoras diferentes.

Decisões no cartão

- **Aprovar**: libera o pagamento, com uma justificativa (o sistema já sugere um texto com as divergências).
- **Aprovar em lote**: marque as caixas dos cartões e use "Aprovar selecionados".
- **Glosa**: a transportadora aceitou descontar a diferença no boleto. Informe o valor, escolha o **motivo** na lista (o sistema já sugere um) e, se quiser, uma observação; o frete é liberado e o Financeiro já exporta o valor líquido.
- **Email**: manda o espelho do cálculo (valores e taxas) para o email da transportadora, para ela corrigir ou aceitar a glosa. Precisa do envio de email configurado.

Como funciona: **Limite de alçada**: se configurado, fretes acima desse valor só podem ser aprovados por quem tem a permissão "Aprovar valores altos".

Dica: **Fila por responsável**: o filtro **Responsável** da Auditoria mostra "Todos", "Só os meus", "Sem responsável" ou um analista. Quem é responsável por alguma transportadora (capítulo 24) já abre em "Só os meus". A fila do Detalhe (setas e "Aprovar e próximo") segue o mesmo filtro.

Dica: **Desfazer**: logo depois de aprovar, reprovar ou glosar (no cartão, no Detalhe, em lote ou na tela do registro), aparece no rodapé um aviso com o botão **Desfazer** por 10 segundos. Ele devolve o frete para a conferência, sem decisão (a glosa feita junto também sai). Só vale para a decisão da própria pessoa, dos últimos 10 minutos, em frete ainda não faturado.

Motivos de glosa padronizados

Toda glosa tem um motivo da lista: frete acima da tabela, taxa acima da tabela, taxa não prevista na tabela, peso ou volumes diferentes da nota, trecho / cidade errada, ICMS errado, cobrança em dobro, transportadora não levou a nota, nota cancelada ou outro. O motivo sugerido vem da conferência do CT-e (por exemplo, cobrança em dobro quando o sistema marcou o alerta, taxa não prevista quando a tabela não tem a taxa). Com o motivo padronizado dá para ver o que mais gera glosa em cada transportadora (aba **Glosas por motivo**, abaixo) e montar relatórios no BI (campo "Motivo da Glosa (padronizado)").

Contestação em lote com a transportadora

Em vez de mandar um e-mail por CT-e, o botão **Contestações** da Auditoria junta tudo o que uma transportadora cobrou acima da tabela no período e manda **um e-mail só**, com a lista no corpo e a planilha anexa. Ver precisa de "Ver todos os registros" e de "Aprovar pagamento", "Ver auditoria" ou "Conferir fatura"; criar, enviar e registrar a resposta precisa de "Aprovar pagamento".

1. Clique em **Contestações** e em **Nova contestação**.
2. Escolha a transportadora e o período (emissão do CT-e) e clique em **Buscar CT-e**. Entram os CT-e cobrados acima da tabela **fora da tolerância**, ainda sem glosa e fora de outra contestação aberta (os marcados como cobrança em dobro, não levou ou nota cancelada entram com o valor inteiro do CT-e).
3. Confira cada linha: desmarque o que não quer contestar, ajuste o valor, o motivo e o detalhe (o sistema já escreve as taxas a mais que achou no XML). CT-e já faturado aparece com o selo "faturado".
4. Confira o e-mail (vem do cadastro da transportadora) e o **prazo para responder** (padrão: 10 dias) e clique em **Criar contestação**.

5 No detalhe, clique em **Enviar por e-mail** (precisa do envio de e-mail configurado) ou, se mandou por outro meio, em **Marcar como enviada**. **Planilha** baixa o mesmo arquivo que vai anexo.

6 Quando a transportadora responder, marque cada CT-e como **Aceito** (com o valor aceito, que pode ser menor que o contestado) ou **Recusado**, escreva a resposta se quiser e clique em **Registrar resposta**.

Situação	Quando
Rascunho	Criada, ainda não enviada.
Enviada	Enviada por e-mail ou marcada como enviada.
Aceita / Aceita em parte	Todos os CT-e aceitos / parte aceita e parte recusada.
Recusada	A transportadora recusou todos.
Abatida na fatura	Os créditos (CT-e já faturados) foram descontados na fatura seguinte.
Cancelada	Cancelada antes da resposta; os CT-e voltam a poder ser contestados.

Resposta da transportadora pelo link

O e-mail da contestação leva o botão **Responder a contestação**. Ele abre uma página, sem login, em que a transportadora vê os CT-e contestados (CT-e, NF, valor do CT-e, valor pela tabela, contestado e motivo) e marca cada um como **aceito** (pode aceitar um valor menor) ou **recusado** (com o motivo, obrigatório), informa o nome e envia. Ela pode mudar e enviar de novo até a empresa confirmar. A página não mostra nome de cliente nem outros dados internos.

- A resposta **não é aplicada sozinha**: o sino avisa "transportadora respondeu pelo link", a lista mostra o selo "Respondida pelo link — confirmar" e, no detalhe, a resposta dela já vem preenchida (aceito/recusado, valor e o comentário de cada CT-e). Confira e clique em **Registrar resposta**.
- No detalhe também aparece quando a transportadora abriu o link, mesmo sem responder.
- **Link de resposta** (no detalhe) mostra o link para copiar e mandar por WhatsApp. O link usa o **endereço público** do sistema (o mesmo do link de rastreio). Se o sistema estiver sendo acessado por um endereço da rede interna (ex.: localhost ou 192.168...), o link só abre dentro da empresa: o administrador informa ali o endereço público.
- Depois que a contestação é encerrada, a página mostra só o resultado.

Prazo de resposta e lembrete

Ao enviar (ou marcar como enviada), a contestação ganha a data limite para a resposta (hoje + o prazo). A lista mostra "responder até" e, depois do prazo, **"sem resposta, prazo vencido há N dias"** em vermelho; o sino de avisos também mostra as vencidas e leva direto à lista. No detalhe, **Reenviar como lembrete** manda o e-mail de novo, com o assunto "Lembrete:" e o pedido de retorno, renova o prazo e conta quantos lembretes foram enviados. Na **conferência da fatura** (capítulo 17), ao escolher a transportadora aparece o valor contestado ainda sem resposta (e quantas contestações estão vencidas), para cobrar a resposta antes de aprovar a fatura.

- **CT-e aceito ainda não faturado**: vira **glosa** no frete, com o motivo da contestação, e o frete é liberado. A fatura deve vir com o desconto.
- **CT-e aceito já faturado**: vira **crédito**. Na conferência da próxima fatura dessa transportadora, o crédito é descontado sozinho do valor que a fatura deveria vir (capítulo 17).
- **CT-e recusado**: nada muda no frete; ele volta à lista de CT-e que podem ser contestados.

Diferenças que se repetem

A aba **Diferenças que se repetem** da janela de contestações analisa os CT-e do período (padrão: últimos 90 dias; dá para filtrar a transportadora) e mostra o padrão por trás das divergências, em vez de CT-e por CT-e:

- **Taxa repetida**: um componente cobrado a mais ou sem estar na tabela em boa parte dos CT-e da transportadora (30% ou mais) ou de um cliente (metade ou mais). Ex.: "TDE cobrado sem estar na tabela em 4 de 4 CT-e do cliente X (quase sempre R$ 30,00)".
- **Trecho**: um destino em que a transportadora cobra acima da tabela na maioria dos CT-e, com pelo menos 2% a mais. Ex.: "Para CAMPINAS/SP, 4 de 4 CT-e acima da tabela, quase sempre +8%".
- Precisa de pelo menos 3 CT-e. Quando os mesmos CT-e aparecem em dois padrões, fica só o mais específico (o do cliente, o do trecho).

Cada padrão traz uma sugestão: quando a diferença é **sempre a mesma** (o mesmo valor ou o mesmo %), o mais provável é a **tabela estar desatualizada** (selo "Corrigir a tabela?" e o botão **Abrir a tabela de preço** já abre a tabela usada nesses CT-e; para vários trechos de uma vez use o Reajuste em lote, capítulo 15). Quando a diferença **varia**, parece erro de cobrança (selo "Contestar"): **Contestar N CT-e** abre a nova contestação só com os CT-e daquele padrão que ainda não têm glosa nem contestação.

Resultado da auditoria

A aba **Resultado** da janela de contestações mostra o retorno do trabalho da auditoria no período (padrão: os últimos 12 meses, pela emissão do CT-e; dá para filtrar a transportadora):

Número	O que é
Cobrado a mais	O que os CT-e cobraram acima da tabela, fora da tolerância, e em quantos CT-e.
Recuperado	Glosas (feitas na auditoria, por regra automática ou por contestação aceita) + créditos de contestação abatidos em fatura + CT-e barrados (reprovados ou da transportadora que não levou). "% recuperado" = glosas e créditos divididos pelo cobrado a mais.
Aprovado mesmo divergente	Cobrou a mais e foi aprovado sem glosa, separado entre pessoas e regras automáticas.
Em apuração	O que os CT-e ainda retidos cobram a mais.
Decididos por regra automática	Fretes aprovados ou glosados pelas regras (capítulo 24), sem ninguém precisar abrir.

Abaixo: de onde veio o recuperado, as principais causas (glosas por motivo), o gráfico por mês (cobrado a mais e recuperado) e a tabela por transportadora, com a % de CT-e divergentes, o recuperado e a principal causa. **Planilha (CSV)** baixa os números (total, por mês e por transportadora) para abrir no Excel.

Nota das transportadoras

A aba **Nota das transportadoras** dá a cada transportadora uma nota de 0 a 100 no período (padrão: últimos 90 dias, pela emissão do CT-e), para comparar e negociar. Passe o mouse na nota para ver os pontos de cada parte:

Parte	Pontos
CT-e acima da tabela (fora da tolerância)	40 com nenhum; zero com metade ou mais dos CT-e.
Cobrado a mais a cada R$ 1.000 de frete	30 com nada; zero com R$ 50 (5%) ou mais.

Parte	Pontos
Contestações: parte do valor contestado que ela aceitou	20 x a parte aceita (sem contestação respondida: 20).
Tempo de resposta das contestações	10 respondendo no mesmo dia; zero com 20 dias ou mais (sem: 10).

Faixas: **A** (85 ou mais), **B** (70 ou mais), **C** (50 ou mais) e **D** (abaixo de 50). Transportadora com menos de 5 CT-e no período aparece sem nota ("poucos CT-e").

Glosas por motivo

A aba **Glosas por motivo** da janela de contestações mostra, no período, quanto foi glosado em cada motivo (com barras) e uma tabela por transportadora com o valor de cada motivo, além dos créditos de contestação a abater e dos já abatidos em fatura.

Detalhe do Frete

O botão "Detalhe" do cartão abre a janela completa daquele frete:

- **Resumo**: cliente, transportadora deste CT-e, quem levou a nota (quando há transportadoras diferentes), rota, volumes e status (OK, DIVERGENTE, SEM CÁLCULO, CARGA DIRETA ou NÃO LEVOU).
- **CT-e desta nota**: todos os CT-e da nota, tipo, transportadora, valor cobrado, esperado, status e o total pago de frete na nota.
- **Como o sistema calculou**: tabela, trecho, regra aplicada e a conta feita.
- **Como a transportadora calculou**: componentes da prestação e impostos, lidos do XML do CT-e.
- **Conferência de taxas**: GRIS, TDE, TDA, TRT e pedágio cobrados × esperados pela tabela.
- **Rodapé**: valores e impostos do CT-e (base e alíquota de ICMS, ICMS, IBS, CBS, total com impostos).

Recalcular pela tabela

O botão **Recalcular pela tabela** refaz o cálculo daquele frete ali mesmo e guarda o detalhe. Se não conseguir, mostra o motivo (sem tabela ativa, cidade não cadastrada no trecho...). Em reentrega, devolução e reposição, refaz o esperado a partir do CT-e principal. Frete faturado, cancelado, carga direta e CT-e complementar não são recalculados.

Conferência do ICMS

Em transporte entre estados, o sistema confere a alíquota de ICMS do CT-e pela rota (UF de início e fim do CT-e): **7%** quando sai do Sul/Sudeste (menos ES) para Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou ES; **12%** nos demais casos. Dentro do mesmo estado não confere. Só CT-e com ICMS normal (CST 00 ou 20).

Transportadoras diferentes na mesma nota: quem levou?

> **Novo nesta versão:** Recurso da versão 1.72.0.

> **Como funciona:** O CT-e da transportadora de **redespacho** previsto na nota não entra aqui: ele é a 2ª perna da entrega, não uma cobrança duplicada (seção 13).

Duas transportadoras cobrando a mesma nota normalmente é erro: só uma delas levou a mercadoria. Esse caso aparece com muito destaque — faixa vermelha no cartão, alerta vermelho no Detalhe e na Visão geral — e os CT-e ficam retidos até alguém decidir.

1. Abra o **Detalhe** de qualquer CT-e da nota.
2. Na lista "CT-e desta nota", clique em **Foi esta que levou** na linha da transportadora que realmente levou a mercadoria. (Precisa da permissão "Aprovar pagamento".)
3. Confirme.

O que acontece:

- Os CT-e da transportadora escolhida seguem a **conferência normal**, pela tabela dela: se bater, são liberados; se divergir, ficam retidos como qualquer outro.
- Os CT-e das outras ficam marcados **Não levou — não pagar**: são rejeitados, saem do "Total pago" da nota e não podem ser aprovados, nem receber glosa, nem entrar em aprovação em lote.
- O alerta vermelho vira uma faixa verde com quem levou, quem decidiu e quando. O topo do detalhe passa a mostrar "Quem levou a nota".
- Se o CT-e de quem não levou **já estava faturado**, ele não é mexido: o sistema avisa para cobrar o estorno da transportadora.
- A decisão fica no log de auditoria.

> **Dica:** Errou? Use **Trocar p/ esta** na linha da outra transportadora, ou **Desfazer** na faixa verde para voltar ao alerta. Se depois chegar um CT-e novo de uma terceira transportadora, a decisão é desfeita e o alerta volta; se for da transportadora que levou (uma reentrega), segue normal.

Exportar e imprimir

"Exportar CSV/Excel" e "Imprimir/PDF" geram a lista da auditoria com os filtros aplicados.

17. Conferência de fatura da transportadora

Quando a fatura da transportadora chega, os CT-e dela são conferidos juntos. Fica no botão **Conferir Fatura** da Auditoria (precisa da permissão "Conferir fatura" e de "Ver todos os registros").

1. Escolha a transportadora e preencha número, emissão, vencimento e valor da fatura.
2. Marque os CT-e que estão na fatura. Dá para **colar a coluna de CT-e** da fatura e clicar em "Marcar esses CT-e", e filtrar para ver só os marcados.
3. Confira a tabela: frete pela tabela, frete do CT-e, diferença e a situação de cada CT-e (conferido ou não).
4. Clique em **Conferir e gerar documento**.

- Os CT-e passam a **Faturado** e recebem o vencimento da fatura.
- O sistema guarda uma "foto" dos valores no momento da conferência e gera o documento para o Financeiro, com um **código de verificação**.
- Parecer: **Conferida** (todos os CT-e conferidos e o total bate com a fatura) ou **Conferida com ressalvas**. Glosas combinadas nos CT-e aparecem no documento, para conferir se foram descontadas.
- **Créditos de contestação**: se a transportadora aceitou uma contestação de CT-e já faturado (capítulo 16), o crédito entra sozinho como desconto na conferência da próxima fatura dela: o documento mostra a linha "Créditos de contestação" com os CT-e, e a fatura deveria vir com esse desconto. Desfazer a conferência devolve o crédito para a fatura seguinte.
- **Contestações sem resposta**: ao escolher a transportadora, um aviso mostra o valor contestado com ela que ainda não teve resposta (e se o prazo venceu), com o link para as contestações.
- A aba "Faturas conferidas" lista o histórico. Só o administrador pode desfazer uma conferência.

Importar a fatura em planilha

Em vez de marcar os CT-e um a um, clique em **Importar arquivo da fatura (Excel/CSV)**. Dá para escolher vários arquivos de uma vez (a fatura dividida). O arquivo precisa de uma coluna **CT-e** (número) ou **Chave**; com a coluna **Valor**, o sistema compara o cobrado com o valor de cada CT-e. Ele escolhe a transportadora, marca os CT-e, preenche o número da fatura, o vencimento e o valor (quando estão no arquivo) e avisa:

- CT-e com valor cobrado diferente do CT-e (e a diferença);
- **cobrança repetida**: o mesmo CT-e duas vezes no arquivo, ou CT-e que já está em outra fatura;
- CT-e cancelado cobrado e CT-e não encontrado (sem XML no sistema ou de outra transportadora).

O DOCCOB (EDI) continua em EDI » Com a transportadora, que abre a conferência já preenchida.

Situação da fatura: aprovar, bloquear, liberar e pagar

Depois de conferida, a fatura segue os passos **Conferida » Aprovada » Liberada p/ pagamento » Paga**, na aba "Faturas conferidas". Os botões aparecem conforme a situação e a permissão de cada um.

- **Bloqueio automático**: fatura conferida com ressalvas (CT-e divergente ou valor da fatura diferente do esperado) já nasce **Bloqueada**, com o motivo. Também dá para bloquear à mão (quem confere fatura, aprova pagamento ou vê o Financeiro), com o motivo. **Fatura bloqueada não pode ser aprovada, liberada nem paga.**

- **Desbloquear** (quem aprova pagamento): só com a justificativa (o que foi resolvido ou combinado com a transportadora). A fatura volta para Conferida.
- **Aprovar** (quem aprova pagamento). Com a **alçada da fatura** (Configurações da auditoria: "Alçada da fatura"), fatura acima do valor só é aprovada por quem tem "Aprovar valores altos".
- **Liberar p/ pagamento** (quem aprova pagamento): a fatura aprovada vai para o pagamento.
- **Registrar pagamento** (quem aprova pagamento ou vê o Financeiro): só na fatura liberada; informe a data e o valor pago. Os CT-e dela contam como **fretes pagos** nos Indicadores. "Desfazer pagamento" volta para Liberada.
- **Histórico**: cada fatura guarda quem conferiu, bloqueou, desbloqueou, aprovou, liberou e pagou, com data, hora e o motivo ou justificativa.

Vencimentos e CT-e não faturados

- Aba **Vencimentos**: as faturas ainda não pagas, separadas em vencidas, vencem hoje, próximos 7 dias, depois e sem vencimento, com o valor a pagar e a situação.
- Aba **CT-e não faturados**: os CT-e recebidos que ainda não entraram em fatura nenhuma (sem os cancelados, recusados e não cobrados), por transportadora, com o mais antigo e quantos passam de 30 e de 60 dias. Filtre pelos emitidos há pelo menos 15, 30, 45, 60 ou 90 dias. CT-e antigo sem fatura: a transportadora pode cobrar de surpresa ou esqueceu de cobrar.
- A **Visão geral** avisa as faturas vencidas, vencendo em 7 dias, bloqueadas e aguardando aprovação ou liberação, e os CT-e há mais de 30 dias sem fatura. Clicar abre a aba certa.

18. Financeiro

Menu **Financeiro » Pagamento de fretes contratados** (130): fretes liberados para pagamento, vencimentos e glosas. O botão **Faturas das transportadoras**, no alto, abre a lista de faturas (a mesma janela da Auditoria de frete, capítulo 17): conferir, aprovar, liberar e registrar o pagamento sem trocar de tela.

- **Quadros**: total a pagar, vencendo em 7 dias, vencidos e aguardando resolução (retidos).
- **Meta de gasto com frete** do mês: defina o valor; a Visão geral e o sino avisam quando chega a 90% e quando estoura.
- **Lista de pagamentos**: vencimento, pedido, NF, CT-e, transportadora, dados bancários (banco, agência/conta, PIX), valor negociado, glosa e valor líquido.
- **Exportar p/ Financeiro**: planilha só com o essencial para pagar (transportadora, CNPJ, dados bancários, vencimento, valor líquido acordado) dos fretes liberados.
- **Glosas recentes**: as últimas glosas registradas.

> **Dica:** Os dados bancários vêm do cadastro da transportadora. Preencha-os em Cadastros » Transportadoras para a exportação sair completa.

19. Relatórios

Os relatórios ficam no grupo do assunto deles no menu (capítulo 29, Mapa do menu): **Gestão e relatórios** (Painel de indicadores com Indicadores e Gráficos, Entregas previstas, Notas sem mapa, Consolidar rotas, Roteirizar, Montar relatório (BI), Comparar cotações, Anomalias e duplicidades), **Transportadoras e parceiros** (Scorecard e Melhor transportadora), **Documentos** (NF-e × CT-e) e **Auditoria de fretes** (Conferência de CT-e e Cobranças indevidas). Os códigos 309 a 323 continuam valendo no Ctrl+K. Os gráficos podem ser maximizados ou minimizados, e a tela pode ser impressa.

Excel e PDF em todos os relatórios: o botão **Excel** no alto de Relatórios baixa uma planilha (.xlsx) com as tabelas e os gráficos da aba aberta, uma planilha para cada um, com os números como números (o Excel soma). **Imprimir/PDF** imprime a tela ou salva em PDF.

Indicadores (309)

O painel com os principais números numa tela só. Escolha o período (pela emissão do CT-e) e, se quiser, uma transportadora. Clicar num quadro abre a tela de onde ele vem.

- **Fretes contratados**: os CT-e do período, sem os cancelados, os que não são cobrados da empresa e os barrados pela auditoria; com o % do frete sobre o valor das notas.
- **Fretes pagos**: os CT-e das faturas com o pagamento registrado (capítulo 17). **A pagar**: faturado e ainda não pago, liberado sem fatura, em conferência e retido.
- **Por transportadora, cliente, região, estado e mês**: contratado, pago, a pagar, % sobre a NF e R$ por kg. As regiões são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
- **Modalidade**: o modal do CT-e (rodoviário, aéreo, aquaviário, ferroviário...), lotação ou fracionada, CIF ou FOB, direta, por redespacho ou reentrega, e o tipo de serviço (normal, subcontratação, redespacho).
- **Entregas**: entregues no período, pontualidade (entregues até a data prevista, dividido pelas entregues com previsão) e atraso médio; e, na situação de agora, pendentes, atrasadas, previstas para hoje e para os próximos 7 dias.
- **Ocorrências**: os problemas do rastreio por tipo, por transportadora e por mês, as reentregas, os sinistros (prejuízo e ressarcido) e as entregas com problema agora.
- **Economia da auditoria**: glosas mais CT-e barrados (recusados na conferência ou da transportadora que não levou a carga) = o economizado; e o "em apuração", que é o que os CT-e retidos cobram acima da tabela.
- **Excel** (uma aba por bloco: resumo, transportadoras, clientes, regiões, estados, meses, modalidades, ocorrências, economia) e **PDF**.

Melhor transportadora para cada nota

Para cada nota que ainda não saiu (sem CT-e e sem entrega), calcula pelas tabelas de preço o frete de **todas** as transportadoras que atendem a cidade — com taxas, descarga e ICMS —, o prazo e o **% de entregas no prazo** de cada uma (histórico dos últimos 6 meses, por UF quando há entregas suficientes), e sugere a melhor.

- **Transportadora de redespacho cadastrada sozinha**: o CNPJ do redespacho que vem nas informações da NF-e é consultado (BrasilAPI) e a transportadora entra em Cadastros » Transportadoras com razão social, nome fantasia, endereço, cidade/UF, CEP, telefone e e-mail (selo " Redespacho"; filtro "Só as de redespacho"). A cidade até onde a transportadora contratada leva passa a vir desse cadastro — o texto da nota fica só como reserva (autônomo com CPF, CNPJ não encontrado). A consulta tenta a BrasilAPI, a CNPJ.ws e a ReceitaWS, nessa ordem; se todas falharem,

tenta de novo em 10 minutos (até 5 vezes) e o motivo aparece no cadastro. O botão **Completar pelo CNPJ** (na edição da transportadora, ou na lista para todas as que estão sem cidade ou de redespacho sem nome fantasia) faz a busca na hora. O CNPJ é reconhecido com ou sem a palavra "CNPJ:" na frente (ex.: "REDESPACHO: FULANO - ME - 02.765.172/0002-62 - RUA ..."). Se o CNPJ que veio na nota estiver **digitado errado** (dígito verificador que não confere), o sistema avisa e sugere o certo: corrija no campo CNPJ e clique em Completar pelo CNPJ. As notas com o CNPJ errado continuam ligadas ao cadastro corrigido (pela raiz e filial), sem criar transportadora repetida.

- **Correção automática do CNPJ** (quando o da nota é inválido ou não existe na Receita), nesta ordem: (1) procura pela **razão social** nos CT-e já recebidos e no cadastro um CNPJ válido da **mesma filial** (dígitos 9 a 12 iguais); (2) testa o mesmo número com os dígitos verificadores corrigidos, aceitando só se a razão social conferir; (3) se só a **matriz** conferir, confirma a empresa mas **não preenche a cidade** e avisa para confirmar a filial. O sistema nunca troca de filial sozinho. Quando corrige, o CNPJ errado fica guardado como alternativo (as notas continuam ligadas) e a observação registra o que foi feito.
- **Cidade comparada** (coluna "Entrega até"): até onde a transportadora leva — a do **redespacho** quando a nota tem redespacho; a do **LOCAL DE ENTREGA** (ou outra cidade das tabelas) citada nas informações da nota; senão, a do cliente.
- **Critério**: mais barata; mais barata dentro do prazo (o da transportadora atual, ou um prazo máximo que você digita); ou mais rápida.
- Mostra a transportadora atual (a da nota), o valor dela, a sugerida e a **economia**. Clique numa nota para ver o ranking completo.
- **Já embarcadas**: compara as notas que já saíram com o valor real do CT-e — quanto teria economizado com a sugerida.
- Notas FOB / cliente retira ficam de fora (quem escolhe a transportadora é o cliente). Exporta para Excel.

Consolidar rotas

Para decidir a rota e o caminhão **antes da nota fiscal**. Mostra os pedidos **liberados e ainda sem nota** (da planilha do ERP) agrupados pelo destino: a cidade do cliente ou, quando o pedido tem **redespacho**, a cidade do redespacho. Colunas: Cliente (NM_CLIENTE), Pedido (NR_PEDIDO), Nr. Mercus (PEDIDO_CLIENTE, só o número), Dt. Liberação (DT_PEDIDO_LIBERADO), Transportadora, Redespacho, Volumes (QTD_CAIXAS), Peso (PESO_KG) e m³ (CUBAGEM_M3).

- Os destinos já aparecem abertos ("1. São Paulo/SP — N pedidos..."). Marque os pedidos (clicando na caixinha ou em qualquer lugar da linha) ou o destino inteiro: o quadro **Carga montada**, fixo no topo, vai somando a cada clique os pedidos, volumes, **peso**, **m³** e o **caminhão indicado** — o menor que comporta o peso e o volume (capacidades em **Veículos**). Pedido sem m³ é avisado, e o caminhão passa a ser escolhido só pelo peso.
- **Imprimir / PDF** e **Excel**, no quadro do topo, saem só com os pedidos marcados, agrupados por destino.
- **Itens sem medida**: quando a coluna **ITENS_SEM_MEDIDA** da planilha é maior que zero, o pedido tem item sem cubagem — o m³ real é maior que o informado. O pedido mostra " N item(ns) sem medida", o destino conta quantos pedidos estão assim, aparece um alerta ao marcar e o quadro da carga e o romaneio avisam que o m³ pode ser maior. O valor é atualizado a cada importação da planilha (some quando o ERP medir os itens).
- Ficam de fora: pedidos FOB / frete por conta do cliente e cancelados. A opção "Incluir pedidos já faturados que ainda não saíram" traz também os que já têm nota e ainda não têm CT-e.

Lançar entregas do WhatsApp

Para transportadoras que mandam a foto do comprovante num grupo do WhatsApp com o número da NF. Em **Relatórios » Entregas previstas**, botão **Lançar entregas do WhatsApp**:

1. No WhatsApp Web, abra o grupo, passe o mouse numa mensagem, clique na setinha » **Selecionar mensagens** e marque as do dia.
2. Copie com **Ctrl+C** — cada mensagem vem com a data, ex.: "[14:16, 06/10/2026] Fulano: 193233" — e cole no campo. Também serve o texto de "Exportar conversa" do celular ou uma lista de NF (com uma data para as linhas sem data).
3. Clique em **Ler**: o sistema mostra cada NF encontrada com o cliente, a transportadora e a data da mensagem (dá para corrigir). Só valem números que existem como NF no sistema (pedidos e telefones são ignorados). Ficam desmarcadas as que já têm entrega, as canceladas e as com data antes da emissão.
4. Clique em **Lançar as marcadas**: a data de entrega é gravada com a origem "whatsapp" — o "Refazer entregas automáticas" não apaga essas datas.

Importar fotos dos comprovantes (canhotos)

Quando o grupo da transportadora só tem as fotos dos canhotos, na mesma janela (**Lançar entregas do WhatsApp**), parte **Importar fotos dos comprovantes**: baixe as fotos do dia no WhatsApp e arraste para a área (ou clique). Cada foto aparece com os campos **NF** e **Data do canhoto** (que vem com a data da foto, tirada do nome do arquivo do WhatsApp); ao digitar a NF aparecem o cliente e a transportadora. Clique na miniatura para ampliar e conferir a data no canhoto. **Lançar entregas com as fotos** grava a data de entrega (origem "canhoto") e guarda a foto como o comprovante da nota.

Leitura gratuita do número da NF: com o leitor de texto (Tesseract) instalado no servidor, o sistema lê sozinho o **número da NF impresso** no canhoto — mesmo com a foto deitada — e só aceita número que existe como NF no sistema. A data escrita à mão não é lida por ele: vem da data da foto, para conferir. Para instalar: no servidor, na pasta **backend**, rode **npm install** (uma vez); na primeira leitura ele baixa os dados do idioma (precisa de internet só nessa vez).

Leitura por IA (opcional): em Manutenção » **Leitura de comprovantes por IA**, informe uma chave da API da Anthropic (console.anthropic.com), ligue e teste. Com ela ligada, o sistema lê sozinho o número da NF e a data escrita à mão no canhoto e preenche os campos (" lido — confira"; "confira com atenção" quando a leitura é incerta). Precisa de internet e tem um custo pequeno por foto; a chave fica criptografada. O modelo é configurável.

Notas sem mapa de carregamento

Mostra as notas emitidas há mais dias do que o limite (padrão **3 dias corridos**, ajustável na própria tela) que ainda não entraram em nenhum mapa de carregamento — possivelmente paradas no estoque. Colunas: Nr. nota, emissão, dias parada, situação, Nr. pedido, cliente, volumes, Nr. mapa, Ds. mapa, data de referência, 1º ajudante e CT-e.

- **Situação**: **Sem mapa** (o caso comum); **Frete por conta do cliente** (venda FOB sem transportadora informada — cobrar a retirada do cliente; a mesma regra do selo em Todos os registros); **CT-e emitido e sem mapa** (a transportadora gerou o CT-e com o XML da nota mas não veio coletar?).
- Não entram: notas canceladas, devolvidas, de entrada e já entregues.
- Filtros por situação, por período de emissão (**Emitidas de** ... **até** ..., com calendário em português — dá para digitar dd/mm/aaaa ou escolher no calendário) e busca por NF, pedido ou cliente; exporta para **Excel** e **PDF** (o PDF mostra o período escolhido).

- O prazo salvo vale também para o aviso no **sino**, em **Precisa de atenção** e no número ao lado do item no submenu.

Gráficos

Relatório	O que mostra
Entregas previstas	Fretes sem entrega registrada pela data prevista (coleta ou CT-e + prazo do trecho): atrasadas, hoje, próximos 7 dias. Com link de rastreamento da transportadora e exportação para Excel.
% com tabela de preço	Quantos fretes já têm tabela cadastrada para a transportadora.
Transportadoras que mais carrego	Top 10 por quantidade de fretes.
Redespacho que mais entrego	Top 15 transportadoras de redespacho.
Cidades onde entregaram	Top 15 cidades (a do redespacho quando houve).
CIF: direto × redespacho	Por transportadora, em quantidade e valor, por mês.
Sinistros e avarias	Por transportadora, por tipo, por mês e cobranças pendentes.
Carga direta	Por transportadora, destinos e mês.
% Frete médio	Por mês (12 meses) e por dia (30 dias).
CIF × FOB	Em quantidade e em valor faturado.
Status e retidos	Distribuição por status e frete retido por transportadora.
Gasto e valor	Gasto por mês, transportadoras por valor, glosas recuperadas, entregas por UF.
Cidades que mais faturamos	Faturamento por cidade do cliente, participação e frete pago.
Custo de frete por cliente	Frete de todas as notas do cliente (com reentregas) sobre o que ele comprou.
Reentregas e devoluções	Custo por transportadora e por cliente.
SLA e atrasos	No prazo × atrasado, e atrasos por transportadora.

Rastreamento automático pela SSW

Muitas transportadoras (a FAST-X, por exemplo) usam o sistema SSW. Para elas, o Nexofrete consulta a própria SSW pela chave da NF-e — sem senha — e preenche sozinho a **data da entrega** e quem recebeu. Para ligar, marque **Rastreamento automático pela SSW** no cadastro da transportadora.

- A consulta roda **todo dia às 6h30** e também pelo botão **Buscar entregas na SSW**, em Entregas previstas (se uma transportadora estiver selecionada no filtro, só ela é consultada).
- A coluna **Última ocorrência** mostra o último evento (ex.: "Entrega agendada", "Saída para entrega"); clicando nela aparece o histórico completo.
- **Entrega agendada** pelo cliente (ex.: "ENTREGA AGENDADA P/ 27/08"): a **previsão passa a ser a data agendada**, e é por ela que o sistema mede se a entrega foi no prazo — a transportadora não tem como entregar antes. Só conta o agendamento registrado pela transportadora do CT-e.
- Ocorrência de problema (retida, recusa, avaria, destinatário ausente...) aparece em vermelho e gera aviso no sino.
- **Só vale a entrega da transportadora do CT-e** (a da tabela de preço). Na nota com redespacho, o que a transportadora do redespacho registra na SSW (entrega ao cliente, agendamento) aparece só como informação — "Redespacho (informativo)" na lista e em cinza no histórico — e não muda nenhuma data. Na nota **sem redespacho**, a entrega na cidade do cliente vale mesmo quando foi lançada na

SSW por um parceiro da transportadora (ex.: a FAST-X usa um agente para a entrega em Fortaleza): ela baixa a nota. Na nota com redespacho, a entrega da transportadora do CT-e é a feita no ponto de redespacho (ex.: a Sete Lagoas entrega em Guarulhos para a SOT levar a Cuiabá). A consulta pela chave da NF-e às vezes traz só os eventos da outra transportadora: o sistema decide olhando também o histórico já guardado da nota, e o "ANEXADO COMPROVANTE DE ENTREGA" com "Entrega realizada em dd/mm/aa" também conta como entrega.

- **Refazer entregas automáticas** (botão em Entregas previstas): apaga só as datas de entrega que vieram da busca automática nos últimos 120 dias — mostrando antes quantas são — e busca de novo com as regras atuais. Datas lançadas à mão, pelo botão Entregue ou pelo comprovante de entrega, nunca são apagadas.
- Uma data de entrega lançada à mão nunca é substituída. Entregas vindas da SSW não entram no aviso de "entrega sem canhoto", porque o comprovante já foi registrado na SEFAZ pela transportadora.

Descobrir quais usam SSW: em Cadastros » Transportadoras, o botão **Descobrir quais usam SSW** testa uma nota recente de cada transportadora na SSW e liga o rastreamento automático nas que responderem.

Transportadoras que não usam SSW

- **Comprovante de Entrega da SEFAZ**: quando a transportadora registra a entrega na SEFAZ, ela gera um XML de evento ("Comprovante de Entrega do CT-e"). Importado pelo Enviar XML ou pela pasta monitorada, ele preenche a data da entrega e quem recebeu, e entra no histórico da nota. Peça às transportadoras para mandarem esses XML junto com os dos CT-e.
- **Portal próprio da transportadora** (hoje: Lonngren, usado pela Andrade e Abreu): no cadastro da transportadora, em **Portal de rastreamento**, cole o link de login, a empresa, o usuário e a senha, salve e clique em **Testar conexão**. O botão **Buscar entregas** e a busca das 6h30 passam a ler o portal: preenchem a data da entrega ("Entrega realizada"), a data da coleta (se estiver vazia) e o histórico. A senha fica criptografada no servidor e não aparece de novo na tela.
- **Central de Canhotos da LD Rio Pizzo**: no cadastro da transportadora, em **Portal de rastreamento**, escolha "Central de Canhotos (LD Rio Pizzo)" e informe o mesmo e-mail e senha usados no site da LD Rio. Salve e clique em **Testar conexão**: aparece quantas notas vieram do portal. Atenção: não use o tipo "Lonngren" com o link do site da LD Rio (o sistema troca sozinho para "Central de Canhotos" se isso acontecer, mantendo o e-mail e a senha). A busca das 6h30 e o botão de rastreamento passam a preencher a Data da Entrega (origem "portal"), com quem recebeu e a situação da nota. A nota do portal é reconhecida pela chave da NF-e, pelo nº do CT-e ou pelo nº da NF (com a data perto da do CT-e, até 25 dias). Se o portal mudar o formato, o teste mostra as colunas que vieram, para o suporte ajustar.
- **Conferir no portal**: na lista de entregas (atrasadas, hoje, próximos dias), as notas de transportadora com a Central de Canhotos têm o botão **Conferir no portal**. Ele procura aquela nota no portal e mostra, passo a passo, por que ela não baixou: a nota não entra na busca (nome ou CNPJ do cadastro diferente do CT-e, CT-e com mais de 120 dias), o login não foi aceito, a nota não aparece para esse login, achou com data longe da do CT-e ou o portal não tem a data da entrega. Se estiver entregue no portal, já dá a baixa. "O que o portal tem desta nota" mostra as colunas que vieram, para conferir.
- **EDI (OCOREN)**: arquivo de ocorrências de entrega no padrão PROCEDA — veja o documento de solicitação de integração EDI para enviar à transportadora.
- **Link de rastreamento**: no cadastro da transportadora, o endereço com {NF}, {CTE} ou {CHAVE_NFE} coloca o botão Rastrear na lista.
- Sem nenhuma dessas, a entrega é lançada pelo botão **Entregue** ou pelo comprovante de entrega do registro. Embaixo do botão **Entregue** há um campo de data: escolha o dia em que a entrega foi realizada e clique em Entregue, que a entrega é registrada direto nessa data (sem o campo preenchido, o sistema pergunta a data: ela já vem selecionada, é só digitar os números por cima, que

as barras entram sozinhas; ex.: 19102026, ou 1910 para o ano atual). A data não pode ser no futuro nem antes da emissão do CT-e.

Montar Relatório (BI)

Primeiro escolha a **Fonte dos dados**. Aparecem só as que o seu usuário pode ver:

Fonte	O que tem	Quem vê
Fretes contratados	Notas e CT-e recebidos das transportadoras (o relatório de sempre, com mais de 120 campos)	Quem tem Relatórios
CT-e emitidos	Os CT-e da própria transportadora: número, chave, situação, tomador, destino, valor, previsão e entrega, averbação, fatura, filial e vendedor	Quem emite CT-e ou vê o financeiro
Faturas a receber	Faturas aos clientes: valores, recebido, saldo, vencida e dias de atraso, quantidade de CT-e, boleto	Quem vê o financeiro
Faturas das transportadoras	Faturas recebidas: valor x soma dos CT-e x tabela, glosas, conferência, aprovação e pagamento	Quem confere faturas, aprova pagamento, vê o financeiro ou a auditoria
Contas a pagar	Descrição, categoria, fornecedor, vencimento, competência, valor, pago, saldo, centro de custo, departamento e filial	Quem vê o financeiro
Acertos de viagem	Motorista, contratado, placa, frete, adiantamento, retenções, vale-pedágio, saldo e o piso da ANTT (e se ficou abaixo)	Quem vê o financeiro ou emite CT-e

Também valem a grade de telas do usuário (Cadastros > Usuários) e as filiais dele: quem só enxerga uma filial vê só os CT-e e as contas dela. Nas outras fontes, os filtros são: **período** (escolha por qual data: emissão, vencimento, pagamento...), **situação** e **procurar** (nome, número, CNPJ). Agrupar, totalizar, ordenar, Excel e modelos funcionam igual em todas as fontes.

Nos fretes contratados, escolha os filtros e os campos, veja a prévia e exporte para Excel. Filtros (todos opcionais): transportadora (da NF ou do CT-e), cliente (nome ou CNPJ, inclusive só a raiz para pegar todas as filiais), UF de destino, status, aprovação do pagamento, períodos de emissão da NF, de emissão do CT-e e da entrega, **só com diferença CT-e x tabela** e **só com glosa**. **Limpar filtros** apaga todos.

São mais de 120 campos, em grupos. Use **Procurar campo** para achar pelo nome (ex.: "icms", "chave", "entrega"); com a busca ativa, **Marcar todos** marca só os campos que aparecem. Os grupos:

- **Identificação**: pedido, NF (número, série, chave), CT-e (número, série, chave, protocolo), fatura e mapa.
- **Datas**: pedido, emissão e saída da NF, emissão do CT-e, fatura, vencimento, coleta, entrega, previsão de entrega, entrega final do redespacho, entrega agendada e data do mapa.
- **Cliente e destino** e **Emitente e partes do CT-e**: cliente e CNPJ, cidade, UF, redespacho, emitente da NF, remetente, destinatário e tomador do CT-e, cidades e UF de início e fim.
- **Transportadora**: da NF e do CT-e (com CNPJ), quem definiu, tabela, prazo da tabela, tipo do CT-e, tipo de serviço e modal.
- **Carga**, **Valores** e **Taxas**: volumes, pesos, cubagem, valor dos produtos, frete tabelado, negociado, do CT-e, rateado e as taxas.
- **Fiscal do CT-e**: CFOP, CST, base, alíquota e valor do ICMS.
- **Entrega e rastreio**: situação do prazo, origem da data de entrega, última ocorrência, canhoto e quem recebeu.
- **Status e glosa** e **Situações da nota e do CT-e**: aprovação (quem, quando, motivo), glosa, NF cancelada, denegada, devolvida, complementar, CT-e cancelado e alertas (Sim/Não).

Exportar p/ Excel gera uma planilha .xlsx com filtro no cabeçalho: valores como número e datas como data (dá para somar, filtrar e montar tabela dinâmica direto). Na prévia, datas em dd/mm/aaaa, valores com vírgula e as situações como Sim/Não.

Ordem das colunas e ordenação

- Os campos marcados aparecem no quadro **Colunas, ordem e agrupamento**, na ordem das colunas do relatório. **Arraste** uma coluna para outra posição (ou use as setas); o X tira a coluna.
- **Ordenar por** escolhe a coluna que manda na ordem das linhas e **Sentido** se é do maior para o menor (ou mais recente primeiro) ou o contrário. Sem escolher, vêm os registros mais recentes primeiro.

Agrupar e totalizar

Em **Agrupar por**, escolha um campo (transportadora, cliente, UF, status...) e, se quiser, um segundo nível em **Depois por**. Em vez de uma linha por registro, sai uma linha por grupo, com a **quantidade de registros** e o total de cada campo de valor marcado (Valor Faturado, Vlr. CT-e, Valor Total do Frete, pesos, taxas...), e a linha **TOTAL GERAL** no fim. Os campos de texto marcados não entram no agrupado.

- Agrupando por uma data (emissão da NF, do CT-e, entrega...), escolha o **período**: por mês (padrão), por dia ou por ano. Exemplo: Agrupar por Transportadora, Depois por Data Emissão NF (mês), com Valor Faturado e Valor Total do Frete marcados, dá o frete de cada transportadora mês a mês.
- **Totalizar os valores com**: Automático (soma; os percentuais, como % Frete e alíquota do ICMS, pela média), Soma, Média, Mínimo ou Máximo. O total geral é calculado sobre todos os registros (a média geral não é a média das médias).
- Agrupado, o **Ordenar por** oferece o próprio grupo, a quantidade e os totais (ex.: transportadoras do maior frete para o menor). Sem escolher: datas em ordem; nos outros grupos, os com mais registros primeiro.
- O Excel sai igual à prévia, com a linha TOTAL GERAL. A ordem das colunas e o agrupamento ficam guardados no modelo salvo.

Modelos salvos

- Marque os campos e os filtros e clique em **Salvar como modelo**, com um nome (ex.: "Fretes do mês por transportadora"). Marque **Compartilhar** para os outros usuários com acesso a Relatórios também usarem.
- Em **Modelo salvo**, escolha o modelo: os campos e os filtros voltam marcados e a prévia aparece na hora. Depois é só trocar o período, se quiser, e exportar.
- **Salvar alterações** grava no modelo os campos e filtros de agora; **Excluir modelo** apaga. Só quem criou (ou o administrador) altera ou exclui; os outros podem salvar uma cópia com outro nome.
- O modelo guarda a fonte: ao escolher um modelo de contas a pagar, a tela muda sozinha para essa fonte.

Envio automático por e-mail

Com um modelo seu escolhido, clique em **Envio por e-mail**. O sistema monta o relatório sozinho e manda por e-mail, com a **planilha anexa** e as primeiras 30 linhas (e o total geral) no corpo da mensagem.

- **Para**: um ou mais e-mails, separados por vírgula (até 20).
- **Frequência**: todo dia (pode ser só em dias úteis), toda semana (escolha o dia) ou todo mês (dia 1 a 28), na **hora** escolhida.
- **Período em cada envio**: o período salvo no modelo, ou um período que anda sozinho: ontem, últimos 7 dias, semana anterior (segunda a domingo), últimos 30 dias, mês atual ou mês anterior. Nos fretes vale pela emissão da NF; nas outras fontes, pela data escolhida no filtro de período do modelo.
- **Enviar agora (teste)** manda na hora, sem mudar o próximo envio. Embaixo do modelo aparecem o próximo envio e o resultado do último (enviado ou o erro, ex.: e-mail não configurado).

- Usa o e-mail configurado em Configurações > E-mail. O relatório é montado com o acesso de quem criou o modelo: se essa pessoa for desativada ou perder o acesso a Relatórios, o envio para e o motivo aparece no último envio.

Limite de linhas

Cada relatório traz até 50.000 linhas (ou 5.000 grupos, agrupado). Quando há mais, a prévia avisa em laranja, a planilha ganha uma linha de aviso no fim e o e-mail também avisa. Use um filtro (ex.: um período menor) ou agrupe para ver tudo.

Comparar Cotações e simulador

Comparar: informe cidade, volumes, peso, cubagem e valor da nota; o sistema calcula o frete em **todas** as transportadoras com tabela para essa cidade, do mais barato ao mais caro. **Simulador "E se eu tivesse trocado de transportadora?"**: recalcula o histórico de uma transportadora com a tabela de outra, para saber se vale a pena trocar.

Anomalias e duplicidades

Fretes fora do padrão: compara cada frete com a média da mesma transportadora e mostra os que ficaram mais de 2 desvios-padrão acima ou abaixo (só transportadoras com pelo menos 5 fretes). **Possíveis duplicidades**: o mesmo CT-e (número da mesma transportadora) ou a mesma NF-e (número do mesmo emitente) em mais de um registro, com a coluna do emitente ou transportadora. Zeros à esquerda não contam (000123 = 123). Não entram: CT-e cancelado, CT-e a mais da mesma nota (reentrega, devolução, redespacho) e as notas cobertas por um CT-e de várias notas. É a mesma regra dos avisos "CT-e aparece 2x" / "NF-e aparece 2x" da Auditoria de frete.

Scorecard de transportadoras

Nota de 0 a 100 combinando % de entregas no prazo, % de fretes retidos por divergência e sinistros (só transportadoras com pelo menos 3 fretes).

NF-e × CT-e

Cada nota com todos os CT-e vinculados (principal, reentrega, outra transportadora...), valor da nota, soma dos fretes e situação. Nota coberta pelo CT-e de outra nota mostra o CT-e e a parte do frete dela.

Cobranças indevidas (323)

No período (pela emissão do CT-e) e, se quiser, de uma transportadora: cada CT-e conferido componente por componente com a tabela. Mostra o total **cobrado a mais**, quantos CT-e têm apontamento, quantos de cada tipo (componente a mais, taxa não prevista, peso, volumes, base, valor e alíquota do ICMS, CFOP), o cobrado a mais por componente, por transportadora e por mês, e a lista dos CT-e com os apontamentos. Exporta para Excel. CT-e que não detalha os componentes é conferido só pelo total, na Auditoria de Frete.

Inconsistências NF-e × CT-e (322)

Pesquisa no alto: digite o número da NF, do CT-e ou a chave de 44 dígitos e veja cada CT-e com todas as notas dele (valor, peso, parte do frete, entrega) e os CT-e a mais (reentrega, complementar). Embaixo, a **lista única** de problemas, com um filtro por tipo e a exportação para Excel:

- **Nota sem CT-e** há pelo menos N dias (escolha 0 a 30; padrão 3), sem as notas canceladas, devolvidas, de entrada, sem circulação, FOB por conta do cliente e de carga direta.
- **CT-e sem nota**: CT-e importado cuja nota não está no sistema (mostra a NF que ele cita).

- **Valor da mercadoria diferente**: o valor declarado no CT-e contra a soma das notas dele (tolerância de 0,5% ou R$ 1).
- **Peso diferente**: o peso do CT-e contra a soma das notas (5% ou 1 kg).
- **Destinatário diferente** e **cidade de destino diferente**: o CNPJ e a cidade/UF do CT-e contra os da nota (com redespacho, a 1ª perna pode terminar na cidade do redespacho). São os **vínculos suspeitos**.
- **Transportadora da NF-e × CT-e diferente**, **CT-e cancelado cobrado** (em fatura ou liberado) e **possível cobrança em dobro**.
- **Religar** (quem edita registros ou aprova pagamento): mostra as notas candidatas (as que o CT-e cita e as sem CT-e do mesmo destinatário) e passa o CT-e para a nota marcada, com o motivo. A nota de onde ele saiu volta a esperar CT-e. CT-e que já está em fatura não muda (desfaça a conferência da fatura antes).
- **Desligar**: tira o CT-e da nota (ele vira um "CT-e sem nota"), com o motivo. Ele não volta sozinho para essa nota.
- **Aceitar**: quando a diferença está certa (peso cubado, coleta parcial...), explique o motivo; sai da lista e fica em "Ver as aceitas", onde dá para desfazer.

Auditoria de Frete (relatório)

Conferência só de leitura, com filtro por período de emissão do CT-e, transportadora e busca. Aponta os problemas de cada frete, sem alterar nada:

- CT-e sem tabela de preço.
- CT-e diferente do valor calculado (fora da tolerância).
- Transportadora da NF-e diferente da do CT-e.
- CT-e cancelado.
- CT-e ou NF-e aparecendo mais de uma vez.
- ICMS diferente do esperado pela rota.

20. Sinistros e avarias

Registro de avaria, extravio, furto ou outro prejuízo com a carga, por transportadora.

- Informe nota fiscal, transportadora, tipo, data da ocorrência, valor do prejuízo, status (Aberto, Em Negociação, Resolvido) e descrição.
- **Cobrar a transportadora em**: +7, +15, +30 dias ou uma data. Você recebe um lembrete na véspera e no dia, na sua Agenda. O lembrete some sozinho quando o sinistro é resolvido ou ressarcido.
- **Ressarcimento**: valor e data. Os quadros do topo mostram total, em aberto, prejuízo e ressarcido.
- Um CT-e de reposição da mesma nota fica ligado ao sinistro.

> **Como funciona:** Para ver a tela precisa da permissão "Sinistros"; para registrar e editar, também de "Editar / lançar registros".

21. Agenda e Mensagens

Agenda

- Calendário do mês, próximos eventos e avisos.
- Evento com título, data, horário (ou dia inteiro), local, descrição e cor.
- **Compartilhar com** outras pessoas do sistema; elas recebem o evento e o aviso.
- **Lembrete** para todos os participantes: 1 dia antes ou 1 hora antes. Os lembretes chegam em até 1 minuto.
- Os lembretes de cobrança de sinistro também aparecem aqui.

Mensagens

- Comunicação interna entre usuários, com caixa de recebidas e enviadas.
- Até 5 anexos por mensagem, de até 20 MB cada.
- O número no menu mostra as mensagens não lidas.

> **Atenção:** Os anexos ficam na pasta do sistema no servidor. Se o servidor for ligado a partir de outra cópia da pasta, os anexos "somem" — mantenha sempre uma única pasta do sistema.

Parte 3 — Administração e segurança

Usuários e permissões, cadastros, configurações de Manutenção, backup e o que fazer quando algo dá errado.

22. Usuários e permissões

Em **Cadastros » Usuários** (precisa de "Gerenciar usuários").

Tipos de usuário

Tipo	O que pode
Administrador	Acesso total. Só um administrador cria outro administrador.
Usuário interno	Só o que for marcado nas permissões.
Cliente	Só vê os registros do próprio cliente. O nome do cliente precisa ser escrito exatamente como aparece na coluna "Cliente" dos registros.

O campo **Função** (cargo da pessoa) sugere uma lista com as funções comuns de transportadora e de embarcador (direção, operação, comercial e atendimento, financeiro, frota, logística, tecnologia), os nomes dos modelos prontos de acesso e as funções já usadas em outros usuários. Comece a digitar para filtrar; se a função não estiver na lista, escreva como quiser. A função é só informativa: o que a pessoa pode fazer vem das permissões e da grade de telas.

Permissões

Permissão	Libera
Ver todos os registros	Ver fretes de todos os clientes. Sem ela, só os do cliente vinculado.
Enviar XML	Subir XML de NF-e e CT-e.
Editar / lançar registros	Corrigir campos, lançar registros manuais, recalcular pela tabela.
Excluir registros	Apagar um registro de frete (permanente).
Auditoria de Frete	Ver o kanban, a comparação CT-e × tabela e o detalhe de cada frete.
Financeiro	Ver liberados, vencimentos, meta e exportar para o financeiro.
Relatórios	Ver gráficos, BI, anomalias e scorecard.
Sinistros	Ver os sinistros (para registrar, também "Editar / lançar registros").
Gerenciar usuários	Criar e editar usuários e ver Auditoria e Logs.
Gerenciar transportadoras	Cadastrar e editar transportadoras.
Gerenciar tabelas de preço	Criar e editar tabelas; usar "Recalcular todos".
Aprovar pagamento	Aprovar, rejeitar, registrar glosa e definir quem levou a nota.
Conferir fatura	Conferir faturas da transportadora (precisa também de "Ver todos os registros").
Aprovar valores altos	Aprovar fretes acima do limite de alçada.
Login em duas etapas (2FA)	Exige um código enviado por email a cada login (precisa do email configurado).

Como funciona: O servidor confere a permissão em cada ação: esconder um botão na tela não é a única proteção. Mesmo quem tenta acessar direto pelo endereço da ação recebe "sem permissão".

Perfis de acesso

Um perfil junta as permissões, as telas (com o nível) e as ações de uma função (ex.: Faturamento, Operador de CT-e, Auditor de frete, Consulta). Crie em **Cadastros » Usuários » Perfis de acesso**.

- No cadastro do usuário interno, escolha o perfil em **Perfil de acesso**: as permissões e as telas dele são marcados de uma vez (dá para ajustar à mão depois).
- Mudar um perfil atualiza na hora todos os usuários que seguem esse perfil (administradores não mudam). A tela de quem está usando o sistema se atualiza sozinha em até um minuto.
- Excluir um perfil não tira acesso de ninguém: os usuários ficam com as permissões que já têm.
- O login em duas etapas é de cada pessoa e não faz parte do perfil. Só o administrador cria um perfil com "Gerenciar usuários".

Acesso por tela (o que cada funcionário usa)

No cadastro do usuário interno (e no perfil de acesso), o quadro **Telas que este usuário usa** lista todas as telas, por área (Operação, Financeiro, Frota, Gestão, Fretes contratados e Cadastros). Para cada uma, escolha:

Nível	O que acontece
Não vê	A tela some do menu, do "Ir para" e da tela Hoje, e o servidor recusa o acesso direto.
Só consulta	Vê tudo, mas não altera nada: o servidor recusa gravar, lançar, transmitir, excluir. Um aviso no canto da tela lembra que é só consulta.
Opera	Vê e altera.

- Os links **Todas: Não vê · Só consulta · Opera** marcam a área inteira de uma vez.
- Listas que uma tela usa de outra continuam funcionando: por exemplo, quem opera Coletas vê a lista de veículos e motoristas, e quem opera o Faturamento vê a lista de contas bancárias (mas não o extrato nem o saldo). Os cadastros (clientes, cadastros básicos) podem ser lidos por todos; o nível vale para alterar.
- **Ações sensíveis** têm chave própria, mesmo para quem opera a tela: cancelar CT-e e NFS-e; dar baixa em faturas (recebimento, retorno de boleto, PIX); pagar contas; estornar recebimentos e pagamentos e desfazer conciliação; cancelar faturas, contas a pagar, acertos e fechamentos de comissão; fechar e reabrir acerto de viagem.
- As chaves antigas "Emitir CT-e", "Financeiro", "Auditoria de frete", "Relatórios" e "Sinistros" agora saem da grade (e somem do formulário). As outras continuam: ver todos os registros, enviar XML, editar e excluir registros, gerenciar usuários/transportadoras/tabelas, aprovar pagamento e valores altos, conferir fatura.
- Na atualização, cada usuário ganhou a grade igual ao acesso que já tinha (com todas as ações), e os módulos bloqueados viraram "Não vê". Ninguém perdeu acesso: revise e tire o que não deve. Atenção: antes, "Emitir CT-e" também abria o Faturamento e o Painel gerencial; eles aparecem como "Opera" para esses usuários até você mudar.
- O administrador sempre vê tudo. Usuário do tipo Cliente não usa a grade.

Modelos prontos por função

Para não montar a grade do zero, há modelos com as telas, as ações e as permissões típicas de cada função. Eles são só o ponto de partida: confira e ajuste antes de salvar.

Modelo	O que já vem marcado
Comercial	Cotações, coletas, clientes e SAC; consulta entregas, monitoramento e cadastros básicos
Emissor de CT-e	CT-e, MDF-e, NFS-e, veículos, coletas, romaneios, ocorrências, conferência, EDI e cadastros básicos; pode cancelar CT-e e NFS-e
Expedição e entregas	Romaneios, ocorrências, conferência, monitoramento, coletas, filiais, paletes e MDF-e; consulta CT-e, veículos e armazém
Conferente e armazém	Conferência e etiquetas, armazém, filiais e paletes; consulta romaneios e ocorrências
Faturista	Faturamento e clientes; consulta CT-e, NFS-e, ocorrências e SAC; pode dar baixa em faturas
Contas a pagar	Contas a pagar, acerto de viagem e cadastros básicos (fornecedores); pode pagar e fechar acerto
Tesouraria	Caixa e bancos, faturamento e contas a pagar; pode dar baixa, pagar e estornar
Fiscal / contador	Fiscal e contabilidade; consulta CT-e, MDF-e, NFS-e, faturamento, contas a pagar e bancos
Frota	Frota, veículos e monitoramento; consulta acertos e contas a pagar
SAC / atendimento	SAC e ocorrências; consulta monitoramento, CT-e, coletas, cotações e romaneios
Gerente	Consulta todas as telas, opera o painel e os relatórios; aprova pagamento e valores altos
Auditor de fretes	Auditoria de frete e relatórios (embarcador); consulta notas, CT-e recebidos, financeiro e sinistros
Só consulta	Todas as telas em só consulta, sem nenhuma ação

- No cadastro do usuário: **Começar de um modelo pronto** marca tudo de uma vez (o usuário não fica ligado ao modelo).
- Em **Perfis de acesso**: **A partir de um modelo pronto** abre um perfil novo já preenchido; salve com o nome que quiser. Quem segue o perfil é atualizado quando ele muda.

Quem pode o quê (relatório)

Em **Cadastros » Usuários**, o botão **Quem pode o quê** mostra todos os usuários ativos lado a lado, tela por tela (círculo cheio = opera, meio = só consulta, vazio = não vê), as ações sensíveis, as outras permissões e as filiais. **Excel** baixa a mesma tabela para revisar com a direção. Para mudar, edite o usuário ou o perfil dele.

Filiais por usuário

Em **Filiais que este usuário enxerga**, marque as filiais dele. Nenhuma marcada = todas. Com filiais marcadas, ele só vê:

- **CT-e** que saem, estão ou vão para uma dessas filiais (abrir, DACTE, XML e as ações de um CT-e de outra filial respondem "não encontrado");
- **Romaneios** e **contas a pagar** lançados nessas filiais;
- **Onde está a mercadoria** só com as filiais dele.

Os documentos sem filial (empresa que não usa filiais, ou lançados sem escolher) continuam aparecendo para todos. Faturas, coletas, cotações e MDF-e ainda não têm filial no sistema e aparecem inteiros.

Senhas

- As regras ficam em **Manutenção » Segurança**: tamanho mínimo (nunca menos de 8), exigir letras e números e, se quiser, troca obrigatória a cada N dias (quem está com a senha vencida cadastra uma nova ao entrar).
- **Bloqueio por senhas erradas**: depois de N senhas erradas seguidas (padrão 5), a conta fica bloqueada por alguns minutos (padrão 15) e os administradores recebem um aviso por e-mail. Para liberar antes: Cadastros » Usuários » Editar » **Desbloquear**.
- **Esqueci minha senha** (tela de login): a pessoa digita o e-mail e recebe um código de 8 números, que vale 30 minutos e uma vez só (5 tentativas). Com o código, cria a senha nova; as sessões abertas dela são encerradas. Precisa do envio de e-mail configurado. A tela não diz se o e-mail existe ou não. É um código, e não um link, para não depender do endereço do servidor.
- **Senha provisória**: ao criar ou editar um usuário, marque essa opção para que ele cadastre a própria senha no primeiro acesso.
- Esqueceu a senha e ninguém consegue entrar: use o **redefinir-senha-admin.bat** no servidor (seção 4).

Login em duas etapas (2FA)

Há dois jeitos. **Por e-mail**: com a opção ligada no cadastro do usuário, depois do e-mail e da senha o sistema manda um código de 6 números, válido por 5 minutos (precisa do envio de e-mail configurado). **Por aplicativo autenticador** (recomendado): cada pessoa liga em **Minha segurança**, no rodapé do menu, lendo o QR Code com o Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou Authy. O código sai do celular, sem depender do e-mail.

- Ao ligar o aplicativo, aparecem **8 códigos de recuperação**: guarde. Cada um entra uma vez, se o celular for perdido. Em Minha segurança dá para gerar códigos novos (pede a senha).
- O mesmo código do aplicativo não entra duas vezes, e o login aceita no máximo 5 códigos errados.
- Perdeu o celular e os códigos: o administrador desliga o aplicativo da pessoa em Cadastros » Usuários » Editar » **Desligar o aplicativo autenticador**.
- **Obrigatório** (Manutenção » Segurança): para ninguém, para os administradores ou para todos. Quem ainda não tem nenhum dos dois configura o aplicativo no próximo login, antes de usar o sistema. Para ligar a exigência, o administrador precisa ter a dele.

Sessões

Cada login abre uma **sessão** (aparelho, IP, quando entrou e o último uso). Em **Minha segurança** cada um vê as próprias sessões e encerra uma ou todas as outras; no cadastro do usuário, quem gerencia usuários vê as sessões da pessoa e pode **encerrar todas**.

- Sair encerra a sessão no servidor: o acesso daquele computador para de valer na hora.
- Trocar a senha encerra as outras sessões; a senha trocada pelo administrador, a redefinida pelo "Esqueci minha senha" e o usuário desativado encerram todas.
- Quem já estava no sistema antes desta versão continua até a sessão vencer (8 horas) e passa a ter a sessão controlada no próximo login.

Histórico de alterações campo a campo

Toda mudança feita por uma pessoa em fretes, usuários, perfis de acesso, transportadoras, parceiros, clientes, tabelas de preço (e faixas), faturas e contas a pagar fica guardada: **o campo, o valor de antes, o de depois, quem mudou e quando**. Também a criação e a exclusão (com o que havia no registro).

- Em **Cadastros » Auditoria e Logs » Alterações campo a campo**: filtros por cadastro, número do registro, quem, campo e período.
- No detalhe de cada frete, o histórico mostra as alterações junto com cálculo, aprovação, eventos e fatura.
- No cadastro do usuário, **Alterações deste usuário** mostra o que mudou nele (permissões, perfil, módulos...).
- Senhas nunca aparecem: só "*** » (nova)". As mudanças automáticas do sistema (cálculo, conferência, rastreio) não entram aqui; ficam no histórico do frete.
- O histórico é guardado pelo prazo definido em Manutenção » LGPD (padrão: 5 anos).

Auditoria e Logs

Todo login, importação, criação, edição, exclusão, aprovação, glosa, decisão de quem levou a nota e mudança de configuração fica registrado com usuário, data/hora e detalhe. A tela mostra o dia de hoje; os dias anteriores são arquivados sozinhos de madrugada, em pastas por dia, em backend/dados/logs-auditoria.

23. Transportadoras e dados da empresa

Transportadoras

- São cadastradas **sozinhas** quando chega um CT-e de uma transportadora nova. Também podem ser cadastradas à mão, com preenchimento automático pelo CNPJ.
- **Dados bancários** (banco, agência, conta, tipo, PIX): usados na exportação para o Financeiro.
- **Rastreamento**: endereço de rastreamento da transportadora, com as marcações {NF}, {CTE}, {CHAVE_NFE} e {CHAVE_CTE}, que o sistema troca pelos dados de cada frete. Exemplo: https://site.com/rastrear?nf={NF}. O link aparece em Entregas previstas.
- Email: usado no envio do espelho do cálculo.
- **Rastreamento automático pela SSW**: marque para as transportadoras que usam o sistema SSW; as entregas delas passam a ser preenchidas sozinhas (seção 19).

Clientes

Em **Cadastros » Clientes**. O cadastro é montado **sozinho** a partir do XML de cada NF-e importada: CNPJ ou CPF, **inscrição estadual** (ou "isento" / "não contribuinte"), razão social, endereço completo com CEP, telefone e e-mail do destinatário. Ao ligar o servidor, os clientes das notas que já estavam no sistema também são cadastrados.

- Cada nota nova atualiza os dados do cliente (endereço e IE mudam com o tempo) — sempre pela nota mais recente.
- Se você corrigir um cliente à mão, as notas seguintes **não desfazem** a correção: só preenchem campos vazios. O na lista mostra quem foi corrigido.
- **Dois cliques** no cliente abrem o cadastro numa janela por cima da lista (sem descer a tela): dados completos e o resumo dos fretes dele (notas, frete cobrado, faturado e % de frete). Fecha com Esc, x ou Fechar.
- Busca por nome, CNPJ, IE ou cidade, e exportação para Excel.
- **SEFAZ**, ao lado da inscrição estadual: consulta a situação da IE na SEFAZ da UF do cliente (serviço Consulta Cadastro, com o certificado digital da Configuração fiscal): habilitada, não habilitada (baixada, suspensa ou inapta) ou sem IE naquela UF, com a razão social, o regime de apuração e a data da baixa. Se a SEFAZ tiver uma IE habilitada diferente da cadastrada, aparece o botão "Usar a IE ...". A consulta fica guardada por 24 horas e aparece de novo ao abrir o cliente. Nem toda UF oferece o serviço: quando não oferece, o sistema avisa "Consulta indisponível".

Sobre o sistema

O botão **Sobre o sistema**, no rodapé do menu, explica para que serve o Nexofrete, mostra a versão instalada, as **novidades de cada versão** e um link para baixar este manual. Quando o sistema é atualizado, o botão mostra o selo **Novo** para cada usuário até ele abrir e ver o que mudou. As novidades ficam no arquivo backend/novidades.json, atualizado junto com cada versão.

Cadastros básicos (907)

No menu, o grupo **Cadastros** (logo abaixo de Operação) tem um item para cada cadastro: Clientes, Fornecedores, Transportadoras, Veículos e motoristas, Conjuntos, Ajudantes, Produtos, Tipos de mercadoria, Tabelas de preço, Regiões de atendimento, Tipos de operação, Condições de pagamento, Departamentos, Usuários e Empresa (códigos 905 a 920 no "Ir para"). Cada item abre direto a aba daquele cadastro.

Na tela **Cadastros básicos** (907), uma aba para cada cadastro de apoio. Cada aba tem busca, "só ativos", **Novo**, Editar e o botão com as alterações daquele registro. Um cadastro já usado em outro lugar não é excluído: desmarque **Ativo** para tirá-lo das listas.

Cadastro	Para que serve	Quem edita
Fornecedores	Quem a empresa paga (posto, oficina, seguradora, aluguel...): CNPJ/CPF (completa sozinho pela Receita), endereço, categoria de despesa padrão, condição de pagamento e PIX. "Trazer dos lançamentos" cadastra os fornecedores que já aparecem nas contas a pagar e nas notas de entrada.	Financeiro
Ajudantes	Ajudantes de carga e descarga: nome, CPF, telefone, diária, PIX e filial.	Emitir CT-e
Conjuntos (cavalo + carretas)	O cavalo mecânico com até 3 carretas/implementos e o motorista de costume. As carretas são cadastradas em Veículos e motoristas, com o tipo reboque.	Emitir CT-e
Produtos	Código, descrição, NCM, unidade, embalagem, peso e medidas por unidade, valor, tipo de mercadoria, perigoso (ONU e classe de risco) e o cliente dono.	Emitir CT-e
Tipos de mercadoria	Natureza da carga: geral, fracionada, refrigerada, perigosa, granel, alto valor, frágil, mudança (já vêm cadastrados), com as marcas perigosa, refrigerada e exige escolta.	Emitir CT-e
Departamentos	Setores da empresa, com responsável e centro de custo.	Gerenciar usuários ou Financeiro
Regiões de atendimento	O que cada filial atende: estados, cidades (CIDADE/UF) e faixas de CEP, prazo de entrega e dias da semana. Para achar a região de um destino, a faixa de CEP vale mais que a cidade, e a cidade mais que o estado.	Emitir CT-e
Tipos de operação	Modelos de CT-e com CFOP dentro e fora do estado, natureza, tipo de serviço, tomador e tipo de mercadoria. Já vêm: frete para comércio, indústria e não contribuinte, FOB, subcontratação, redespacho e prestação iniciada em outra UF (confira os CFOP com o seu contador).	Emitir CT-e
Condições de pagamento	Prazos em dias, uma parcela por número: à vista (0), 30, 30/60, 30/60/90... Já vêm as mais comuns.	Financeiro

Onde cada cadastro é usado:

Cadastro	Onde aparece
Fornecedores	Contas a pagar: escolha o fornecedor na lista e o CNPJ, a categoria e a condição de pagamento entram sozinhos. Ao lançar uma nota de entrada, o emitente vira fornecedor (ou é atualizado).
Condições de pagamento	Contas a pagar: com a condição, as parcelas saem pelos dias dela, contados da competência (30/60/90 = três parcelas, 30, 60 e 90 dias depois). No cliente (Clientes, campo Condição de pagamento): o vencimento da fatura usa o primeiro prazo dela; sem condição, vale o prazo padrão da empresa.
Departamentos	Na conta a pagar (campo Departamento) e no usuário (Acessos).
Ajudantes	No romaneio (Ajudantes da viagem). Ao **Fechar** o romaneio, a diária de cada ajudante vira uma conta a pagar ("Diária de ajudante", com o PIX na observação), uma vez só.

Cadastro	Onde aparece
Conjuntos	No MDF-e, ao escolher o cavalo, as carretas e o motorista de costume entram sozinhos. No romaneio, a placa do cavalo preenche o campo Veículo com as carretas.
Tipos de operação	Na emissão do CT-e (quadro Tipo de operação): preenche o CFOP, o tipo de serviço, o tomador e o tipo de mercadoria. Tudo pode ser mudado à mão depois.
Tipos de mercadoria	Na emissão do CT-e, preenche "Outras características da carga" quando estiver vazio.
Produtos	Sugestões do "Produto predominante" no CT-e. Na cotação, escolha o produto e a quantidade: peso, cubagem, valor e volumes são calculados.
Regiões de atendimento	Prazo de entrega do CT-e quando a tabela de frete não tem prazo (antes do prazo padrão), filial de entrega quando a cidade não está numa filial, e o prazo da cotação quando a tabela não tem.

Também fazem parte dos cadastros: empresa e usuários (Cadastros), filiais (901), clientes, transportadoras, parceiros, motoristas e veículos (Veículos e motoristas), centros de custo (302) e tabelas de frete. Cidades e estados vêm da lista oficial do IBGE e não precisam ser cadastrados.

Dados da empresa

Razão social, nome fantasia, CNPJ, IE, contato e endereço da empresa que usa o sistema. No alto do quadro, a **logo da empresa** (Escolher imagem — PNG, JPG ou WEBP até 1 MB, de preferência com fundo transparente ou branco): ela sai no cabeçalho do romaneio de carga, das notas sem mapa, da conferência de fatura, da tabela de preço e das telas impressas pelo navegador (Relatórios, Auditoria). A logo fica no banco de dados e vai junto no backup.

24. Manutenção

Só o **administrador** vê e muda. A tela tem duas abas (no menu Configuração: **Manutenção**, 903, e **Integrações**, 904):

- **Sistema**: licença, atualização, usuários conectados, atalho, fuso do banco, HTTPS, segurança, margem da auditoria, limpezas, resumo semanal, aviso aos usuários, backup, LGPD e zerar o banco.
- **Integrações**: tudo o que liga o Nexofrete a outro sistema: NF-Stock (Alterdata), EDI por SFTP / FTP (capítulo 38), chaves de API e webhooks do ERP, modelos de planilha, leitura automática de e-mail, envio de e-mail (SMTP), WhatsApp, pasta monitorada de XML, planilha automática do ERP e leitura de comprovantes por IA (capítulo 53).
- O quadro **Outras integrações**, no fim da aba, leva direto às que ficam na tela do assunto: seguro da carga (averbação), CT-e na SEFAZ, NF-e contra o CNPJ, PIX com baixa automática, boleto, CIOT e vale-pedágio, gerenciamento de risco, NFS-e, mapas e roteirização, EDI e rastreio nos portais das transportadoras. Essas também só o administrador configura: os outros usuários veem a configuração, mas não mudam (a do boleto, a busca automática de NF-e e a senha do portal da transportadora passaram a ser só do administrador).

Cada quadro da tela:

Quadro	Para que serve
Atualizar o sistema	Instala uma versão nova a partir do .zip, com backup antes (seção 9).
Zerar o banco de dados	Apaga a movimentação para começar sem informações (veja "Zerar o banco de dados", abaixo).
Pasta monitorada de XML	Importação automática dos XML que chegam numa pasta (seção 12).
Importação automática da planilha do ERP	Se a planilha é salva sempre no mesmo caminho, o sistema confere a cada X minutos se ela mudou e importa sozinho. "Verificar e importar agora" força a importação.
Usuários no sistema	Quem está usando agora e a última atividade de cada um.
Segurança	Tempo de inatividade até o logout automático (em branco = desligado), regras de senha, bloqueio por senhas erradas, troca periódica e verificação em duas etapas obrigatória (capítulo 22).
Margem de tolerância da auditoria	Diferença aceitável para liberar sozinho: usa o que for **maior** entre o valor fixo (R$) e o percentual. Também: limite de alçada e o % da reentrega/devolução (padrão 50%). Em **Tolerância por transportadora e por taxa**, regras que valem no lugar da geral: por transportadora (total do frete) e por item (frete peso, pedágio, TDE, TDA, TRT, GRIS, ad valorem, despacho, descarga, outras), para uma ou para todas as transportadoras. Vale a mais específica (transportadora + item, item para todas, total da transportadora, geral). Ao salvar, os fretes ainda não decididos por uma pessoa são conferidos de novo: liberam os que passaram a caber e voltam a reter os que deixaram de caber.

Quadro	Para que serve
Regras automáticas da auditoria	Decisões que sempre são tomadas do mesmo jeito saem da fila sozinhas. Cada regra tem nome, transportadora (ou todas), condição e ação. Condições: **Diferença total até** R$ ou % do frete pela tabela; **Diferença só num componente, até** (ex.: toda a diferença está no pedágio e é de até R$ 5); **Taxa não prevista na tabela** (uma taxa que a tabela não tem; dá para limitar a uma taxa e a um valor máximo). Ações: **Aprovar** (libera, com a justificativa da regra) ou **Glosar** (glosa o que passou da tabela, ou a taxa não prevista, com o motivo padronizado). Valem só para fretes retidos por cobrar a mais, sem decisão de uma pessoa, sem glosa e fora de contestação aberta; não mexem em transportadoras diferentes, cobrança em dobro, "não levou", carga direta nem frete com motivo de conferência. A primeira regra da lista que casar decide (use a seta para subir). **Simular** mostra o que seria decidido agora, sem gravar; **Salvar e aplicar** grava e já aplica; depois rodam sozinhas a cada 10 minutos (**Aplicar agora** força). A coluna Uso mostra quantos fretes a regra decidiu e quanto glosou; **Desfazer** devolve para a fila os fretes ainda não faturados que ela decidiu (apagando as glosas dela) e desliga a regra. Na auditoria, o frete aparece aprovado por "Regra automática: nome da regra". Só o administrador mexe nas regras.
Responsáveis e resumo diário (auditoria)	Em **Quem confere cada transportadora**, escolha o responsável de cada uma (ou "Todos"). Na Auditoria, quem é responsável abre a tela já no filtro **Responsável: Só os meus** (a escolha fica guardada no navegador) e o sino avisa "N fretes retidos das transportadoras sob sua responsabilidade". Em **Resumo diário por e-mail**, marque quem recebe e a hora (horário de Brasília): de segunda a sábado chega um e-mail com os fretes retidos e quanto somam a mais, os 5 que mais cobraram a mais, as contestações vencidas e as respondidas pelo link e as faturas das transportadoras que vencem em 7 dias. Quem é responsável por transportadoras recebe só as dele. **Ver o meu resumo de hoje** abre como ficaria; **Enviar o meu agora (teste)** manda para o próprio e-mail (precisa do envio de e-mail configurado).
Leitura automática de e-mail	Finalidades: devoluções/trocas e XML (embarcador), NF-e que viram CT-e, SAC e **EDI das transportadoras** (OCOREN, CONEMB, DOCCOB e NOTFIS anexados; capítulo 38). Aceita várias caixas (uma para cada pessoa que envia devoluções). Lê uma pasta de cada caixa (IMAP; no webmail da hospedagem: servidor mail.dominio, porta 993, o mesmo usuário e senha do webmail). Registra sozinho as devoluções/trocas de nota escritas no modelo padrão e importa os XML anexados. O mais simples é apontar a pasta de Enviados (ex.: INBOX.Sent) de quem manda esses e-mails e preencher "Só e-mails enviados por" com o(s) endereço(s). Lê por data (1ª vez: últimos 30 dias), cada e-mail uma vez só, sem alterar nada na caixa. "Testar conexão" mostra as pastas. A senha fica criptografada.
Limpeza: notas "Aguardando CT-e"	Separa as notas sem CT-e por motivo — FOB (o CT-e é cobrado do cliente), sem frete, só da planilha do ERP, antigas (sem CT-e há mais de N dias) e as que aguardam de verdade — e limpa grupo a grupo, com confirmação. Nada é apagado: FOB e sem frete viram "Não cobrado", as antigas viram "Arquivado", e qualquer uma volta sozinha para a conferência se o CT-e chegar. "Desfazer arquivamento" desfaz as arquivadas.
Recalcular Valor Frete Tabelado	Refaz o cálculo de todos os registros com as tabelas atuais. Mostra as transportadoras com mais fretes parados por falta de tabela — cadastre essas primeiro.
Envio de Email	Servidor SMTP da empresa, para o espelho do cálculo, o 2FA e o resumo semanal. No Gmail, use uma "senha de app", não a senha normal da conta.
Resumo Executivo Semanal	Toda segunda-feira, às 7h, manda por email os números da semana.

Quadro	Para que serve
Notificações por WhatsApp	Todo dia às 8h, se houver frete retido ou pagamento vencido, manda um resumo por WhatsApp (via Twilio). Não manda nada quando não há urgência.
Avisar todos os usuários	Faixa no topo da tela de todo mundo, em até 20 segundos. Tem mensagens prontas de manutenção e pode encerrar sozinha depois de X minutos.
Fuso do banco	Confere se as horas estão no horário de Brasília. Compara a hora de autorização de cada CT-e e MDF-e com a hora do protocolo da SEFAZ que está no XML. Em versões antigas, um PostgreSQL em UTC gravava essa hora 3 horas adiantada (o CT-e das 22h caía no dia seguinte, e no último dia do mês, no mês seguinte). "Corrigir pelo protocolo da SEFAZ" faz um backup e acerta só esses documentos, um a um. Hoje o sistema grava sempre no horário de Brasília, qualquer que seja o fuso do PostgreSQL. Se houver documento com hora errada, o aviso aparece também no sino.
Backup automático	Veja a seção 25.

Importante: Depois de corrigir o fuso, se algum mês já foi mandado ao contador com esses documentos, gere de novo o livro de saídas daquele mês e confira com ele: um CT-e pode ter mudado de dia ou de mês.

Atenção: Mudar o % da reentrega/devolução refaz o valor esperado das reentregas e devoluções que ainda não foram decididas. As já aprovadas por uma pessoa, faturadas ou canceladas não mudam.

Dica: Antes de uma manutenção no servidor, use "Avisar todos os usuários" com a mensagem pronta "Manutenção em 5 min", e "Manutenção concluída" no final.

Zerar o banco de dados

No fim da tela de Manutenção, o quadro **Zerar o banco de dados** apaga as informações para começar do zero (por exemplo, depois de testar o sistema). Só o administrador vê.

1. Clique em **Zerar o banco de dados**. A janela mostra o que vai sair e quanto há de cada coisa: fretes e notas, CT-e, MDF-e, NFS-e, coletas, cotações, romaneios, faturas, contas a pagar, caixa e bancos, ocorrências, agenda, frota, registro de atividades etc., mais as fotos de canhoto, assinaturas e anexos.
2. Marque **Apagar também os cadastros** se quiser tirar também transportadoras, tabelas de preço, clientes, parceiros, veículos, motoristas, filiais e contas bancárias. Sem marcar, os cadastros ficam.
3. Digite **ZERAR** e a sua senha e clique em **Fazer backup e zerar**. A tela recarrega já vazia.

- **Nunca são apagados**: os usuários, os perfis de acesso, os dados da empresa (certificado digital, séries) e as configurações (e-mail, backup, segurança, WhatsApp, pasta de XML, ERP, chaves de API).
- **Backup antes, sempre**: o sistema faz um backup completo antes de apagar. Se o backup falhar, nada é apagado. Para voltar atrás: Backups salvos » Restaurar o backup feito na hora.
- **Numeração fiscal**: o próximo número do CT-e, MDF-e e NFS-e em produção continua de onde parou, porque a SEFAZ rejeita número repetido. Os documentos de homologação (teste) não contam.
- O que foi feito fica no novo registro de atividades (quem zerou, quando e o nome do backup).

25. Backup do banco de dados

Configuração

- Em **Manutenção » Backup automático**: ative e escolha a frequência (diário ou semanal, com o dia da semana) e o horário.
- Escolha quantos backups manter: os mais antigos são apagados sozinhos.
- **Copiar cada backup também para** uma pasta fora do servidor (pasta de rede ou outro computador, ex: \\OUTRO-PC\Backups-Nexofrete). Se o disco do servidor falhar, o backup continua existindo lá.
- "Fazer backup agora" gera um backup imediato.

Os backups ficam em backend/dados/backups e podem ser baixados pela lista "Backups salvos". O sistema também faz um backup sozinho antes de cada atualização. O sino avisa se nenhum backup foi feito ou se o último está atrasado.

Backup inteiro protegido pela senha

Com a **senha do backup** definida, marque **Proteger o backup inteiro com a senha**: o arquivo todo (banco, fotos de canhoto, assinaturas, anexos e a chave do sistema) sai embaralhado, com a extensão .nxbk, e aparece com um cadeado na lista. Uma cópia na nuvem ou num pendrive não serve para nada sem a senha.

> **Importante:** **Anote a senha do backup em lugar seguro.** Sem ela, um backup .nxbk não abre de jeito nenhum, nem para restaurar. Ao restaurar, o sistema pede a senha e confere antes de mexer no banco: senha errada não muda nada.

Restaurar um backup

Na lista "Backups salvos", clique em **Restaurar** e digite RESTAURAR para confirmar. Antes de restaurar, o sistema faz um backup de segurança do banco do jeito que está, para dar para voltar atrás.

> **Importante:** Restaurar substitui **todo** o banco pelo conteúdo do backup: tudo o que foi feito depois dele se perde. Avise os usuários antes.

Se aparecer "pg_dump não encontrado"

O backup usa o programa pg_dump, que vem com o PostgreSQL. Informe o caminho completo dele em "Caminho do pg_dump", algo como:

```
C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\pg_dump.exe
```

LGPD: dados pessoais

Em **Manutenção » LGPD** (só administrador), para atender o pedido de uma pessoa (o titular):

- **Consultar** pelo CPF, CNPJ, e-mail ou nome: mostra em que lugares do sistema há dados dela, quantos registros e por que são guardados.
- **Exportar tudo** em JSON ou Excel, para entregar ao titular. Cada exportação fica no registro de atividades.

- **Anonimizar** (por CPF, pessoa física): troca o nome por "TITULAR ANONIMIZADO" e apaga CPF, e-mail, telefone e endereço nos cadastros e registros que não são obrigatórios por lei: clientes, motoristas, vendedores, parceiros, cotações, coletas e SAC. Pede ANONIMIZAR e a senha, e não dá para desfazer (só restaurando um backup). O histórico de alterações desses registros também é apagado.
- **Ficam guardados por obrigação legal** (LGPD, art. 16): notas fiscais e CT-e, financeiro e contas a pagar, acertos de viagem, romaneios e a jornada do motorista. Usuários e acessos ao portal saem desativando o acesso.
- **Prazo de guarda**: o histórico de alterações e os registros de atividades arquivados mais antigos que o prazo (padrão 1825 dias = 5 anos; mínimo 365; 0 = sem prazo) são apagados sozinhos, uma vez por dia.
- **Aviso de privacidade**: aparece no link "Aviso de privacidade" da tela de login e do portal do cliente. Há um texto padrão (o que é tratado, para quê, com quem e os direitos do titular); escreva o da empresa no quadro se quiser.

26. Segurança do sistema

Proteções que já vêm ativas:

Proteção	Como funciona
Senhas com hash	As senhas nunca são guardadas em texto: só um hash (bcrypt) que não pode ser revertido.
Sessão temporária	O login expira em 8 horas e também ao fechar o navegador ou a janela sem clicar em "Sair".
Logout por inatividade	Configurável em Manutenção: depois de X minutos sem uso, desconecta e avisa.
Limite de tentativas	No máximo 15 tentativas de login a cada 15 minutos por computador.
Login em duas etapas	Opcional por usuário, com código por email.
Senha mínima	8 caracteres.
Permissões no servidor	Toda ação sensível confere a permissão no servidor, não só na tela.
Log de auditoria	Registro de quem fez o quê e quando, arquivado por dia.
Cabeçalhos de segurança	Proteções padrão contra ataques comuns de navegador (Helmet).
Sem acesso de outros sites	O sistema não aceita chamadas feitas por outros sites.
Consultas parametrizadas	Evitam ataques de injeção de SQL.
CT-e cancelado travado	Não pode ser alterado, aprovado, faturado nem excluído.
Textos de fora não viram código	Tudo que chega de XML, e-mail, SSW e portais passa por uma limpeza no banco: os caracteres usados para montar código numa página (< > " ') viram equivalentes visuais (‹ › ” ’). Impede que um XML preparado rode um script no navegador e roube a sessão de alguém.
Proteção contra .zip malicioso	Cada arquivo descompactado pode ter no máximo 50 MB, e o .zip inteiro 500 MB e 50 mil arquivos — um .zip "bomba" (pequeno, que se expande para gigabytes) é recusado em vez de derrubar o servidor.
Limite de tamanho nos envios	XML até 20 MB, planilha do ERP até 60 MB, tabela de preço até 30 MB, .zip e atualização até 200 MB.
Senhas guardadas criptografadas	Senha do e-mail de envio (SMTP), das caixas de leitura de e-mail e dos portais das transportadoras ficam criptografadas no banco e nos backups, e nunca voltam para a tela.
Proteção do navegador (CSP)	A página só roda scripts do próprio sistema e só conversa com o próprio servidor (e a BrasilAPI, na consulta de CNPJ). Mesmo que um script malicioso entrasse, não teria para onde mandar os dados.
HTTPS (opcional)	Em Manutenção » HTTPS: o sistema cria um certificado próprio da empresa. Cada computador instala o certificado uma vez (instalador no próprio quadro); depois, ligando o HTTPS, senhas e dados viajam criptografados na rede, com o cadeado no navegador. Quem abrir pelo http:// é levado ao https://. Se o IP do servidor mudar, o certificado do servidor é refeito sozinho, sem reinstalar nada nos computadores. Segurança do certificado: ele só vale para o próprio servidor e para endereços de rede interna (não serve para imitar sites da internet); o instalador confere a impressão digital e cancela se o certificado tiver sido trocado no caminho; a chave secreta fica fora da pasta do sistema (C:\ProgramData\Nexofrete\certificado), com acesso só do usuário do servidor — não copie essa pasta.

Proteção	Como funciona
Links de download sem a senha	DACTE, XML, boleto, fatura, planilhas, anexos e as imagens do mapa abrem em outra aba por um link. Esse link não leva a sessão do usuário: na hora do clique o sistema gera um ticket que só abre aquele arquivo, só para leitura, e vence em 2 minutos (o do mapa da roteirização, em 8 horas, e só serve para as imagens do mapa). Assim o histórico do navegador, um proxy ou um log não guardam nada que dê acesso ao sistema. Vale também no portal do cliente. Link antigo copiado ou salvo nos favoritos não abre mais: volte à tela e clique de novo no botão.
Aviso de senha de fábrica	Enquanto o administrador padrão usar a senha "admin123", ou o arquivo PRIMEIRO_ACESSO.txt existir, os administradores veem um aviso no sino.

27. Boas práticas fora do sistema

Nunca exponha o sistema para a internet

- Não configure "port forwarding" da porta 3333 no roteador.
- Para acesso de fora da empresa, use uma VPN em vez de expor o sistema.

Backup fora do computador (regra 3-2-1)

Mantenha pelo menos **3 cópias** dos dados, em **2 tipos** de mídia diferentes, sendo **1 fora** da empresa (pendrive levado para casa ou serviço de nuvem). A cópia automática para outra pasta cobre a segunda mídia; a cópia fora do local ainda precisa ser feita de tempos em tempos.

Mantenha os programas atualizados

- Atualize o Node.js e o PostgreSQL periodicamente.
- Mantenha o Windows do servidor atualizado.

Usuário de banco com menos privilégio (avançado, opcional)

O sistema se conecta ao PostgreSQL com o usuário "postgres", que tem acesso total ao servidor de banco. Em ambientes mais sensíveis, um administrador de banco pode criar um usuário com acesso só ao banco "sistema_frete" e trocar esse dado no arquivo backend/.env.

Acesso físico ao servidor

- Tela protegida por senha do Windows.
- Servidor fora de local de acesso público.
- No-break, se possível: queda de energia no meio de uma gravação é a principal causa de problema em banco.

28. Solução de problemas

"EADDRINUSE: porta 3333 já em uso"

Já existe outra janela do servidor rodando. Feche todas as janelas do iniciar.bat, ou reinicie o computador, e tente de novo.

Os outros computadores não conseguem acessar

Confira se o servidor está ligado, se o endereço usa o IP (não o nome do computador), se o IP do servidor não mudou e se o Firewall do Windows libera a porta 3333 na rede privada.

O sistema estava funcionando e depois de ligar o computador parou

O IP do servidor pode ter mudado (IP automático). Deixe o IP fixo (seção 5) e recrie os atalhos.

Mudei algo e não aparece / o problema continua igual

Quase sempre há mais de uma cópia da pasta do sistema e é outra que está rodando. Confira qual pasta a janela do servidor está usando e mantenha uma só.

Arquivo .bat fecha na hora ou dá erro de caminho

Caminho com acento ou espaço (ex: "C:\Users\André Luiz"). Os .bat do sistema usam o caminho curto do Windows; se criar um .bat novo, use o mesmo recurso — ou mova o sistema para uma pasta sem acentos.

"Não encontrei o programa pg_dump"

Informe o caminho completo do pg_dump.exe em Manutenção » Backup (seção 25).

CT-e sem valor pela tabela ("SEM CÁLCULO")

Abra o Detalhe e clique em "Recalcular pela tabela": o motivo aparece ali. Os mais comuns: a transportadora não tem tabela ativa, ou a cidade (ou bairro) do cliente não está em nenhum trecho. Corrija a tabela e recalcule.

Nota com transportadoras diferentes

Confirme com as transportadoras qual levou a mercadoria e use "Foi esta que levou" no Detalhe (seção 16).

Um XML não entrou pela pasta monitorada

Veja a subpasta "Com erro" e a última mensagem no quadro da pasta, em Manutenção. XML já importado antes (mesma chave) é ignorado de propósito.

Planilha do ERP "não encontrada"

Confira se o caminho está exatamente igual ao do Explorador de Arquivos, sem aspas no começo e no fim, e clique em "Salvar configuração" antes de "Verificar".

Pedido da planilha não aparece na lista

A planilha não cria registros: o pedido aparece quando o XML da NF-e dele chegar (seção 12).

Não consigo aprovar um frete

Veja a mensagem: pode faltar a permissão, o valor pode estar acima do limite de alçada, o CT-e pode estar cancelado ou ser de uma transportadora que não levou a nota.

Ícone do atalho genérico ou antigo

Cache de ícones do Windows ou mais de uma cópia da pasta. Apague o atalho e crie de novo.

Anexo de mensagem sumiu

O servidor foi ligado a partir de outra cópia da pasta do sistema. Mantenha uma única pasta.

Ninguém consegue entrar

Use o redefinir-senha-admin.bat no servidor para gerar uma senha provisória (seção 4).

Parte 4 — Transportadora: operação

Para a empresa que emite CT-e: menu, cotação, coleta, CT-e, MDF-e, NFS-e, entregas, filiais, frota e portal do cliente.

29. Menu por área, tela Hoje e códigos de tela

O menu da esquerda é **um só**, organizado por área, com as telas da transportadora (TMS) e do embarcador (fretes contratados) juntas: **Hoje**, **Fretes contratados (visão geral)**, **Operação**, **Transportadoras e parceiros**, **Documentos**, **Auditoria de fretes**, **Financeiro**, **Frota**, **Gestão e relatórios**, **Clientes**, Mensagens, Agenda e **Configuração**. O grupo da tela aberta abre sozinho; os que você abrir à mão ficam abertos e o navegador lembra. No celular, o botão **Menu** abre o menu como uma gaveta. Cada usuário só vê as telas que tem permissão de abrir.

> **Como funciona:** Até a versão 1.72 havia uma chave **TMS | Embarcador** no alto do menu, que mostrava uma parte de cada vez. Ela saiu: agora as duas partes ficam no mesmo menu, cada tela no grupo do seu assunto. Os códigos de tela (Ctrl+K) continuam os mesmos.

Mapa do menu

Onde fica cada tela, o código para abrir pelo "Ir para" (Ctrl+K) e o capítulo deste manual que explica. Os capítulos seguem a numeração de antes; use esta tabela para achá-los na ordem do menu.

Grupo do menu	Tela	Código	Capítulo
Hoje	Pendências do dia (transportadora)	000	29
Fretes contratados	Visão geral (início do embarcador)	400	11
Operação	Coletas, Cotações	001, 010	31, 30
Operação	CT-e, MDF-e, NFS-e	020, 025, 030	32, 33, 34
Operação	Romaneios, Ocorrências de entrega, Monitoramento	040, 041, 045	35
Operação	Conferência, Etiquetas, Armazém	050, 051, 055	37
Operação	Onde está a mercadoria, Transferências, Paletes	060, 061, 066	36, 35
Transportadoras e parceiros	Parceiros, ranking e escolha: Parceiros e redespacho, Scorecard, Melhor transportadora	065, 319, 313	36, 19
Transportadoras e parceiros	Transportadoras contratadas, Tabelas de preço	905, 906	23, 15
Documentos	Enviar XML, Notas fiscais, CT-e recebidos, Fretes (todos os registros)	401, 403, 404, 402	12, 14
Documentos	NF-e × CT-e: Inconsistências e vínculos, Notas e seus CT-e	322, 320	13, 19
Documentos	EDI	070	38
Auditoria de fretes	Auditoria de frete: Fretes auditados, Conferência de CT-e, Cobranças indevidas	330, 321, 323	16, 19
Auditoria de fretes	Sinistros	410	20
Financeiro	Faturamento, Contas a receber, Boletos, Régua, Serviços extras	100 a 104	41 a 43
Financeiro	Contas a pagar, Acerto de viagem, Comissões	110, 120, 125	45, 46
Financeiro	Pagamento de fretes contratados (e as faturas das transportadoras)	130	18, 17
Financeiro	Caixa e bancos, Conciliação, Fluxo de caixa	150 a 152	44

Grupo do menu	Tela	Código	Capítulo
Financeiro	Fiscal e contabilidade, Notas de entrada, NF-e contra o CNPJ, GNRE, Pacote do contador	140 a 144	49
Frota	Custos, Abastecimentos, Manutenções, Documentos, Pneus, Jornada, Veículos	200 a 250	40
Gestão e relatórios	Painel de indicadores: Operação própria (CT-e), Fretes contratados (KPIs), Gráficos	300, 309, 310	48, 19
Gestão e relatórios	Margem por CT-e e cliente, Centros de custo	301, 302	48, 47
Gestão e relatórios	Entregas previstas, Notas sem mapa, Consolidar rotas, Roteirizar	311, 312, 314, 315	19
Gestão e relatórios	Montar relatório (BI), Comparar cotações, Anomalias e duplicidades	316, 317, 318	19
Clientes	SAC (chamados), Portal do cliente	090, 080	39
Mensagens e Agenda	Mensagens, Agenda	500, 501	21
Cadastros	Clientes, Fornecedores, Transportadoras, Veículos e motoristas, Conjuntos, Ajudantes, Produtos, Tipos de mercadoria, Tabelas de preço, Regiões de atendimento, Tipos de operação, Condições de pagamento, Departamentos, Usuários, Empresa	910, 911, 905, 912, 913, 914, 915, 916, 906, 917, 918, 919, 920, 908, 909	22, 23, 15
Configuração	Filiais, Configuração fiscal, Manutenção (Sistema), Integrações (aba da Manutenção; só administrador)	901, 902, 903, 904	36, 32, 24, 53

Telas parecidas juntas

Algumas telas tratam do mesmo assunto e ficavam em lugares diferentes do menu. Agora cada assunto é **um item só** no menu e, no alto da tela, aparece uma barra para trocar entre as telas dele (só as que você pode abrir):

- **Painel de indicadores**: Operação própria (CT-e emitidos pela transportadora), Fretes contratados (KPIs do embarcador) e Gráficos.
- **Auditoria de frete**: Fretes auditados, Conferência de CT-e e Cobranças indevidas.
- **NF-e × CT-e**: Inconsistências e vínculos e Notas e seus CT-e.
- **Parceiros, ranking e escolha**: Parceiros e redespacho, Scorecard das transportadoras e Melhor transportadora por destino.

Também passaram a ter **uma regra só**: a verificação de documento duplicado (a mesma nos avisos da Auditoria de frete e no relatório Anomalias e duplicidades, capítulo 19) e a alíquota interestadual do ICMS (a mesma no cálculo do frete pela tabela e na conferência do CT-e). As faturas das transportadoras abrem tanto pela Auditoria de frete quanto pelo Pagamento de fretes contratados, na mesma janela.

Módulos da empresa

Em **Cadastros » Empresa » Módulos usados pela empresa**, o administrador escolhe o que aparece:

- **Transportadora e embarcador (tudo)**: o padrão, todo o menu; a primeira tela é a Hoje.
- **Só transportadora**: somem as telas do embarcador (fretes contratados, Enviar XML, Auditoria de fretes, Pagamento de fretes contratados, relatórios dos fretes contratados); a primeira tela é a Hoje.
- **Só embarcador**: somem Hoje, Operação, Frota, Clientes, o financeiro da transportadora, Filiais (unidades) e Configuração fiscal; a primeira tela é a Visão geral (no menu, "Início").

> **Como funciona:** A escolha esconde os itens do menu, do "Ir para" (Ctrl+K) e da tela Hoje para todos os usuários; não apaga nada nem muda permissões. Volte para "tudo" a qualquer momento.

Recolher o menu e cores pelo tema

- A **seta na borda do menu** (botão redondo no alto) recolhe o menu: ficam só os ícones e a tela ganha espaço. Clique de novo para abrir.
- Com o menu recolhido, **passe o mouse** sobre ele para abri-lo por cima da tela, sem empurrar o conteúdo; tirando o mouse, ele volta a ficar só com os ícones. Parado sobre um ícone, aparece o nome da tela.
- O navegador lembra se o menu fica aberto ou recolhido. No celular, o menu continua sendo a gaveta do botão Menu.
- O menu acompanha o **tema** escolhido (Tema claro / Tema escuro, no rodapé do menu): claro no tema claro e escuro no tema escuro, com o logo na cor certa.

Tela Hoje (código 000)

É a primeira tela de quem emite CT-e ou cuida do financeiro. Mostra, por área, o que precisa de atenção, em cartões que abrem a tela certa já filtrada. Vermelho é para resolver já, amarelo é para hoje e azul é só para saber. Atualiza sozinha a cada 5 minutos.

- **Operação:** CT-e rejeitados ou com erro, rascunhos, entregas atrasadas, com ocorrência ou previstas para hoje, coletas a programar, cotações pedidas no portal e MDF-e em aberto.
- **Financeiro:** faturas vencidas e a receber na semana, CT-e a faturar, contas a pagar, boletos rejeitados, extrato a conciliar, saldo em caixa e bancos, lembretes da régua e falha no envio ao contador.
- **Frota:** manutenção vencida ou vencendo, CNH vencendo e veículos na oficina.

Ir para (Ctrl+K ou F2)

Em qualquer tela, aperte **Ctrl+K** (ou F2), digite o código da tela ou parte do nome ("fatura", "novo cte") e aperte Enter. O código aparece ao lado de cada item do menu e o **999** mostra a lista completa para imprimir. O primeiro número é a área; o número seguinte ao da tela abre o "novo" (001 Coletas, 002 Nova coleta).

Área	Códigos principais
0xx Operação	000 Hoje · 001 Coletas · 010 Cotações · 020 CT-e · 021 Novo CT-e · 025 MDF-e · 030 NFS-e · 040 Romaneios · 041 Ocorrências · 045 Monitoramento · 050 Conferência · 051 Etiquetas · 055 Armazém · 060 Onde está a mercadoria · 061 Transferências · 065 Parceiros e redespacho · 066 Paletes · 070 EDI · 080 Portal do cliente · 090 SAC (chamados)
1xx Financeiro	100 Faturamento · 101 Contas a receber · 102 Boletos · 103 Régua de cobrança · 104 Serviços extras · 110 Contas a pagar · 120 Acerto de viagem · 125 Comissões · 140 Fiscal e contabilidade · 141 Pacote do contador · 142 Notas de entrada · 143 NF-e contra o CNPJ · 144 GNRE · 150 Caixa e bancos · 151 Conciliação · 152 Fluxo de caixa · 153 Importar OFX
2xx Frota	200 Custos e alertas · 201 Abastecimentos · 210 Manutenções · 220 Veículos e motoristas · 230 Documentos · 240 Pneus · 250 Jornada
3xx Gestão	300 Painel gerencial · 301 Margem por CT-e e cliente · 302 Centros de custo · 309 Indicadores dos fretes contratados · 310 a 323 Relatórios · 330 Auditoria de frete
4xx Fretes contratados	400 Visão geral · 401 Enviar XML · 402 Todos os registros · 403 Notas fiscais · 404 CT-e recebidos · 410 Sinistros

Área	Códigos principais
5xx e 9xx	500 Mensagens · 501 Agenda · 900 Cadastros · 901 Filiais · 902 Configuração fiscal · 905 Transportadoras contratadas · 906 Tabelas de preço · 907 Cadastros básicos · 908 Usuários · 909 Empresa · 910 Clientes · 911 Fornecedores · 912 Veículos e motoristas · 913 Conjuntos · 914 Ajudantes · 915 Produtos · 916 Tipos de mercadoria · 917 Regiões de atendimento · 918 Tipos de operação · 919 Condições de pagamento · 920 Departamentos · 903 Manutenção · 904 Integrações (aba da Manutenção) · 990 Modo compacto · 991 Tema · 999 Lista de códigos

Filtro de período

As telas com período (Painel e Margem, Frota, Fiscal e contabilidade, Movimentação do caixa, Ocorrências, Coletas) usam o mesmo filtro: um atalho (Este mês, Mês passado, Últimos 30 dias, Este ano...) e as datas "de" e "até". Aplica na hora e cada tela lembra a última escolha neste navegador.

> **Dica:** Nos formulários, **Enter** passa para o próximo campo e **Ctrl+Enter** aciona o botão principal (Salvar, Lançar, Transmitir). O **modo compacto** (990) mostra mais linhas na tela.

30. Cotações de frete

1. **Nova cotação**: busque o cliente e informe destino, peso, volumes, cubagem e valor da mercadoria.
2. **Calcular pela tabela**: usa a tabela de preço da própria empresa (a do cliente, se houver), com peso cubado, ad valorem, GRIS, pedágio e taxas, e mostra o prazo do trecho.
3. Ajuste valores ou aplique um **desconto %**. A cotação guarda o valor da tabela para comparar.
4. Envie por **PDF**, **e-mail** ou **WhatsApp**.
5. **Aprovada** abre a coleta já preenchida e o CT-e sai com o preço combinado. **Recusada** pede o motivo.

A cotação vence sozinha na data de validade e pode ser reaberta ou duplicada. No topo aparecem as cotações em aberto, o valor em negociação e a taxa de conversão.

31. Coletas

1. **Nova coleta**: digite o nome ou o CNPJ do remetente (o endereço vem do cadastro), a data, a janela de horário, volumes, peso, destino e quem paga o frete. **Repetir** cria outra igual.
2. **Programar no caminhão**: marque as coletas e escolha ou crie o romaneio. Coletas e entregas saem na mesma folha e no mesmo código do app do motorista.
3. No celular, o motorista dá **Coletado** (volumes, peso, assinatura, foto) ou **Não coletado** (motivo).
4. **Gerar CT-e** cria o rascunho com o remetente, o destino e a carga coletada.

Como funciona: Ao fechar o romaneio, a coleta sem baixa volta para "A programar". A NF-e que chega por e-mail já se liga à coleta do mesmo remetente.

32. Emissão de CT-e

No formulário, o quadro **Tipo de operação** (Cadastros básicos, seção 23) preenche de uma vez o CFOP, o tipo de serviço (normal, subcontratação, redespacho), o tomador e o tipo de mercadoria. O campo "Produto predominante" sugere os produtos cadastrados. Sem prazo na tabela de frete, a previsão de entrega usa o prazo da região de atendimento do destino.

Antes de emitir (administrador, Configuração fiscal, código 902)

1. Preencha os dados da empresa. Ao digitar o CNPJ, os dados da Receita entram sozinhos (veja a seção 51).
2. Informe o RNTRC, o regime tributário, a série e o próximo número do CT-e.
3. Envie o certificado digital A1 (.pfx) com a senha.
4. **Testar conexão com a SEFAZ**: o esperado é "107 - Serviço em Operação".
5. Comece em **Homologação** e só depois mude para **Produção**.

> **Dica:** **Modo demonstração**: para apresentar e treinar sem certificado, escolha o ambiente "Demonstração (simulada)" e gere o certificado de demonstração. Tudo é simulado no servidor e nada tem valor fiscal.

No dia a dia

1. **Novo CT-e** e **Ler XML da NF-e**: preenche remetente, destinatário, carga e o percurso.
2. Lance os componentes do frete ou use **Calcular pela tabela**.
3. Confira o ICMS: o sistema sugere CFOP e alíquota (7% ou 12% interestadual).
4. **Salvar e transmitir**. Autorizado, o DACTE abre para imprimir.

NF-e viram rascunho de CT-e sozinhas: pelo e-mail (Manutenção » Leitura automática de e-mail), pelos arquivos (**Importar NF-e**), pela SEFAZ (**NF-e da SEFAZ**: as notas em que a sua empresa é a transportadora, buscadas em NF-e contra o CNPJ, seção 49), pelo EDI NOTFIS ou pela API do ERP (seção 53). Notas do mesmo remetente para o mesmo destino viram um CT-e só; notas de outra transportadora, sem frete ou já em CT-e ficam de fora.

Casos especiais

- **Redespacho e subcontratação**: escolha o tipo de serviço e leia o XML do CT-e anterior.
- **Complementar**: cobra um valor a mais (estadia, reentrega). **Substituir**: corrige um CT-e autorizado há até 60 dias, depois do evento de desacordo do tomador.
- **Contingência**: com a SEFAZ fora do ar, ligue a contingência (SVC). Desligue quando ela voltar.
- **Situação da SEFAZ**: a cada 15 minutos o sistema consulta o status da SEFAZ da UF da empresa e da SVC (com o certificado digital). Em Configuração fiscal, no quadro Contingência, aparecem a última resposta, o tempo e as verificações anteriores (bolinhas verdes e vermelhas), com o botão **Verificar agora**. Duas falhas seguidas = **fora do ar**: a tela Hoje mostra o aviso e diz se a SVC está no ar para ligar a contingência. Quando a SEFAZ volta com a contingência ainda ligada, a tela Hoje avisa para desligar.

- **IE do tomador**: ao preencher o tomador (CNPJ, IE e UF), o sistema consulta a SEFAZ da UF dele (guardado por 24 horas) e avisa, em vermelho no quadro Prestação, se a IE está não habilitada ou não confere com o CNPJ. É só um aviso: confira antes de transmitir.
- **Averbação do seguro**: com AT&M ou Porto Seguro, cada CT-e autorizado é averbado na hora.
- **Carta de correção, consulta e cancelamento** ficam na lista. Se a SEFAZ não responder, **Tentar de novo** consulta antes, para não emitir duas vezes.

33. MDF-e (manifesto da viagem)

1. Cadastre caminhões, carretas e motoristas em **Veículos e motoristas** (código 220).
2. Monte o MDF-e pelos CT-e autorizados ou pelo romaneio (**Emitir MDF-e**). Sai um MDF-e por UF de descarga.
3. Confira veículo, motoristas, seguro, CIOT, vale-pedágio e contratante, e **Salvar e transmitir**.
4. No fim da viagem, **Encerrar**. Com MDF-e aberto para a placa, a SEFAZ recusa outro.

Gerenciamento de risco (GR)

Em **MDF-e » Gerenciamento de risco** escolha a gerenciadora (Buonny, Telerisco, Opentech, Tecnorisk ou o simulador), as credenciais e as regras do plano de gerenciamento de risco da apólice: validade da liberação, limite de valor por veículo e os valores a partir dos quais a viagem precisa de rastreador, escolta e solicitação de monitoramento (SM). Dá para só avisar ou impedir a transmissão do MDF-e com pendência.

- **Liberação de motorista e veículo**: "Consultar na GR" pede a liberação à gerenciadora; "Registrar à mão" guarda o resultado da consulta feita no site da GR (resultado, protocolo e validade). A situação aparece em Veículos e motoristas (coluna GR) e no MDF-e: liberado até a data, vencida, negado, em análise ou sem consulta.
- **Rastreador**: tecnologia e ID no cadastro do veículo.
- **No MDF-e**, o quadro Gerenciamento de risco mostra cada motorista e veículo, as regras da apólice para o valor da carga, a escolta (marque quando contratada) e a SM. "Salvar e conferir de novo" refaz a conferência depois de trocar motorista ou veículo.
- **Enviar SM**: manda a viagem (motoristas, veículo e rastreador, carretas, origem, destinos, valor e produto) para a gerenciadora monitorar; só com motorista e veículo liberados. A SM pode ser cancelada com motivo.

Importante: Buonny, Telerisco, Opentech e Tecnorisk só liberam a API com o contrato. Até lá a gerenciadora escolhida avisa e nada é enviado: registre à mão a consulta do site da GR. O simulador faz o fluxo inteiro, sem valor para a seguradora.

34. NFS-e do frete municipal

Frete com coleta e entrega no mesmo município sai em **NFS-e** (ISS), pelo emissor nacional, com o mesmo certificado do CT-e. Configure a inscrição municipal e a alíquota do ISS e comece em homologação.

- **Nova NFS-e**: tomador, descrição, valor, desconto e se o cliente retém o ISS.
- Ao transmitir um CT-e com origem e destino na mesma cidade, o sistema oferece trocar por NFS-e.
- A NFS-e autorizada entra no faturamento com os CT-e do mesmo cliente. Para cancelar uma NFS-e que está numa fatura, cancele a fatura antes.
- No modo demonstração, a NFS-e é simulada e numerada à parte (não gasta a numeração de produção). A recusada na demonstração pode ser excluída.

35. Entregas: ocorrências, romaneio, app do motorista e paletes

- **Previsão de entrega** na autorização, pelo prazo da tabela, contando só dias úteis e pulando os feriados nacionais e os cadastrados em **Feriados**.
- **Ocorrências** (041): coletado, chegada na filial, saiu para entrega, agendada, entregue (com quem recebeu e foto do canhoto), não entregue, recusa, avaria e devolução. Dá para lançar em lote.
- **Romaneio** (040): monte com motorista, placa e ordem de entrega. A folha sai com QR code do app. "Dar saída" e "Fechar" atualizam as entregas. Marque os **ajudantes da viagem** (Cadastros básicos): ao fechar, a diária de cada um vira conta a pagar.
- **App do motorista** (motorista.html, no celular, sem login): entra com o código do romaneio, vê as entregas com mapa e dá baixa com nome, assinatura, foto e GPS.
- **Avisos ao cliente** (Configuração fiscal » Avisos de entrega): e-mail e/ou WhatsApp ao destinatário e ao pagador a cada ocorrência escolhida, com o link de rastreio.
- **Rastreio público** (rastreio.html): o cliente consulta pela chave do CT-e ou CNPJ + NF, sem valores.

Tratamento das ocorrências de problema

Toda ocorrência de problema (não entregue, recusa, avaria, extravio, **falta de volumes**, roubo...) entra na aba **Em tratamento** das Ocorrências de entrega e fica lá até ser encerrada. Ao lançar à mão, a **justificativa** (o que aconteceu e por quê) é obrigatória; na falta de volumes, informe quantos faltaram. Dá para anexar até 10 **fotos** (avaria, embalagem, volumes) além do comprovante; o motorista também manda até 6 fotos e a quantidade que faltou pelo app.

- **Situação**: Aberta, Em tratamento, Aguardando terceiro, Resolvida. Filtros: pendentes, prazo vencido, sem responsável, abertas, em tratamento, aguardando, resolvidas e "só as minhas".
- **Responsável**: clique em **Assumir** ou **Repassar para** alguém (com um recado).
- **Prazo** para resolver: 2 dias no "não entregue", 3 na recusa e 7 em avaria, extravio e falta. Dá para mudar, com o motivo. A tela Hoje avisa os prazos vencidos e as ocorrências sem responsável.
- **Culpa**: o sistema sugere pela ocorrência (cliente ausente: cliente; quebra do veículo: empresa; estrada interditada: terceiros; carga com o parceiro: parceiro) e dá para corrigir. Culpa do cliente ou de terceiros não conta contra o desempenho dos parceiros.
- **Encerrar**: escolha a solução (reentregue, devolvido, indenizado, abatido no frete, seguro, cobrado do parceiro, cliente aceitou, mercadoria localizada...), descreva como foi resolvido, informe o prejuízo (se houve) e a culpa (não dá para encerrar com a culpa "a definir"). Dá para reabrir, com o motivo.
- **Encerramento automático**: quando o CT-e é entregue (ou devolvido), os "não entregue" e as recusas dele se encerram sozinhos. Avaria, extravio e falta continuam abertas até alguém decidir.
- **Histórico**: cada passo (aberta, responsável, situação, culpa, prazo, comentários, fotos, encerramento) com data, hora e quem fez.
- **Relatório** (botão no alto da aba): no período, as ocorrências por tipo, culpa, responsável, solução, cliente e parceiro, com as resolvidas (e quantas no prazo), as abertas, as vencidas, o tempo médio para resolver e o prejuízo. Exporta para Excel.

Como o celular do motorista acessa o app

O app não se instala pela loja: é uma página (motorista.html) aberta no navegador do celular, sem login. O motorista entra com o **código do romaneio** ou lendo o **QR code** da folha impressa. Também dá para copiar o link na tela do romaneio e mandar pelo WhatsApp. Para o celular chegar ao sistema:

1. **No Wi-Fi da empresa** (só para testar): no celular, abra http://IP-DO-SERVIDOR:3333/motorista.html. Na rede, sem HTTPS, o navegador bloqueia o GPS; a câmera da foto do canhoto funciona.
2. **Na rua (4G)**: o servidor precisa estar na internet com HTTPS. Os dois jeitos: um túnel (ex.: Cloudflare Tunnel, gratuito, sem abrir porta no roteador) ou um domínio próprio com redirecionamento de porta e certificado. Quem instala o servidor faz isso uma vez.
3. Informe o endereço em **CT-e » Configuração » Endereço público do Nexofrete** (ex.: https://sistema.suaempresa.com.br). O QR code da folha e o link da tela do romaneio passam a usar esse endereço.
4. No celular, depois de abrir o link, use "Adicionar à tela inicial" do navegador: fica um ícone como um aplicativo. O código vale até o romaneio ser fechado (dá para trocar em "trocar código").

> **Atenção:** GPS e câmera do celular só funcionam com HTTPS (ou no próprio servidor da rede).

Agendamento de entrega. Para o cliente que só recebe com hora marcada (atacadista, supermercado, centro de distribuição):

1. Em Cadastros > Clientes, abra o cliente, marque **Exige agendamento da entrega** e escreva em **Como agendar** o caminho (e-mail, portal, telefone, antecedência).
2. Os CT-e para esse cliente (destinatário ou local de entrega) aparecem no filtro **A agendar** das Ocorrências (041) e na tela Hoje.
3. Clique no botão **calendário** da linha: informe a data, a janela (das / até as), a senha ou protocolo, a doca, com quem agendou e uma observação para o motorista. Salve.
4. Entra a ocorrência "Entrega agendada" e a previsão passa a ser a data marcada. Para mudar, use o mesmo botão (**Reagendar**); o anterior fica no histórico. Para desfazer, **cancelar agendamento** com o motivo: a previsão volta à original.

- O romaneio mostra o agendamento de cada entrega (e avisa quando é de outro dia); a folha impressa traz "AGENDADO" com janela, senha e doca.
- O app do motorista mostra a janela, a senha, a doca e a observação.
- O portal do cliente e o aviso por e-mail/WhatsApp mostram só a data e a janela: senha e doca não saem da transportadora.
- Filtro **Agendados** e "Entregas agendadas para hoje" na tela Hoje, para conferir se estão no caminhão.

Monitoramento de veículos no mapa (045)

Com o romaneio em rota (Dar saída, ou "Iniciar a rota" no app), o **app do motorista** manda a posição do GPS do celular a cada minuto (o que não foi por falta de internet vai depois). O motorista vê "Localização da rota ligada" no alto do app e pode deixar a tela sempre ligada: com a tela apagada o navegador pode parar de mandar a posição.

- **Mapa da frota**: cada caminhão em rota com a situação (em movimento, no cliente, parado, sem sinal), a velocidade, as entregas feitas, a próxima entrega e a **chegada prevista**. A tela se atualiza a cada 30

segundos.

- **Clicando no veículo**: o trajeto do dia (azul), a rota planejada (tracejada), as entregas numeradas na ordem do romaneio (verde = feita, vermelho = vai atrasar), onde cada baixa foi dada e os km rodados pelo GPS.
- **Chegada prevista**: pela distância até cada entrega (ruas ~ 1,3 × a linha reta, velocidade média da roteirização) mais o tempo de cada entrega. Entrega com endereço não achado no mapa fica no centro da cidade e a previsão é aproximada.
- **Alertas**: parado fora de um cliente além do limite, sem sinal, fora da rota planejada (precisa do serviço de rotas) e entrega que vai chegar depois do agendamento ou da previsão. Aparecem no cartão do veículo e na tela Hoje.
- **Limites** (engrenagem): intervalo do envio, minutos para "parado" e "sem sinal", km para "fora da rota", tempo por entrega e por quantos dias guardar as posições (depois são apagadas).
- O cliente vê a hora prevista de chegada no portal (detalhe da carga) e no rastreio público, sem a posição do caminhão.

> **Como funciona:** O mapa de fundo e a rota planejada vêm do OpenStreetMap/OSRM pela internet do servidor (os mesmos da roteirização). Sem eles, os caminhões e as entregas continuam no lugar certo, sem o fundo, e o alerta de fora da rota fica desligado.

Paletes e vale-palete (066)

Na carga paletizada os paletes vão e voltam: na **coleta** o remetente entrega os paletes carregados e recebe vazios em troca; na **entrega** o motorista deixa os paletes com a carga e recebe vazios. O sistema guarda o **saldo de paletes** de cada cliente (pelo CNPJ) e por tipo (PBR, CHEP, plástico, outro).

1. Na baixa da entrega (app do motorista ou Ocorrências » lançar "Entregue"), abra **Carga paletizada? Troca de paletes** e informe o tipo, os paletes deixados com a carga e os vazios recebidos em troca.
2. Se voltaram menos vazios do que os deixados, sai sozinho um **vale-palete** numerado com a diferença, em nome de quem recebeu a carga (o recebedor do CT-e ou o destinatário), com prazo para devolver. No app, o motorista é avisado antes de colher a assinatura. Imprima o vale (duas vias) em Paletes » Vales-palete para o cliente assinar.
3. Na baixa da coleta, o mesmo bloco pede os vazios deixados no cliente e os paletes carregados que o motorista levou.
4. Quando o cliente devolver: Paletes » **Devolução** (na linha do saldo ou do vale). Os vales dele são baixados do que vence antes para o mais novo (ou o vale escolhido primeiro).
5. Vale vencido e não devolvido: marque em Vales-palete e clique em **Cobrar (nota de débito)**. Sai uma nota de débito por cliente, com o valor do palete configurado, que entra na fatura dele (Faturamento » A faturar).

- **Saldos por cliente**: positivo = paletes nossos com o cliente; negativo = devemos paletes a ele. **Extrato** mostra cada movimento com o saldo, os vales e permite excluir lançamentos manuais.
- **+ Lançar**: devolução, envio/retorno de paletes ao cliente ou ajuste de inventário.
- **Cancelar** um vale (contagem errada ou cortesia): o pendente sai do saldo, com o motivo registrado.
- **Valores e prazo** (só o financeiro altera): prazo para devolver (padrão 30 dias), se o vale sai sozinho e o valor de cobrança de cada tipo.
- Apagar a ocorrência de entrega desfaz a troca e o vale (se o vale ainda não teve devolução nem cobrança).

- O cliente vê o saldo e os vales (com o documento) no portal, na aba **Paletes**. A tela Hoje avisa os vales vencidos.

36. Filiais, transferências e parceiros (redespacho)

1. **Filiais** (901, administrador): cadastre cada filial com a lista de cidades que ela entrega.
2. Cada CT-e sabe **onde a mercadoria está** e **qual filial entrega**.
3. **Onde está a mercadoria** (060): marque os "a transferir" e crie a transferência.
4. Na origem: manifesto, etiquetas, MDF-e, conferência e saída. No destino: conferir a chegada e registrar.

Parceiros e redespacho (065)

Para entregar onde a empresa não tem filial, cadastre os **parceiros** (agentes e transportadoras de redespacho) e repasse as cargas a eles.

1. **Parceiro**: CNPJ (o nome vem da Receita), contato, PIX, os **estados inteiros** que ele atende e as **cidades** (uma por linha, Cidade/UF), quanto ele cobra por CT-e (% do frete, R$ por kg, valor fixo, mínimo) e o prazo dele (dias a mais na previsão).
2. Em **Ocorrências de entrega**, marque os CT-e e clique em **Repassar a parceiro**. O sistema mostra quem atende cada destino, o custo previsto (pela tabela da região, quando houver), a margem que sobra do frete, o prazo, os serviços, a pontualidade e a nota. Bloqueados e com documento vencido aparecem travados.
3. Ao repassar: os CT-e ficam como "Entregue ao redespacho", a previsão ganha o prazo do parceiro, o custo previsto entra na conta dele e sai um **código do app**: mande o link ao parceiro para ele dar baixa nas entregas (com foto do canhoto ou assinatura), como o motorista.

Cadastro completo (Editar): CNPJ (nome, inscrição estadual e endereço vêm da Receita), RNTRC, endereço, o contato principal e outros contatos (financeiro, operação...), dados bancários (banco, agência, conta, tipo) e PIX, e os **serviços** que ele oferece (fracionado, lotação, veículo dedicado, coleta, entrega agendada, expressa, refrigerada, produtos perigosos, reversa, reentrega, armazenagem). Os serviços aparecem na escolha do repasse.

- **Tabela de frete** (Abrir » Tabela de frete): uma linha por estado ou cidade, com faixa de peso ("até" kg, vazio = qualquer peso), % do frete, R$/kg, R$ fixo, mínimo e o **prazo daquela região**. Vale a linha da cidade antes da do estado; na mesma região, a menor faixa de peso em que o CT-e cabe. Destino sem linha usa o custo padrão do cadastro. Ter linha num estado ou cidade também conta como área atendida.
- **Documentos** (Abrir » Documentos): RNTRC e seguro RCTR-C (obrigatórios), RCF-DC, contrato, CND, alvará e licença, com a validade e quantos dias antes avisar. **Renovar** preenche o formulário com o documento. RNTRC ou RCTR-C **vencido trava o repasse**: o administrador pode liberar aquele repasse (fica na auditoria). A tela Hoje avisa os documentos de parceiros vencidos e vencendo.
- **Desempenho** (Abrir » Desempenho): no período escolhido, a pontualidade, as cargas, os atrasos (e o atraso médio), as ocorrências de problema, as devolvidas e as notas, por mês e por estado, com a lista das entregas atrasadas. Pontualidade = entregues no prazo do parceiro dividido pelas entregues mais as em aberto que já passaram do prazo. O prazo do parceiro conta do dia do repasse (ou da previsão do CT-e, se for depois) mais os dias dele: CT-e que já chegou atrasado não conta contra ele.
- **Ranking de desempenho** (no alto da tela): todos os parceiros no período, do melhor para o pior pela nota geral. A lista de parceiros mostra a pontualidade e a nota dos últimos 90 dias.
- **Avaliação**: na aba Cargas, **Avaliar** cada entrega (1 a 5 estrelas, comentário obrigatório em nota 1 ou 2), ou Abrir » Avaliações » Avaliar o parceiro em geral. A **nota geral** junta a pontualidade (100% = 5

estrelas) e a média das avaliações, metade cada.

- **Bloqueio** (Abrir » Bloqueio): bloqueie com o motivo (extravio, documento irregular, pendência...). O parceiro bloqueado some da sugestão e não recebe cargas; as que já estão com ele continuam. Só o **administrador** libera, também com motivo. O histórico de bloqueios e liberações fica na aba.
- **Abrir** o parceiro: as cargas com ele (atrasadas em vermelho), a conta-corrente e o histórico de acertos.
- **Conta-corrente**: custo de cada CT-e (a pagar ao parceiro), pagamentos, frete que o parceiro recebeu do cliente e ficou com ele, recebimentos e ajustes. O saldo diz quem deve a quem.
- O parceiro que manda **EDI** (OCOREN, CONEMB, DOCCOB) tem os arquivos lidos em EDI » Dos parceiros (seção 38): ocorrências lançadas nos CT-e, custos conferidos e a fatura vira acerto e conta a pagar.
- Quando o **CT-e do parceiro** (redespacho contra a sua empresa) é lançado em Fiscal » Notas de entrada, os custos dos CT-e citados nele saem da conta (a conta a pagar já sai da nota).
- **Fazer o acerto** (financeiro): fecha os lançamentos até a data; se a empresa deve, vira conta a pagar (categoria Frete de terceiro) com o PIX do parceiro na observação.
- O custo do redespacho entra na **margem** de cada CT-e (Painel gerencial » Resultado). A tela Hoje avisa as entregas atrasadas com parceiros.

> **Como funciona:** Quando a SUA empresa é a contratada (subcontratação ou redespacho de outra transportadora), emita o CT-e com o tipo de serviço Subcontratação/Redespacho e informe o CT-e anterior de quem contratou.

37. Etiquetas, conferência (bipagem) e armazém

Cada volume ganha uma etiqueta com destino em letra grande, NF, peso, **VOL 3/12** e código de barras (100 × 100, 100 × 150 ou 100 × 50 mm; ZPL para impressora Zebra). Na **conferência**, bipe com leitor USB/Bluetooth ou a câmera do celular: verde quando certo, vermelho quando o volume é de outro romaneio, amarelo quando já foi lido. Faltas e sobras ficam registradas.

Armazém: armazenagem de mercadoria de clientes (055)

Para guardar a mercadoria do cliente (o **depositante**) e cobrar por mês. Comece pelo **Contrato** de cada depositante (o financeiro cadastra): cobra por posição-palete, m³, tonelada ou volume; a **diária** por unidade, as taxas de **entrada** e de **saída** por unidade, o **ad valorem** (% ao mês sobre o valor guardado) e o **mínimo** do mês.

1. **+ Entrada**: envie o XML da NF-e (remessa para armazenagem, ou a compra entregue no armazém): depositante, número, produtos, quantidades, valores e o peso da nota vêm preenchidos. Informe o endereço no armazém (ex.: A-01-02), os paletes e o m³; o sistema reparte peso, paletes e m³ entre os produtos pelo valor. Lote, validade e endereço podem ser por produto. Sai o recibo de entrada para imprimir. A mesma NF-e não entra duas vezes.
2. **Estoque**: saldo de cada lote com endereço, validade (em laranja quando vence em 30 dias), paletes, peso, valor e há quantos dias está guardado. **Inventário**: informe a contagem; a diferença vira um ajuste com o motivo.
3. **- Saída**: escolha o depositante, as quantidades de cada lote, o destinatário, a NF de saída e, se a transportadora leva, o CT-e. Sai a **lista de separação** com o endereço de cada item. Saída com data passada só usa lotes que já tinham entrado nessa data.
4. **Pedidos de saída**: o cliente pede pelo portal (aba Armazém); clique em **Atender** e a saída vem preenchida, ou recuse com o motivo (o cliente vê).
5. **Cobrança mensal**: escolha o mês. Armazenagem = soma, dia a dia, do que estava guardado no fim de cada dia × a diária; mais as taxas de entrada e saída, o ad valorem sobre o valor médio e, se ficar abaixo, o mínimo. "Dia a dia" mostra a conta. Com o mês fechado, **Gerar NFS-e** cria o rascunho (serviço 11.04.01) com a memória de cálculo: transmita em NFS-e e fature como as outras.

- Cancelar um movimento devolve o estoque como estava (entrada só sem saídas dela); mês já cobrado não deixa mexer: cancele a cobrança antes (o rascunho da NFS-e é excluído).
- A tela Hoje avisa os pedidos de saída do portal, os lotes vencendo e os depositantes com o mês passado a cobrar.
- No portal, o cliente vê o estoque, as entradas e saídas e os pedidos dele.

38. EDI (PROCEDA)

Arquivos NOTFIS 3.1, CONEMB 3.1, OCOREN 3.1 e DOCCOB 3.0A, nos dois sentidos: com o cliente, lê o NOTFIS (cria rascunhos de CT-e) e gera CONEMB, OCOREN e DOCCOB; com a transportadora (embarcador), gera o NOTFIS e lê o que ela devolve.

Dos parceiros (redespacho)

Na aba **Dos parceiros**, a transportadora recebe os arquivos da transportadora parceira para quem repassou cargas (redespacho, subcontratação; seção 36). O parceiro é achado pelo CNPJ do arquivo (cadastro em 065) e os nossos CT-e pelas notas fiscais (número e CNPJ de quem emitiu a NF); o CT-e repassado a esse parceiro tem preferência. Nada é gravado antes de conferir na tela.

- **OCOREN**: cada ocorrência do parceiro mostra o nosso CT-e e o que ela vira (entregue, chegada, estabelecimento fechado...). Marque e clique em **Lançar as ocorrências marcadas**: entram com origem "EDI", o cliente é avisado como numa baixa pelo app e a entrega fecha o CT-e. Ocorrência já lançada (mesmo código e hora) aparece como "Já lançada"; nota que não é nossa ou sem data fica de fora.
- **CONEMB**: compara o valor de cada CT-e do parceiro com o custo previsto na conta-corrente dele. **Usar o valor do parceiro no custo** ajusta os custos diferentes e guarda o número do CT-e do parceiro.
- **DOCCOB** (financeiro): mostra a fatura, o previsto na conta-corrente e a diferença. **Registrar a fatura** fecha os custos dos CT-e da fatura num acerto do parceiro (a diferença entra como ajuste) e cria a conta a pagar (Frete de terceiro) com o vencimento, o banco do arquivo e o PIX do parceiro. A mesma fatura não entra duas vezes.

Recebidos automaticamente (e-mail, SFTP e FTP)

Os arquivos EDI podem chegar sozinhos, sem ninguém escolher o arquivo. O jeito mais simples: crie um e-mail só para isso (ex.: edi@suaempresa.com.br), cadastre em **Manutenção » Integrações » Leitura automática de e-mail** com a finalidade **EDI das transportadoras** e passe esse endereço para as transportadoras e parceiros. Os anexos EDI também são lidos em qualquer outra caixa cadastrada (menos a do SAC).

- O sistema descobre de quem é o arquivo pelo CNPJ do cabeçalho: se está em Parceiros e redespacho, é parceiro; senão, é uma transportadora contratada (você é o embarcador). NOTFIS é do cliente.
- **OCOREN** é aplicado na hora: as ocorrências entram nos CT-e repassados ao parceiro (o cliente é avisado) ou a data de entrega entra nas notas da transportadora contratada. Ocorrência que precisa de informação a mais (ex.: entrega programada sem a data) aparece no resumo para lançar à mão.
- **CONEMB**, **DOCCOB** e **NOTFIS** mexem com valores e CT-e: ficam **Aguardando conferência**.
- Na aba **Recebidos automaticamente** (com o número de pendentes no título): **Conferir** abre o arquivo no mesmo passo a passo de quando você escolhe o arquivo à mão; depois, **Conferido** (ou **Ignorar**). **Aplicar de novo** refaz um OCOREN com erro (ex.: o CT-e chegou depois) e baixa o arquivo.
- O mesmo arquivo nunca é aplicado duas vezes, mesmo chegando repetido (outro e-mail, outra caixa).
- A tela Hoje mostra os arquivos esperando conferência ou com erro.

Pelo servidor da transportadora (SFTP / FTP): as transportadoras maiores deixam os arquivos num servidor delas. Em **Manutenção » Integrações » EDI por SFTP / FTP**, clique em **Conexão** e preencha o que a transportadora passar:

Campo	O que é
Protocolo	SFTP (o mais seguro, porta 22), FTPS (FTP com TLS) ou FTP (sem criptografia: evite). "Simulador" traz arquivos de exemplo para conhecer.
Servidor, porta, usuário, senha	O acesso que a transportadora liberar. No SFTP também dá para usar uma chave privada SSH (a senha vira a senha da chave). Senha e chave ficam criptografadas.
Pasta dos arquivos	Onde ela deixa os arquivos (ex.: /saida). "Só os arquivos" filtra pelo nome: *.txt; OCO*.
Depois de ler	Mover para a pasta de processados (padrão: a pasta/processados, com a data no nome), apagar do servidor ou deixar lá (o sistema lembra e não baixa de novo).
Ler a cada	De quantos em quantos minutos o sistema entra no servidor (mínimo 5).

Testar conecta e conta os arquivos da pasta; **Buscar agora** lê na hora. A lista mostra a última leitura e o erro, se houver (servidor não encontrado, senha recusada, pasta inexistente). Os arquivos lidos entram na aba Recebidos automaticamente, como os do e-mail. Só o administrador cadastra as conexões.

39. Portal do cliente e SAC (atendimento com protocolo)

Página própria para o cliente (portal.html, funciona no celular), com login separado do sistema. Libere em **Portal do cliente » Novo acesso**: escolha o cliente, os CNPJ/CPF dele, o nome e o e-mail. A senha provisória aparece uma vez só.

Endereço de coleta do acesso: ao escolher o cliente do cadastro, o endereço dele (razão social, IE, endereço, cidade com o código IBGE, UF, CEP e telefone) é preenchido no quadro "Endereço de coleta" do acesso; cliente fora do cadastro é buscado na Receita pelo CNPJ. Esse endereço vem pronto quando o cliente pede coleta pelo portal. Sem endereço no acesso, o portal usa o do cadastro de clientes ou o do último CT-e em que o cliente foi remetente.

- **Cargas**: situação, previsão, histórico, DACTE, XML, foto do comprovante e assinatura.
- **Valores** só nos CT-e em que ele é o pagador, e só se o acesso "vê valores".
- **Quem não vê valores** (acesso sem "vê valores", ou CT-e pago por outra empresa): o DACTE sai com o quadro "Valores do frete não exibidos neste acesso" no lugar dos componentes, do total, do valor a receber e do ICMS, e valores em R$ nas observações viram "R$ ***". O XML não fica disponível (ele é assinado, traz os valores e não pode ser alterado), nem sozinho nem no .zip do período. O valor da mercadoria (da nota do próprio cliente) continua.
- **Financeiro**: faturas, boleto e linha digitável. **Coletas** e **cotações** pedidas pelo portal.
- **Pedir coleta**: "Coleta no meu endereço" já vem com o endereço do acesso (dá para alterar só nesta coleta). "Coleta reversa" é para buscar em outro local (fornecedor ou cliente dele) e trazer para a empresa dele: o cliente informa onde buscar, e a entrega fica no endereço dele, com o frete por conta da empresa dele (destinatário). A coleta reversa aparece com a etiqueta "Reversa".
- **Coletas**: cada coleta mostra as etapas (pedida, programada, saiu para coletar, coletada), a data em que foi pedida, a data agendada com o horário, quando saiu e quando foi coletada, o **motorista** e o **veículo com a placa**, os volumes (pedidos e coletados), quem entregou a mercadoria e o CT-e gerado. Motorista e placa vêm do romaneio em que a coleta foi programada (Coletas » Programar): coleta sem romaneio não mostra motorista. O documento e o telefone do motorista não aparecem para o cliente.

Visual: entrada com a marca da transportadora (nome e logo do cadastro da empresa), cabeçalho com o usuário, abas com ícones, resumo com saudação e indicadores, e a cor de cada cartão pela situação. Segue o tema claro ou escuro do aparelho e funciona no celular.

> **Atenção:** Para o cliente acessar de fora, o servidor precisa estar publicado na internet com HTTPS. Informe o endereço em Configurar (só aceita https:// ou http:// sem aspas e símbolos).

SAC: chamados com protocolo (090)

Cada pedido do cliente (atraso, avaria, comprovante, 2ª via, coleta, cotação, reclamação) vira um **chamado** com número de protocolo (AAAAMMDD-0001), assunto, prioridade, responsável, prazo de resposta e de solução, o CT-e ligado e a conversa inteira. O chamado chega por quatro caminhos:

- **Portal do cliente**: aba **Atendimento** » Abrir chamado (ou "Falar sobre esta carga" no detalhe da carga). O CT-e citado só é ligado se for do cliente.
- **E-mail**: em Manutenção » Leitura automática de e-mail, cadastre a caixa do SAC com "Chamados do SAC". Cada e-mail novo abre um chamado (o assunto é adivinhado pelo texto: "não chegou" é atraso, "amassada" é avaria...). A resposta com [SAC protocolo] no assunto entra no mesmo chamado, sem o texto citado, desde que venha do e-mail de contato do chamado (de outro endereço vira chamado

novo).

- **WhatsApp**: no painel da Twilio, em "A message comes in", ponha o endereço público da empresa seguido de /api/sac/whatsapp. A mensagem abre um chamado e o cliente recebe o protocolo na hora; as próximas mensagens do mesmo número entram no chamado aberto. O sistema confere a assinatura da Twilio.
- **Telefone**: **+ Chamado** » Telefone. Com o nº do CT-e ou da NF, o cliente vem sozinho.

> **Como funciona:** Por e-mail e WhatsApp qualquer pessoa escreve: o CT-e citado só é ligado ao chamado quando quem escreveu é parte dele (remetente, destinatário, tomador...). Senão o número fica anotado ("citou: 1234") e a equipe confere antes de ligar.

1. A fila abre em **Em aberto**; os filtros **Meus**, **Sem responsável**, **Fora do prazo**, **Aguardando o cliente** e **Encerrados** mostram a contagem. Busque por protocolo, cliente, e-mail ou nº do CT-e/NF.
2. Clique no chamado: à esquerda a conversa, à direita situação, prioridade, responsável, assunto e o CT-e (com a previsão, a entrega e a última ocorrência).
3. **Responder**: o cliente recebe por e-mail (e pelo WhatsApp, se veio de lá) e vê no portal; o chamado fica "Aguardando o cliente". **Responder e resolver** encerra. **Nota interna** só a equipe vê.
4. Quando o cliente escreve de novo, o chamado volta para "Em andamento" (ou reabre, se estava resolvido) e o prazo de resposta recomeça.
5. No fim, o cliente avalia o atendimento no portal (1 a 5 estrelas e comentário).

	1ª resposta
	1 h
	4 h
	8 h
	24 h

Os prazos acima são o padrão, em horas corridas, e mudam em **Prazos e avisos**, junto com o e-mail de resposta (o "responder para" dos avisos, que deve ser a caixa do SAC), o e-mail da equipe que recebe cada chamado novo e se o cliente é avisado por e-mail e WhatsApp. Mudar a prioridade de um chamado recalcula os prazos. No alto da tela: chamados em aberto, tempo médio da 1ª resposta, % resolvidos no prazo, nota média e os assuntos mais pedidos. A tela **Hoje** avisa os chamados fora do prazo e os sem responsável.

40. Frota: abastecimento, manutenção, documentos, pneus e jornada

- **Abastecimentos**: km, combustível, litros, valor, posto (o nome entra pelo CNPJ) e tanque cheio. O consumo é medido de tanque cheio a tanque cheio. O km aceita "123.456" (milhar) ou "123,5" (decimal).
- **Pagamento**: à vista (conta já paga — só para quem vê o financeiro), a prazo, pago pelo motorista (vai para o acerto) ou já lançado.
- **Manutenções**: agendada, na oficina, concluída. Ao concluir, o custo vai para Contas a pagar e o plano preventivo recomeça. Ao excluir, o plano volta ao km da última manutenção com km.
- **Plano preventivo** por km e/ou tempo, com aviso antes. **Custos e alertas**: custo por km de cada veículo.

Importante: Uma conta de frota já paga não é desfeita se o pagamento foi conciliado com o extrato do banco, ou se tiver mais de um pagamento: estorne no Caixa e bancos antes.

Documentos com vencimento (230)

- Cada veículo e motorista mostra os documentos com a validade: do veículo, CRLV/licenciamento, RNTRC, aferição do tacógrafo, seguro, CIV/CIPP, AET e vistoria; do motorista, CNH, exame toxicológico, MOPP, exame médico e cursos.
- Clique no documento para informar número, emissão, validade e com quantos dias de antecedência avisar (padrão 30). Os obrigatórios que faltam aparecem tracejados ("não cadastrado").
- Vencido fica vermelho, vencendo fica amarelo. A tela Hoje avisa os dois.
- Documento vencido do veículo ou do motorista (CRLV, RNTRC, tacógrafo, CIV, CNH, toxicológico, MOPP) **barra a transmissão do MDF-e** e aparece em vermelho no romaneio.
- A CNH continua no cadastro do motorista: atualizar aqui atualiza lá.

Pneus (240)

1. **Pneu**: número de fogo (a marcação na lateral), marca, medida, DOT, valor e sulco. O pneu entra no estoque.
2. Escolha o veículo e o número de eixos: aparece o mapa com as posições (1º eixo simples, os outros duplos: esquerdo externo/interno, direito interno/externo, e os estepes).
3. Clique numa posição vazia para **montar** um pneu do estoque, com o km do veículo.
4. Clique num pneu montado para **rodízio** (se a posição de destino tiver pneu, os dois trocam), **medir o sulco**, **desmontar**, mandar para a **recapagem** ou para a **sucata** (com o motivo).
5. Na volta da recapagem, informe o valor (e o vencimento, se quiser gerar a conta a pagar): o pneu ganha mais uma vida.

- Os km de cada pneu somam o que ele rodou em cada montagem; o custo é compra + recapagens; a lista mostra o R$/km.
- Sulco até 3 mm fica amarelo (programe a troca); abaixo de 1,6 mm, vermelho (limite legal). A tela Hoje avisa os montados com sulco baixo.
- **Histórico** mostra cada movimento: onde estava, km, sulco, valor e quem lançou.

Jornada do motorista (250)

Pela Lei 13.103/2015: jornada de 8h com até 2h extras, no máximo 5h30 dirigindo sem 30 minutos de descanso (pode ser fracionado), 1h de refeição em jornada acima de 6h e 11h de descanso entre jornadas. O tempo de espera (carga, descarga, fiscalização) não conta como jornada.

- **No app do motorista** (o mesmo do romaneio): o cartão de jornada mostra o que ele está fazendo e os tempos, e tem os botões Dirigindo, Carga/descarga, Esperando, Pausa, Refeição e Encerrar jornada. Cada marcação guarda a hora do servidor e a localização.
- O app avisa quando falta menos de 30 minutos para as 5h30 dirigindo.
- Em cada entrega, o botão **Cheguei** marca a hora da chegada no cliente: a espera acima da franquia vira estadia a cobrar (Faturamento » Serviços extras).
- **No sistema** (Frota › Jornada): a lista do período com direção, trabalho, espera, refeição, jornada, horas extras e os alertas. **Ver** mostra cada marcação; dá para incluir ou apagar uma marcação (fica o nome de quem ajustou e o motivo).
- **Lançar marcação**: para quem não usa o app (o escritório lança a jornada do dia).
- **Espelho do mês**: escolha o motorista no filtro; sai o espelho para imprimir e assinar.
- A tela Hoje avisa as jornadas abertas com alerta (inclusive jornada esquecida aberta).

> **Como funciona:** A identificação do motorista no app é pelo CPF informado no romaneio (campo Documento). Sem o CPF, vale o nome; use o CPF para o espelho juntar todas as jornadas dele.

Parte 5 — Financeiro e gestão

Faturamento, boleto, cobrança, caixa e bancos, contas a pagar, comissões, centros de custo, margem e contabilidade.

41. Faturamento e contas a receber

1. **Cobrança (PIX e banco)**: chave PIX, dados bancários, prazo de vencimento e instruções.
2. **A faturar**: os CT-e e NFS-e autorizados sem fatura, por cliente. Gere a fatura dos marcados ou "Faturar tudo".
3. **Faturas**: imprimir, enviar por e-mail (com o QR Code PIX e o boleto), prorrogar, dar baixa (parcial, em várias vezes; o que passa do saldo entra como juros), estornar e cancelar.
4. **Contas a receber**: a receber, vencido, vence em 7 dias, recebido no mês e os que mais devem.

Como funciona: Dois cliques na baixa, ou a baixa manual junto com o retorno do banco ou a conciliação, não geram dois recebimentos: a fatura fica travada enquanto um recebimento é gravado.

Serviços extras: reentrega, devolução, estadia, armazenagem e descarga (104)

Em **Faturamento » Serviços extras** a transportadora cobra o que vai além do frete. Primeiro, em **Preços**, defina o padrão da empresa e, se quiser, o preço de cada cliente (quem paga o frete).

Serviço	Como cobra (exemplo)	Documento
Reentrega	% do frete (50%) ou valor fixo, com mínimo	CT-e complementar
Devolução	% do frete (100%) ou valor fixo	CT-e complementar
Estadia	R$ por hora depois da franquia (R$ 80/h depois de 5h)	CT-e complementar
Armazenagem	R$ por dia ou % da mercadoria por dia, depois da franquia	NFS-e
Descarga / ajudante	valor fixo ou % do frete	CT-e complementar

- **Sozinho**: a ocorrência de entrega não feita por motivo do cliente (fechado, ausente, horário, reentrega pedida, balanço, endereço, mudou) cria a **reentrega** a cobrar; "Devolvido ao remetente" cria a **devolução**; no app do motorista, o botão **Cheguei** marca a hora da chegada e, na baixa, a espera acima da franquia vira **estadia**. Falha da transportadora (avaria, veículo quebrado) não gera cobrança.
- **À mão**: Lançar serviço, com o número do CT-e, o serviço, as horas/dias e o valor (vazio = pelo preço).
- **Para aprovar**: confira, ajuste o valor ou as horas (Ajustar) e aprove; ou cancele com o motivo (cortesia, falha nossa). Cobrança com valor zero não é aprovada.
- **Aprovadas**: marque e clique em **Gerar CT-e complementar / NFS-e**. Sai um CT-e complementar por CT-e, com um componente por serviço e o ICMS na mesma alíquota do original, e uma NFS-e para a armazenagem, como rascunho. Confira, transmita e fature como os outros documentos.
- Se o documento for excluído, cancelado ou rejeitado, **Reabrir** volta a cobrança para "Aprovada".
- A tela Hoje avisa as cobranças para aprovar e as aprovadas sem documento.

Nota de débito: a cobrança de paletes não devolvidos (Paletes, capítulo 35) sai como nota de débito, que não é nota fiscal (é ressarcimento, não serviço). Ela aparece em **A faturar** junto com os CT-e do cliente e entra na fatura, no boleto e no PIX como os outros documentos. Na contabilidade vai para "Outras receitas". Para cancelar uma nota já faturada, cancele antes a fatura.

PIX com baixa automática (API Pix do banco)

Em **Cobrança (PIX e banco) » PIX com baixa automática**, ligue a cobrança pela API Pix do banco. A API é o padrão do Banco Central, igual em todos os bancos: no portal do desenvolvedor do seu banco pegue a URL da API, a URL do token, o client_id, o client_secret, o certificado (.pfx/.p12) e, se o banco pedir, um parâmetro extra (ex.: gw-dev-app-key). "Testar conexão" confere se o banco aceitou as credenciais.

- Cada fatura sai com um PIX **dinâmico** (cobrança registrada no banco) no QR Code e no copia e cola da fatura, do e-mail, da régua e do portal: com vencimento (multa e juros) ou imediata. Cliente sem CPF/CNPJ válido vai como imediata.
- Mudou o saldo (pagamento parcial, desconto) ou o vencimento: a cobrança antiga sai do banco e outra é criada.
- **Baixa sozinha**: o sistema confere os PIX recebidos a cada 5 minutos ("Conferir PIX recebidos agora" força). Com o sistema publicado em HTTPS, cadastre no banco o webhook /api/pix/webhook para a baixa sair na hora; o aviso do banco só dispara a conferência, e o valor é o que o banco confirma.
- Cada PIX dá baixa uma vez só. PIX de fatura já paga ou cancelada fica marcado na fatura para devolução ou crédito.
- Se o banco não responder, a fatura sai com o PIX estático, como antes.
- O **Simulador** faz o fluxo sem banco: na fatura, "Simular pagamento do PIX" (administrador) mostra a baixa automática.

42. Boleto registrado (CNAB 240)

Bancos: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e Sicoob. Peça ao banco a cobrança registrada com arquivo CNAB 240, preencha o contrato em **Boletos » Configuração** e faça a homologação.

1. Na fatura, **Gerar boleto**: sai na fatura impressa e no e-mail, ao lado do PIX.
2. **Remessa**: gere o arquivo e envie pelo internet banking (leva os boletos novos e os pedidos de baixa).
3. **Retorno**: todo dia, importe o arquivo do banco. Os pagos dão baixa sozinhos na fatura, na conta do banco do boleto, com a tarifa lançada. Reimportar o mesmo arquivo não baixa duas vezes.

Como funciona: Fatura recebida por outro meio (PIX, depósito, conciliação) gera o pedido de baixa do boleto na próxima remessa. Fatura com pagamento parcial não manda o boleto antigo (de valor maior) nos lembretes.

43. Régua de cobrança

Em **Faturamento » Régua de cobrança** (103): manda lembretes das faturas em aberto, uma vez por dia a partir da hora escolhida, por e-mail e/ou WhatsApp. As etapas (padrão: 3 dias antes, no dia, 3 e 10 dias depois) têm mensagem editável com {cliente} {fatura} {valor} {vencimento} {quando} {dias} {empresa} {contato}.

- Cada etapa vai uma vez por fatura e canal; a régua para quando a fatura é paga.
- Envio com erro tenta de novo no mesmo dia (até 2 vezes, de 2 em 2 horas) e no dia seguinte.
- **Exceções**: cliente pausado, contato de cobrança próprio e **pagamento prometido** (pausa a fatura até uma data, no máximo 90 dias; só quem vê o financeiro).

44. Caixa e bancos

- **Contas e saldos** (150): cada conta bancária e o caixa, a partir do saldo de um dia.
- **Conciliação** (151/153): importe o extrato OFX. O que bate é conciliado sozinho; o resto vem com sugestão (baixar a fatura, pagar a conta, lançar tarifa ou rendimento). Ao baixar uma fatura pela conciliação, o boleto dela é baixado no banco na próxima remessa.
- **Lançamentos avulsos e transferências**, **movimentação** com saldo dia a dia e **fluxo de caixa** (152) de 30/60/90 dias, que avisa a semana em que o saldo fica negativo.

45. Contas a pagar e acerto de viagem

- **Contas a pagar** (110): qualquer saída, em parcelas, com centro de custo. Pagar total ou parcial; o pagamento pode ser estornado. Ao editar uma conta, o centro de custo só muda se você mexer nele.
- **Fornecedor, departamento e condição**: escolha o fornecedor do cadastro (seção 23, Cadastros básicos) e o CNPJ, a categoria e a condição de pagamento entram sozinhos. Com uma condição (ex.: 30/60/90 dias), as parcelas vencem nos dias dela contados da competência, e o valor informado é o total.
- **Competência**: o dia da despesa (data da nota ou do serviço), que define o mês em que ela entra na contabilidade. Vem com o dia de hoje; corrija quando a nota for de outro mês. Compra parcelada fica toda no mês da compra; conta que se repete ("o valor é de cada parcela", ex.: aluguel) vai um mês para cada parcela. Abastecimento e manutenção usam a data do registro; comissão, o último dia do período fechado.
- **Acerto de viagem** (120): motorista próprio (adiantamento e despesas) ou terceiro/agregado (frete, adiantamento, CIOT, vale-pedágio; retenções do TAC calculadas). Gera as contas a pagar e o demonstrativo para assinar.

CIOT e vale-pedágio pelo provedor (pagamento eletrônico de frete)

Contratar terceiro (TAC ou agregado) exige o CIOT, gerado por um provedor habilitado pela ANTT (Pamcard, Repom, e-Frete, Target), e o vale-pedágio pago pela empresa fora do frete. Em **Acerto de viagem » CIOT e vale-pedágio** (administrador) escolha o provedor, o ambiente (homologação ou produção), as credenciais, a fornecedora do vale-pedágio, os eixos padrão e a forma de pagamento ao contratado.

- No acerto com terceiro, o quadro **CIOT e vale-pedágio** mostra o contratado, o RNTRC, o motorista, a placa e os valores; rota e peso vêm do MDF-e do acerto (sem MDF-e, informe origem e destino).
- **Declarar CIOT**: o sistema confere o que a ANTT exige (CNPJ e RNTRC da empresa, CPF/CNPJ e RNTRC do contratado, CPF do motorista, placa, rota, frete e peso) e lista tudo o que falta de uma vez. O CIOT vai para o acerto e para o MDF-e ainda não transmitido.
- **Comprar vale-pedágio**: pelo valor informado ou calculado pelo provedor pela rota e pelos eixos; número da compra, valor e fornecedora vão para o acerto e para o MDF-e, e o valor vira **conta a pagar** para a fornecedora (categoria Pedágio, ligada ao acerto). Fechar e reabrir o acerto não mexem nela; cancelar o CIOT cancela a conta se ainda não foi paga (paga, a tela avisa para conferir o estorno com o provedor). O demonstrativo do período não conta o pedágio duas vezes: ele já está no custo da viagem.
- **Fechar o acerto** encerra a operação no provedor com o valor final (frete ± acréscimos e descontos) e o peso. Se o provedor falhar, o acerto fecha e a tela avisa para usar "Encerrar agora".
- **Cancelar CIOT**: até 24 horas depois da declaração, com motivo; tira o CIOT e o vale-pedágio do acerto e do MDF-e. Acerto com CIOT aberto não pode ser cancelado antes do CIOT.

Importante: Pamcard, Repom, e-Frete e Target só liberam a API (manual, endereço e credenciais de homologação) com o contrato. Até lá o provedor escolhido avisa que a integração aguarda o contrato e nada é enviado. O **Simulador** faz o fluxo inteiro sem valor legal, para treinar a equipe.

Piso mínimo de frete da ANTT

A Lei 13.703/2018 proíbe contratar o frete abaixo do piso mínimo da ANTT, e a multa é de quem contrata. O piso de uma viagem é **distância (km) x CCD + CC**: CCD é o custo de deslocamento (R$ por km) e CC o custo de carga e descarga (R$ por viagem). Os dois dependem da tabela (A lotação; B só o veículo automotor; C e D as mesmas de alto desempenho), do tipo de carga (12 tipos, de granel sólido a carga perigosa) e do número de eixos (2 a 9). No retorno vazio, soma-se fator x km da volta x CCD (fator 0,92, ajustável).

A ANTT muda os coeficientes por resolução (todo ano e quando o diesel varia além do gatilho). Por isso o sistema **não traz os números prontos**: eles são cadastrados com a resolução e a vigência.

1. Em **Acerto de viagem** (ou em Cadastros > Tabelas de Preço), clique em **Piso ANTT** e abra **Coeficientes**.
2. Baixe a **Planilha modelo** (todas as combinações de tabela, tipo de carga e eixos), preencha o CCD e o CC com os valores da resolução em vigor (ou da calculadora oficial da ANTT) e use **Importar planilha**. Também dá para **Colar do Excel** (colunas Tabela, Tipo de carga, Eixos, CCD, CC) ou digitar direto na grade.
3. Confira a grade, informe a **resolução** e a **vigência** e clique em **Gravar coeficientes**. Cada gravação fica no **Histórico** (quem, quando, resolução e quantos coeficientes).

- **Calculadora**: tabela, tipo de carga, eixos e distância dão o piso na hora, com a conta explicada. O botão da régua calcula a distância pela rota entre a origem e o destino (Cidade/UF), pelo serviço de mapas da roteirização; sem internet, é uma estimativa. Confira com a rota real.
- No **acerto com terceiro**, o quadro **Piso mínimo da ANTT** mostra o piso e avisa em vermelho se o frete contratado está abaixo. Ao salvar, o piso e os coeficientes do dia ficam gravados no acerto (mudar os coeficientes depois não altera acertos antigos). O detalhe do acerto mostra o piso e a situação.
- Com "Não declarar CIOT com frete abaixo do piso" marcado (padrão), o **Declarar CIOT** recusa o acerto abaixo do piso até o frete ser ajustado. A origem e o destino do piso também preenchem a rota do CIOT quando não há MDF-e.
- O vale-pedágio é pago à parte e não entra no piso. Sem coeficiente cadastrado para a combinação, o piso não é conferido.

Importante: Mantenha os coeficientes em dia: quando a ANTT publicar uma resolução nova, grave os valores novos com a resolução e a vigência. Gravar os coeficientes exige "Gerenciar tabelas de preço".

46. Comissão de vendedores

- **Vendedores** (125): percentual e base — sobre o **recebido** (fatura quitada) ou o **faturado** (CT-e autorizado).
- **Carteira**: liga cada cliente a um vendedor, com percentual próprio se quiser.
- **Fechamento**: vira conta a pagar (centro Comercial). Cada documento é comissionado uma vez por ciclo.
- **Estornos**: CT-e cancelado ou substituído, e, na base recebido, fatura cujo recebimento foi estornado. Se for paga de novo, a comissão volta no fechamento seguinte. O desconto dado na fatura reduz a base.
- Não dá para cancelar um fechamento que já tem estorno ou nova comissão em outro mais novo: cancele o mais novo antes.

47. Centros de custo

Em **Gestão e relatórios » Centros de custo** (302): filial, veículo, rota, comercial, administrativo e outro. O botão **Criar automático** cria um por filial e por veículo. Abastecimento, manutenção e acerto pegam o centro do veículo. O **resultado por centro** mostra receita, despesas e o detalhe por categoria.

48. Painel gerencial e margem por CT-e

- **Painel** (300): faturamento, CT-e, peso, frete/kg, ticket médio, entregas no prazo e a receber, comparado ao período anterior; clientes e rotas; resultado por viagem (MDF-e).
- **Margem** (301): receita menos ICMS/ISS, outros impostos, seguro, comissão, custo da viagem e frota própria. Por cliente, por documento e o demonstrativo do período (até 1 ano por consulta).
- Avisos: documentos sem custo, combustível em dobro, custos sem CT-e no período e **seguro em dobro** (seguro pelo % da configuração e também contas "Seguro" no período).

49. Fiscal e contabilidade

- **Livro de saídas** (140): CT-e com CFOP, CST, alíquota, base e ICMS; NFS-e com ISS pela competência. Só entram os documentos do ambiente em uso (produção, ou demonstração no modo demonstração).
- **Ajustes de meses anteriores**: CT-e de um mês já fechado cancelado ou substituído agora aparece como ajuste no mês do cancelamento, com o estorno do ICMS; os eventos vão no pacote.
- **ICMS devido a outra UF** (OUTRAUF) fica fora da base e do débito próprios (é recolhido por GNRE). No Simples, o ISS não retido não é lançado.
- **Lançamentos contábeis**: receita, impostos, recebimentos (juros à parte), descontos concedidos, contas a pagar e o adiantamento do acerto.
- **Regime de competência**: receita e impostos na emissão do CT-e/NFS-e; despesa no mês da **competência** da conta a pagar (não no dia em que foi cadastrada); o pagamento baixa o fornecedor. Conta cancelada depois do mês fechado continua no mês dela e sai como estorno no mês do cancelamento.
- **Regime de caixa**: só o que passa pelo caixa. A receita entra no recebimento da fatura (dividida entre CT-e e NFS-e na proporção dos documentos da fatura), a despesa no pagamento. Emissão, estornos de documentos e descontos não geram lançamento; ICMS e ISS entram quando pagos (conta a pagar, categoria Impostos). A tela e o LEIA-ME mostram a receita recebida no período. O livro de saídas é o mesmo nos dois regimes.
- **Pacote do contador** (141): XML de CT-e, MDF-e e NFS-e, livro, lançamentos e LEIA-ME, por download ou e-mail; o envio automático manda o mês anterior no dia escolhido (o envio à mão do mês inteiro conta).

Notas de entrada e apuração (142): as compras da transportadora (diesel, ARLA, peças, pneus) e os CT-e de agregados e redespacho em que a empresa é a tomadora.

1. **Importar XML (NF-e / CT-e)**: escolha um ou vários arquivos. O sistema confere se a nota é para a sua empresa e se já não foi lançada, e mostra fornecedor, itens, ICMS e as duplicatas.
2. Confira a **data de entrada**, a **categoria** (sugerida pelo NCM: combustível, pneus, manutenção; CT-e vira frete de terceiro) e o **crédito de ICMS** sugerido.
3. Deixe marcado **Gerar conta(s) a pagar**: sai uma conta por duplicata da nota (sem duplicatas, informe o vencimento e as parcelas), com a competência na data de entrada.
4. Clique em **Lançar**. Nota em papel ou sem XML: **Nota sem XML**, com fornecedor, número, valor, CFOP e ICMS digitados.

- **Crédito de ICMS** (em Contador e plano de contas): **pelas notas** (sugere o ICMS dos combustíveis, lubrificantes e do CT-e tomado; peças e pneus de uso e consumo ficam sem crédito), **crédito presumido** de 20% do ICMS das saídas (Convênio ICMS 106/96) ou **sem crédito** (Simples Nacional).
- **Apuração**: débitos das saídas menos os créditos e o saldo credor dos meses anteriores = ICMS a recolher (ou saldo credor para o mês seguinte). Saldo de antes da primeira nota lançada: informe em Contador e plano de contas.
- **Livro de entradas** por nota e CFOP de entrada (sugerido: 1653/2653 combustível, 1556/2556 uso e consumo, 1351/2351 frete contratado), para imprimir e em planilha.
- Os lançamentos contábeis trazem o crédito (ICMS a recuperar contra a despesa) e a compensação no fim do mês; o pacote do contador leva os XML de entrada (pasta Entradas) e o livro de entradas.
- **Cancelar** uma nota lançada errada cancela junto as contas a pagar em aberto dela (com pagamento, estorne antes). Depois dá para lançar o XML de novo.

NF-e contra o CNPJ (143): o sistema busca na SEFAZ (Ambiente Nacional), com o mesmo certificado do CT-e, todas as NF-e emitidas para a sua empresa, sem pedir o XML ao fornecedor.

1. Clique em **Buscar na SEFAZ agora** (ou marque **Buscar sozinho**, a cada hora). O administrador pode escolher **Começar a partir do NSU** (a próxima busca traz o que vem depois desse número; 0 = tudo o que a SEFAZ ainda guarda). Primeiro chega o **resumo** de cada nota: fornecedor, valor e situação.
2. Dê **Ciência** na nota (ou marque **Dar ciência automaticamente**): com a ciência, a SEFAZ libera o XML completo. Se ele não vier na hora, use **Baixar XML** mais tarde.
3. Clique em **Lançar**: abre o mesmo lançamento das Notas de entrada (categoria, crédito, contas a pagar).
4. Faça a **manifestação final**: Confirmar a operação, Desconhecer (não comprou) ou Operação não realizada (com justificativa). É definitiva na SEFAZ; o prazo costuma ser de 180 dias da emissão.

- Filtros: **Para lançar**, **Sem manifestação final**, **Já lançadas**, **Carga sem CT-e**, **Como transportador** (notas em que a sua empresa aparece como transportadora: chegam completas e não pedem manifestação) e Todas.
- **Emitir CT-e** na nota em que a sua empresa é a transportadora: monta o rascunho do CT-e (remetente, destinatário, carga e o frete pela tabela), como as NF-e que chegam por e-mail. Em CT-e (020), o botão **NF-e da SEFAZ** mostra todas essas notas para gerar os rascunhos de uma vez. Marcando **NF-e em que somos a transportadora vira rascunho de CT-e sozinha**, a busca automática já gera os rascunhos. Nota de outra transportadora ou sem frete fica com o motivo e não é tentada de novo.
- NF-e cancelada pelo emitente fica marcada como cancelada. Nota que não é compra pode ser **ignorada** (sai das pendências).
- A SEFAZ só aceita nova consulta 1 hora depois de responder que não há nada novo; a tela mostra o horário liberado. No modo demonstração aparecem três notas de exemplo.
- A tela Hoje avisa as NF-e de compra prontas para lançar e as que estão sem manifestação.

Importante: O SPED não é gerado aqui: o contador importa os XML do pacote (saídas e as entradas lançadas). A apuração da tela é uma prévia para conferência; o crédito de cada nota (em especial o diesel com ICMS monofásico) deve ser confirmado com o contador.

Dica: Nas planilhas (CSV) geradas pelo sistema, um texto que começa com =, +, - ou @ vira texto puro, para o Excel não executá-lo como fórmula.

GNRE: ICMS do frete devido a outra UF (144)

Quando o frete começa num estado em que a transportadora não tem inscrição estadual, o CT-e sai com o ICMS devido a outra UF (CST 90, ICMSOutraUF) e o imposto é pago por **GNRE** para a UF de início, antes de a carga sair; a guia paga acompanha o transporte. Em **Fiscal e contabilidade » GNRE**:

1. A tela lista, por UF, os CT-e com ICMS de outra UF que ainda não têm guia (com a base, a alíquota, o ICMS e se a carga já está num romaneio ou já saiu).
2. Marque os CT-e (um ou vários da mesma UF) e clique em **Dados para a guia**: UF favorecida, receita **100030 (ICMS Transporte)**, dados do emitente, CT-e de origem (número e chave), período de referência, vencimento e valor, cada um com botão de copiar, e o botão do Portal GNRE (www.gnre.pe.gov.br). Dá para imprimir.
3. No portal, gere a guia (cada UF pode pedir campos extras; o portal mostra quais) e pague.

4 Volte e clique em **Registrar a guia**: digite ou cole a **linha digitável** (ou o código de barras). O sistema confere os dígitos verificadores e o valor da guia com o ICMS dos CT-e (diferença só com confirmação: multa, juros). Anexe o PDF da guia, se quiser.

5 A guia vira uma **conta a pagar** (categoria "ICMS de outra UF (GNRE)", fornecedor SEFAZ-UF, com a linha digitável na observação). Pague em Contas a pagar e anexe o comprovante na guia (clipe).

- **UFs com inscrição** (engrenagem): nas UFs marcadas a empresa é inscrita e o ICMS do frete que começa lá entra na apuração mensal daquela UF, sem GNRE por CT-e. Também o prazo de vencimento da guia.
- O **romaneio** avisa, em vermelho, o CT-e de outra UF que vai sair sem a guia paga. A tela **Hoje** mostra os CT-e sem guia e as guias a pagar hoje ou vencidas.
- Na **contabilidade** (competência), a guia baixa o "ICMS devido a outra UF" lançado com o CT-e; no regime de caixa, entra como ICMS sobre o frete quando paga.
- Cancelar a guia (antes de pagar) cancela a conta a pagar e o CT-e volta para a lista. Guia paga de CT-e cancelado depois: peça a restituição à SEFAZ da UF (a tela avisa).

Como funciona: A guia é gerada no Portal GNRE: o envio automático pelo webservice da GNRE ainda não está no sistema (precisa de teste com o certificado e o ambiente de homologação da GNRE).

50. Tabela de frete por cliente

Em **Cadastros » Tabelas de Preço**, na tabela geral, **Copiar para um cliente** com desconto ou acréscimo em % (e se vale para todas as filiais). Na cotação, no CT-e e no prazo, vale primeiro a tabela de quem paga o frete; destino fora dela usa a tabela geral, com aviso.

Parte 6 — Cadastros e integrações

CNPJ automático, rastreamento pelas transportadoras, API para ERP, webhooks e modelos de planilha.

51. CNPJ e CPF nos cadastros

Em todo cadastro com CNPJ (transportadora, empresa, configuração fiscal, CT-e, NFS-e, coleta, cotação, vendedor, contas a pagar, acerto, MDF-e, posto, oficina, régua, tabela de preço e licença), basta digitar o número:

- A **máscara** entra sozinha (00.000.000/0000-00 ou 000.000.000-00).
- Dígito verificador errado: o campo fica vermelho na hora.
- CNPJ certo: o sistema busca na Receita e preenche razão social, fantasia, IE (quando o serviço informa), logradouro, número, complemento, bairro, cidade com o código IBGE, UF, CEP, telefone e e-mail. **Só nos campos vazios**: o que já foi digitado fica. Empresa que não está ativa na Receita gera aviso.
- **CNPJ alfanumérico** (a partir de julho de 2026, ex.: 12.ABC.345/01DE-35) é aceito e validado; os dados vão à mão.

CNPJ alfanumérico gravado como foi digitado. O servidor guarda as letras (sempre em maiúsculas) em todos os cadastros: transportadora, empresa, configuração do CT-e, tomador da NFS-e, vendedor, contas a pagar, proprietário e vale-pedágio do acerto, posto e oficina da frota e cliente da tabela de preço. O dígito verificador é conferido pela regra nova da Receita (cada letra vale o seu código menos 48), que também vale para o CNPJ só de números. A busca de transportadora repetida e a NFS-e (tag CNPJ) também usam o CNPJ com letras. Como os serviços públicos de consulta ainda não trazem esse CNPJ, a tela avisa "CNPJ alfanumérico: preencha os campos à mão" em vez de dar erro.

> **Como funciona:** A consulta é feita pelo servidor em três serviços públicos (BrasilAPI, CNPJ.ws e ReceitaWS) e fica guardada 30 dias. Sem internet, aparece o aviso para preencher à mão.

52. Rastreamento pelas transportadoras

A Data da Entrega das notas é preenchida sozinha todo dia às 6h30 e pelo botão em Entregas previstas: pela SSW, pelos portais da **Andrade e Abreu** (Lonngren) e da **LD Rio Pizzo** (Central de Canhotos) e pelo EDI OCOREN. Veja a seção 19 (rastreamento automático) para configurar cada um no cadastro da transportadora.

53. Integração com ERP: API e webhooks

Em **Manutenção » Integrações** (menu Configuração » Integrações, código 904, só administrador). Na mesma aba ficam também e-mail, WhatsApp, pasta de XML, planilha automática do ERP e leitura por IA (capítulo 24).

Cada empresa usa um ERP; a integração serve para qualquer um que chame um endereço web.

NF-Stock (Alterdata)

No alto da tela, o quadro **NF-Stock (Alterdata)** liga o Nexofrete ao NF-Stock, onde a Alterdata guarda os XML fiscais da empresa. Funciona nos dois sentidos:

- **Buscar os XML no NF-Stock**: a cada 30 minutos (ou o intervalo escolhido) o sistema pede os documentos novos a partir do último NSU. A NF-e emitida pela empresa entra como em "Enviar XML"; a NF-e de outro emitente vai para NF-e contra o CNPJ (nota de entrada, ou carga sem CT-e quando a empresa é a transportadora); o CT-e de transportadora vai para CT-e recebidos; os eventos (cancelamento, carta de correção) são aplicados; o CT-e emitido pela própria empresa e a NFS-e ficam só registrados. Evento de **NFS-e** (cancelamento ou cancelamento por substituição): se a NFS-e foi emitida pelo sistema, ela passa a cancelada; de outra NFS-e, o evento fica só registrado.
- **Enviar os documentos emitidos**: os CT-e (e os eventos deles), MDF-e e NFS-e autorizados em produção, a partir da data escolhida, vão para o NF-Stock. O sistema confere se a Alterdata importou cada um: Importado, Recusado (com o motivo que ela devolveu, ex.: erro de schema) ou Falhou (sem conexão; tenta de novo sozinho até 6 vezes). O botão **Reenviar** manda de novo. A tela Hoje avisa o administrador quando algo não chegou.

1. No site do NF-Stock, entre em **Opções da Conta » Integração** e copie o token.
2. Em Manutenção » Integrações, cole o token, informe o **código CRM** da Alterdata (6 dígitos; o sistema completa com zeros à esquerda) e o CNPJ da empresa no NF-Stock.
3. Clique em **Testar conexão**. Depois marque **Buscar** e/ou **Enviar**, escolha o que enviar e salve.
4. Para conhecer sem a Alterdata, use o ambiente **Simulador**: traz documentos de exemplo e confirma os envios.

Por onde começar a busca (para não trazer o histórico inteiro na primeira vez):

- **Começar a partir do NSU**: a próxima busca traz só o que vem depois desse número (o campo mostra o NSU atual). 0 = tudo desde o começo. Deixe vazio para continuar de onde parou. O sistema pede confirmação antes de mudar.
- **Buscar só os emitidos desde**: os documentos com emissão (horário de Brasília) antes da data são pulados e não entram no sistema; a busca segue pelo NSU normalmente. O resultado mostra quantos foram pulados. Deixe vazio para trazer todos.

O token fica guardado criptografado e nunca volta para a tela (para trocar, cole outro; "Remover token" desliga tudo). As listas **Recebidos do NF-Stock** e **Enviados ao NF-Stock** mostram cada documento e o resultado.

Chaves de API

Crie uma chave por sistema (ex.: "ERP Bapx") e escolha o que ela pode: **Consultar** (CT-e, entregas, faturas) e/ou **Enviar NF-e**. A chave aparece uma vez só; guarde e passe ao fornecedor do ERP. A lista mostra o último uso e permite **revogar**.

O que o ERP faz com a chave

Chamada	Para quê
GET /api/v1/ctes?alterado_desde=...	CT-e que mudaram desde a última consulta (de 100 em 100, com "próxima página").
GET /api/v1/ctes/<chave> e /xml	Um CT-e (tomador, NF-e, valor, entrega, fatura) e o XML autorizado.
GET /api/v1/entregas?desde=&ate=	CT-e entregues no período, com data, hora e recebedor.
GET /api/v1/faturas	Faturas com documentos, pagamentos, saldo e boleto.
POST /api/v1/nfe	Manda a NF-e (XML); ela vira rascunho de CT-e com o frete da tabela.

Webhooks (avisos automáticos para o ERP)

Cadastre o endereço que o ERP deu (https). O Nexofrete avisa quando o CT-e é autorizado, cancelado ou substituído, quando a entrega é registrada e quando a fatura é criada, paga ou cancelada. Cada aviso vai assinado (o ERP confere com o segredo, que aparece uma vez) e, sem resposta, é reenviado em 1 min, 5 min, 15 min, 1 h, 3 h, 6 h, 12 h e 24 h. Botões: **Testar**, **Reenviar** e **Novo segredo**.

Atenção: Por segurança, o endereço do webhook precisa ser público (https). Para um ERP instalado na rede da empresa, o técnico liga a opção WEBHOOK_REDE_INTERNA=1 no servidor.

Dica: A tela traz as instruções completas para o fornecedor do ERP: botão **Copiar instruções**.

54. Modelos de planilha (ERP que só troca planilha)

Importar a planilha que o ERP gera

1. Em Manutenção » Integrações, **Modelo de importação**: suba uma planilha de exemplo (.xlsx, .xls ou .csv).
2. O sistema sugere qual coluna é qual pelo nome (pedido, NF, chave, cliente, CNPJ, cidade, peso, volumes, valor, CIF/FOB, cancelado). Confira e troque o que precisar; ao lado aparece um exemplo de cada coluna.
3. **Usar na importação**: a importação manual e a automática (pela pasta) passam a ler por esse modelo.

> **Como funciona:** Sem número de pedido, a nota fiscal identifica a linha. Números brasileiros ("1.250,75"), CNPJ com pontuação e colunas de cancelado S/N, X ou 1 são entendidos.

Exportar no formato que o ERP lê

Modelo de exportação: escolha o que exportar (CT-e emitidos, notas e fretes, ou faturas), as colunas, os títulos e a ordem, e o formato (CSV com separador e decimal à escolha, ou Excel). Depois, escolha o período e **Exportar**.

55. Mantendo o manual em dia

Este manual é gerado pelo próprio sistema a partir de ferramentas/manual_*.py, com ferramentas/gerar-manual.bat (ou "py ferramentas/gerar-manual.py"). A cada função nova, o texto é atualizado junto com as Novidades da tela "Sobre o sistema". A versão impressa na capa vem do sistema instalado.

Glossário

Termo	Significado
NF-e	Nota fiscal eletrônica da venda.
CT-e	Conhecimento de transporte eletrônico: o documento da transportadora que cobra o frete.
CIF	Frete pago pela empresa que vende (remetente).
FOB	Frete pago por quem compra (destinatário).
Redespacho	Quando a transportadora passa a carga para outra, que faz a entrega final.
Carga Direta	Caminhão dedicado negociado à parte, fora da tabela padrão.
Ad Valorem	Taxa percentual sobre o valor da mercadoria (seguro).
GRIS	Gerenciamento de risco: percentual sobre o valor da mercadoria, com um mínimo.
TDE / TDA / TRT	Taxas de dificuldade de entrega, dificuldade de acesso e restrição de trânsito.
Peso cubado	Peso calculado pelo volume da carga (m³ × fator de cubagem).
Glosa	Desconto combinado com a transportadora quando ela cobrou a mais.
Alçada	Valor acima do qual só um gerente pode aprovar.
Tolerância	Diferença pequena aceita sem travar o pagamento.
SLA	Prazo de entrega combinado; no prazo × atrasado.
Canhoto	Comprovante de entrega assinado por quem recebeu.
MDF-e	Manifesto eletrônico da viagem: lista os CT-e que vão no caminhão.
NFS-e	Nota fiscal de serviço: usada no frete dentro do mesmo município (ISS).
Romaneio	Lista de entregas (e coletas) de um caminhão, com a ordem e o motorista.
CNAB 240	Padrão dos arquivos de remessa e retorno de boletos com o banco.
OFX	Arquivo do extrato bancário, para a conciliação.
Webhook	Aviso automático que o Nexofrete manda ao ERP quando algo muda.
Chave de API	Senha de acesso que o ERP usa para consultar o Nexofrete.
OUTRAUF	ICMS devido a outra UF, recolhido por GNRE, fora da apuração própria.