AI 사용량 위젯 사용 설명서

Claude, Codex(ChatGPT), Antigravity, Grok의 사용 한도(5시간·주간·월간 등)가 얼마나 남았는지 Windows 바탕화면이나 작업 표시줄에서 한눈에 보여 주는 위젯입니다. 이 설명서는 처음 쓰는 분을 위해 설치부터 기능까지 순서대로 안내합니다.

> 화면 사진은 모두 실제 계정 대신 예시 데이터로 찍었습니다.



목차

1. 준비물
2. 설치
3. 처음 실행했을 때
4. 서비스 연결
5. 화면 읽는 법
6. 위젯 다루기
7. 작업 표시줄에 붙이기(도킹)
8. 설정 창
9. 트레이 아이콘과 단축키

10. 알림과 사용 기록
11. 개인정보와 데이터 위치
12. 문제 해결
13. 업데이트와 제거

---

1. 준비물

- **Windows 11** (x64·arm64, 22H2 이상이면 아크릴 흐림까지 지원). Windows 10에서는 작업 표시줄 도킹·아크릴이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 또는 **Ubuntu** (x64·arm64, 24.04에서 시험). Ubuntu에서는 작업 표시줄 도킹·상세 팝업·아크릴이 없고 위젯 창과 트레이로 씁니다. 자세한 내용은 Ubuntu에서 쓰기를 보세요.
- 사용량을 보고 싶은 서비스의 **공식 앱이나 CLI에 미리 로그인**되어 있어야 합니다. 위젯은 별도 로그인 창이 없고, 이미 로그인된 앱의 정보를 읽기만 합니다. 서비스별 조건은 4. 서비스 연결을 보세요.

2. 설치

Releases에서 내려받습니다. 배포본은 두 가지이고, 하나만 고르면 됩니다.

파일	설명
`AI-Usage-Widget-Setup-x.y.z.exe`	**설치 파일(추천).** 관리자 권한 없이 내 사용자 폴더(`%LOCALAPPDATA%\Programs\AI Usage Widget`)에 설치하고, 시작 메뉴 바로가기와 제거 기능을 만듭니다. 설치가 끝나면 바로 실행됩니다.
`AI-Usage-Widget-x.y.z-win-x64.zip` `AI-Usage-Widget-x.y.z-win-arm64.zip`	**휴대용.** PC에 맞는 쪽(대부분 x64, ARM 노트북은 arm64)을 아무 폴더에나 풀고 `AI Usage Widget.exe`를 실행합니다. 설치·제거 과정이 없습니다.

설치 파일 하나에 x64·arm64가 함께 들어 있어, 설치할 때 PC에 맞는 쪽이 자동으로 깔립니다.

"Windows의 PC 보호" 경고가 뜨면

이 앱은 코드 서명 인증서가 없어서, 처음 실행할 때 Windows SmartScreen이 경고를 띄울 수 있습니다. **추가 정보 → 실행**을 누르면 열립니다. 한 번 허용하면 다음부터는 뜨지 않습니다.

Ubuntu에서 쓰기

`uname -m`이 `x86_64`면 x64(파일 이름의 `x86_64`·`amd64`), `aarch64`면 arm64 파일을 고릅니다.

파일	설명
`AI-Usage-Widget-x.y.z-linux-x86_64.AppImage` `AI-Usage-Widget-x.y.z-linux-arm64.AppImage`	**추천. 자동 업데이트가 됩니다.** 내려받아 `chmod +x 파일이름` 으로 실행 권한을 준 뒤 실행합니다. 실행되지 않으면 `sudo apt install libfuse2t64` (22.04는 `libfuse2`)를 설치하세요.
`AI-Usage-Widget-x.y.z-linux-amd64.deb` `AI-Usage-Widget-x.y.z-linux-arm64.deb`	`sudo apt install ./파일이름.deb` 으로 설치하고 앱 목록의 **AI 사용량 위젯**으로 실행합니다. 자동 업데이트는 되지 않습니다.

Windows와 다른 점:

- **작업 표시줄 도킹·상세 팝업이 없습니다.** 위젯 창으로 쓰고, 트레이 아이콘 메뉴로 보이기·숨기기를 합니다(Ubuntu 기본 AppIndicator 확장).
- **아크릴 배경**은 없고 불투명도만 조절합니다.
- **Claude 데스크톱 앱 계정**은 GNOME 키링에 저장된 암호로 읽습니다. 로그인해 키링이 열려 있어야 하고 `python3` 가 필요합니다(Ubuntu 데스크톱 기본 설치).
- **Windows를 켤 때 함께 시작**은 Ubuntu에서 '로그인할 때 함께 시작'으로 동작합니다 (`~/.config/autostart`).
- 설정·기록은 `~/.config/ai-usage-taskbar-widget/` 에 저장합니다.

3. 처음 실행했을 때

- 화면 가운데쯤에 위젯 창이 나타나고, 작업 표시줄 오른쪽 알림 영역(트레이)에 아이콘이 생깁니다.
- 이 PC에서 로그인된 서비스를 자동으로 찾아 카드로 보여 줍니다. 처음 몇 초는 "확인 중"으로 보일 수 있습니다.
- **Windows를 켤 때 자동으로 실행**되도록 기본 설정되어 있습니다. 원치 않으면 트레이 메뉴의 "윈도우 시작 시 자동 실행"을 끄세요.
- 창 닫기 단추 대신 `–` (트레이로 숨기기)가 있습니다. 완전히 끄려면 트레이 아이콘 메뉴의 **종료**를 누릅니다.

4. 서비스 연결

위젯은 각 서비스의 **공식 앱·CLI가 이 PC에 남긴 로그인 정보를 읽기만** 합니다. 로그인 정보를 새로 만들거나 바꾸지 않습니다.

서비스	필요한 것	보여 주는 한도
Claude	Claude Code CLI(`claude`) 또는 Claude 데스크톱 앱 중 하나 이상 로그인	5시간, 주간, 모델 전용 주간 한도(예: 팀 요금제의 Fable)

서비스	필요한 것	보여 주는 한도
Codex / ChatGPT	Codex CLI, Codex 데스크톱 앱, VS Code·Windsurf의 ChatGPT 확장 중 하나 로그인	5시간, 주간(요금제에 따라 주간만)
Antigravity	Antigravity CLI(`agy`) 설치·로그인	5시간, 주간
Grok	Grok CLI(`grok`) 로그인	주간, 월간 크레딧(있는 요금제만)

Claude 팀·개인 계정이 여러 개일 때

Claude는 한 이메일이 여러 **조직**(팀, 개인)에 속할 수 있고, 한도는 조직마다 따로입니다. 위젯은 CLI와 데스크톱 앱에 있는 로그인을 모두 찾아 조직마다 카드를 하나씩 만듭니다.

- 카드 이름은 "Claude 팀 · 조직 이름", "Claude 개인 · 이메일 앞부분" 형식입니다. 설정 창 **서비스** 탭에서 그 서비스를 눌러 이름을 바꿀 수 있습니다.
- 한 번 뺀 조직 카드는 자동으로 다시 생기지 않습니다. 다시 보려면 서비스 탭 **고급 → 기본 서비스 목록으로 되돌리기**를 쓰세요.

알아 두면 좋은 점

- **두 번째 계정(Codex·Grok)**: 평소 계정과 다른 폴더에 로그인해 두고(명령 프롬프트에서 `set CODEX_HOME=폴더` 다음에 `codex login`, Grok은 `set GROK_HOME=폴더` 다음에 `grok login`), 설정 → 서비스 → **다른 로그인 폴더의 계정 추가**에서 그 폴더를 고릅니다. Antigravity는 로그인을 폴더로 나눌 수 없어 지원하지 않습니다.
- **Claude Code CLI**로만 연결된 조직은 CLI를 몇 시간 쓰지 않으면 로그인이 만료됩니다. 카드에 "CLI 로그인이 … 만료됐어요"가 뜨면 터미널에서 `claude`를 한 번 실행하세요. 그동안 마지막 값을 '갱신 지연'으로 보여 줍니다.
- **Grok**은 로그인 토큰이 몇 시간마다 만료됩니다. 카드에 "만료" 안내가 뜨면 터미널에서 `grok`을 한 번 실행하면 갱신됩니다.
- **Claude** 데스크톱 앱에서 쓰지 않는 조직의 카드는 오래 지나면 "갱신 지연"이 될 수 있습니다. 앱에서 그 조직으로 한 번 전환하면 다시 살아납니다.
- Codex 실행 파일을 찾지 못하면 환경 변수 `CODEX_EXECUTABLE`에 `codex.exe` 경로를 지정하세요.

5. 화면 읽는 법

카드

- **큰 숫자**: 기준 한도(기본 주간)의 남은 양입니다. 카드 오른쪽 위 `주간 ▾`를 눌러 5시간·주간·빠듯한 쪽 중에서 고를 수 있습니다.
- **막대**: 색칠된 길이가 남은 양입니다.
- **흰 세로 눈금(페이스)**: 리셋 주기 동안 고르게 썼다면 지금쯤 남아 있어야 할 위치입니다. 막대 끝이 눈금보다 **오른쪽**이면 여유 있게, **왼쪽**이면 빨리 쓰는 중입니다.

- **막대 색**: 여유가 있을 때는 서비스의 평소 색이고, 남은 양이 주의 기준 아래면 주황, 위험 기준 아래면 빨강입니다. 표시 탭에서 **남은 양에 따라 부드럽게**를 고르면 50%부터 서서히 주황·빨강으로 바뀝니다. 평소 색은 서비스 탭에서 서비스마다 서비스 색·초록·직접 고른 색 중에 정합니다.
- **주황 테두리와 "속도 주의"**: 남은 양이 기준 아래이거나, 지금 속도면 리셋 전에 바닥날 것으로 보이는 카드입니다.
- 작은 카드에서는 막대 아래의 **가는 보조 막대**가 다른 한도(보통 5시간)를 나타냅니다.

마우스를 올리면


막대·눈금·카드에 마우스를 올리면 그 요소가 무엇인지, 남은 양, 리셋까지 남은 시간과 리셋 시각, 소진 예상 같은 설명이 뜹니다. 작은 위젯에서 생략된 정보도 여기서 볼 수 있습니다.



디자인 6가지

위젯 제목줄의 보기 단추(종합 ▾)나 설정 창에서 바꿉니다.

디자인	특징
종합	크기에 맞춰 큰 숫자·상태 문장·두 한도 막대·24시간 추이선까지 조절
숫자	큰 숫자 위주
막대	한도별 막대 + 페이스 눈금
원형	바깥 링 주간, 안쪽 링 5시간
타임라인	지난 시간과 남은 양을 나란히 비교
배터리	칸 수로 세는 여유

막대	원형	타임라인
		


6. 위젯 다루기

- **옮기기**: 제목줄을 끌어 옮깁니다.
- **크기 바꾸기**: 가장자리나 모서리를 끌어 바꿉니다. 카드 배치와 정보량은 크기에 맞춰 자동으로 바뀌고, 스크롤은 생기지 않습니다(너무 작으면 페이지로 나뉩니다).
- **아주 작게**: 서비스가 하나면 약 170×64까지 줄일 수 있습니다. 창이 좁거나 낮으면 제목줄이 숨겨지고, **창 위쪽 가장자리에 마우스를 올리면** 나타납니다.
- **카드 순서**: 카드를 누른 채 끌면 다른 카드가 비켜서 들어갈 자리를 보여 주고, 놓은 자리에 그대로 들어갑니다. 우클릭 메뉴의 **앞으로·뒤로 옮기기**나 설정 → 서비스에서도 바꿀 수 있습니다. "여유가 적은 서비스를 앞으로"가 켜져 있으면 순서를 바꿀 수 없습니다.
- **우클릭 메뉴**: 카드를 우클릭하면 새로고침, 공식 사용량 페이지, 큰 숫자 기준, 보여 줄 정보(그 카드만), 순서 옮기기, 숨기기, 서비스 설정이 나옵니다.
- **숫자키 1~5**: 위젯 창(또는 작업 표시줄 팝업) 크기를 아주 작게(1)부터 아주 크게(5)까지 한 번에 바꿉니다.
- **Ctrl+1~6**: 디자인을 바꿉니다(1 종합, 2 숫자, 3 막대, 4 원형, 5 타임라인, 6 배터리).
- **제목줄**: 가운데에 현재 시각이 보입니다(창이 좁아 왼쪽 문구와 겹치면 숨김). 왼쪽에는 연결 수·마지막 갱신·다음 갱신 시각이, 오른쪽 단추는 핀·새로고침·설정·메뉴·숨기기 순서입니다.
- **메뉴(三) 단추**: 제목줄의 설정 단추 오른쪽에 있습니다. 디자인 바꾸기, 설정, 정보·업데이트, 트레이로 숨기기, 종료가 들어 있습니다.
- **집중 모드**: 카드를 두 번 누르거나 우클릭 메뉴 맨 위 **집중 모드**를 고르면 그 서비스 하나만 보입니다(위젯·작업 표시줄·팝업 모두). 제목줄은 위쪽 가장자리에 마우스를 올릴 때만 나타나고, Esc·제목줄의 **집중** 칩·다시 두 번 누르기로 풀립니다. 앱을 다시 켜면 풀린 상태로 시작합니다.
- **항상 위 핀**: 제목줄의 핀 단추로 항상 위에 표시를 켜고 끕니다(기본 켜짐).
- **경고 배경**: 남은 양이 줄수록 카드 배경이 노랑→빨강으로 은은하게 바뀝니다. 설정 → 표시에서 끄거나, **세기**(0~100% 슬라이더, 기본 50%)와 **진한 곳**(테두리·가운데·한쪽)을 고릅니다. '한쪽'을 고르면 카드 모양의 방향 고르기가 나타나 위·아래·왼쪽·오른쪽·네 모서리 중 하나를 고릅니다.
- **공식 사용량 페이지**: 카드 우클릭 메뉴에서 엽니다(Claude·Codex·Grok).
- **새로고침**: 제목줄의 ⟳ 단추 또는 트레이 메뉴 "지금 새로고침". 자동 조회 주기는 기본 1분입니다(설정 창 일반 탭에서 15초~5분).



7. 작업 표시줄에 붙이기(도킹)

1. 위젯 제목줄을 잡고 **화면 맨 아래 작업 표시줄 위로** 끌어옵니다.
2. 작업 표시줄의 실제 들어갈 자리에 **위젯 모양 미리보기**(강조색 테두리)가 나타납니다.
3. 마우스를 놓으면 그 자리로 줄어들며 붙습니다.



- **붙은 상태에서 끌면** 작업 표시줄 안에서 좌우로만 움직이고, 놓은 자리를 기억합니다.
- **위로 40px 넘게 끌어 올리면** 다시 원래 크기의 창이 됩니다.
- 붙은 위젯을 한 번 누르면 **상세 팝업**이 열립니다. 위젯 창과 같은 카드를 세로로 보여 주고, 위쪽 단추로 새로고침·창으로 펼치기·설정·닫기를 할 수 있습니다(Esc로도 닫힘). 제목줄을 끌어 옮기고 가장자리를 끌어 크기를 바꾸면 그 위치·크기를 기억합니다.
- 시계·알림 영역은 덮지 않도록 그 왼쪽까지만 갑니다. 고정된 앱 아이콘 위에 놓으면 그 아이콘은 가려집니다.
- 설정 창 **표시** 탭의 "작업 표시줄에 붙이기" 단추로도 붙일 수 있습니다.
- 작업 표시줄에는 일부 서비스만 두고 싶다면 서비스 탭에서 그 서비스를 눌러 **보일 곳 → 위젯 창만**을 고르세요(위젯 창에는 그대로 보입니다).



8. 설정 창

위젯 제목줄의 설정 단추(슬라이더 모양)나 트레이 메뉴 **설정**으로 엽니다. 마지막으로 보던 탭이 열립니다. 바꾸면 바로 저장되고 위젯에 반영됩니다. 왼쪽에는 지금 설정이 적용된 미리보기가 보이고, 크기(현재 창·납작·작게·세로·크게)와 데이터(실제·예시)를 바꿔 볼 수 있습니다.



탭	하는 일
디자인	디자인 6종, 테마(라이트·다크·시스템), **배경**(아크릴 켬/끔 + 불투명도), 막대 색, 강조색, 서비스 아이콘(브랜드 색·단색), 글자 크기·카드 간격, 움직임
표시	큰 숫자 기준, 주의·위험 기준(남은 %), 경고색과 **막대 색이 바뀌는 방식**(기준에서 한 번에·남은 양에 따라 부드럽게), 여유가 적은 서비스를 앞으로, **보여 줄 정보 표**(쓴 양으로·예상 시간·리셋 시간을 서비스별로, 맨 윗줄은 모든 서비스에 한 번에. **예상 시간**을 끄면 페이스 눈금·속도 칩·'○ 후 소진(예상)'·속도 주의가 모두 빠지고 남은 양만 봅니다. **리셋 시간**을 끄면 리셋까지 남은 시간과 시각이 빠집니다), 항상 위에 표시, 작업 표시줄에 붙이기
서비스	서비스 목록(스위치로 조회 켜기·끄기). 서비스를 누르면 이름, **보일 곳**(모두·위젯 창만·숨김), **평소 색**(서비스 색·초록·직접 고르기), Fable 등 모델 전용 한도 표시, 순서, 목록에서 빼기. 아래에서 이 PC의 로그인 찾아 추가, 숫자를 직접 넣는 카드 추가, **다른 로그인 폴더의 계정 추가**(Codex·Grok)
알림	Windows 알림 켜기, 알릴 조건, 서비스·한도별 끄기, 테스트 알림, **쉬는 시간**
기록	서비스별 최근 24시간·7일 남은 양 그래프
일반	Windows 시작 시 실행, 사용량 확인 간격, 트레이 숫자, 클릭 통과 잠금, 단축키, 정보·업데이트 창 열기, 사용 설명서. **고급**: 모니터 구성별 배치, 작업 표시줄 위젯 세부 설정, **설정 백업·복원**, 외부 디스플레이로 보내기

자주 쓰지 않는 항목은 탭 아래쪽 **고급**을 눌러 펼치면 보입니다.

배경(불투명도와 아크릴)

Windows Terminal과 같은 방식입니다. **불투명도**가 100%면 단색, 낮출수록 뒤가 비칩니다. **아크릴**을 켜면 비치는 뒤를 흐리게, 끄면 흐림 없이 그대로 비춥니다. 위젯·팝업·설정 창에 함께 적용됩니다.



9. 트레이 아이콘과 단축키

트레이 아이콘을 누르면 메뉴가 열립니다.

- 위젯 표시/숨김
- 클릭 통과 잠금
- 상세 팝업 열기
- 설정
- 정보·업데이트(버전, 자동 업데이트, 변경 내역)
- Windows를 켤 때 함께 시작
- 지금 새로고침
- 종료

트레이 아이콘에 남은 % 표시(일반 탭)를 켜 두면 위젯을 숨겨도 가장 빠듯한 서비스의 남은 %가 트레이에 보이고, 주의·위험이면 색이 바뀝니다.

전역 단축키(기본값)

단축키	동작
`Ctrl+Alt+U`	위젯 보이기/숨기기
`Ctrl+Alt+L`	클릭 통과 잠금/해제
`Ctrl+Alt+D`	디자인 순환

다른 앱이 이미 쓰는 조합은 등록되지 않고, 일반 탭에 경고가 뜹니다. 칸을 누르고 원하는 조합을 눌러 바꿀 수 있습니다.

클릭 통과 잠금

잠그면 위젯 위를 클릭해도 뒤의 창이 눌립니다. 위젯을 화면 위에 띄워 두고 작업할 때 편합니다.
마우스로는 풀 수 없으므로 **단축키나 트레이 메뉴**로 풉니다(자유 창에서만 동작).

10. 알림과 사용 기록



- **여유 부족**: 남은 양이 주의·위험 기준에 처음 닿을 때 한 번씩 알립니다.
- **소진 예상**: 지금 속도면 리셋 전에 바닥날 것 같을 때 알립니다.
- **리셋**(기본 꺼짐): 빠듯했던 한도가 새로 채워졌을 때 알립니다.
- **남는 주간 여유**: 주간 리셋이 24시간 안인데 40% 이상 남았을 때 알립니다.

- **쉬는 시간**(설정 → 알림): 정한 시간대(예: 23:00~08:00)에는 사용량 알림을 보내지 않고, 지난 알림을 나중에 몰아 보내지도 않습니다.
- 같은 리셋 주기 안에서는 종류마다 한 번만 알리고, 앱을 다시 켜도 반복하지 않습니다. 알림을 누르면 위젯이 나타납니다.
- **사용 기록**은 조회할 때마다 이 PC에만 쌓이고 30일 동안 보관합니다. 기록 탭과 큰 카드의 추이선에 쓰입니다.

11. 개인정보와 데이터 위치

- 위젯은 각 서비스의 로그인 정보를 **이 PC 안에서 읽기만** 하고, 그 정보로 **각 서비스의 사용량 조회 주소에만** 요청합니다. 다른 곳으로 보내지 않고, 사용 통계도 수집하지 않습니다.
- 예외는 사용자가 **일반 탭 → 고급 → 외부 디스플레이로 보내기**에서 직접 켠 경우뿐입니다. 이 기능은 지정한 주소로 사용량 숫자만 보냅니다.
- Claude 모델 전용 한도와 Grok 사용량은 공식 문서에 없는 조회 방식입니다. 서비스 쪽에서 형식이 바뀌면 그 정보만 빠지고, 나머지는 계속 표시됩니다.
- 설정·기록 파일 위치: `%APPDATA%\ai-usage-taskbar-widget\`
  - `config.json`: 화면·동작 설정
  - `accounts.json`: 카드 목록(토큰 없음)
  - `usage-history.json`: 사용 기록
  - `notify-state.json`: 알림 기록

12. 문제 해결

증상	해결
카드가 "연결 안 됨"	해당 서비스의 앱·CLI에 로그인되어 있는지 확인하세요. 설정 → 서비스 탭에서 서비스마다 상태(연결됨·갱신 지연·연결 안 됨)를 볼 수 있습니다.
Claude 카드가 "갱신 지연"	짧은 시간에 앱을 여러 번 다시 켜면 Claude가 잠시 요청을 제한합니다. 마지막 값을 유지하다가 자동으로 다시 조회합니다.
Grok 카드에 "만료"	터미널에서 `grok`을 한 번 실행하세요.
Antigravity "agy CLI를 찾을 수 없습니다"	Antigravity CLI를 설치하고 로그인한 뒤 위젯을 다시 켜세요.
위젯이 사라짐	트레이 아이콘 → 위젯 표시/숨김, 또는 `Ctrl+Alt+U`. 클릭이 안 되면 클릭 통과 잠금(`Ctrl+Alt+L`)을 확인하세요.
작업 표시줄에 붙지 않음	마우스를 작업 표시줄 위(화면 맨 아래)에서 놓아야 합니다. 미리보기 테두리가 보일 때 놓으세요. 작업 표시줄이 화면 아래쪽에 있을 때만 지원합니다.
아크릴이 흐리지 않음	Windows 설정 → 개인 설정 → 색 → **투명 효과**를 켜세요. Windows 11 22H2 미만에서는 흐림 없이 비칩니다.

증상	해결
위젯이 실행 중인지 모르겠음	시작 메뉴에서 다시 실행하면 숨어 있던 위젯이 나타납니다.
처음 실행 때 경고	2. 설치의 SmartScreen 안내를 보세요.

13. 업데이트와 제거

- **자동 업데이트**(설치판, 기본 켜짐): 6시간마다 새 버전을 확인해 뒤에서 내려받고, **매일 새벽 3시(PC 시계 기준)**에 설치하고 다시 시작합니다. 시각은 **설정 → 일반 → 정보**나 정보·업데이트 창의 **자동 설치 시각**에서 바꿀 수 있습니다. 그 시각에 PC가 잠자기였다가 2시간 안에 깨어나면 그때 설치하고, 지나면 다음 날로 미룹니다. 앱을 끌 때도 설치됩니다.
- **'업데이트' 단추**: 새 버전을 받아 두면 위젯과 작업 표시줄 팝업의 제목줄에 **업데이트** 단추가 생깁니다. 마우스를 올리면 "새 버전 ○ 설치하고 다시 시작"이 뜨고, 누르면 바로 설치하고 다시 시작합니다. 자동 업데이트를 꺼 두었으면 정보·업데이트 창에서 '업데이트 확인'으로 받은 뒤 이 단추로 설치합니다(끄면 새벽 설치·종료 시 설치를 하지 않습니다).
- **정보·업데이트** 창(트레이 메뉴, 제목줄 메뉴 ☰, 설정 → 일반 → 정보)에서 자동 업데이트를 끄고 켜거나, 이번 버전에서 바뀐 점을 볼 수 있습니다.
- **설정 옮기기**: 설정 → 일반 → 고급 → **설정 백업**에서 설정과 카드 목록을 파일로 내보내고, 다른 PC에서 불러올 수 있습니다. 로그인 정보는 담지 않습니다.
- **직접 업데이트**: Releases에서 새 설치 파일을 내려받아 실행하면 기존 설치를 덮어씁니다. 설정과 기록은 유지됩니다. 휴대용(zip)은 이 방법으로만 업데이트됩니다.
- **제거**: Windows 설정 → 앱 → 설치된 앱 → **AI Usage Widget** → 제거. 설정·기록 파일(`%APPDATA%\ai-usage-taskbar-widget\`)은 남으니, 깨끗이 지우려면 그 폴더도 지우세요.
- 휴대용(zip)은 압축을 푼 폴더를 지우면 됩니다.