# Projet: Migration des données d'une base de données MySQL sur Amazon EC2 vers une base de données MySQL amazon RDS

# Scénario

Une entreprise de commerce en ligne utilise actuellement une base de données relationnelle MySQL hébergée sur une instance EC2 non gérée pour gérer ses transactions et stocker les données de ses clients. Cette solution a bien fonctionné lors du lancement de l'entreprise, mais avec la croissance rapide du nombre d'utilisateurs et l'augmentation du volume des transactions, l'équipe technique rencontre plusieurs défis, notamment :

- Difficultés à gérer les sauvegardes régulières et les restau¹rations.
- Manque de haute disponibilité et de reprise après sinistre.
- Temps d'arrêt non planifiés et maintenance complexe.
- Problèmes de performance liés à l'évolutivité.

L'entreprise décide de faire appel à vous en tant qu' AWS data engineer pour migrer cette base de données MySQL vers une solution plus robuste et entièrement gérée.

### **Objectif**

Migrer la base de données MySQL de l'instance EC2 vers Amazon RDS MySQL tout en minimisant les temps d'arrêt et en assurant la continuité des opérations.

### Coûts:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Project Proposed by Lahda Biassou Alphonsine

Export date: 28/08/2024 00:34:52 Language: English


Estimate URL: https://calculator.aws/#/estimate? id=6dd80ea09d071be69be26447c1b2a673e3441999

Estimate summary				
Upfront cost	Monthly cost	Total 12 months cost		
0.00 USD	82.38 USD	988.56 USD		
		Includes upfront cost		

Temps estimé de réalisation: 2h


# **Architecture de solution**

# Architecture de solution Database Migration



# **AWS Database Migration Service**

Workflow




# Implémentation de la solution

Étape 1: Création d'un serveur EC2 de base de données non géré et installation de mysql. Et qui sera notre base de données source.

# Etape 2: création de la base de données cible sur la console de amazon RDS


Dans cette étape, vous créez une instance de base de données MySQL dans Amazon RDS. Cette instance sera utilisée comme base de données principale une fois que vous y aurez copié vos données existantes à l'aide d'AWS DMS.


Pour commencer, accédez à la console Amazon RDS. Sur la page principale, sélectionnez
 Créer une base de données pour créer une nouvelle base de données.




L'assistant de création de base de données est alors lancé. Dans la section Options du moteur, choisissez MySQL comme type de moteur. Choisissez ensuite la version de MySQL que vous souhaitez utiliser.


 L'assistant de création de base de données comprend des modèles qui facilitent la configuration des paramètres de votre base de données Amazon RDS. Si vous créez cette base de données pour l'utiliser en production, vous devez choisir le modèle de production. Pour notre cas, nous allons choisir free tier.








• Dans la section Paramètres, donnez un nom à votre base de données et définissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du maître. Ne générez pas votre mot de passe automatiquement pour ce laboratoire, et assurez-vous d'écrire votre mot de passe. Vous aurez besoin de ce mot de passe pour vous connecter à votre base de données et créer des utilisateurs supplémentaires.




 Choisissez ensuite la taille de l'instance de la base de données. Vous devez faire ce choix en fonction de votre capacité estimée. Si vous gérez votre propre base de données sur Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), vous pouvez comparer la taille de votre instance Amazon EC2 actuelle à celle d'une instance Amazon RDS.



• Ensuite, configurez les options de stockage pour votre base de données Amazon RDS. Il existe deux options de stockage dans Amazon RDS: le stockage à usage général et le stockage provisionné IOPS, ou opérations d'E/S par seconde. Avec le stockage à usage général, vous recevez 3 IOPS par gigaoctet de stockage alloué. Ainsi, 100 gigaoctets de stockage correspondent à 300 IOPS. En outre, vous bénéficiez d'une capacité de rafale allant jusqu'à 3 000 IOPS.

Provisioned IOPS SSD (io2) storage volumes are now available.						
General Purpose SSD (gp2)  Baseline performance determined by volume size						
Allocated storage Info						
20 GiB						
The minimum value is 20 GiB and the maximum value is 16 384 GiB						
Provisioning less than 100 GiB of General Purpose (SSD) storage for high throughput workloads could result in higher latencies upon exhaustion of the initial General Purpose (SSD) IO credit balance. Learn more						
(3) After you modify the storage for a DB instance, the status of the DB instance will be in storage-optimization. Your instance will remain available as the storage-optimization operation completes. Learn more						
▼ Storage autoscaling						
Storage autoscaling Info						
Provides dynamic scaling support for your database's storage based on your application's needs.						
☐ Enable storage autoscaling  Enabling this feature will allow the storage to increase after the specified threshold is exceeded.						

- La section suivante de l'assistant de création de base de données Amazon RDS concerne la connectivité. Vous devez spécifier le Cloud privé virtuel Amazon (Amazon VPC) dans lequel votre base de données réside, ainsi que le sous-réseau réseau et les groupes de sécurité pour votre instance de base de données.
- Si vous migrez depuis une instance de base de données autogérée sur Amazon EC2, vous pouvez utiliser le même VPC Amazon et les mêmes groupes de sécurité que votre base de données existante.
- Si vous migrez à partir d'une base de données qui n'est pas hébergée sur AWS mais que votre application est hébergée sur AWS, choisissez le même VPC Amazon que celui utilisé pour votre application. Créez ensuite un nouveau groupe de sécurité pour votre instance de base de données.




### Public access Info

Yes

RDS assigns a public IP address to the database. Amazon EC2 instances and other resources outside of the VPC can connect to your database. Resources inside the VPC can also connect to the database. Choose one or more VPC security groups that specify which resources can connect to the database.

O No

RDS doesn't assign a public IP address to the database. Only Amazon EC2 instances and other resources inside the VPC can connect to your database. Choose one or more VPC security groups that specify which resources can connect to the database.



 Vous pouvez également configurer des options supplémentaires, notamment des paramètres pour les sauvegardes, la surveillance, la maintenance et les mises à niveau automatisées. Les paramètres par défaut conviennent à la plupart des situations, mais vous devez les vérifier pour vous assurer qu'ils répondent à vos besoins.

### KMS key ID

e9938378-fdc3-4399-b868-f9e224ff0b13



You can't change the KMS key after enabling Performance Insights.

### ► Additional configuration

Enhanced Monitoring

## Additional configuration


Database options, encryption turned on, backup turned on, backtrack turned off, maintenance, CloudWatch Logs, delete protection turned on.

# **Estimated Monthly costs**

DB instance 12.41 USD Storage 2.30 USD Total 14.71 USD

This billing estimate is based on on-demand usage as described in Amazon RDS Pricing <a>I</a>. Estimate does not include costs for backup storage, IOs (if applicable), or data transfer.


Estimate your monthly costs for the DB Instance using the AWS Simple Monthly Calculator <a>Z</a>.





Etape 3: Création d'une instance de réplication dans AWS Database Migration Service (AWS DMS)

Dans cette étape, vous créez une instance de réplication dans AWS DMS.

- AWS DMS est un service qui copie les données d'une base de données existante dans une base de données entièrement gérée sur AWS. Une instance de réplication est une instance Amazon EC2 qui peut héberger des tâches de réplication dans AWS DMS. Dans l'étape suivante, vous allez configurer une tâche de réplication.
- Pour créer une instance de réplication, accédez à la section Instances de réplication de la console AWS DMS. Choisissez Créer une instance de réplication pour lancer l'assistant de création d'une instance de réplication.










 Dans la section Configuration de l'instance de réplication, donnez un nom et une description à votre instance de réplication. Choisissez ensuite votre classe d'instance. La classe d'instance que vous utilisez dépend de la taille de votre base de données existante et de la quantité de données qui y circulent.

Settings	
Name /	
The name must be unique among all of you replication instances in the current AWS region.	
my-replication-instance	
Replication instance name must not start with a numeric value	
Descriptive Amazon Resource Name (ARN) - optional A friendly name to override the default DMS ARN. You cannot modify it after creation.	
Description - optional	
The description must only have unicode letters, digits, whitespace, or one of these symbols: _ -haracter.	.:/=+-@. 1000 maximum




- Dans la suite de la section Configuration de l'instance de réplication, choisissez un Amazon VPC pour votre instance de réplication. Choisissez le même Amazon VPC dans lequel vous avez provisionné votre base de données Amazon RDS afin de faciliter l'accès au réseau pour l'instance de réplication.
- Vous pouvez choisir une configuration Multi-AZ pour votre instance de réplication à des fins de redondance. Si vous utilisez AWS DMS pour maintenir la synchronisation de deux bases de données sur une longue période, vous pouvez opter pour une configuration Multi-AZ. Si vous effectuez une migration unique de vos données d'une base de données existante vers une base de données entièrement gérée dans Amazon RDS, vous n'avez probablement pas besoin d'une configuration Multi-AZ.
- Enfin, choisissez si votre instance de réplication doit être accessible au public. Si votre base de données existante se trouve dans le même Amazon VPC que votre nouvelle base de données et votre instance de réplication, il n'est pas nécessaire que votre instance de réplication soit accessible au public. Dans le cas contraire, vous devez rendre votre instance de réplication accessible au public.







• Ensuite, ouvrez la section Sécurité avancée et configuration du réseau. Pour la configuration des groupes de sécurité VPC, choisissez le même groupe de sécurité que celui que vous avez attaché à votre base de données Amazon RDS. Cela permet à votre instance de réplication d'accéder à votre base de données Amazon RDS.



Vous pouvez également modifier les paramètres de maintenance et de balises.


 Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Créer pour créer votre instance de réplication dans AWS DMS.






 Pendant que vous attendez que votre instance de réplication soit disponible, allez dans la section Groupes de sécurité dans la console Amazon EC2. Vous devez ajouter une règle à votre groupe de sécurité pour permettre à votre instance de réplication d'accéder à votre base de données.

- Dans la section Groupes de sécurité, recherchez le groupe de sécurité que vous avez attaché à votre instance de base de données MySQL et à votre instance de réplication, et sélectionnez-le.
- Sélectionnez Modifier les règles de réception pour votre groupe de sécurité.



- Votre groupe de sécurité dispose d'une règle existante qui autorise l'accès à votre instance MySQL à partir de l'adresse IP que vous avez utilisée pour créer la base de données. Supprimez l'adresse IP existante et saisissez le nom du groupe de sécurité utilisé pour votre instance de base de données Amazon RDS et votre instance de réplication.
- Sélectionnez Sauvegarder les règles pour sauvegarder les règles mises à jour pour votre groupe de sécurité.




• Lorsque votre instance de réplication est disponible et que vous avez mis à jour les règles de votre groupe de sécurité, vous pouvez passer à l'étape suivante.

### Etape 4: Création des Endpoints source et cible pour votre base de données


Dans ce cette, vous créez des points d'extrémité source et cible pour une tâche de réplication dans AWS DMS.

Une tâche de réplication consiste à migrer des données d'une base de données vers une autre à l'aide d'AWS DMS. Avant de créer une tâche de réplication, vous devez enregistrer des points de terminaison pour vos bases de données source et cible. Un point de terminaison décrit l'adresse de connexion, les informations d'identification et d'autres informations nécessaires pour se connecter à une base de données.


Tout d'abord, nous allons créer le point de terminaison pour votre base de données cible.
 Il s'agit de la base de données que vous avez créée dans Amazon RDS.



 Accédez à la section Endpoints de la console AWS DMS. Choisissez Créer un point de terminaison pour créer un nouveau point de terminaison




 Dans l'assistant de création de point d'extrémité, choisissez de créer un point d'extrémité cible. Cochez la case Select RDS DB instance, puis choisissez votre base de données Amazon RDS nouvellement créée dans le menu déroulant.




• La plupart des détails de la configuration de l'Endpoint sont ainsi complétés. Vous devez saisir votre mot de passe et un nom de base de données au bas de la section.


# Endpoint configuration Endpoint identifier Info A label for the endpoint to help you identify it. mysql-server-database 1 Descriptive Amazon Resource Name (ARN) - optional A friendly name to override the default DMS ARN. You cannot modify it after creation. Friendly-ARN-name Target engine The type of database engine this endpoint is connected to. Learn more MySQL Access to endpoint database Info AWS Secrets Manager Provide access information manually




Lorsque vous chargez des données dans une base de données MySQL à l'aide d'AWS DMS, vous devez désactiver les vérifications des clés étrangères. Pour ce faire, saisissez initstmt=SET FOREIGN\_KEY\_CHECKS=0 dans la case Extra connection attributes.





- Avant de sauvegarder votre point final, testez la connexion pour vous assurer qu'elle a été
  configurée correctement. Pour ce faire, ouvrez la section Tester la connexion des points
  d'extrémité.
- Choisissez l'instance de réplication que vous souhaitez utiliser, puis sélectionnez Exécuter le test. Au bout de quelques secondes, vous devriez voir s'afficher un statut de réussite. Cela indique que vous avez configuré correctement votre groupe de sécurité et votre point de terminaison. Pour enregistrer votre point de terminaison, sélectionnez Créer un point de terminaison.







Etape 5: création du endpoint source








• Vous devez également vous assurer que votre instance de réplication dispose d'un accès réseau à votre base de données source. Si votre base de données source est hébergée sur Amazon EC2, autorisez le trafic du groupe de sécurité de votre instance de réplication vers le groupe de sécurité de la base de données source. Si votre base de données source n'est pas hébergée sur Amazon EC2, vous devez gérer les paramètres réseau en fonction de l'emplacement de votre base de données source.







• Ajoutez le groupe de sécurité de l'instance de réplication DMS pour lui permettre de se connecter à votre base de données MySQL sur l'instance EC2 via le port 3306.



• Ensuite exécutez le teste sur de connexion de votre endpoint



 Avant de passer à l'étape suivante, vous devez avoir configuré deux points d'extrémité : un pour votre base de données source et un pour votre base de données cible.
 Assurez-vous d'avoir testé les deux points d'extrémité et de pouvoir vous connecter avec succès aux deux bases de données.




Dans cette étape, vous avez créé vos points d'extrémité pour vous connecter à vos bases de données. Dans la prochaine étape, vous utiliserez ces points de terminaison pour créer une tâche de réplication qui copie les données de votre base de données source vers votre base de données cible.


### Etape 6: Création des tâches de réplication

Dans cette partie, vous créez une tâche de réplication dans AWS DMS.


Une tâche de réplication est chargée de migrer les données d'une base de données source vers une base de données cible. Dans votre cas, vous déplacez des données d'une base de données existante vers une base de données nouvellement créée sur Amazon RDS.

Pour commencer, accédez à la section Tâches de réplication de la console AWS DMS.
 Sélectionnez Créer une tâche pour créer une nouvelle tâche de réplication.






Dans la section Configuration de la tâche, définissez les paramètres de votre tâche de réplication. Donnez un nom à votre tâche et choisissez l'instance de réplication que vous avez créée dans un module précédent. Choisissez ensuite le point de terminaison source pour votre base de données existante et le point de terminaison cible pour votre base de données entièrement gérée dans Amazon RDS.




Vous devez choisir un type de migration. Il existe 3 types de migration :

- 1. Migrer les données existantes, qui exécute un processus unique de copie des données de la base de données source vers la base de données cible.
- 2. Reproduire les modifications en cours, ce qui permet de copier toutes les opérations en cours de votre base de données source vers votre base de données cible.
- 3. Replicate data changes only: Cette option permet de capturer et de répliquer uniquement les modifications apportées aux données dans la base de données source après une migration initiale ou sur une base de données déjà en cours d'utilisation. Cela inclut des opérations telles que les insertions, les mises à jour et les suppressions.
  - Si vous faites passer votre application d'une base de données autogérée à une base de données entièrement gérée, vous devez utiliser les deux types de réplication. Le premier type copie toutes les données de votre base de données et le second type garantit que toutes les mises à jour supplémentaires sont répliquées dans votre nouvelle base de données jusqu'à ce que vous basculiez votre application pour utiliser la nouvelle base de données.
  - Pour le type de migration, sélectionnez Migrer les données existantes et répliquez les modifications en cours. Notez que la réplication logique doit être activée sur votre base de données source.



 Dans la section Table sttings, choisissez les tables que vous souhaitez copier. Saisissez le nom des schémas et des tables que vous souhaitez copier. Vous pouvez utiliser % comme caractère générique pour copier plusieurs tables ou schémas.

Editing mode Info	
<ul> <li>Wizard         You can enter only a subset of the available task settings.     </li> </ul>	<ul> <li>JSON editor         You can enter all available task settings directle in JSON format.     </li> </ul>
Target table preparation mode Info	
O Do nothing	
<ul> <li>Drop tables on target</li> </ul>	
○ Truncate	
Stop task after full load completes Info	
O Don't stop	
Stop before applying cached changes	
Stop after applying cached changes	
LOB column settings Info	
O Don't include LOB columns	
○ Full LOB mode	



• Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Créer une tâche pour lancer votre tâche de réplication.

