


La mayoría de indicadores analizan el precio en el tiempo. **Volume Profile PRO** analiza dónde se concentra el volumen: en qué niveles se ha negociado realmente el dinero. Esta guía explica cómo leer cada elemento del indicador.



01 El perfil — el mapa del volumen

Reparte el volumen de las últimas 200 velas por **niveles de precio**. Barras largas: niveles donde el mercado concentra la negociación. Barras cortas: niveles con poco interés, que el precio suele atravesar con rapidez.

El desglose verde/rojo de cada barra indica qué parte del volumen fue compradora y cuál vendedora.

02 POC — Point of Control

La línea naranja marca el nivel con **mayor volumen negociado** de todo el perfil. Es la referencia principal del gráfico: el precio tiende a gravitar hacia él, porque es donde más posiciones se han construido.

Cuando la distancia al POC se estira (fila "POC Dist" del panel, medida en ATR), aumenta la probabilidad de retorno.

03 Value Area — VAH y VAL

La franja que concentra el **70% del volumen** negociado. Dentro de ella, el precio cotiza "en valor": entorno de rango, operativa de banda a banda. Fuera de ella, zona de extensión: contexto de ruptura o de reversión.

VAH es el techo de la zona; VAL, el suelo. Ambos aparecen como líneas azules discontinuas.

04 HVN y LVN — nodos de volumen

HVN (alto volumen): soporte/resistencia natural; el precio tiende a frenarse y pelear ahí. **LVN** (bajo volumen): zona de tránsito; el precio la cruza con velocidad.

Útiles para situar objetivos y anticipar zonas de reacción.

05 Delta y Bias — quién controla

Buy Vol y **Sell Vol** reparten el volumen del perfil; **Delta** es la diferencia neta entre ambos. El **Bias** lo resume en una lectura: BUYERS, SELLERS o BALANCED.

Un Delta próximo a 0 indica equilibrio: situación habitual antes de movimientos direccionales.

06 FVG — Fair Value Gaps

Huecos de negociación que dejan los movimientos rápidos: zonas donde el precio no llegó a cruzarse. El mercado tiende a **volver a ellas para rellenarlas** antes de continuar.

El indicador filtra por tamaño mínimo (en ATR), elimina automáticamente los gaps rellenados y mantiene en pantalla solo los 15 más recientes.

07 PDH y PDL — la sesión anterior

Máximo y mínimo del día anterior (líneas amarillas discontinuas). Son los niveles de referencia más vigilados de la sesión: la reacción del precio sobre ellos define buena parte del plan del día.

La fila "Session Pos" indica si cotizamos por encima, por debajo o entre ambos.

08 El panel, fila a fila

Fila del panel	Lectura
POC · VAH · VAL	Los tres niveles del mapa, con su valor exacto.
Buy / Sell / Delta	Reparto del volumen y diferencia neta: quién domina.
Bias	El veredicto en una palabra: compradores, vendedores o equilibrio.
Price in VA	YES: precio en valor, entorno de rango. NO: zona de extensión.
Price vs POC	Por encima del POC, terreno comprador; por debajo, vendedor.
POC Dist (ATR)	Distancia al POC en unidades de movimiento normal. Valores altos: sobre-extensión.
LVN Levels	Número de zonas de tránsito rápido detectadas.
Range Pos	Posición dentro del rango analizado: zona alta, media o baja.
ATR	Movimiento medio por vela. Referencia para dimensionar stops.
Session Pos	Situación respecto al máximo y mínimo del día anterior.
Active FVGs	Gaps pendientes en pantalla, con desglose alcista/bajista.
Price in FVG	YES: el precio está ahora mismo dentro de un gap.

09 Configuración recomendada

Ajuste	Qué controla
Lookback (200)	Velas incluidas en el perfil. Menos velas: foto más reciente y Delta más sensible.
Bins (30)	Resolución vertical del perfil. Más bins: más detalle, más ruido.
Value Area % (70)	Tamaño de la zona de valor. 70% es el estándar.
Min FVG size (0.15)	Filtro de gaps por tamaño. Subir a 0.3–0.5 para señales más selectivas.
Max FVGs (15)	Máximo de cajas simultáneas en pantalla.
Session TF (D)	Periodo del que salen PDH/PDL. En "D", día anterior.

10 Alertas integradas

Price crossed POC — el precio cruza el nivel de mayor volumen. · **Break above VAH** — ruptura del techo de la Value Area. · **Break below VAL** — ruptura del suelo.

Se configuran desde el menú de alertas de TradingView seleccionando “nico66fx VP PRO”.

11 Puesta en marcha

1. Abrid el gráfico en TradingView y añadid el indicador “nico66fx VP PRO”.
2. Comprobad el panel lateral: si “Price in VA” marca YES, el contexto es de rango; si marca NO, vigilad ruptura o retorno a la zona de valor.
3. Configura las tres alertas para no tener que vigilar el gráfico en continuo.

Recomendación: operad los niveles del indicador siempre dentro de vuestro plan de trading y con una gestión de riesgo definida de antemano.