

Skalper-Unlocker

Версия 5.1

Важное примечание по Ядру 2: Почти все параметры Ядра 1 имеют свои полные аналоги для Ядра 2, к названию которых просто добавлена цифра 2 (например, Меджик Ядра 1 -> Меджик Ядра 2, Фикс. размер лота -> Фикс. размер лота 2).

В таблице ниже описана логика работы, которая одинакова для обоих ядер, если не указано иное.

1. Интерфейс, Меджики и Глобальные настройки.

Параметр	Описание и влияние на логику	Зависимости и жесткие ограничения
Выбор темы оформления	Меняет цветовую схему панели (Classic, Dark, Green).	Нет
Координата X информ. панели	Отвечает за положение панели по горизонтали.	Нет
Координата Y информ. панели	Отвечает за положение панели по вертикали.	Нет
Показывать стрелки направления на панели	Рисует стрелки сигналов (Buy/Sell) на графике.	Нет
Отступ стрелок от свечи (в пунктах)	Насколько далеко от свечи рисовать стрелку, чтобы не сливалась с ценой.	Работает только если включено *Показывать стрелки...*
Меджик замка (нужен только в тесте)	Уникальный номер для ордеров, созданных вручную или Автотестом.	Не должен совпадать с меджиками ядер.
Меджик Ядра 1	Уникальный номер для ордеров, открытых основным алгоритмом.	Должен отличаться от *Меджик Ядра 2* и *Магик хедж-ордера...*
Переключение на Ядро2 при Emergency DD	Глобальный флаг: передавать ли управление Ядру 2 при критической просадке.	Если `false`, советник просто остановится при аварии, не передав управление.
Магик хедж-ордера для ордеров Ядра 1	Меджик для встречных ордеров, которыми Ядро 2 страхует зависшие ордера Ядра 1.	Должен отличаться от всех остальных меджиков.

2. Пул прибыли, Ребаланс и Фильтры

Параметр	Описание и влияние на логику	Зависимости и жесткие ограничения
Минимальная сумма разблокировки в \$ счета	Фиксированная сумма в долларах, которую нужно накопить в пуле, чтобы закрыть первый убыточный ордер.	Советник берет **МАКСИМУМ** из этого значения и следующего параметра.
% от баланса для расчета мин. сумм. разблокировки	Динамический порог разблокировки (например, 3% от 10000\$ = 300\$).	Если поставить `0`, будет использоваться только фиксированная сумма в \$.
Мин. профит корзины Я2 для полного закрытия (% от баланса)	Когда активно Ядро 2, оно закроет ВСЕ ордера (Я1, хедж, Я2), если их общий профит достигнет этого %.	Если `0`, функция отключена.
Допустимый дисбаланс Buy/Sell (в %)	**Уровень 1 ребаланса.** Выравнивает только объем замка.	`-1` — отключает ОБА уровня ребаланса. `999` — отключает только Уровень 1 (работает только Уровень 2).
Допустимый перекося всего портфеля (в %)	**Уровень 2 ребаланса.** Выравнивает общий объем (Замок + Ядро + ручные ордера).	`999` — отключает Уровень 2 (советник не будет реагировать на ваши ручные сделки).
Динамич. расчет буфера Дисбаланса	Если `true`, порог срабатывания ребаланса растет по мере увеличения объема замка.	Нет

Использовать часть прибыли ордеров Ядра	Если `true`, плавающий (незафиксированный) профит открытых ордеров Ядра частично идет в пул разблокировки.	Нет
% использования прибыли Ядра в буфере	Какой именно процент от плавающей прибыли брать в пул (например, 50%).	Работает только если включено *Использовать часть прибыли...*
Макс. Просадка серии Martin (в % от баланса)	Жесткий лимит: если убыток по одной сетке (Buy или Sell) достиг этого % от баланса, Мартингейл останавливается.	Защита от слива депозита.
Настройка 1 индикатора входа (как ATR) (о-выкл)	Фильтр волатильности. Советник не откроет новый базовый ордер, если ATR ниже этого значения.	`o` — фильтр отключен.
Настройка 2 индикатора входа (как ADX) (о-выкл)	Фильтр наличия тренда. Не откроет ордер, если ADX ниже этого уровня (рынок во флэте).	`o` — фильтр отключен.

3. Сигналы и Индикаторы

Параметр	Описание и влияние на логику	Зависимости и жесткие ограничения
TF отрисовки стрелок (5)	Таймфрейм, на котором рассчитываются индикаторы и рисуются стрелки сигналов.	Желательно, чтобы совпадал с ТФ основных индикаторов.
Переменная индикатора 1 (EMA_Fast)	Период быстрой скользящей средней.	**Должен быть строго меньше**, чем *Переменная индикатора 1 (EMA_Slow)*.
Переменная индикатора 1 (EMA_Slow)	Период медленной скользящей средней.	**Должен быть строго больше**, чем *EMA_Fast*.
TF CCI (5)	Таймфрейм для расчета CCI (индекс товарного канала).	Нет
CCI период	Период CCI. Сигнал на Buy, когда CCI > 0, на Sell, когда CCI < 0.	Нет
Использовать ADX как фильтр входа	Глобальный рубильник для ADX.	Если `false`, параметры *TF ADX*, *Период ADX* и *Уровень ADX* игнорируются.
TF ADX (60)	Таймфрейм для ADX (обычно ставят старше, чем для CCI/EMA, чтобы ловить глобальный тренд).	Работает только если включено *Использовать ADX...*
Период ADX	Период расчета ADX.	Нет
Уровень ADX	Пороговое значение. Сигнал пройдет только если ADX > этого уровня.	Нет

3.1. НАСТРОЙКИ ЧАСТИЧНОГО ЗАКРЫТИЯ ЗАМКА (UNLOCK)

Мин. лот для частичного закрытия (защита от микро-чёрнинга)	Если closeVol меньше этого значения, советник пропускает ордер. Предотвращает «микро-чёрнинг» (закрытие 0.01-0.02 лота) и потери на спреде.	- Слишком высокое значение (0.1) → советник перестанет закрывать - Слишком низкое → вернется микро-чёрнинг - Рекомендация: 0.03-0.06
Мин. % от лота убыточного ордера для закрытия	Гарантирует закрытие существенной части ордера, а не «отщипывание» по чуть-чуть. Заставляет копить пул до эффективного объема.	- Слишком высокий % (50-100%) → долгое ожидание - 0% → параметр теряет смысл - Рекомендация: 10-25%
Мин. чистая прибыль в \$ после покрытия расходов (защита от проскальзывания)	Гарантирует чистый плюс на баланс, а не выход «в ноль». Формула: $\text{if}(\text{pool} \geq \text{убыток} + \text{расходы} + \text{buffer})$. Защищает от проскальзывания.	- Слишком высокий (\$10-20) → советник не будет закрывать - 0 → защита от проскальзывания исчезает - Рекомендация: \$0.5-\$3.0

4. Позиции, Сетка и Мартингейл

Параметр	Описание и влияние на логику	Зависимости и жесткие ограничения
Стоп-лосс ордеров Ядра (в пунктах)	Начальный StopLoss для первого ордера.	В коде стоит авто-удаление SL, если серия уходит в минус (для работы Мартина).
ТейкПрофит_Пт	Начальный TakeProfit.	Редко используется, так как сетка закрывается по общему профиту.
Фикс. размер лота (если расчет лота - false)	Жестко заданный лот (например, 0.01).	Игнорируется, если включен расчет от баланса.
Расчет лота как % баланса	Если `true`, советник сам считает лот от депозита. Если `false` — использует фиксированный.	Переключает использование следующих двух параметров.
% баланса для расчета 1 лота Ядра	Какой % от свободных средств выделять на маржу для первого ордера.	Работает только если *Расчет лота как % баланса* = `true`.
Мах. проскальзование цены при открытии/закрытии ордера	Максимальное отклонение цены при отправке приказа брокеру.	Нет
Максимальный спред для всех операций (в пунктах, 0-отключено)	Если текущий спред на рынке больше этого значения, советник ставит все операции на паузу.	`0` — лимита нет.
Разрешить повторный вход по сигналу	Если `true`, после закрытия серии в плюс советник может тут же открыться заново, если сигнал все еще горит.	Нет
Использовать Мартингейл	Главный рубильник для усреднения/сетки.	Если `false`, все параметры ниже (Шаг, Множитель и т.д.) игнорируются.
v5.0 Фильтр сигнала для Мартингейла (Ядро 1)	Если появляется стрелка в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону, Мартингейл блокируется и ждет стрелку в свою сторону.	Работает только при включенном Мартингейле.
Мин. расстояние между ордерами Мартингейла (в пунктах)	Базовый шаг сетки. Цена должна уйти на это расстояние, чтобы открыть следующий ордер.	Нет
Коеф. Множителя шага Мартингейла	Увеличивает шаг сетки с каждым новым ордером (защита от частых усреднений в сильном тренде).	Работает начиная с ордера, указанного в *Ордер Мартингейла, с которого...*
Ордер Мартингейла, с которого работает Множитель	С какого по счету ордера начинать увеличивать шаг (например, с 2-го или 3-го).	Нет
Макс. кол-во ордеров Мартингейла	Жесткий лимит: не более N ордеров в одной сетке (Buy или Sell).	Нет
Расчет лота ордера Мартингейла (true-последний, false-базовый)	`true` — умножает лот предыдущего ордера. `false` — умножает самый первый базовый лот.	Нет
Коеф. увеличения лота Мартингейла	Во сколько раз увеличивать лот (например, 1.2 или 1.5).	Нет
! Макс. допустимый лот Мартингейла (0-без ограничений)	Потолок для лота. Если Мартин насчитал 5.0, а тут стоит 2.0, откроется 2.0.	`0` — лимита нет.
% общей прибыли сетки для ее закрытия	Когда суммарный профит всех ордеров в сетке (с учетом комиссии) достигнет этого % от баланса, сетка закрывается.	Нет

5. Выход, Защита и Просадки (Самый важный блок!)

Параметр	Описание и влияние на логику	Зависимости и жесткие ограничения
----------	------------------------------	-----------------------------------

Использовать динамический трейлинг-стоп (Я1)	Включает ATR-трейлинг.	Если `false`, параметры ATR и шага трейлинга игнорируются.
TF динамического трейлинг-стопа (15)	Таймфрейм для расчета ATR при трейлинге.	Нет
Период ATR динамического трейлинг-стопа	Период ATR.	Нет
Множитель ATR динамического трейлинг-стопа	На какое расстояние от цены отступать при подтягивании стопа (обычно 1.5 - 3.0).	Нет
Мин. движение цены для обнов. трейлинг-стопа (в пунктах)	Насколько цена должна уйти в плюс, чтобы советник подтянул стоп-лосс (защита от частых модификаций).	Нет
Использовать перевод в BE	Включает функцию Безубытка.	Если `false`, *Резерв входа в BE* игнорируется.
Резерв входа в BE (в пунктах)	На сколько пунктов в плюс нужно отодвинуть стоп от цены входа, чтобы зафиксировать безубыток.	**Важно:** Должен покрывать комиссию брокера (обычно > 10-15 пт).
% закрытия прибыли при достижении BE (остальное - трал)	При входе в безубыток советник закрывает этот % лота, зафиксировав часть прибыли, а остаток отдаст под трейлинг.	Работает только для первых ордеров сетки (до срабатывания множителя шага).
Использовать паузу (по расписанию терминала)	Запрещает открытие новых ордеров в заданное время (например, на ночном флэте или перед новостями).	Если `false`, часы начала/конца игнорируются.
Начало паузы	Час начала (например, 23).	Поддерживает переход через полночь (23 -> 3).
Конец паузы	Час окончания (например, 3).	Нет
% просадки начала "Мягкой" паузы (должно быть < Emergency)	При достижении этой просадки советник перестает открывать **новые** ордера, но продолжает управлять старыми (разруливать, трейлить).	**ЖЕСТКОЕ ПРАВИЛО:** Должно быть строго меньше, чем *% просадки "Аварийной" остановки*.
% просадки "Аварийной" остановки советника (должно быть > Pause)	Критическая просадка. Советник удаляет все стопы, открывает хедж 1:1 и передает управление Ядру 2 (если включено переключение).	**ЖЕСТКОЕ ПРАВИЛО:** Должно быть больше *Мягкой паузы*. Если поставите меньше, код сам прибавит 20% для защиты.
% просадки для выхода из "Мягкой" паузы.	Гистерезис. Чтобы выйти из паузы, просадка должна упасть ниже этого значения.	**ЖЕСТКОЕ ПРАВИЛО:** Должно быть меньше, чем *Мягкая пауза* (иначе советник будет постоянно входить/выходить из паузы на одном уровне).
Включить плановую остановку советника	Если `true`, советник закрывает все ордера и остановится сразу после запуска.	Используется для экстренной остановки или ручного управления.

6. Закрытие по Эквити и Автотест

Параметр	Описание и влияние на логику	Зависимости и жесткие ограничения
Использовать динамический трейлинг-стоп (Я1)	Включает ATR-трейлинг.	Если `false`, параметры ATR и шага трейлинга игнорируются.
TF динамического трейлинг-стопа (15)	Таймфрейм для расчета ATR при трейлинге.	Нет
Период ATR динамического трейлинг-стопа	Период ATR.	Нет

Множитель ATR динамического трейлинг-стопа	На какое расстояние от цены отступать при подтягивании стопа (обычно 1.5 - 3.0).	Нет
Мин. движение цены для обнов. трейлинг-стопа (в пунктах)	Насколько цена должна уйти в плюс, чтобы советник подтянул стоп-лосс (защита от частых модификаций).	Нет
Использовать перевод в ВЕ	Включает функцию Безубытка.	Если `false`, *Резерв входа в ВЕ* игнорируется.
Резерв входа в ВЕ (в пунктах)	На сколько пунктов в плюс нужно отодвинуть стоп от цены входа, чтобы зафиксировать безубыток.	**Важно:** Должен покрывать комиссию брокера (обычно > 10-15 пт).
% закрытия прибыли при достижении ВЕ (остальное - трал)	При входе в безубыток советник закрывает этот % лота, зафиксировав часть прибыли, а остаток отдаст под трейлинг.	Работает только для первых ордеров сетки (до срабатывания множителя шага).
Использовать паузу (по расписанию терминала)	Запрещает открытие новых ордеров в заданное время (например, на ночном флэте или перед новостями).	Если `false`, часы начала/конца игнорируются.
Начало паузы	Час начала (например, 23).	Поддерживает переход через полночь (23 -> 3).
Конец паузы	Час окончания (например, 3).	Нет
% просадки начала "Мягкой" паузы (должно быть < Emergency)	При достижении этой просадки советник перестает открывать **новые** ордера, но продолжает управлять старыми (разруливать, трейлить).	**ЖЕСТКОЕ ПРАВИЛО:** Должно быть строго меньше, чем *% просадки "Аварийной" остановки* .
% просадки "Аварийной" остановки советника (должно быть > Pause)	Критическая просадка. Советник удаляет все стопы, открывает хедж 1:1 и передает управление Ядру 2 (если включено переключение).	**ЖЕСТКОЕ ПРАВИЛО:** Должно быть больше *Мягкой паузы* . Если поставите меньше, код сам прибавит 20% для защиты.
% просадки для выхода из "Мягкой" паузы.	Гистерезис. Чтобы выйти из паузы, просадка должна упасть ниже этого значения.	**ЖЕСТКОЕ ПРАВИЛО:** Должно быть меньше, чем *Мягкая пауза* (иначе советник будет постоянно входить/выходить из паузы на одном уровне).
Включить плановую остановку советника	Если `true`, советник закрывает все ордера и остановится сразу после запуска.	Используется для экстренной остановки или ручного управления.

⚠ Критические логические связки (Шпаргалка)

Трехступенчатая защита от просадки (Гистерезис):

Допустимый дисбаланс Buy/Sell ордеров замка(в %) < % просадки начала "Мягкой" паузы (должно быть < Emergency) (Мягкая пауза) < % просадки "Аварийной" остановки советника (должно быть > Pause) (Авария).

Пример: Выход = 40%, Мягкая = 50%, Авария = 60%. Если сделать Порог выхода = 50%, советник будет "дребезжать" (включать/выключать паузу на каждом тике).

Логика расчета порога разблокировки:

Советник всегда выбирает максимальное значение между Минимальная сумма разблокировки в \$ и (Баланс * *% от баланса для расчета мин. сумм. разблокировки*). Это сделано для того, чтобы на мелких депозитах порог не опускался ниже разумного минимума (например, 3\$), а на крупных — рос пропорционально.

Безубыток и Комиссия:

Параметр *Резерв входа в ВЕ (в пунктах)* не учитывает комиссию брокера автоматически. Если комиссия брокера 7 пунктов, а Резерв стоит 5, то при срабатывании безубытка вы получите убыток. Ставьте Резерв с запасом (минимум 15-20 пунктов для ECN-счетов).

Ребаланс и Ручная торговля:

Если вы хотите торговать вручную на том же графике, где стоит советник, и чтобы он не открывал встречные ордера за вами, установите *Допустимый перекоп всего портфеля (в %)* = 999. Иначе советник будет считать ваши ручные ордера частью портфеля и пытаться их "уравновесить".

В квадратике в правом верхнем углу шапки панели (**статусный индикатор**) цвета означают следующее:

Цветовая индикация

● **Красный (Red)**

- **Аварийная остановка** — сработала критическая просадка (Emergency DD)
- Советник находится в режиме аварийного хеджирования или переключения на Ядро 2

● **Зелёный лайм (Lime)**

- **Активная торговля** — есть открытые ордера, советник работает в штатном режиме
- Нет плановой остановки

● **Оранжевый (Orange)**

- **Плановая остановка** — советник остановлен по плану (Planned Stop)
- Миссия выполнена или замок разрулен

● **Жёлтый (Yellow)**

- **Ожидание / Нейтральное состояние** — по умолчанию
- Нет активных ордеров, советник ожидает сигнала

Дополнительно:

Цвет самой шапки панели также меняется:

- **Синий/серый** (в зависимости от темы) — активно **Ядро 1**
- **Красный** — активно **Ядро 2** (аварийный режим)