Урок 2. Механизмы контрольных групп

Задание 1:

- 1) запустить контейнер с ubuntu, используя механизм LXC
- 2) ограничить контейнер 256 Мб ОЗУ и проверить, что ограничение работает
- 3) добавить автозапуск контейнеру, перезагрузить ОС и убедиться, что контейнер действительно запустился самостоятельно
- 4) при создании указать файл, куда записывать логи
- 5) после перезагрузки проанализировать логи

Задание 2*: настроить автоматическую маршрутизацию между контейнерами. Адреса можно взять: 10.0.12.0/24 и 10.0.13.0/24.

Выполнение

1) запустить контейнер с ubuntu, используя механизм LXC

sudo apt update - обновляем списки пакетов: sudo apt upgrade - обновляем пакеты

Устанавливаем утилиты для работы с LXC контейнерами: sudo apt install egroup-tools sudo apt install lxd-installer sudo apt install lxc-templates sudo lxc init sudo lxc remote list - смотрим в столбце name (ubuntu) sudo lxc-create -n test1 -t ubuntu - создаем контейнер test1

```
Copy /var/cache/lxc/focal/rootfs-amd64 to /var/lib/lxc/test1/rootfs ...

Copying rootfs to /var/lib/lxc/test1/rootfs ...

Generating locales (this might take a while)...
    ru_RU.UTF-8... done

Generation complete.

Creating SSH2 RSA key; this may take some time ...

3072 SHA256:oNl20UwmZlNhX3JNhxZN7mK4A6NDkFrgRECc2grklog root@ubuntu-server (RSA)

Creating SSH2 ECDSA key; this may take some time ...

256 SHA256:zH4EyEYSfR/jpodOoCEIQvJlxOp+2MMEzgVSj6bcVmI root@ubuntu-server (ECDSA)

Creating SSH2 ED25519 key; this may take some time ...

256 SHA256:j+srnMGV6TeMHOwQsPZgCCvnvivf+ysfv8HlrDONN50 root@ubuntu-server (ED25519)

invoke-rc.d: could not determine current runlevel

invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.

Current default time zone: 'Etc/UTC'

Local time is now: Sun Jul 9 05:44:47 UTC 2023.

Universal Time is now: Sun Jul 9 05:44:47 UTC 2023.

###

# The default user is 'ubuntu' with password 'ubuntu'!

# Use the 'sudo' command to run tasks as root in the container.

###
```

sudo lxc-ls - смотрим имя контейнера sudo lxc-ls -f - информация о контейнере sudo lxc-start -n test1 - запускаем контейнер test1 sudo lxc-ls -f - информация о контейнере sudo lxc-attach -n test1 - заходим внутрь контейнера sudo lxc-stop -n test1 - останавливаем контейнер test1

```
user1@ubuntu-server:~$ sudo lxc-ls
test1
user1@ubuntu-server:~$ sudo lxc-ls -f
             AUTOSTART GROUPS IPV4 IPV6 UNPRIVILEGED
      STATE
test1 STOPPED 0
user1@ubuntu-server:~$ sudo lxc-start -n test1
user1@ubuntu-server:~$ sudo lxc-ls -f
      STATE
             AUTOSTART GROUPS IPV4
NAME
                                         IPV6 UNPRIVILEGED
test1 RUNNING 0
                               10.0.3.71 -
                                              false
user1@ubuntu-server:~$ sudo lxc-attach -n test1
root@test1:/# exit
exit
user1@ubuntu-server:~$ sudo lxc-st
sudo: lxc-st: command not found
user1@ubuntu-server:~$ sudo lxc-stop -n test1
user1@ubuntu-server:~$
```

2) Ограничить контейнер 256 Мб ОЗУ и проверить, что ограничение работает

sudo vi /var/lib/lxc/test1/config - смотрим файл конфигурации. Для редактирования нажмите "i", после окончания редактирования нажмите "esc". :wq! - вводим для выхода

```
lxc.include = /usr/share/lxc/config/ubuntu.common.conf
lxc.rootfs.path = dir:/var/lib/lxc/test1/rootfs
lxc.uts.name = test1
lxc.arch = amd64
lxc.net.0.type = veth
lxc.net.0.link = lxcbr0
lxc.net.0.flags = up
lxc.net.0.hwaddr = 00:16:3e:7e:51:b<mark>e</mark>
"/var/lib/lxc/test1/config" 22L, 673C
```

sudo lxc-start -n test1 - запускаем контейнер test1 sudo lxc-attach -n test1 - заходим внутрь контейнера free -m - смотрим пекущий объем оперативной памяти exit - выходим sudo lxc-stop -n test1 - останавливаем контейнер test1 sudo su - заходим под правами суперпользователя sudo echo "lxc.cgroup2.memory.max = 256" >> /var/lib/lxc/test1/config - задаем нужные параметры оперативной памяти exit - выходим

```
ser1@ubuntu-server:~$ sudo lxc-start -n test1
[sudo] password for user1:
user1@ubuntu-server:~$ sudo lxc-attach -n test1
root@test1:/# free -m
                                                 shared buff/cache available
Mem:
                                                                           5807
              2047
                                       2047
Swap:
root@test1:/# exit
exit
user1@ubuntu-server:~$ sudo lxc-stop -n test1
user1@ubuntu-server:~$ sudo su
root@ubuntu-server:/home/userl# sudo echo "lxc.cgroup2.memory.max = 256M" >> /var/lib/lxc/test1/config
root@ubuntu-server:/home/user1# exit
userl@ubuntu-server:~$ sudo vi /var/lib/lxc/testl/config
```

sudo vi /var/lib/lxc/test1/config - смотрим файл конфигурации и видим объем памяти, равный 256

:wq! - вводим для выхода

```
lxc.include = /usr/share/lxc/config/ubuntu.common.conf
lxc.rootfs.path = dir:/var/lib/lxc/test1/rootfs
lxc.uts.name = test1
lxc.arch = amd64
lxc.net.0.type = veth
lxc.net.0.link = lxcbr0
lxc.net.0.flags = up
lxc.net.0.hwaddr = 00:16:3e:7e:51:be
lxc.cgroup2.memory.max = 256M
"/var/lib/lxc/test1/config" 23L, 703C
```

sudo lxc-start -n test1 - запускаем контейнер test1 sudo lxc-attach -n test1 - заходим внутрь контейнера free -m - смотрим пекущий объем оперативной памяти

exit - выходим

```
user1@ubuntu-server:~$ sudo lxc-start -n test1
user1@ubuntu-server:~$ sudo lxc-attach -n test1
root@test1:/# free -m
                           used
                                        free
                                                   shared
                                                          buff/cache
                                                                         available
              total
               5838
                              27
                                        5810
                                                                              5811
Mem:
               2047
                                        2047
Swap:
root@test1:/#
```

Далее, не останавливая работу контейнера, можно изменить объем памяти командой:

sudo lxc-cgroup -n test1 memory.max 512M sudo lxc-attach -n test1 - заходим внутрь контейнера free -m - смотрим пекущий объем оперативной памяти exit - выходим

sudo lxc-stop -n test1 - останавливаем контейнер test1

3) добавить автозапуск контейнеру, перезагрузить ОС и убедиться, что контейнер действительно запустился самостоятельно

sudo vi /var/lib/lxc/test1/config - добавим автозапуск 1-го контейнера в файл конфигурации. Для редактирования нажмите "i".

lxc.start.auto = 1 - вписываем строку с автозапуском

После окончания редактирования нажмите "esc" и для выхода из редактора :wq!

```
# Template used to create this container: /usr/share/lxc/templates/lxc-ubuntu
# Parameters passed to the template:
# For additional config options, please look at lxc.container.conf(5)

# Uncomment the following line to support nesting containers:
#lxc.include = /usr/share/lxc/config/nesting.conf
# (Be aware this has security implications)

# Common configuration
lxc.include = /usr/share/lxc/config/ubuntu.common.conf
# Container specific configuration
lxc.rootfs.path = dir:/var/lib/lxc/test1/rootfs
lxc.uts.name = test1
lxc.arch = amd64
lxc.start.auto = 1
```

Убеждаемся, что контейнер действительно запустился самостоятельно

4) При создании контейнера указать файл, куда записывать логи

sudo lxc-start -n test1 -o "/user/home/logfile" -l debug - создаем файл sudo cat /user/home/logfile - открываем файд с логами Если нужно посмотреть строки, где , например, ошибки ERROR, то указываем sudo cat /user/home/logfile | grep "ERROR"

```
user1@ubuntu-server:~$ sudo 1xc-start -n test1 -o "/user/home/logfile" -l debug
user1@ubuntu-server:~$ sudo cat /user/home/logfile
lxc-start test1 20230709113201.259 INFO lxccontainer - lxccontainer.c:do_lxcapi_start:997 - Set process title to [lxc monitor] /var/lib/lxc test1
```

Задание 2*: настроить автоматическую маршрутизацию между контейнерами. Адреса можно взять: 10.0.12.0/24 и 10.0.13.0/24.

```
sudo lxc-start -n test2 - запускаем контейнер test2 sudo lxc-attach -n test2 - заходим внутрь контейнера ip а - проверяем наличие сети exit - выходим sudo lxc-stop -n test2 - останавливаем контейнер test2 sudo su - заходим под правами суперпользователя echo "lxc.net.0.ipv4.address = 10.0.0.10/24" >> /var/lib/lxc/test1/config - создаем подсеть в первом контейнере echo "lxc.net.0.ipv4.address = 10.0.0.20/24" >> /var/lib/lxc/test2/config - создаем подсеть во втором контейнере (тестовой машине) exit - выходим
```

```
er1@ubuntu-server:~$ sudo lxc-start
user1@ubuntu-server:~$ sudo lxc-attach -n test2
l: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 :: 1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if16: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000 link/ether 00:16:3e:27:bd:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
       valid 1ft 3594sec preferred 1ft 3594sec
    inet6 fe80::216:3eff:fe27:bd8c/64 scope link
  valid_lft forever preferred_lft forever
root@test2:/# exit
user1@ubuntu-server:~$ sudo su
root@ubuntu-server:/home/user1# echo "lxc.net.0.ipv4.address = 10.0.0.10/24" >> /var/lib/lxc/test1/config
root@ubuntu-server:/home/user1# echo "lxc.net.0.ipv4.address = 10.0.0.20/24" >> /var/lib/lxc/test2/config
root@ubuntu-server:/home/user1# exit
```

sudo vi /var/lib/lxc/test1/config - смотрим файл конфигурации 1-го контейнера (созданную подсеть). Для редактирования нажмите "i", после окончания редактирования нажмите "esc".

:wq! - вводим для выхода

```
# Template used to create this container: /usr/share/lxc/templates/lxc-ubuntu
# Parameters passed to the template:
# For additional config options, please look at lxc.container.conf(5)

# Uncomment the following line to support nesting containers:
# Ixc.include = /usr/share/lxc/config/nesting.conf
# (Be aware this has security implications)

# Common configuration
| xc.include = /usr/share/lxc/config/ubuntu.common.conf

# Container specific configuration
| xc.rootfs.path = dir:/var/lib/lxc/testl/rootfs
| lxc.uts.name = testl
| lxc.arch = amd64

# Network configuration
| lxc.net.0.type = veth
| lxc.net.0.link = lxcbr0
| lxc.net.0.link = lxcbr0
| lxc.net.0.hwaddr = 00:16:3e:7e:51:be |
| lxc.net.0.ipv4.address = 10.0.0.10/24
```

sudo vi /var/lib/lxc/test2/config - смотрим файл конфигурации 2-го контейнера (созданную подсеть). Для редактирования нажмите "i", после окончания редактирования нажмите "esc".

:wq! - вводим для выхода

```
Template used to create this container: /usr/share/lxc/templates/lxc-ubuntu
Parameters passed to the template:
For additional config options, please look at lxc.container.conf(5)

Uncomment the following line to support nesting containers:
lxc.include = /usr/share/lxc/config/nesting.conf
(Be aware this has security implications)

Common configuration
lxc.include = /usr/share/lxc/config/ubuntu.common.conf

Container specific configuration
lxc.rootfs.path = dir:/var/lib/lxc/test2/rootfs
lxc.uts.name = test2
lxc.arch = amd64

Network configuration
lxc.net.0.type = veth
lxc.net.0.link = lxcbr0
lxc.net.0.flags = up
lxc.net.0.twaddr = 00:16:3e:27:bd:8c
lxc.net.0.ipv4.address = 10.0.0.20/24
```

sudo lxc-start -n test1 - запускаем контейнер test1 sudo lxc-start -n test2 - запускаем контейнер test2 sudo lxc-ls -f - проверяем содержимое (подсети) !!!Не отобразились созданные подсети