Documentation – Mise en place d’un serveur Windows Server

1. Présentation du projet

1.1 Objectif

Le présent document a pour objectif de décrire la mise en place et la configuration d'un serveur Windows Server assurant les rôles suivants :

- Active Directory Domain Services (AD DS)
- DNS (Domain Name System)
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Gestion des stratégies de groupe (GPO)

Nous cherchons à mettre en œuvre une infrastructure centralisée permettant :

- L'authentification centralisée des utilisateurs
- La gestion efficace des ressources réseau
- L'attribution automatique des paramètres réseau
- L'application de stratégies de sécurité et de configuration uniformes


2. Environnement technique

2.1 Infrastructure


Type d'environnement : Virtuel

Hyperviseur : VMware Workstation Pro


Nous commençons par créer deux machines virtuelles : une machine serveur et une machine cliente.




Nous procédons ensuite à la configuration initiale de ces deux machines. Pour la machine Windows Server, nous définissons le mot de passe administrateur : (masqué)




Note technique : Pour la VM Client, nous devons contourner la connexion réseau afin d'éviter l'obligation de se connecter avec un compte Microsoft. Nous utilisons la combinaison de touches Fn + Shift + F10 (configuration Asus) pour accéder à l'invite de commandes.



Administrateur : C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.26200.6584]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\System32>start ms-cxh:localonly
Suivant


Compte Microsoft
Créer un utilisateur pour ce PC
Si ce compte est destiné à un enfant ou à un adolescent, songez à sélectionner Retour, puis à créer un compte Microsoft. Quand des membres jeunes d'une famille se connectent avec un compte Microsoft, leurs données personnelles bénéficient de protections adaptées à leur âge.
Si vous souhaitez utiliser un mot de passe, choisissez une expression facile à retenir, mais difficile à deviner.
Qui sera amené à utiliser ce PC ?
Nom d'utilisateur
Sécurisez votre mot passe.
Entrer un mot de passe
Entrer à nouveau le mot de passe
Suivant


Nous pouvons maintenant créer un utilisateur local. Nous le nommons "User1" avec un mot de passe simplifié "(mas qué)" pour les besoins du laboratoire.


Avant toute chose, nous configurons les deux machines sur un réseau LAN que nous nommons "lan2".






Nos deux VM sont désormais prêtes. Toutefois, pour améliorer l'expérience utilisateur et éliminer les contours noirs de l'application, nous installons les VMware Tools :


Rechercher


Contrôle de compte d'utilisateur
Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil ?
VMware installation launcher
Éditeur vérifié : Broadcom Inc
Origine du fichier : Lecteur de CD/DVD
Afficher plus de détail
Oui
Non





Nous redémarrons ensuite les deux machines pour appliquer ces modifications.


Nous pouvons maintenant débuter la configuration de Windows Server.

La première étape consiste à attribuer une adresse IP statique à notre serveur.

Nous accédons aux connexions réseau via la commande : Windows + R puis ncpa.cpl




Propriétés de Ethernet0
Gestion de réseau
Connexion en utilisant :
Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Configurer...
Cette connexion utilise les éléments suivants :
Client pour les réseaux Microsoft
Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
Planificateur de paquets QoS
Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Protocole de multiplexage de carte réseau Microsoft
Pilote de protocole LLDP Microsoft
Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)
Installer...
Désinstaller
Propriétés
Description
Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Protocole de réseau étendu par défaut permettant la communication entre différents réseaux interconnectés.
OK
Annuler




Nous laissons temporairement le paramètre DNS de côté.

Configuration réseau du serveur :

- Nom du serveur : SRV-SIO
- Adresse IP : 192.168.50.1
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0


Nous renommons notre serveur selon ces spécifications :





3. Architecture Active Directory


3.1 Configuration du domaine


Nous procédons maintenant à l'ajout du rôle AD DS (Active Directory Domain Services) :



Gestionnaire de serveur
Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Ajouter des rôles et fonctionnalités
Supprimer des rôles et fonctionnalités
Ajouter des serveurs
Créer un groupe de serveurs
Propriétés du Gestionnaire de serveur
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
Services de fichiers et d...
BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERV
DÉMARRAGE RAPIDE
NOUVEAUTÉS
EN SAVOIR PLUS
1 Configure
2 Ajouter des rôles et des fonctionna
3 Ajouter d'autres serveurs à gérer
4 Créer un groupe de serveurs
5 Connecter ce serveur aux services
Mas
Rôles et groupes de serveurs
Rôles : 1 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1


Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner des rôles de serveurs
SERVEUR DE DESTINATION
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur l
Rôles
Attestation d'intégrité de l'appareil
Hyper-V
Serveur de télécopie
Serveur DHCP
Serveur DNS
Serveur Web (IIS)
Service Guardian hôte
Services AD DS
Services AD LDS (Active Directory Lightw
Services AD RMS (Active Directory Rights
Services Bureau à distance
Services d'activation en volume
Services d'impression et de numérisation
Services de certificats Active Directory
Services de fédération Active Directory (A
Services de fichiers et de stockage (1 sur
Services de stratégie et d'accès réseau
Services WSUS (Windows Server Update
Windows Deployment Services
Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Ajouter les fonctionnalités requises pour Services AD DS ?
Vous ne pouvez pas installer Services AD DS sauf si les services de rôle ou les fonctionnalités suivants sont également installés.
[Outils] Gestion de stratégie de groupe
Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
Outils AD DS et AD LDS
Module Active Directory pour Windows PowerShell
Outils AD DS
[Outils] Centre d'administration Active Directory
[Outils] Composants logiciels enfichables et outils e
Inclure les outils de gestion (si applicable)
Ajouter des fonctionnalités
Annuler
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler
Rôles et groupes de serveurs
Rôles : 1 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1


Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Confirmer les sélections d'installation
SERVEUR DE DESTINATION
SRV-SIO
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
AD DS
Confirmation
Résultats
Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.
Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire
Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.
Gestion de stratégie de groupe
Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
Outils AD DS et AD LDS
Module Active Directory pour Windows PowerShell
Outils AD DS
Centre d'administration Active Directory
Composants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS
Services AD DS
Exporter les paramètres de configuration
Spécifier un autre chemin d'accès source
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler



Gestionnaire de serveur
Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
Services de fichiers et d.
Configuration post-déploie...
TÂCH...
Configuration requise pour : Services AD DS à SRV-SIO
Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine
Installation de fonctionnalité
Configuration requise. Installation réussie sur SRV-SIO.
Ajouter des rôles et fonctionnalités
Détails de la tâche
ce serveur local
des rôles et des fonctionna
d'autres serveurs à gérer
groupe de serveurs
5 Connecter ce serveur aux services
EN SAVOIR PLUS
Rôles et groupes de serveurs
Rôles : 2 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1



Assistant Configuration des services de domaine Active Directory
Configuration de déploiement
SERVEUR CIBLE
SRV-SIO
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
Sélectionner l'opération de déploiement
Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
Ajouter une nouvelle forêt
Spécifiez les informations de domaine pour cette opération
Nom de domaine racine :
bts-sio.local
En savoir plus sur les configurations de déploiement
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler


Assistant Configuration des services de domaine Active Directory
Options du contrôleur de domaine
SERVEUR CIBLE
SRV-SIO
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine
Niveau fonctionnel de la forêt :
Windows Server 2016
Niveau fonctionnel du domaine :
Windows Server 2016
Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine
Serveur DNS (Domain Name System)
Catalogue global (GC)
Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)
Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)
Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :
En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

Nous définissons le mot de passe DSRM (Directory Services Restore Mode) :


(masqué)






Nous avons ainsi finalisé l'installation d'AD DS en créant une nouvelle forêt et en ajoutant le domaine *bts-sio.local*. Nous terminons l'installation en redémarrant la machine virtuelle.


Nous accédons ensuite à la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory" via le menu Outils pour créer notre arborescence organisationnelle :



Voici l'arborescence que nous mettons en place en créant plusieurs Unités d'Organisation (OU) :



Note importante : Dans le cadre de ce laboratoire pédagogique, nous modifions temporairement la stratégie de groupe concernant les mots de passe pour simplifier les manipulations. Nous désactivons les exigences de complexité et réduisons la longueur minimale à 1 caractère. **Cette configuration ne doit en aucun cas être reproduite en environnement de production.**






```
PS C:\Users\Administrateur> gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
```


Nous créons deux utilisateurs pour nos tests :

- Lucas Martin, représentant un salarié de l'entreprise
- Technicien1, représentant un membre de l'équipe support





Mot de passe simplifié pour le TP : "(masqué)"




Maintenant que nous avons créé nos utilisateurs, nous passons à la configuration du serveur DHCP afin d'automatiser l'attribution des adresses IP aux clients du réseau.


4. Service DHCP et DNS


Le service DHCP nous permet d'attribuer automatiquement :


- Les adresses IP
- Le masque de sous-réseau
- La passerelle par défaut
- Les serveurs DNS

On va venir ajouter une fonctionnalité DHCP sur notre serveur



Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner des
SERVEUR DE DESTINATION
SRV-SIO.bts-sio.local
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Ajouter les fonctionnalités requises pour Serveur DHCP ?
Les outils suivants sont requis pour la gestion de cette fonctionnalité, mais ils ne doivent pas obligatoirement être installés sur le même serveur.
Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
[Outils] Outils du serveur DHCP
Inclure les outils de gestion (si applicable)
Ajouter des fonctionnalités
Annuler
ur DHCP (Dynamic Host
uration Protocol) vous permet
figurer, gérer et fournir de
e centralisée des adresses IP
raires et des informations
es aux ordinateurs clients.
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler



Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Progression de l'installation
SERVEUR DE DESTINATION
SRV-SIO.bts-sio.local
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DHCP
Confirmation
Résultats
Afficher la progression de l'installation
Installation de fonctionnalité
Installation démarrée sur SRV-SIO.bts-sio.local
Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
Outils du serveur DHCP
Serveur DHCP
Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.
Exporter les paramètres de configuration
< Précédent
Suivant >
Fermer
Annuler



Gestionnaire de serveur
Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
DHCP
DNS
Services de fichiers et d.
Configuration post-déploiement
Configuration requise pour : Serveur DHCP à SRV-SIO
Terminer la configuration DHCP
Installation de fonctionnalité
Configuration requise. Installation réussie sur SRV-SIO.bts-sio.local.
Ajouter des rôles et fonctionnalités
Détails de la tâche
ce serveur local
des rôles et des fonctionna
d'autres serveurs à gérer
groupe de serveurs
5 Connecter ce serveur aux services
EN SAVOIR PLUS
Rôles et groupes de serveurs



Assistant Configuration post-installation DHCP
Résumé
Description
Autorisation
Résumé
L'état des étapes de configuration post-installation est indiqué ci-dessous :
Création des groupes de sécurité ..... Terminé
Redémarrez le service Serveur DHCP sur l'ordinateur cible pour que les groupes de sécurité soient effectifs.
Autorisation du serveur DHCP ..... Terminé
< Précédent
Suivant >
Fermer
Annuler


Nous finalisons l'installation du DHCP puis nous configurons une étendue, c'est-à-dire la plage d'adresses IP qui pourront être attribuées aux utilisateurs du réseau.









Assistant Nouvelle étendue
Nom de l'étendue
Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.
Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.
Nom :
BTS-SIO-ETENDU
Description :
< Précédent
Suivant >
Annuler



Assistant Nouvelle étendue
Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.
Paramètres de configuration pour serveur DHCP
Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.
Adresse IP de début :
192 . 168 . 50 . 50
Adresse IP de fin :
192 . 168 . 50 . 200
Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.
Longueur :
24
Masque de sous-réseau :
255 . 255 . 255 . 0
< Précédent
Suivant >
Annuler



DHCP
Fichier
Action
Affichage
?
DHCP
srv-sio.bts-sio.local
IPv4
Étendue [192.168.50.0] BTS-
Options de serveur
Stratégies
Filtres
IPv6
Contenu du serve
Étendue [192.1
Options de ser
Stratégies
Filtres
Actions
IPv4
Autres actions



Gestionnaire DNS
Fichier
Action
Affichage
?
DNS
SRV-SIO
Zones de recherche direc
Zones de recherche inver
Points d'approbation
Redirecteurs conditionne
Nom
Type
État
État DNSSEC
_msdcs.bts-sio.local
Serveur principal intégré à Acti...
En cours d'ex...
Non signé
bts-sio.local
Serveur principal intégré à Acti...
En cours d'ex...
Non signé


Assistant Nouvelle zone
Nom de la zone
Quel est le nom de la nouvelle zone ?
Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de noms DNS pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de votre société (par exemple, microsoft.com) ou d'une partie du nom de domaine (par exemple, nouvelle_zone.microsoft.com). Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS.
Nom de la zone :
domaine.local
< Précédent
Suivant >
Annuler



Assistant Nouvelle zone
Mise à niveau dynamique
Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.
Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.
Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :
N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)
Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.
Autoriser à la fois les mises à jours dynamiques sécurisées et non sécurisées
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.
Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.
Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.
< Précédent
Suivant >
Annuler


Zones de recherche direc
_msdcs.bts-sio.local
bts-sio.local
domaine.local
Nouvel hôte (A ou AAAA)...
Nouvel alias (CNAME)...


Propriétés de : serveur1
Hôte local (A)
Sécurité
Hôte (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :
serveur1
Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :
serveur1.domaine.local
Adresse IP :
192.168.50.1
Mettre à jour l'enregistrement de pointeur (PTR) associé
OK
Annuler
Appliquer



Notre serveur DNS devrait maintenant être opérationnel. Nous ajoutons néanmoins l'adresse IP que nous avons configurée précédemment.



Nous nous connectons maintenant sur la VM cliente pour vérifier que l'attribution automatique des paramètres réseau a bien été effectuée. Nous utilisons la commande `ipconfig /all` pour cette vérification.

```
PS C:\Users\User1\Desktop> ipconfig /all


Configuration IP de Windows


   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . : DESKTOP-46A9R2B
   Suffixe DNS principal . . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: bts-sio.local


Carte Ethernet Ethernet0 :


   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : bts-sio.local
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-61-72-F3
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::657b:8528:b463:d18b%5(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.50.50(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mercredi 4 février 2026 16:07:31
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : jeudi 12 février 2026 16:07:30
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.50.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 100666409
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-31-14-D1-79-00-0C-29-61-72-F3
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 192.168.50.1
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```


Nous procédons maintenant à l'intégration de la machine cliente au domaine *bts-sio.local*.




Propriétés système
Paramètres système avancés
Protection du système
Utilisation à distance
Nom de l'ordinateur
Matériel
Windows utilise les informations suivantes pour identifier votre ordinateur sur le réseau.
Description de l'ordinateur :
Par exemple : "L'ordinateur du salon" ou "L'ordinateur d'Antoine".
Nom complet de l'ordinateur :
PC-Salarie
Groupe de travail :
WORKGROUP
Pour utiliser un Assistant et vous joindre à un domaine ou un groupe de travail, cliquez sur Identité sur le réseau.
Identité sur le réseau...
Pour renommer cet ordinateur ou changer de domaine ou de groupe de travail, cliquez sur Modifier.
Modifier...


Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur
Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influer sur l'accès aux ressources réseau.
Nom de l'ordinateur :
PC-Salarie
Nom complet de l'ordinateur :
PC-Salarie
Autres...
Membre d'un
Domaine :
bts-sio.local
Groupe de travail :
WORKGROUP
OK
Annuler






Nous redémarrons ensuite le PC pour finaliser l'intégration au domaine.


Nous sommes désormais connectés au domaine avec succès.


Sur Windows Server, nous déplaçons l'ordinateur (qui se trouve par défaut dans le conteneur "Computers") vers l'unité d'organisation que nous avons créée précédemment.




Nous nous connectons à présent avec le compte utilisateur Lucas Martin que nous avons créé au début de ce TP.





Autre utilisateur
LucasM
Connectez-vous à BTS-SIO
Comment me connecter à un autre domaine ?




4.1 Création des groupes globaux de sécurité



Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Utilisateurs et ordinateurs Active
Requêtes enregistrées
bts-sio.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
Entreprise
Groupes
Ordinateurs
Utilisateurs
Salariés
Technicien
ForeignSecurityPrincipals
Managed Service Accoun
Users
Nom
Type
Description
GG-IT
Groupe de séc...
GG-Users
Groupe de séc...
Délégation de contrôle...
Déplacer...
Rechercher...
Nouveau
Toutes les tâches
Actualiser
Exporter la liste...
Affichage
Réorganiser les icônes
Aligner les icônes
Propriétés
Aide
Ordinateur
Contact
Groupe
InetOrgPerson
msDS-ShadowPrincipalContainer
msImaging-PSPs
Alias de file d'attente MSMQ
Unité d'organisation
Imprimante
Utilisateur
Dossier partagé
Crée un nouvel élément dans ce conteneur.



Nouvel objet - Groupe
Créer dans : bts-sio.local/Entreprise/Groupes
Nom du groupe :
GG-GLPI-ADM
Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :
GG-GLPI-ADM
Étendue du groupe
Domaine local
Globale
Universelle
Type de groupe
Sécurité
Distribution
OK
Annuler



Nous venons de créer les groupes globaux de sécurité nécessaires à notre infrastructure.










Nous créons un dossier "Partage" contenant un sous-dossier "Support" qui comprend lui-même trois sous-dossiers.


Nous procédons ensuite au partage réseau de ce dossier :



Propriétés de : Partage
Général
Partage
Sécurité
Versions précédentes
Personnaliser
Partage de fichiers et de dossiers en réseau
Partage
Non partagé
Chemin réseau :
Non partagé
Partager...
Partage avancé
Définir des autorisations personnalisées, créer des ressources partagées et définir d'autres options de partage.
Partage avancé...
OK
Annuler
Appliquer





Nous configurons les droits NTFS appropriés :


Propriétés de : Partage
Général
Partage
Sécurité
Versions précédentes
Personnaliser
Nom de l'objet : C:\Partage
Noms de groupes ou d'utilisateurs :
CREATEUR PROPRIETAIRE
Système
Administrateurs (BTS-SIO\Administrateurs)
Utilisateurs (BTS-SIO\Utilisateurs)
Pour modifier les autorisations, cliquez sur Modifier.
Modifier...
Autorisations pour CREATEUR PROPRIETAIRE
Autoriser
Refuser
Contrôle total
Modification
Lecture et exécution
Affichage du contenu du dossier
Lecture
Écriture
Pour les autorisations spéciales et les paramètres avancés, cliquez sur Avancé.
Avancé
Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations
Fermer
Annuler
Appliquer


Autorisations pour Partage
Sélectionnez des utilisateurs, des ordinateurs, des comptes de service ou des groupes
Sélectionnez le type de cet objet :
des utilisateurs, des groupes ou Principaux de sécurité intégrés
Types d'objets...
À partir de cet emplacement :
bts-sio.local
Emplacements...
Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :
GG-IT
Vérifier les noms
Avancé...
OK
Annuler



CREATEUR PROPRIETAIRE
Système
Administrateurs (BTS-SIO\Administrateurs)
GG-IT (BTS-SIO\GG-IT)
Utilisateurs (BTS-SIO\Utilisateurs)
Ajouter...
Supprimer
Autorisations pour GG-IT
Autoriser
Refuser
Contrôle total
Modification
Lecture et exécution
Affichage du contenu du dossier
Lecture
Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations
OK
Annuler
Appliquer


Sélectionnez des utilisateurs, des ordinateurs, des comptes de service ou des groupes
Sélectionnez le type de cet objet :
des utilisateurs, des groupes ou Principaux de sécurité intégrés
Types d'objets...
À partir de cet emplacement :
bts-sio.local
Emplacements...
Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :
GG-Users
Vérifier les noms
Avancé...
OK
Annuler




Nous testons maintenant l'accès au partage depuis la VM du salarié en utilisant le chemin UNC suivant :

\\SRV-SIO\Partage




5. Configuration des stratégies de groupe (GPO)


Nous allons créer une GPO afin de mapper automatiquement le dossier partagé en tant que lecteur réseau S: pour nos utilisateurs.



Dans un premier temps, nous créons une nouvelle stratégie de groupe (GPO).




Nous modifions ensuite cette GPO en naviguant vers : Configuration utilisateur ⇒ Préférences ⇒ Paramètres Windows ⇒ Mappages de lecteurs




Nous créons un nouveau lecteur réseau avec les paramètres suivants :


- Action : "Mettre à jour"
- Emplacement : chemin vers notre dossier partagé
- Nous cochons l'option "Reconnecter"
- Libellé : Support


Nous nous dirigeons ensuite vers l'onglet "Commun" pour configurer le ciblage.



Nous activons l'option "Ciblage au niveau de l'élément" et nous ajoutons notre groupe de sécurité GG-Users.


Nouvelles propriétés de Lecteur
Général
Commun
Options communes à tous les éléments
Arrêter le traitement des éléments de cette extension si une erreur survient
Exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté (option de stratégie utilisateur)
Supprimer l'élément lorsqu'il n'est plus appliqué
Appliquer une fois et ne pas réappliquer
Ciblage au niveau de l'élément
Ciblage...
Description
OK
Annuler
Appliquer
Aide


Éditeur cible
Nouvel élément
pour créer un nouvel élément cible
Batterie
Nom de l'ordinateur
Vitesse du processeur
Correspondance date
Espace disque
Domaine
Variable d'environnement
Correspondance fichier
Plage d'adresses IP
Langue
Requête LDAP
Plage d'adresses MAC
Requête MSI
Connexion réseau
Système d'exploitation
Unité d'organisation
Carte PCMCIA
Ordinateur portable
Mode de traitement
Mémoire RAM
Correspondance Registre
Groupe de sécurité
Site
Session Terminal Server
Plage horaire
Utilisateur
Requête WMI
OK
Appliquer
Aide
Standard




Sur le poste du salarié, nous forçons la mise à jour des stratégies de groupe avec la commande `gpupdate /force` :

```
PS C:\Users\LucasM\Desktop> gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
```

Nous vérifions ensuite dans l'explorateur de fichiers de la VM :



Le lecteur Support (S:) apparaît bien et est accessible.

Nous avons ainsi configuré avec succès une stratégie de groupe fonctionnelle permettant le mappage automatique des lecteurs réseau pour nos utilisateurs.