

深圳证券交易所交易系统文件网关 配置指南

文档版本： 1.00



<2019 年 11 月>

文档信息

文档名称	深圳证券交易所交易系统文件网关配置指南		
说明	本文档为交易参与人、信息商、托管行等相关单位接入并使用深圳证券交易所文件网关提供操作指引		
修订历史			
日期	版本	修改单位	修改说明
2019-11	V1.00		创建

目 录

1	安装说明	2
2	基本配置	2
3	配置业务关系	3
3.1	对端用户	3
3.2	传输规则	4
4	备份方案	7

图 索 引

图 1	对端连接人信息配置	3
图 2	填写用户本地简称对话框	4
图 3	传输规则	4
图 4	增加传输规则	5

1 安装说明

1、用户需向深证通申请用户号和 Ekey。用户使用软证书文件或 Ekey 中存储的数字证书进行身份验证；

2、客户端连接中枢，分指令连接 7015 和数据连接 7016 两个端口。即用户端网络需要放开这两个端口，其中 7015 端口是长连接，7016 端口是短连接；

3、fxclient 和 FxTerm 是绿色软件，点击相应的.exe 即可运行。

2 基本配置

在所提供的 ini 目录下，对配置文件 fxapi.ini 和 fxclient.ini 进行配置。

1、在 fxapi.ini 配置文件中，用户只需配置 Ip 地址映射关系即可：

```
[IpPortMap]

//Ip 地址映射信息，转换前的地址=转换后的地址, 如果无 NAT 转换或多线路接入，只需配置左边=右边

//指令连接

"10.10.22.158:7015"="192.168.22.158:7015"

"10.10.22.159:7015"="192.168.22.159:7015"

//数据连接

"10.10.22.158:7016"="192.168.22.158:7016"

"10.10.22.159:7016"="192.168.22.159:7016"
```

2、在 fxclient.ini 配置文件中，用户只需配置以下六项即可：

```
[Config]

"UserID"="T0001"           //用户小站号

"UserPwd"="T0001"         //用户登录中枢的密码
```

"ListenIP"="127.0.0.1" //对终端 Term 的 Ip

"ListenPort"="3001" //对终端 Term 的端口

配置完毕保存后，点击 fxclient.exe 即可启动客户端后台程序；点击 FxTerm.exe 即可启动客户端终端程序，对后台进行管理和监控。

3 配置业务关系

3.1 对端用户

双击 Term 左树“配置菜单”->“对端用户”，则在主界面右侧将显示如图 1 所示的界面。




图1 对端连接人信息配置

页面左侧是可选用户号，右侧是已选用户号，已选用户号将会在“文件任务管理”导航栏里（发件箱、已发件箱、收件箱、已收件箱）显示相应的用户号。

用户勾选左侧的用户号，点击  按钮将弹出图 2 的对话框。在该对话框，用户可修改用户号对应的简称（程序默认使用中枢设置的用户简称）。点击确定后，选择的用户号将在页面右侧的列表中显示，表示已选的用户号。最终点击页面的确定按钮才会保存已选信息。



图2 填写用户本地简称对话框

3.2 传输规则

双击 Term 左树“配置菜单”->“传输规则”，则在主界面右侧将显示如图 3 所示的界面，用户点击“设置默认规则”可配置一个规则的模板。



图3 传输规则

该页面可增加、修改、删除传输规则。

增加传输规则：如图 4 所示是增加传输规则的对话框。




图4 增加传输规则

- 1) 传输规则类型：包括 3 种类型：连接人规则（单个目的用户）、业务类型规则（单个或多个目的用户）、广播规则（全网所有用户）。
- 2) 传输规则名称：若选择连接人规则，则该编辑框不可编辑，选择对端连接人时自动填充；若选择业务类型规则或广播规则，可编辑该名称。
- 3) 传输规则描述：若选择连接人规则，则该编辑框不可编辑，选择对端连接人时自动填充；若选择业务类型规则或广播规则，可编辑该描述。
- 4) 对端连接人：当选择连接人规则时，可选择单个对端用户到右边的列表；当选择业务类型规则时，可选择单个或多个对端用户到右边的列表；当选择广播规则时，无须选择用户。
- 5) 发送文件路径：通过点击  按钮可指定发送文件路径，当客户端后台扫描检测到该路径下存在文件时就会按照配置的规则进行发送。支持通配符：`<RULEID><RULENAME><YYYYMMDD>`。注意：收发路径不能使用相对路径，必须配置绝对路径（全路径），路径不应出现“.”、“..”、“\”、“..\”、“\\”等字符串。

- 6) 接收文件路径：通过点击  按钮可指定接收文件路径，当客户端后台收到源端发送过来的一个文件时，将按配置的规则存放到该路径下。支持通配符：<RULEID><RULENAME><YYYYMMDD>。
- 7) 包含子目录发送：勾上该选项时，若文件存放在一个子目录下，将会将该子目录的信息带到目的用户，目的用户接收该文件时会建立相应的子目录并将文件存放在该子目录下。
- 8) 扫描方式可配置两种方式进行扫描发送路径：
- 设置为每隔多少分钟自动检测并发送文件；如果需要可以设置扫描的时间段。用户在扫描的时间范围内对发送目录中的文件生成标志文件，程序检测到标志文件后，将自动发送文件。具体有两种形式：
 - 1) 对于一个文件，可以在该文件同层生成 ok 标志文件，格式为：待发送文件全名.ok。如文件“c:\send\kfjyqr.dbf”的 ok 标志文件为“c:\send\kfjyqr.dbf.ok”。
 - 2) 对于一个文件夹，可以在该文件夹同层生成一个“文件夹名.pk”文件，程序检测到 pk 标志文件后，会将该文件夹中所有文件（包含子文件夹）打包成一个文件发送给接收者，接收客户端收到该打包文件后会自动将其解开。如文件夹“c:\send\”的 pk 标志文件为“c:\send.pk”
 - 设置定时发送的时间点，多个时间点可以用分号进行分割。每日到达定时发送时间点时，系统自动扫描和发送发送路径中的全部文件，不需要用户设置 OK 标志。
- 9) 允许扫描前一天发送目录：若勾上该选项并指定时间点后，则在此时间点之前客户端后台除了扫描检测当天的发送目录外，还会扫描检测前一天的发送目录，并将该目录下的文件发送出去。
- 10) 允许接收文件存放到前一天的接收目录：若勾上该选项并指定时间点后，则在此时间点之前客户端后台会将接收到的文件存放到前一天的接收目录。
- 11) 发送方式：可配置优先级和是否压缩发送。
- 12) 点击“使用默认规则”可根据用户配置的规则模板快速配置。
- 13) 修改传输规则与增加传输规则的页面是一样的，在此不再赘述。选择一条传输规则，点击“删除”按钮即可删除该条传输规则。

4 备份方案

目前中枢系统不支持同一客户端多个实例同时登录，现阶段只支持冷备方式。备份和切换示意图如图 5 所示。




图5 备份和切换示意图

备份操作：

将主机生产的程序（fxapi.dll、fxclient.exe）和配置文件（cert/ca.cer，ini/fxapi.ini，ini/fxclient.ini，ini/fxcry.ini，ini/fxrule.ini）备份到备机上；

切换操作：

1、关闭主机程序，将主机配置文件（ini/fxapi.ini，ini/fxclient.ini，ini/fxcry.ini，ini/fxrule.ini）拷贝到备机，替换原有配置文件；

2、重启备机上执行程序 fxclient 即可。