




深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

深圳证券交易所网关部署及接入指引

(Ver1.01)



深圳证券交易所

二〇二六年三月

关于本文档

文档名称	深圳证券交易所网关部署及接入指引		
说明	本文档为交易参与人、信息商、托管行等相关单位接入并使用深圳证券交易所网关提供操作指引		
修订历史			
日期	版本	操作	说明
2019-11	V1.00	创建	创建
2026-03	V1.01	修订	增加回报接收指引相关说明 增加异地灾备接入指引相关说明 增加网关监控部署说明

目 录

一、 前言	1
二、 网关分类	1
三、 系统架构	2
3.1 总体架构	2
3.2 通信服务	2
四、 业务办理	3
4.1 业务开通指引	3
4.2 网络接入指引	3
五、 交易网关	4
5.1 软件配置指引	4
5.2 网关高可用机制	4
5.3 高可用配置指引	5
5.4 OMS 连接指引	7
5.5 回报接收指引	8
六、 行情网关	12
6.1 软件配置指引	12
6.2 高可用配置指引	13
6.3 负载配置指引	13
七、 市场参与人多中心部署	16
7.1 双中心冷备方案	17
7.2 双中心 Standby 方案	18
7.3 双中心多活方案	19
八、 文件网关部署	19
8.1 软件配置指引	19
8.2 高可用配置指引	20
九、 网关监控部署	20
9.1 软件配置指引	20
十、 其他注意事项	21
10.1 网络带宽	21
十一、 软件列表	21
十二、 参考资料	21
十三、 联系方式	22

深圳证券交易所网关部署及接入指引

一、前言

本文档是关于深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网关程序部署及接入的说明文档，供市场参与者进行系统部署时参考。

市场参与者应遵行深交所交易系统接入服务技术规范（以下简称“接入服务技术规范”）（详见《会员及其他相关单位访问深交所交易系统接入服务技术规范》）要求访问深交所交易系统。对于不符合或违反此接入服务技术规范的，深交所有权暂停或终止为其提供接入服务，相关单位自行承担相应责任。

二、网关分类

深交所交易系统为交易参与人及行情用户提供了四类客户端软件，各客户端软件的功能详细参见各软件的用户手册。

网关类型	功能描述
交易网关 TGW	交易参与人可通过该网关向深交所申报委托并接收深交所返回给交易参与人的委托确认、成交回报等信息
行情网关 MDGW	交易参与人、行情用户可通过该网关接收深交所发布的证券、指数实时行情、综合金融服务实时行情、公告等相关市场数据。通过卫星线路接收行情的交易参与人、行情用户，还可以通过该网关接收深交所发布的交易参考信息、收盘行情信息等静态文件
网关监控 GWMON	交易参与人、行情用户可通过该程序对交易网关及行情网关的运行状态进行监控
文件网关 FxClient	交易参与人、行情用户可通过该网关与深交所进行文件交换，比如接收深交所发布的交易参考信息、收盘行情信息、网络投票回报、成交汇总等文件；基金公司通过该网关向深交所发送 ETF 申赎清单文件、基金净值等文件；证券公司通过该网关与深交所进行融资融券业务相关文件交换。基金托管行或交易参与人可于收市后通过该网关接收当日的成交汇总文件

表 2-1 网关分类

三、系统架构

3.1 总体架构




图 3-1 交易系统架构图

市场参与者集中交易系统（以下简称“OMS”）通过交易网关可申报所有业务的委托并接收回报消息，一个交易网关上可以配置一个或多个申报交易单元，市场参与者也可以根据业务或性能需要申请部署多个交易网关。

市场参与者行情系统可通过行情网关接收实时行情信息。不同的行情信息被分为多个频道发送，市场参与者可以根据需要选择只接收指定频道的行情信息。行情网关也可以部署多个以平衡负载。

市场参与者可通过文件网关接收交易系统下发的文件及向交易系统报送文件。交易系统通过文件网关将静态交易参考信息文件、收盘行情信息文件、网络投票回报等发送给市场参与者。

3.2 通信服务

交易系统为交易参与人及行情用户提供了三类通信服务，各类服务办理流程参见“业务办理”章节。

通信服务分类	通信服务	功能简述
交易通信服务	交易通信服务	为交易网关提供委托申报、回报（含委托确认）接收服务
	成交汇总服务	为成交汇总网关提供回报（不含委托确认）

		接收服务，不提供委托申报服务。
行情通信服务	Level1 地面行情通信服务	为行情网关提供 Level1 快照类及协议交易逐笔类等实时行情服务
	Level1 卫星行情通信服务	为行情网关提供 Level1 快照类实时行情服务、文件发送服务
	Level2 行情通信服务	为行情网关提供 Level2 快照类、逐笔类实时行情服务
文件传输服务	文件传输服务	为文件网关提供文件接收、发送服务

表 3-1 通信服务分类

四、 业务办理

4.1 业务开通指引

深交所会员及其他交易参与人参见“深交所官网=>法律规则=>本所业务指南=>会员与交易类”《深圳证券交易所进场业务指南》、“深交所官网=>市场服务=>技术服务=>交易技术专栏=>服务指引”《深圳证券交易所交易系统网关业务办理指南》。

非“深交所会员及其他交易参与人”参见“深圳证券通信有限公司官网=>用户服务专区=>帮助中心=>交易结算业务=>业务指南=>深市应用服务”《深市交易通信网关业务办理指南》。

4.2 网络接入指引

生产系统网络接入参见“深圳证券通信有限公司官网=>用户服务专区=>帮助中心=>交易结算业务=>业务指南=>深市应用服务”《深市交易通信网关业务办理指南》网络接入章节。

异地灾备系统网络接入参见“深交所官网=>市场服务=>技术服务=>交易技术专栏=>技术指南”《深圳证券市场交易结算异地灾备系统用户接入指引》。

五、交易网关

5.1 软件配置指引

1. 软件安装要求及配置步骤参见对应安装包内的用户手册。
2. 软件安装包内提供有各个环境的配置样例。请市场参与者先确定当前要接入的环境，并选择对应的配置样例实现快速配置。使用样例配置时，仅需修改__GWID__（网关 ID）和__RE_MAIN_SERVER_IP__（主用通信服务地址）、__RE_BKUP_SERVER_IP__（备用通信服务地址）三类占位符对应的配置项即可，如果默认配置无法满足使用需要，请根据用户手册进行调整。
3. 市场参与者需根据申请的证书类型（文件证书或 EKEY 证书）修改验证模式，验证模式修改步骤请参见用户手册“网关登录信息配置”及“配置样例参考”章节。
4. 市场参与者应按照“基本配置”及“配置样例参考”章节修改密码，尽量避免在配置文件中存储明文。

5.2 网关高可用机制




图 5-1 交易网关高可用部署架构示意图

- 1、交易通信服务分为多组，一个交易网关在一个交易日内只属于一组交易通信服务。
- 2、单个中心的一组交易通信服务存在多个负载均衡实例，每组交易通信服务在每个中心仅对外提供一个接入地址。
- 3、交易网关可以配置分别对应福田中心和南方中心的交易通信服务地址，交易网关会按照配置依次尝试连接服务器直到连接成功（假设成功连接至福田中心）。
- 4、交易网关与服务器连接成功后，交易网关与当前服务器间发生连接异常，交易网关会再次尝试连接当前服务器（即先尝试连接福田中心）。
- 5、当前服务器连接失败，交易网关会尝试连接备用服务器。
- 6、依然失败，则交易网关会继续依次循环尝试连接所配置的服务器直到连接成功。

5.3 高可用配置指引




图 5-2 交易网关高可用部署架构示意图

实时热备：

1. 申请两个交易网关 TGW1、TGW2（两个网关需配置相同的 PBU）
2. 参照用户手册“通信服务器配置”章节设置 TGW1 优先连接福田中心、TGW2 优先连接南方中心
3. OMS 同时接入 TGW1 和 TGW2, 并选择一路作为主用。OMS 与 TGW1 和 TGW2 会话建立成功后, 通过主用网关发送回报同步请求及委托数据。
4. 当 OMS 与当前主用网关中断, 则切换至备用网关发送回报同步请求及委托数据, 继续交易服务。

故障场景分析：

- 1、主用网关（TGW1）故障（如网关所在服务器硬件故障或 TGW1 与 OMS 间网络故障）
 - (1) OMS 与 TGW1 间的会话中断
 - (2) OMS 感知到与 TGW1 间的会话中断后, 可立即通过 TGW2 继续进行交易。
- 2、主用网关（TGW1）连接的福田中心当前服务器故障
 - (1) 由于 TGW1 与福田中心当前服务器间的连接中断, 会导致 OMS 与 TGW1 间的会话中断
 - (2) OMS 感知到与 TGW1 间的会话中断后, 可立即通过 TGW2 继续进行交易。
 - (3) TGW1 稍后会自动切换至福田中心备份服务器
- 3、主用网关（TGW1）无法访问福田中心（如福田中心故障或 TGW1 与福田中心间网络故障）
 - (1) 由于 TGW1 与福田中心间的连接中断, 会导致 OMS 与 TGW1 间的会话中断
 - (2) OMS 感知到与 TGW1 间的会话中断后, 可立即通过 TGW2 继续进行交易。
 - (3) TGW1 稍后会自动切换至南方中心
- 4、主用网关（TGW1）无法访问福田及南方中心

(1) 由于 TGW1 与福田中心间的连接中断，会导致 OMS 与 TGW1 间的会话中断

(2) OMS 感知到与 TGW1 间的会话中断后，可立即通过 TGW2 继续进行交易。

(3) TGW1 会不断尝试与服务器端建立连接

5、主用网关（TGW1）故障，同时南方中心故障

(1) OMS 与 TGW1 间的会话中断

(2) OMS 与 TGW2 间的会话中断

(3) TGW2 稍后会自动切换至福田中心

(4) OMS 与 TGW2 重建会话后，可继续进行交易

该方案可确保 1) 当交易系统或交易网关单一节点（如 TGW1 或福田中心）出现故障时，交易参与者的 OMS 可以实时切换至备用网关。2) 交易系统和交易网关两个节点只要各有一个服务存活，即可继续提供交易服务。

5.4 OMS 连接指引

交易网关在成功连接交易系统后，将为 OMS 提供多个 TCP/IP 监听端口，每个端口对应交易系统一个平台，OMS 可根据需要接入相应端口开展对应平台的业务。每个端口在同一时间只能接受一个 OMS 连接，具体端口可通过网关配置指定。

当交易网关与交易系统之间的连接断开时，交易网关将向 OMS 发送 Logout 消息然后断开与 OMS 之间的连接，以便通知 OMS 及时切换到备用交易网关。在交易网关与交易系统连接恢复后，将再次允许 OMS 连接。

在 OMS 与交易网关间连接断开的场景下，OMS 发送的在途委托可能因为连接断开而未到达交易系统，这部分委托需要 OMS 在重新登录后重新申报。交易系统对于 OMS 申报的每一笔委托（包括撤单请求）都会立即发送一笔回报消息进行确认，这笔消息根据委托的不同可能是业务拒绝消息（Business Reject），也可能是订单响应执行报告，成交申报响应，撤单失败响应等等，具体每一类委托的确认回报消息类型可参见交易接口规范中的各类委托消息的处理流图。OMS 在每发送一笔委托时，都应该将委托状态置为“已报待确认”状态，在收到深交所交易系

统返回的确认回报消息后再将该委托状态置为“已确认”状态，在成功重连交易网关后重新发送“未收到任何回报”的委托。具体细节可参考《深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南》的相关章节。

在 OMS 与交易网关间连接断开的场景下也可能出现在途回报未能成功送达 OMS 的情况，可参考下面的回报同步机制进行处理。

5.5 回报接收指引

5.5.1 回报分类

通过交易网关接收的回报可分为本网关申报委托对应回报、其他网关申报委托对应回报、交易终端申报委托对应回报、交易所主动推送回报四类。具体分类见下表：

回报分类	描述
本网关申报委托对应回报	交易网关接收的、本交易日内通过本网关申报委托对应的回报（不含交易所主动推送回报），简称本网关回报
其他网关申报委托对应回报	交易网关接收的、本交易日内通过其他网关申报委托对应的回报（不含交易所主动推送回报），简称其他网关回报
交易终端申报委托对应回报	交易网关接收的、本交易日内通过交易终端申报委托对应的回报（不含交易所主动推送回报），简称交易终端回报
交易所主动推送回报	由交易系统根据业务需要主动向网关发送的回报（如转发成交申报、转发报价、转发询价请求、债券通用质押式回购交易到期成交、ETF 实时申购赎回抄送回报、黄金 ETF 实物申购赎回抄送回报、交易所发起的期权强平订单响应及成交、债券现券交易竞买成交转发应价申报、债券分销代挂挂牌成交等）

5.5.2 交易网关的回报订阅

交易网关可以选择性接收上述四类回报。除本网关回报必须接收外，其他三

类回报都可以通过单独的订阅开关进行控制。其中，其他网关回报可以通过按交易网关和按交易单元两种模式进行订阅，交易终端回报和交易所主动推送回报仅支持按交易单元进行订阅。

5.5.2.1 订阅开关

为支持三类回报的订阅，交易系统提供了 4 个服务端抄送开关，支持 20240823 以下软件版本交易网关在客户端配置“其他网关回报”抄送开关。

回报分类	订阅模式	服务端抄送开关
其他网关回报	按交易网关	支持（网关列表/空列表）
	按交易单元	支持（开/关）
交易终端回报	按交易单元	支持（开/关）
交易所主动推送回报	按交易单元	支持（开/关）

服务端开关需通过深证通用户服务专区（业务办理-业务申请-交易结算通信业务-深市交易通信网关-变更）进行调整，在下一交易日或指定交易日生效。客户端开关通过网关配置进行修改（需注意不要和服务端配置冲突），网关重启后生效。

5.5.2.2 订阅其他网关回报

交易参与人可以根据自身需要决定是否接收其他网关回报。

1. 回报订阅模式

交易系统支持按交易网关和按交易单元两种模式订阅其他网关回报，交易参与人可按网关设置订阅或不订阅其他网关回报，如果需要订阅，同一网关只能在两种模式中二选一，建议采用“按交易网关”订阅模式，新增交易网关限制采用“按交易单元”订阅模式。

回报订阅模式	描述
按交易网关订阅 (新模式)	开启订阅后，可以接收到本网关订阅的其他网关申报委托对应回报。
按交易单元订阅	开启订阅后，可以接收到本网关配置的交易单元通过其他网

	关在本交易日内申报委托对应回报。
--	------------------

新的“按交易网关订阅”模式已于 2026 年 3 月 16 日上线，上线后原打开抄送功能的交易网关默认都保持原来的“按交易单元订阅”模式。请交易参与人择机通过深证通用户服务专区将交易网关的订阅模式调整为新的“按交易网关订阅”模式，未来我所交易系统将不再支持“按交易单元订阅”模式。

按交易网关订阅回报时，存在订阅关系的网关会被调整到同一交易通信分组（即在网关 A 订阅网关 B、网关 C 订阅网关 D 的情况下，如果通过网关 A 或 B 订阅了网关 C 或 D 的回报，则存在订阅关系的网关 A、B、C、D 会作为一个整体被调整到同一通信分组）。允许网关间循环订阅，但订阅回报不具有传递性（即网关 A 订阅网关 B、网关 B 订阅网关 C、网关 C 订阅网关 A，此时网关 A 仅会同时收到 A 和 B 两个网关申报委托对应回报，但不会收到网关 C 申报委托对应回报）。

交易参与人可以根据自身需要启用按交易网关订阅模式，并设置需订阅的网关列表，订阅网关列表不为空时表示启用按交易网关订阅模式。订阅关系调整可以指定生效日，交易参与人需根据调整后的分组信息，在生效日的前一交易日收市后修改受影响网关的网关端配置参数。

建议交易参与人使用 20240823 及以上版本的网关程序，并在首次变更时在网关端 server_list.xml 文件中配置所有分组的接入 IP 地址（地址在网关订阅的流程页面中获取），网关启动后会自动接入所属分组，后续再次进行网关订阅关系调整时，已做配置变更网关无需再次进行配置调整。若使用版本号小于 20240823 版本的网关程序，则每次变更都应在交易网关端 config.xml 文件中配置 server_list 参数为新分组的接入 IP 地址，并配置 block_cc_report 参数为 1。

5.5.2.3 订阅交易终端回报

交易参与人可以根据自身需要决定是否接收交易终端回报。

交易系统仅支持网关通过交易单元订阅交易参与人通过交易终端申报委托对应回报。交易参与人为网关订阅交易终端回报后，网关可以接收本网关配置的交易单元在交易终端申报委托对应回报。开关调整指定生效日生效，本开关与其他

网关回报订阅模式无关（即当网关 A 订阅网关 B 并打开本开关时，网关 A 能够接收到网关 A 和网关 B 申报的委托对应回报。此外，网关 A 还能够接收到其配置的交易单元通过交易终端申报委托产生的回报。但网关 A 无法接收仅在网关 B 配置的交易单元通过交易终端申报委托产生的回报）。

5.5.2.4 订阅交易所主动推送回报

交易参与人可以根据自身需要决定是否接收交易所主动推送回报，如果交易参与人的所有交易网关都不订阅主动推送回报，可能影响需要通过交易所主动推送回报开展的业务。

交易系统仅支持通过交易单元订阅交易所主动推送回报。交易参与人为网关订阅交易所主动推送回报后，可以接收本网关配置的交易单元对应交易所主动推送回报。开关调整指定生效日生效，本开关与其他网关回报订阅模式无关。

5.5.3 成交汇总网关的回报接收

成交汇总网关不能进行委托申报，只能接收成交回报。在接收回报时可接收本网关所配置交易单元对应的所有类别回报（不含委托确认），不能单独控制是否接收具体某类回报。

5.5.4 回报同步机制

由于 OMS 与交易网关之间可能由于线路故障、网关故障等各种原因出现断连，为避免每次重连都从当前交易日第一笔消息开始重复发送，因此采用了回报同步机制进行断点续传。

在 OMS 成功登录交易网关后，需要向交易网关发送回报同步消息，告知希望从哪笔回报开始接收，交易网关将从该笔回报开始发送。具体细节可参考对应接口规范的“应用层消息恢复”章节。

回报同步是以平台+分区为单位对所有类别的回报进行统一编号，该记录号在每个交易日从 1 开始连续编号。需要对所登录平台的每一个分区分别提供断点信息（期望接收的下一条回报的记录号）。可以在一条回报同步消息中同时提供多个

分区的回报记录号，也可以在多条消息中分别提供每个分区的回报记录号。具体消息格式可参见对应接口规范。

OMS 在登录后将收到平台信息消息，该消息描述了相应平台的分区数量和分区号等信息，OMS 应根据该信息提供对应分区的回报记录号。如果出现遗漏，没有发送回报同步消息的分区将不会收到回报。

OMS 在跨交易日或跨测试场次时应注意复位回报记录号。如果在新的交易日开始时，回报同步消息中的回报记录号大于 1，将导致该编号之前的回报不被发送。

六、行情网关

6.1 软件配置指引

1. 软件安装要求及配置步骤参见对应安装包内的用户手册。
2. 软件安装包内提供有各个环境各类行情服务（L1、L2 等）的配置样例。
请市场参与者先确定当前要接入的环境及要使用行情服务，并选择对应的配置样例实现快速配置。使用样例配置时，仅需修改__GWID__和__RE_LOCAL_IP__两类占位符对应的配置项即可，如果默认配置无法满足使用需要，请根据用户手册进行调整。
3. 市场参与者需根据申请的证书类型（文件证书或 EKEY 证书）修改验证模式，验证模式修改步骤请参见用户手册“基本配置”及“配置样例参考”章节。
4. 市场参与者应按照用户手册“基本配置”及“配置样例参考”章节修改密码，尽量避免在配置文件中存储明文。

6.2 高可用配置指引




图 6-1 行情网关高可用部署架构示意图

实时热备：

1. 申请两个行情网关 MDGW1、MDGW2
2. 参照用户手册“调整组播优先级”章节设置 MDGW1 为福田优先、MDGW2 为南方优先

3. 行情系统同时接入 MDGW1 和 MDGW2，哪路数据先到则使用哪路数据。

该方案可确保 1) 当交易系统或行情网关单一节点（如 MDGW1 或福田中心）出现故障时，交易参与者的行情系统不会产生行情中断亦不会引入额外的时延。2) 交易系统和行情网关两个节点只要各有一个服务存活，即可继续提供行情服务。

6.3 负载配置指引

6.3.1 单网关负载配置

不同的行情信息被分为多个频道发送，市场参与者可通过将不同的频道分配至不同的网关会话，以降低不同频道间的影响，从而提升并发处理能力。




图 6-2 单网关负载示意图

单网关负载配置示例：

```
<realtime_service_list>
  <realtime_service>
    <interface>0.0.0.0</interface>
    <port>8016</port>
    <sender_comp_id>realtime1</sender_comp_id>
    <user_channel_list>
      <channel>1</channel>
      <channel>2</channel>
      <channel>10</channel>
      <channel>1???</channel>
      <channel>300?</channel>
      <channel>5001</channel>
    </user_channel_list>
  </realtime_service>
  <realtime_service>
    <interface>0.0.0.0</interface>
    <port>8017</port>
    <sender_comp_id>realtime2</sender_comp_id>
    <user_channel_list>
      <channel>2???</channel>
    </user_channel_list>
  </realtime_service>
</realtime_service_list>
```

```
<channel>400?</channel>
</user_channel_list>
</realtime_service>
</realtime_service_list>
```

注：频道配置应以《行情数据接口规范》“交易行情数据类别”章节公布的频道为准。

6.3.2 多网关负载配置

不同的行情信息被分为多个频道发送，如果单个服务器资源受限，市场参与者可通过将不同的频道分配至不同的网关，从而提升并发处理能力。




图 6-3 多网关负载示意图

多网关负载配置示例：

MDGW1：

```
<realtime_service_list>
  <realtime_service>
    <interface>0.0.0.0</interface>
```

```
<port>8016</port>
<sender_comp_id>realtime1</sender_comp_id>
<user_channel_list>
  <channel>1</channel>
  <channel>2</channel>
  <channel>10</channel>
  <channel>1???</channel>
  <channel>300?</channel>
  <channel>5001</channel>
</user_channel_list>
</realtime_service>
</realtime_service_list>
```

MDGW2:

```
<realtime_service_list>

  <realtime_service>
    <interface>0.0.0.0</interface>
    <port>8016</port>
    <sender_comp_id>realtime2</sender_comp_id>
    <user_channel_list>
      <channel>2???</channel>
      <channel>400?</channel>
    </user_channel_list>
  </realtime_service>
</realtime_service_list>
```

注：频道配置应以《行情数据接口规范》“交易行情数据类别”章节公布的频道为准。

七、 市场参与人多中心部署

由于深交所服务端与网关端（交易网关和行情网关）都具备高可用特性，因此市场参与人在做好网络专线的接入和调试基础上，多中心部署时交易网关与行情网关可以使用相似的高可用策略。

7.1 双中心冷备方案




图 7-1 市场参与人双中心冷备方案部署示意图

- 1、冷备方案下，必须从主中心申请不同运营商的专线连接深交所福田、南方双活中心；须从备中心申请运营商专线连接深交所福田或南方中心。
- 2、冷备方案下，建议至少申请两个网关，主备中心使用相同的网关。由于主备中心使用的是相同的网关 ID，因此如果在主中心未发生异常的情况下，启用备中心的网关，则可能会对主中心的网关产生影响导致其无法登录。
- 3、当主中心异常时，切换至备中心并启动备中心的网关及 OMS。
- 4、冷备方案下，建议定期进行主备切换演练，确保备中心可用。

7.2 双中心 Standby 方案




图 7-2 市场参与人双中心 Standby 方案部署示意图

1. Standby 方案下，必须从主中心申请不同运营商的专线连接深交所福田、南方双活中心；须从备中心申请运营商专线连接深交所福田或南方中心，建议备中心可以同主中心同样申请不同运营商专线连接深交所福田、南方双活中心。
2. Standby 方案下，建议至少申请三个网关，主中心部署主备两个网关，备中心部署一个备网关。三个网关可以同时在线。
3. 当主中心异常时，可实时切换至备中心继续进行交易。相较于冷备方案，Standby 无需启动网关，切换时间更快。
4. Standby 方案下，建议定期进行主备切换演练，确保备中心可用。

7.3 双中心多活方案




图 7-3 市场参与人双中心多活方案部署示意图

- 1、多活方案下，必须从主、备中心分别申请不同运营商的专线连接深交所福田、南方双活中心。
- 2、多活方案下，建议至少申请四个网关，主中心部署主备两个网关，备中心部署主备两个网关。四个网关可以同时在线。
- 3、多活模式下，主备中心同时提供服务，相较于 Standby 方案，多活方案具有更高的可用性和更快的切换时间。

八、文件网关部署

8.1 软件配置指引

1. 软件安装要求及配置步骤参见对应安装包内的用户手册。
2. 文件通信网关安装要求及配置步骤请参见《深圳证券交易所交易系统文件网关配置指南》。

8.2 高可用配置指引




图 8-1 文件网关高可用部署架构示意图

文件网关仅支持冷备方案。备份操作步骤如下：

1. 部署主备两组文件网关，确保主备机上的程序（fxapi.dll、fxclient.exe）和配置文件（cert/ca.cer, ini/fxapi.ini, ini/fxclient.ini, ini/fxcry.ini, ini/fxrule.ini）一致；
2. 主网关服务发生异常，关闭主网关（由于系统不支持同一客户端多个实例同时登录，因此必须保证主网关关闭）；
3. 启动备机文件网关程序。

九、网关监控部署

9.1 软件配置指引

1. 软件安装要求及配置步骤参见对应安装包内的用户手册。
2. 具体消息格式可参见对应接口规范《深圳证券市场接入服务网关监控接口规范》。

十、 其他注意事项

10.1 网络带宽

无论上行带宽（从交易参与人到交易所，如委托申报、文件上传等）还是下行带宽（从交易所到交易参与人，如回报接收、行情接收、文件接收等）不足都会导致业务处理受影响，如委托申报时延异常增大、行情丢包，因此上、下行带宽都应关注并按业务配备充足的带宽。

由于证券交易的数据分布特点，在峰值时刻（如上下午开盘时点）的数据量远大于正常情况，因此应重点关注峰值时刻的数据量，参考峰值时刻的数据量按照相关规定的要求做好带宽容量管理。

十一、 软件列表

软件名称	操作系统及架构	下载地址
交易网关（tgw）	WinServer/x86_64	深圳证券通信有限公司官网 （ http://www.sse.com/ ）=> 用户服务专区=>下载专区 =>交易结算业务=>深市交易 系统下载相应软件最新版本
行情网关（mdgw）	Linux/x86_64	
网关监控（gwmon）	Kylin/aarch64	
文件网关（fxclient）	Kylin/x86_64 操作系统支持的详细版本参见网关用户手册	

十二、 参考资料

资料名称	下载地址
《会员及其他相关单位访问深交所交易系统接入服务技术规范》	深交所官网=>市场服务 =>技术服务=>交易技术 专栏=>服务指引
《深圳证券交易所交易系统网关业务办理指南》	
《深圳证券交易所交易系统文件网关配置指南》	
《深圳证券交易所进场业务指南》	深交所官网=>法律法规

	=>本所备忘录与服务指南 =>服务指南
《深市交易通信网关业务办理指南》	深证通官网=>用户服务专区=>帮助中心=>交易结算业务=>业务指南=>深市应用服务
《深圳证券交易所 Binary 交易数据接口规范》	深交所官网=>市场服务=>技术服务=>交易技术专栏=>数据接口
《深圳证券交易所 STEP 交易数据接口规范》	
《深圳证券交易所 Binary 行情数据接口规范》	
《深圳证券交易所 STEP 行情数据接口规范》	
《深圳证券交易所组播行情数据分发协议》	
《深圳证券交易所数据文件交换接口规范》	
《深圳证券交易所新一代交易系统基金公司数据接口规范》	
《深圳证券市场接入服务网关监控接口规范》	
《轻量级 STEP 会话层接口规范 (LFIXT 会话协议)》	

十三、 联系方式

1、 深交所

技术热线：0755-82083500

2、 深证通

业务咨询：0755-83183333

网络咨询：0755-88666462

运行热线：0755-83182222