HATA KODLARI DOKÜMANI

Versiyon 1.2

07 Haziran 2012

Versiyon	Tarih	Açıklama
1.2	07 Haziran 2012	Sistemden dönen hatalara "9100" hatası
		eklendi.

İNDEKS

iala Noulail
Ödeme İşlemi Sonrası Geri Dönen Alanlar
Orderld: Sipariş Numarası
GroupId: Grup Numarası
Response: Reddedildi
AuthCode: Otorizasyon Numarası
HostRefNum: Banka Referans Numarası
ProcReturnCode: Sonuç Kodu
Transld: İşlem Numarası
ErrMsg: Hata Mesajı
Ekstra Parametreler ile Dönen Alanlar
Settleld: Mağaza Gün Sonu Numarası
trxdate: İşlem Saati
errorcode: Hata Kodu
hostmsg: Bankadan Dönen Parametre
NUMCODE
Mesaj Tipi
İşlem Tipi
Cevap Kodu
ERR MSG
HOST MSG
XML Örneği
Windows DLL Örneği
Java Örneği
Bankadan Dönen Hatalar

Hata Kodları

Bu doküman, Nestpay Sanal POS sisteminde bankadan ve sistemden dönen hata kodları, hata mesajları ve açıklamalarını içermektedir.

Ödeme İşlemi Sonrası Geri Dönen Alanlar

Parametre Adı	Format / Maksimum Aldığı Değer
OrderId	String - Maksimum 64, Alfanümerik
GroupId	String - Maksimum 64, Alfanümerik
Response	String - Olası değerler: "Approved", "Declined", "Error"
AuthCode	String - Maksimum 6
HostRefNum	String - Maksimum 12
ProcReturnCode	String - Maksimum 64, Alfanümerik
TransId	String - Maksimum 64, Alfanümerik
ErrMsg	String - yok

OrderId: Sipariş Numarası

Sipariş numarası, benzersiz (unique) olmalıdır, boş gönderilirse sistem tarafından üretilir. Onay alan bir işleme ait sipariş numarası tekrar kullanılmaz. İşlem sonucunu kendi loglarınız da kayıt etmeniz ve sorun olduğu durumlar da destek birimine sipariş numarasını iletmeniz gerekmektedir.

GroupId: Grup Numarası

Sipariş grup numarası boş gönderilirse orderId (sipariş numarası) ile aynı olur.

Response: Reddedildi

Banka tarafından işleminiz ret olduğu zaman, response değeri Declined/Error döner. ErrorCode=99 ise Error, değilse Declined. Sistem hata döner ise response Error döner.

AuthCode: Otorizasyon Numarası

Onay alan işleminize banka tarafından provizyon kodu üretilir. Üretilen otorizasyon kodu benzersiz (unique) olmamak ile beraber farklı bir sipariş numarasında tekrar üretilebilir. Provizyon kodunu kendi loglarınızda kayıt etmenizde bir sakınca yoktur.

HostRefNum: Banka Referans Numarası

İşleminize ait bilgilerin banka tarafındaki ID (numarası) dır.

ProcReturnCode: Sonuç Kodu

İşleme ait dönülen sonuç kodu banka tarafından 2 hane olarak döner. Başarılı durumunda sonuç kodu "00" olur.

TransId: İşlem Numarası

Siparişinize ait işlem numarasıdır. Sipariş ile ilgili ön otorizasyon, onaylama, iptal ve iade işlemlerinde işlem numarası benzersiz (unique) olarak üretilir. İşlem numarası kendi loglarınızda kayıt edilebilir ve sorun olduğu durumlar da destek birimine iletebilirsiniz.

ErrMsg: Hata Mesajı

İşleminiz reddedildiği zaman zaman bu alan dolu döner. İşlem sonucunu kendi loglarınızda kayıt etmeniz ve sorun olduğu durumlar da destek birimine sipariş numarasını ile birlikte aldığınız hata mesajını iletmeniz gerekmektedir.

Ekstra Parametreler ile Dönen Alanlar

Parametre Adı	Format / Maksimum Aldığı Değer	
SETTEID	String - Maksimum 999999999	
TRXDATE	String - Maksimum 17, yyyyMMdd HH:mm:ss	
ERRORCODE	String - Maksimum 16	
HOSTMSG	String - Maksimum 255	
NUMCODE	String - Maksimum 20	

SettleId: Mağaza Gün Sonu Numarası

Başarılı şekilde gerçeklesen işlemler ilgili gün sonu numarası ile takip edilebilir.

trxdate: İşlem Saati

yyyyMMdd HH:mm:ss formatında döner.

errorcode: Hata Kodu

İşlem başarısız olduğunda kontrol edilmesi gereken bir alandır.

- ISO8583 ile başlayan hatalar bankadan döner.
- CORE ile başlayan hatalar sistemden döner.

hostmsg: Bankadan Dönen Parametre

İlgili alan her zaman dolu gelmeyebilir. Kart sahibine ait banka hostu cevap veriyor ise HostMsg alanı dolu gelecektir.

numcode: ProcReturnCode+Nümerik ErrorCode

NUMCODE

Sanal POS dönüş mesajlarında sistemden birden fazla açıklama alanı metin (text) olarak döner. Dönen bu cevapları program yardımıyla her farklı açıklama ve cevap kodu için farklı değer döndüren **NUMCODE** ekstra alanı kullanılır.

NUMCODE; Mesaj Tipi, İşlem Tipi, Cevap Kodu, ERR MSG ve HOST MSG alanlarının birleşiminden oluşur. Alanların uzunlukları sabittir ve soldan sıfır ile tamamlanır.

Eğer alanlardan biri boş dönüyor ise alan uzunluğu "9" ile doldurulur.

Örneğin; ERR MSG boş ise ilgili alan değeri "9999" olacaktır.

MESAJ TİPİ	İŞLEM TİPİ	CEVAP KODU	ERR MSG	HOST MSG
X	XX	XXX	XXXX	XXXX

Mesaj Tipi

İşlemin finansal bir işlem, puanlı işlem ya da sorgulama işlemi gibi mesajın tipini belirler.

İşlem Tipi

İşlemin satış, iade, iptal gibi tipini belirler.

Cevap Kodu

Sanal POS'tan dönen cevap (dönüş) kodudur.

ERR MSG

Bankadan ya da Sanal POS'tan dönen hata açıklama metnidir.

HOST MSG

Bankadan ya da Sanal POS'tan dönen işlem açıklama metnidir.

NUMCODE Örnek:

ProcReturnCode: 99 + ERRORCODE: CORE-2010 = NUMCODE değeri 992010 olur.

XML Örneği

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?</pre>
     > <CC5Response>
                 <OrderId></OrderId>
                 <GroupId></GroupId>
                 <Response>Error</Response>
                 <AuthCode></AuthCode>
                 <hostRefNum></hostRefNum>
                 <ProcReturnCode>99</ProcReturnCode>
                 <TransId>12054-RXxI-1-8148</TransId>
                 <ErrMsg>Kartin son kullanma tarihi
                 hatali.</ErrMsg> <Extra>
                   <SETTLEID></SETTLEID>
                   <TRXDATE>20120223 17:23:49</TRXDATE>
                   <ERRORCODE>CORE-2010
                   <NUMCODE>992010</NUMCODE>
                 </Extra>
       </CC5Response>
```

```
Windows DLL Örneği

numcode = pay.Extra("NUMCODE")

Java Örneği

numcode = myJpay.getExtra("NUMCODE");
```

Bankadan Dönen Hatalar

ProcReturnCode	ERRORCODE	Bankadan Dönen Hata Mesajlarï	Detaylï Acïklama
01	ISO8583-01	Manual onay icin bankayi arayiniz	Kart sahibi bankas²n² arayarak detayl² bilgi
			alabilir.
02	ISO8583-02	Sahte onay, Bankanizla teyit ediniz.	Kart sahibi bankas²n² arayarak detayl² bilgi alabilir.
03	ISO8583-03	Gecersiz isyeri ya da servis saglayici	Banka taraf²ndan SanalPOS unuz kapat²lm²s olabilir. Detayl² bilgi icin destek hatt² ile gorusebilirsniz.
04	ISO8583-04	Calinti Kart	Kart sahibi kart²n² kaybetmis ise veya iptal ettirmis ise ilgili mesaj al²n²r
05	ISO8583-05	Genel Red	Kart sahibi bankas²n² arayarak neden red mesaj² ald²g²n² sormal²d²r.
06	ISO8583-06	Hata (sadece dosya guncelleme donus degerlerinde)	Kart sahibi bankas²n² arayarak detayl² bilgi alabilir.
07	ISO8583-07	Calinti Kart, Ozel durum.	Kart sahibi bankas²n² arayarak detayl² bilgi alabilir.
08	ISO8583-08	Sahte Onay, fakat VPOS sisteminde kullanilmamalidir, bankanizla teyit ediniz.	Kart sahibi bankas²n² arayarak detayl² bilgi alabilir.
11	ISO8583-11	Sahte Onay (VIP), fakat VPOS sisteminde kullanilmamalidir, bankanizla teyit ediniz.	Kart sahibi bankas²n² arayarak detayl² bilgi alabilir.
12	ISO8583-12	Gecersiz Transaction.	Gönderdi iniz i lem banka taraf²ndan tan²mlanmam² olabilir. Konuyu destek masas²na iletmeni gerekiyor.
13	ISO8583-13	Gecersiz Tutar	Gönderilen tutar dogru formatta gönderilmedi i icin al²nan hatad²r.
14	ISO8583-14	Gecersiz hesap numarasi	Üye i yeri veya Terminal numaras² yanl² tan²mlanm² olabilir. Konuyu destek masas²na iletmeniz gerekiyor.
15	ISO8583-15	Boyle bir issuer yok	Tan ² ml ² bir banka yok
19	ISO8583-19	Tekrar girin, tekrar deneyin	lgili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
21	ISO8583-21	Transaction geri alinamiyor	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
25	ISO8583-25	Kayit dosyasi bulunamiyor	Igili hatay ² Destek Masas ² na iletiniz.
28	ISO8583-28	Orjinal reddedildi	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
29	ISO8583-29	Orjinal bulunamadi	lgili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
30	ISO8583-30	Format hatasi (switch uretti)	Igili hatay ² Destek Masas ² na iletiniz.
32	ISO8583-32	Referral (Genel)	lgili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
33	ISO8583-33	Suresi Gecmis Kart, Karta El Koy	Kredi kart²n suredi doldugu icin banka taraf²ndan red mesaj² al²n²yor
34	ISO8583-34	Fraud suphesi, Karta El Koy	Sahte bir i lem suphesi ile banka taraf²ndan karta el konulmus
36	ISO8583-36	Kisitli card, Karta El Koy	Kart sahibi bankas²n² arayarak detayl² bilgi alabilir.
37	ISO8583-37	Calinti Kart.Issuer kartin iadesini istiyor	Kart calinti oldugu icin tutar²n kart sahibine iadesi talep ediliyor.
38	ISO8583-38	Izin verilebilen PIN giris sayisi asildi, Karta El Koy.	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
41	ISO8583-41	Kayip Kart, Karta El Koy	Kredi kart² iptal edilmi olabilir. Kart sahibi yeni kart² ile i lem yapmas² gerekiyor
43	ISO8583-43	Calinti Kart, Karta El Koy	Kredi kart² iptal edilmi olabilir. Kart sahibi yeni kart² ile i lem yapmas² gerekiyor
51	ISO8583-51	Limit Yetersiz.	lem yapt² ²n²z kredi kart² limiti musait olmad² ² al²nan hatad²r.
52	ISO8583-52	No checking account	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
53	ISO8583-53	No savings account	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
54	ISO8583-54	Kartin Suresi Gecmis	Kart sahibi yeni kart² ile i lem yapmas² gerekiyor.
55	ISO8583-55	PIN Yanlis	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
	AV HATA KODI A		·

56	ISO8583-56	Kart kaydi yok	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
57	ISO8583-57	Kart sahibine acik olmayan islem	Debit kart veya kart sahibine ac²k olmayan bir i lem deneniyor olabilir. Destek Masas² aran²p bilgi al²nmas² gerekiyor.
58	ISO8583-58	Terminale acik olmayan islem	Mevcut SanalPOS yetkileri k²s²tlanm²s olabilir. Destek Masas² aran²p detayl² bilgi al²nabilir.
61	ISO8583-61	lptal miktarinin limiti asildi	SanalPOSunuza ait iptal limiti as²ld²g²n² anlam²n² tas²r.
62	ISO8583-62	Sinirli Card	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
63	ISO8583-63	Guvenlik ihlali	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
65	ISO8583-65	Aktivite limit asildi	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
75	ISO8583-75	Izin verilebilir PIN girme sayisi asildi	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
76	ISO8583-76	Anahtar eslestirme hatasi	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
77	ISO8583-77	Uyumsuz veri	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
80	ISO8583-80	Gecersiz Tarih	Kredi kart²n²za ait bilgileri tekrar kontrol etmeniz gerekmektedir.
81	ISO8583-81	Sifreleme Hatasi	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
82	ISO8583-82	CVV Hatasi veya girilen CVV gecersiz	Kredi kart²n²za ait bilgileri tekrar kontrol etmeniz gerekmektedir.
83	ISO8583-83	PIN dogrulanamiyor	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
85	ISO8583-85	Reddedildi(Genel)	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
91	ISO8583-91	Issuer veya switch islem yapamiyor.	Bankadan cevap al²nam²yor.Destek Masas² ile irtibata geciniz.
92	ISO8583-92	Timeout oldu, Reversal deneniyor	Bankadan cevap gec donuyor. lem uanda iptal ediliyor.
93	ISO8583-93	Cakisma, tamamlanamiyor(taksit, sadakat)	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
96	ISO8583-96	System arizasi	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
98	ISO8583-98	Cift Islem Gonderme	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
	ISO8583-YK	Kart kara listede	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
	ISO8583-SF	Hata detayi icin HOSTMSG alanina Igili hatay² Destek bakin.	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.
	ISO8583-GK	Yurtd² ² kredi kart yetkisi kapal²	Igili hatay² Destek Masas²na iletiniz.

Sistemden Dönen Hatalar

ProcReturnCode	ERRORCODE	ERRMSG	Detaylï Acïklama
99	CORE-1000	Sistem hatasi. stek gönderilemedi.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata
99	CORE-1001	Genel baslatma hatasi.	geciniz Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata
			geciniz
99	CORE-1002	Sistem hatasi. Birinci commit asamasi genel istisna.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz
99	CORE-1003	Sistem hatasi. Acquirer asamasi genel istisna.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz
99	CORE-1004	Sistem hatasi. Cevap parametreleri genel istisna	Detayl ² bilgi icin Destek Masas ² ile irtibata geciniz
99	CORE-1005	Sistem hatasi. Sonuncu kayit asamasi genel istisna.	Detayl ² bilgi icin Destek Masas ² ile irtibata geciniz
99	CORE-1006	'Mode' parametresi icin gecersiz deger. Lutfen API dokumanlarina bakiniz.	lgili alan uzunlugunu kontrol ettikten sonra tekrar i lem gönderiniz.
99	CORE-1007	'PbOrder icin Kullanilan 'OrderType' icin gecersiz deger. Lutfen API dokumanlarina bakiniz.	Igili alan uzunlugunu kontrol ettikten sonra tekrar i lem gönderiniz.
99	CORE-1010	Parse edilemeyen 'Currency' degeri. Kontrol edip tekrar deneyiniz.	Currency alan² kontrol ettikten sonra tekrar i lem deneyiniz.
99	CORE-1011	'Kullanici Adi' null ya da bos olamaz. Kontrol edip tekrar deneyiniz.	lgili alan uzunlugunu kontrol ettikten sonra tekrar i lem gönderiniz.
99	CORE-1012	'Kullanici Adi' icin kullanilan karakter sayisi limiti asiyor. Kontrol edip tekrar deneyiniz.	lgili alan uzunlugunu kontrol ettikten sonra tekrar i lem gönderiniz.
99	CORE-1013	'Isyeri Numarasi' null ya da bos olamaz. Kontrol edip tekrar deneyiniz.	Detayl ² bilgi icin Destek Masas ² ile irtibata geciniz
99	CORE-1014	'Isyeri Numarasi' field size is out of limit. Kontrol edip tekrar deneyiniz.	Detayl ² bilgi icin Destek Masas ² ile irtibata geciniz
99	CORE-1015	'Siparis Numarasi' icin kullanilan karakter sayisi limiti asiyor. Kontrol edip tekrar deneyiniz.	max 64, alfanümerik siparis numaras² alan² kontrol edilerek tekrar i lem yap²lmal²d²r
99	CORE-1016	'Kriter' icin kullanilan karakter sayisi limiti asiyor. Kontrol edip tekrar deneyiniz.	Kriter alan² kontrol edilerek tekrar i lem yap²lmal²d²r
99	CORE-1017	'Islem Numarasi' icin kullanilan karakter sayisi limiti asiyor. Kontrol edip tekrar deneyiniz.	Islem numaras² alan² kontrol edilerek tekrar i lem yap²lmal²d²r
99	CORE-1018	'Amount/Total' icin kullanilan karakter sayisi limiti asiyor. Kontrol edip tekrar deneyiniz.	Amount/Total alan² kontrol edilerek tekrar i lem yap²lmal²d²r.
99	CORE-1019	'Currency Code' icin kullanilan karakter sayisi limiti asiyor. Kontrol edip tekrar deneyiniz.	Currency alan² kontrol edilerek i lem yap²lmal²d²r.
99	CORE-1020	'Api Version' icin kullanilan karakter sayisi limiti asiyor. Kontrol edip tekrar deneyiniz.	Api Versiyon alan² kontrol edilerek i lem yap²lmal²d²r.
99	CORE-1021	'Description' icin kullanılan karakter sayisi limiti asiyor. Kontrol edip tekrar deneyiniz.	Ac²klama alan² tekrar kontrol edilerek i lem yap²lmal²d²r.
99	CORE-1022	'Consumer IP' icin kullanilan karakter sayisi limiti asiyor. Kontrol edip tekrar deneyiniz.	Musteri IP adresi alan² kontrol edilerek tekrar i lem yap²lmal²d²r.
99	CORE-1023	'Installments' icin kullanılan karakter sayisi limiti asiyor. Kontrol edip tekrar deneyiniz.	Taksit alan² kontrol edilmelidir.
99	CORE-1024	'Miktar' negatif olamaz.	0 dan kucuk tutar i lemi gönderilmemelidir.

99	CORE-1025	'Puan' nefatif olamaz.	0 dan kucuk puan i lemi gönderilmemelidir.
99	CORE-1026	'Taksit' negatif olamaz.	0 dan kucuk taksit i lemi gönderilmemelidir.
99	CORE-1027	'Miktar' ile 'Puan' esit olmalidir ya da 'Miktar' puandan fazla olmalidir.	Puan kullanma veya Sorgulama dokumanlar² tekrar incelenmelidir.
99	CORE-1028	Islem numarasi sadece iptal isteklerinde belirtilmelidir.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-1029	Bu sorguda taksit gönderilmelidir.	Sorgu yap ² 1²rken taksit alan² kontrol edilmelidir.
99	CORE-2001	Gecersiz Islem Tipi. Islem tipi Auth, PreAuth, PostAuth, Credit, Void islemlerinden biri olabilir.	Gönderilen i lem tipi kontrol edilmelidir.
99	CORE-2002	Iptal icin yetersiz parametre.	Detayl ² bilgi icin Destek Masas ² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2003	Islem tipi bos.	Detayl ² bilgi icin Destek Masas ² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2004	Dimuid bos.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2005	Null alan problemi. Kontrol edip tekrar deneyiniz.	Detayl ² bilgi icin Destek Masas ² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2006	Alan text buyuklugu problemi. Kontrol edip tekrar deneyiniz.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2007	Parse edilemeyen rakam kullanimi.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2008	Iliskili islem bulunamadi.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2009	Sifir (0) satis ve preauth islemleri icin gecerli tutar olamaz.	pal veya iade edilen bir i lem icin sat² i lemi gönderilemez.
99	CORE-2010	Kredi kartinin son kullanma tarihi gecmis.	Kredi kart² bilgileri kontrol edilerek tekrar bir i lem yap²lmal²d²r.
99	CORE-2011	Kredi kartinin son kullanma tarihi gecerli formatta degil.	Kredi kart² bilgileri kontrol edilerek tekrar denenmelidir.
99	CORE-2012	Kredi karti numarasi gecerli formatta degil.	Kredi kart² bilgileri tekrar kontrol edilerek denenmelidir.
99	CORE-2013	Gecersiz gunsonu istegi tespit edildi. Lutfen request XML'ini kontrol ediniz.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2014	Gecersiz sorgu istegi tespit edildi. Lutfen request XML'ini kontrol ediniz.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2015	Kredi karti numarasi bos ya da girilmedi.	Kredi kart² bilgileri kontrol edilmelidir.
99	CORE-2020	Tekrarlayan Odeme peryot birimi bos ya da girilmedi.	Tekrarlayan sat² ödeme i leminin peryodu kontrol edilmelidir.
99	CORE-2021	Gecersiz tekrarlayan odeme peryot birimi	Tekrarlayan sat² ödeme i leminin peryodu kontrol edilmelidir.
99	CORE-2022	Gecersiz tekrarlayan odeme peryodu.	Tekrarlayan sat² ödeme i leminin peryodu kontrol edilmelidir.
99	CORE-2023	Gecersiz tekrarlayan odeme suresi.	Tekrarlayan sat² ödeme i leminin suresi kontrol edilmelidir.
99	CORE-2024	Sadece satislarin tekrarlayan odemesi olabilir.	Sat ² olan i lemler icin tekrarlayan odeme olabilir. ptal ve iade i lemlerinde tekrarlayan ödeme olmayacakt ² r.
99	CORE-2105	Isyerine bu para birimi icin izin yok.	Üye i yerinin MultiCurrency tan²mlar² kontrol edilmelidir. Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2106	Gecersiz Para Birimi. Para birimi ISO- 4217 standardinda degil.	Gönderilen para birimi kontrol edilmelidir.
99	CORE-2115	PostAuth sadece iliskili bir PreAuth icin yapilabilir.	PostAuth i Iemi yapmak icin PreAuth i Iemi olmak zorundad²r.
99	CORE-2116	Siparis icin basarili islem bulunamadi.	Sorgulama yap²ld² ² zaman kars²m²za c²kan bir mesajt²r.Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2117	lade gecerli degil cunku '{0}' siparisi icin gunsonu olmus ya da capture edilmis islem yok.	ptal edilen bir i lemi iade i lemi yap²lmak istendi inde al²nan bir mesajt²r.

99	CORE-2118	Request icin para birimi tanimi bulunamiyor.	Farkl² bir para birimi gönderiliyor. Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2119	Gonderilen request'le daha once yapilmis ilgili islemlerin para birimi uyumsuz.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2120	lptal sadece basarili islemler icin yapilabilir.	Basar ² s ² z bir i leme iptal i lemi gönderilemez.
99	CORE-2121	XID, CAVV veya ECI eslesmiyor.	3D secure den donen XID,CAVV, ECI alanlar² kontrol edilmesi gerekmektedir.
99	CORE-2122	Order History'de provizyon islemi yok.	Detayl ² bilgi icin Destek Masas ² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2123	lade icin eslesen siparis bulunamadi.	Farkl² bir siparis numaras² gönderiyor olabilirsiniz. Siparis numaras² kontrol edilmelidir.
99	CORE-2124	Yabanci para birimleri icin taksit islemi olmaz.	Yurtd ² para birimlerinde taksit kullan ² lmaz
99	CORE-2125	Yabanci para birimleri icin puan kullanimi olmaz.	Yurtd ² ² para birimlerinde puan i lemi yap ² maz.
99	CORE-2126	Provizyon islemi icin para birimi uyusmazligi.	Gönderilen para birimi kontrol edilmelidir.
99	CORE-2127	Verilen fatura adresi order history sonucundaki provizyon islemi ile uyumlu degil.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2128	Verilen teslimat adresi order history sonucundaki provizyon islemi ile uyumlu degil.	Detayl ² bilgi icin Destek Masas ² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2129	Verilen extra alanlar order history sonucundaki provizyon islemi ile uyumlu degil.	Detayl ² bilgi icin Destek Masas ² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2130	Isyeri icin izin verilen bolum yok. Request'i kontrol ediniz ya da request'te bolum bilgisi kullanmayiniz.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2131	Bolum bilgisi uyumsuzlugu. Request'teki bolum bilgisini kontrol ediniz.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2133	lptal edilebilecek birden fazla islem var.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2204	Karta taksitli islem izni yok.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2205	Karta puan islemi yetkisi yok.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2206	Gecersiz Status Degeri.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2207	Taksitli islem icin puan kullanilamaz.	Puan i lemi icin taksit kullanmay²n²z
99	CORE-2250	Bu istek fraud olabilir. PAN (Kredi Karti Numarasi) fraud kontrolunu gecemedi.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2251	Bu istek fraud olabilir. Kart sahibinin IP'si fraud kontrolunu gecemedi.	Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2252	Bu istek isyerinin izin verilen gun/saat ayarlari dahilinde degil.	IP adresiniz tan²mlanmam² olabilir. Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2253	stek banka ya da uye isyeri kurallarina gore engellenmistir.	HostMsg alan²n² kontrol edilmelidir. Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2254	Bu istek isyerinin izin verilen IP ayarlari dahilinde degil.	IP adresiniz tan²mlanmam² olabilir. Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2255	Bu istek grubun izin verilen IP ayarlari dahilinde degil.	IP adresiniz tan²mlanmam² olabilir. Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2256	Bu istek grubun izin verilen gun/saat ayarlari dahilinde degil.	Destek Masas² ile irtibata geciniz.
99	CORE-2304	Sipari in devam eden bir i lemi var.	Yeni bir siparis numaras² ile i lem yap²lmal²d²r.
99	CORE-2503	Net miktardan fazlasi iade edilemez.	ade ve K²sm² iade kontrol edilerek tekrar iade i lemi denenmelidir.

99 CORE-2505 Net miktardan fazta bir miktarla Post aria fade yapafamaz. 99 CORE-2505 Net miktardan fazta bir miktarla Post artar fade yapafamaz. 99 CORE-2506 Sifir miktarli Post Auth yapaliamaz. 99 CORE-2506 Sifir miktarli Post Auth yapaliamaz. 99 CORE-2507 Bu sparis numarasi ile zaten basanii bir siparis var. 99 CORE-2508 Iade yapilamaz, siparis gunsonuna girmenii si alade yapilamaz, siparis yar. 99 CORE-2508 Iade yapilamaz, siparis gunsonuna girmenii si lemi iade yapamazashiz. 99 CORE-2509 Post Auth yapilamaz, uyusan Pra Auth yapafamaz, yaparashiz, ade i lemieririi gunsonundan yok. 99 CORE-2510 Point transactions permitted only for sale or void sale. 99 CORE-2511 Point transactions permitted only for sale or void sale. 99 CORE-2512 Pre Auth miktarini gecme yetikisi yok. 99 CORE-2513 Beliritlenden eski onprovizyonlar kapatilamaz. 99 CORE-2514 Beliritlenden eski inprovizyonlar kapatilamaz. 99 CORE-2515 CV Hatas² 99 CORE-2516 CV Hatas² 99 CORE-2517 Gecersiz Siparis Numarasi. 99 CORE-2310 Gecersiz Siparis Numarasi. 99 CORE-2310 Gecersiz Siparis Numarasi. 99 CORE-2311 VPos Kilitii. Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2312 VPos kilitii. Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2314 VPos kilitii. Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2315 VPos Kilitii. Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2316 Sistem Hatasi. Parameterleri Uretirken 99 CORE-2316 VPos kilitii. Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2316 VPos kilitii. Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2316 VPos kilitii. Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2316 VPos kilitii. Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2316 VPos kilitii. Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2316 VPos kilitii. Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2316 VPos kilitii. Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2310 VPos kilitii. Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2310 VPos kilitii. Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2310 VPos kilitii. Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2310 VPos kilitii. Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2310 VPos kilitii. Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2310 VPos kilitii Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2310 VPos kilitii Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2300 Sistem Hatasi.				
99 CORE-2506 Siff miktaria Post Auth yapilamaz. 99 Auth yapilamaz. 99 CORE-2507 Bu siparis numarasi ile zaten basarili bir siparis var. 99 CORE-2508 Ilade yapilamaz, siparis gunsonuna gimemis. 99 CORE-2508 Ilade yapilamaz, siparis gunsonuna gimemis. 99 CORE-2509 Post Auth yapilamaz, siparis gunsonuna gimemis. 99 CORE-2509 Post Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth yapilamaz, ade i lemlerini gunsonunda gimemis. 99 CORE-2510 Point transactions permitted only for sale or void sale. 99 CORE-2511 Ipal yapilamaz, gunsonu gerekyor. 99 CORE-2512 Pre Auth miktarini gecme yetkisi yok. 199 CORE-2513 Belirilenden eski onprovizyonlar kapatilamaz. 99 CORE-2514 Belirilenden eski sisemler iade yapilamaz yapilamaz, ya	99	CORE-2504	Sifir miktarli iade yapilamaz.	
### Auth yaplamaz Auth yaplamaz Her basara* Her basa	99	CORE-2505		
bir siparis var. 99 CORE-2508 lade yapılamaz, siparis gunsonuna girmemi i lemi iade yapılama? yapılama? (Sunsonuna girmemi i lemi iade yapılamaz) yapılama? (Sunsonuna girmemi i lemi iade yapılamaz) yapılamaz,	99	CORE-2506	Sifir miktarli Post Auth yapilamaz.	
girmémis. 99 CORE-2509 Post Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth yapilamaz, uyusan Pre Auth miklarini gecme yetiksi yok. 99 CORE-2512 Pre Auth miklarini gecme yetiksi yok. 99 CORE-2513 Belirtilenden eski onprovizyonlar Aupatilamaz, uyusan alilamaz, uyusan alilamaz, uyusan alilamaz, uyusan alilamaz, uyusan alilamaz, uyusan alilamaz, uyusan alilamaz, uyapilamaz, uyusan alilaman hatadir. Yeni bir siparis numarasi lei i lemi yapilamalari. 99 CORE-2515 CVV Hatasi CVV Hatasi Uyusanuzulugu, sadece ilik yapilamazi. 99 CORE-2610 Taksit uyumsuzulugu, sadece ilik yapilamalari. Uyapilamalari. 99 CORE-2301 Gecersiz Siparis Numarasi. 99 CORE-2301 Gecersiz Siparis Numarasi. Kullanimda. 99 CORE-2302 Siparis Numarasi Kullanimda. 99 CORE-2311 VPos Kilitti, Sonra Tekrar Deneyiniz. 99 CORE-2311 VPos Kilitti, Sonra Tekrar Deneyiniz. 99 CORE-2312 VPos terminal tanimlanmadi. 10 Yapilamalari. 10 Yapilamalari. 10 Yapilamalari. 10 Yapilamalari. 10 Yapilamalari. 10 Yapilamalari. 10 Yapilamalari. 10 Yesi bir siparis numarasi lei i lemi yapilamalari. 10 Yapilamalari. 10 Yapilamalari. 10 Yesi bir siparis numarasi lei i lemi yapilamalari. 10 Yesi bir siparis numarasi lei i lemi yapilamalari. 10 Yesi bir siparis numarasi lei i lemi yapilamalari. 10 Yesi bir siparis numarasi lei i lemi yapilamalari. 10 Yesi bir siparis numarasi lei i lemi yapilamalari. 10 Yesi bir siparis numarasi lei ilimi kalidirinak icin Destek masasi lei iritibata geciniz. 10 Yesi kilitii kalidirinak icin Destek masasi lei iritibata geciniz. 10 Yesi kilitii kalidirinak icin bestek masasi lei iritiba	99	CORE-2507		bulunur. Yeni bir siparis numaras² ile i lem
yok. Auth yapilamaz. Yeni bir siparis numaras² ile i lem yapilmal²d²². 99 CORE-2511 plati yapilamaz, gunsonu gerekiyor. 99 CORE-2512 Pre Auth miktarini gecme yetkisi yok. 99 CORE-2513 Belirtilenden eski onprovizyonlar kapatilamaz. 99 CORE-2513 Belirtilenden eski onprovizyonlar kapatilamaz. 99 CORE-2514 Belirtilenden eski islemler iade yapilama²d²². 99 CORE-2515 CVV Hatas² CVV kontrol edilmelidir. 99 CORE-2516 Taksit uyumsuzlugu, sadece ilk sefere kullanilir. 99 CORE-2601 Taksit uyumsuzlugu, sadece ilk sefere kullanilir. 99 CORE-2301 Gecersiz Siparis Numarasi. Max 64, alfanumerik olmayan bir siparis sontrol edilmelidir. 99 CORE-2302 Siparis Numarasi kullanimda. 99 CORE-2311 VPos Kilitti. Sonra Tekrar Deneyiniz. 99 CORE-2312 VPos terminal tanimlanmadi. Taniml² olmayan bir siparis ageiniz. 99 CORE-2314 VPos kilitti. Sonra Tekrar Deneyiniz. Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2315 VPos Silitti. Sonra Tekra Deneyiniz. Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2316 VPos kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2316 VPos kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2316 VPos kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2315 VPos kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2316 VPos kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2317 VPos kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2318 VPos kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2309 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol defer kansas? Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2600 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. Destek masas² ile iritbata geciniz. Destek masas² ile iritbata geciniz. Destek masas² ile iritbata geciniz. Destek masas² ile iritbata geciniz. Destek masas² ile iritbata geciniz. Destek masas² ile iri	99	CORE-2508		yapamazs²n²z. ade i lemlerini
99 CORE-2511 Iptal yapılamaz, gunsonu gerekiyor. 99 CORE-2512 Pre Auth miktarini gecme yekisi yok. 99 CORE-2512 Pre Auth miktarini gecme yekisi yok. 99 CORE-2513 Belirtilenden eski onprovizyonlar kapatilamaz. 99 CORE-2513 Belirtilenden eski onprovizyonlar kapatilamaz. 99 CORE-2514 Belirtilenden eski onprovizyonlar kapatilamaz. 99 CORE-2515 CVV Hatas² 99 CORE-2516 CVV Hatas² 99 CORE-2517 Taksit uyumuzulgu, sadece ilk adesi yap³an bir i leme tekrar iade i lemi yap³manla²d². 99 CORE-2510 Taksit uyumuzulgu, sadece ilk Taksit alan² ve taksit parametresi kontrol edileret ketkar i lem yap³manla²d². 99 CORE-2510 Gecersiz Siparis Numarasi. 99 CORE-2301 Gecersiz Siparis Numarasi. 99 CORE-2302 Siparis Numarasi Kullanimda. 99 CORE-2302 Siparis Numarasi Kullanimda. 99 CORE-2311 VPos Kilitti. Sonra Tekrar Deneyiniz Terminal kilitini kald²rmak icin Destek masas² ile iritibata geciniz. 99 CORE-2312 VPos terminal tanimlanmadi. 99 CORE-2313 VPos siyeri tanimlanmadi. 99 CORE-2314 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-2315 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-2316 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-2317 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-2318 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-2319 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-2310 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-2311 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-2315 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-2316 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-2317 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-2318 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-2319 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-2300 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-200 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-200 Sistem Hatasi. Son Committe. 99 CORE-200 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederiken. 99 CORE-300 Sistem Hatasi. Son Committe. 99 CORE-300 Sistem Hatasi. Son Committe. 99 CORE-300 Sistem Hatasi. Son Committe. 99 CORE-300 Sistem Hatasi. Son Committe. 99 CORE-300 Sistem Hatasi. Cevap parametr	99	CORE-2509		Auth yap²lamaz. Yeni bir siparis numaras²
99 CORE-2512 Pre Auth miktarini gecme yetkisi yok. 99 CORE-2513 Belirtilenden eski onprovizyonlar kapatilamaz. 89 CORE-2513 Belirtilenden eski onprovizyonlar kapatilamaz. 89 CORE-2514 Belirtilenden eski islemler iade yapilamaz yethi is isparis numarasi ile i lem yapilamaz. 99 CORE-2515 CVV Hatas² CVV kontrol edilmelidr. 99 CORE-2616 Taksit uyumsuzlugu, sadece ilk seferde kullanilir. 99 CORE-2611 Taksit uyumsuzlugu, sadece ilk seferde kullanilir. 99 CORE-2301 Gecersiz Siparis Numarasi. 99 CORE-2302 Siparis Numarasi Kullanimda. 99 CORE-2302 Siparis Numarasi Kullanimda. 99 CORE-2311 VPos Kilitti. Sonra Tekrar Deneyiniz. 99 CORE-2312 VPos terminal tanimlanmadi. 99 CORE-2313 VPos isyeri tanimlanmadi. 99 CORE-2314 VPos Kilitti. Sonra Tekrar Deneyiniz. 99 CORE-2315 VPos STAN kendi maksimum batch kapasitesine ulasti. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bin verilerine uyumsuz. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bin verilerine uyumsuz. 99 CORE-2600 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken per CORE-2700 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken set edilirken. 99 CORE-2700 Sistem Hatasi. Parametreleri uretirken set edilirken. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken masas² ile iritibata geciniz. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri set edilirken. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri set edilirken. 99 CORE-2800 VPos kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri set edilirken. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri con Prelockcheck yaparken. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Son Commit'te. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Son Commit'te. 99 CORE-4800 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-4800 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-4800 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-4800 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-4800 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-4800 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyi	99	CORE-2510		?
99 CORE-2512 Pre Auth miktarini gecme yetkisi yok. 99 CORE-2513 Belirtilenden eski onprovizyonlar kapatilamaz. 89 CORE-2513 Belirtilenden eski onprovizyonlar kapatilamaz. 89 CORE-2514 Belirtilenden eski islemler iade yapilamaz yethi is isparis numarasi ile i lem yapilamaz. 99 CORE-2515 CVV Hatas² CVV kontrol edilmelidr. 99 CORE-2616 Taksit uyumsuzlugu, sadece ilk seferde kullanilir. 99 CORE-2611 Taksit uyumsuzlugu, sadece ilk seferde kullanilir. 99 CORE-2301 Gecersiz Siparis Numarasi. 99 CORE-2302 Siparis Numarasi Kullanimda. 99 CORE-2302 Siparis Numarasi Kullanimda. 99 CORE-2311 VPos Kilitti. Sonra Tekrar Deneyiniz. 99 CORE-2312 VPos terminal tanimlanmadi. 99 CORE-2313 VPos isyeri tanimlanmadi. 99 CORE-2314 VPos Kilitti. Sonra Tekrar Deneyiniz. 99 CORE-2315 VPos STAN kendi maksimum batch kapasitesine ulasti. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bin verilerine uyumsuz. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bin verilerine uyumsuz. 99 CORE-2600 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken per CORE-2700 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken set edilirken. 99 CORE-2700 Sistem Hatasi. Parametreleri uretirken set edilirken. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken masas² ile iritibata geciniz. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri set edilirken. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri set edilirken. 99 CORE-2800 VPos kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri set edilirken. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri con Prelockcheck yaparken. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Son Commit'te. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Son Commit'te. 99 CORE-4800 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-4800 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-4800 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-4800 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-4800 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-4800 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyi	99	CORE-2511	lptal vapilamaz, gunsonu gerekiyor.	Destek masas² ile irtibata geciniz.
kapatilamaz. kapatilamaya calisti i zaman alihan hatadir. Yeni bir siparis numaras² ile i lem yapilamalaya. 99 CORE-2514 Belirtilenden eski islemler iade yapilamalaya. 99 CORE-2515 CVV Hatas² CVV kontrol edimelidir. 99 CORE-2615 Taksit uymsuzlugu, sadece ilk seferde kullanilir. 99 CORE-201 Gecersiz Siparis Numarasi. 99 CORE-2301 Gecersiz Siparis Numarasi. 99 CORE-2302 Siparis Numarasi Kullanimda. 99 CORE-2302 Siparis Numarasi Kullanimda. 99 CORE-2311 VPos Kilitti. Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2312 VPos terminal tanimlanmadi. 99 CORE-2312 VPos terminal tanimlanmadi. 99 CORE-2313 VPos isyeri tanimlanmadi. 99 CORE-2314 VPos Kilitti. Sonra Tekra Deneyiniz 99 CORE-2315 VPos STAN kendi maksimum batch kapasitesine ulasti. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bin verilerine uymsuz. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bin verilerine uymsuz. 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreler i Uretirken 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreler i Destek masas² ile iritibata geciniz. 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreler i Destek masas² ile iritibata geciniz. 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreler i Destek masas² ile iritibata geciniz. 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreler i Destek masas² ile iritibata geciniz. 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreler i Destek masas² ile iritibata geciniz. 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreler i Destek masas² ile iritibata geciniz. 99 CORE-2502 Sistem Hatasi. Parametreler i Destek masas² ile iritibata geciniz. 99 CORE-2503 Sistem Hatasi. Parametreler i Destek masas² ile iritibata geciniz. 99 CORE-2600 Sistem Hatasi. Parametreler i Destek masas² ile iritibata geciniz. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Cevap parametreler i Destek masas² ile iritibata geciniz. 10 Destek masas² ile iritibata geciniz. 10 Destek masas² ile iritibata geciniz. 11 Destek masas² ile iritibata geciniz. 12 Destek masas² ile iritibata geciniz. 13 Destek masas² ile iritibata geciniz. 14 Destek masas² ile iritibata geciniz. 15 Destek masas² ile iritibata geciniz. 16 Destek masas² ile i				On Provizyonda gönderdi iniz tutar ustunde
yapilamaz. yapilamaz. yapilamazli yapilamaz. yapilamazli yapilamaz. yapilamazli yapilamaz. CVV kontrol edilmelidir. 99 CORE-2501 CV Hatas² CVV kontrol edilmelidir. 1 Taksit uyumsuzlugu, sadece ilk seferde kullanilir. dedilerek tekrar i lem yapilmalqūr. 99 CORE-2301 Gecersiz Siparis Numarasi. Max 64.alfanimerik olmayan bir siparis deneniyor. Format² kontrol ederek tekrar i lem yapilmalqūr. 99 CORE-2302 Siparis Numarasi Kullanimda. Yeni bir siparis numaras² ile i lem yapilmalqūr. 99 CORE-2311 VPos Kilitli. Sonra Tekrar Deneyiniz Terminal kilitini kald²mak icin Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2312 VPos terminal tanimlanmadi. Tan²ml² olmayan bir magazada test i lemi yapilayor. Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2313 VPos siyeri tanimlanmadi. Tan²ml² olmayan bir magazada test i lemi yapilayor. Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2314 VPos Kilitli. Sonra Tekra Deneyiniz. Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2315 VPos STAN kendi maksimum batch kapasitesine ulasti. 99 CORE-2316 VPos Kilitli. Sonra Tekra Deneyiniz. Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2316 VPos Kilitli. Sonra Tekra Deneyiniz. Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2316 VPos Kilitli. Sonra Tekra Deneyiniz. Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2316 VPos Kilitli. Sonra Tekra Deneyiniz. Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2316 VPos Kilitli. Sonra Tekra Deneyiniz. Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2400 VPos kilitli kontrol hatasi. Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreler icin Prelockcheck yaparken. 90 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 91 CORE-2900 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri Destek masas² ile iritbata geciniz. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Covap parametreleri set yapilan magazada sorun olabilir. Destek masas² ile iritbata geciniz. 1 Set yapilan magazada sorun olabilir. Destek masas² ile iritbata geciniz. 1 Set yapilan magazada sorun olabilir. Destek masas² ile iritbata geciniz. 1 Set yapilan magaza	99	CORE-2513		kapat ² lmaya calisti i zaman al ² nan hatad ² r. Yeni bir siparis numaras ² ile i lem
99 CORE-2301 Gecersiz Siparis Numarasi. Max 64, alfanûmerîk olmayan bir siparis deneniyor. Format² kontrol edilerek tekrar i lem yapamal²da. Max 64, alfanûmerîk olmayan bir siparis deneniyor. Format² kontrol ederek tekrar i lem yapamal²da. 99 CORE-2302 Siparis Numarasi Kullanimda. Yeni bir siparis numaras² ile i lem yapamal²da. 99 CORE-2311 VPos Kilitli. Sonra Tekrar Deneyiniz Terminal kilitini kald²rmak icin Destek masas² ile iritlata geciniz. 99 CORE-2312 VPos terminal tanimlanmadi. Tan²ml² olmayan bir magazada test i lemi yapa²yor. Destek masas² ile iritlata geciniz. 99 CORE-2313 VPos isyeri tanimlanmadi. Tan²ml² olmayan bir magazada test i lemi yapa²yor. Destek masas² ile iritlata geciniz. 99 CORE-2314 VPos Kilitli. Sonra Tekra Deneyiniz. Destek masas² ile iritlata geciniz. 99 CORE-2315 VPos STAN kendi maksimum batch kapasitesine ulasti. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bir verillerine uyumsuz. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bir verillerine uyumsuz. 99 CORE-2500 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2700 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 90 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 90 CORE-2900 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 90 CORE-2900 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 91 CORE-3000 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 92 CORE-3000 Sistem Hatasi. Son Commit'te. 93 CORE-4001 Gunsonu icin VPos bulunamadi. 94 CORE-4002 VPos Kiliti. Sonra Tekrar Deneyiniz. 95 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar Deneyiniz. 96 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar Deneyiniz. 97 CORE-4000 VPos Mesgul. Sonra Tekrar Deneyiniz. 98 CORE-4000 VPos Mesgul. Sonra Tekrar Deneyiniz. 99 CORE-4000 VPos Mesgul. Sonra Tekrar Deneyiniz.	99		yapilamaz.	yap²lmamal²d²r.
seferde kullanilir. 99 CORE-2301 Gecersiz Siparis Numarasi. Max 64, alfandimerik olmayan bir siparis deneniyor. Format² kontrol ederek tekrar i lem yap¾mal²d²r. 99 CORE-2302 Siparis Numarasi Kullanimda. 99 CORE-2311 VPos Kiiitli. Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2311 VPos terminal tanimlanmadi. 99 CORE-2312 VPos terminal tanimlanmadi. 99 CORE-2313 VPos isyeri tanimlanmadi. 99 CORE-2313 VPos isyeri tanimlanmadi. 99 CORE-2314 VPos Kiiitli. Sonra Tekrar Deneyiniz. 99 CORE-2315 VPos Kiiitli. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-2316 VPos Kiiitli. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bin kapasitesine ulasti. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bin bestek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2400 VPos kilidi kontrol hatasi. 99 CORE-2500 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2700 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 90 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 90 CORE-2900 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 91 CORE-2900 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 92 CORE-2900 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 93 CORE-2900 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 94 CORE-2900 Sistem Hatasi. Son Commit'te. 95 CORE-3000 Sistem Hatasi. Son Commit'te. 96 CORE-4001 Gunsonu icin VPos bulunamadi. 17 m²m²² olmayan bir magazada soru olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 18 Tan²m²² olmayan bir magazada soru olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 18 Tan²m²² olmayan bir magazada soru olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 18 Tan²m²² olmayan bir magazada soru olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 18 Tan²m²² olmayan bir magazada soru olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 18 Tan²m²² olmayan bir magazada soru olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 18 Tan²m²² olmayan bir magazada soru olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 18 Tan²m²	99	CORE-2515	CVV Hatas ²	CVV kontrol edilmelidir.
deneniyor. Format² kontrol ederek tekrar i lem yapªlmal²d²r. 99 CORE-2312 VPos Kilitli. Sonra Tekrar Deneyiniz masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2312 VPos terminal tanimlanmadi. Tan²ml² olmayan bir magazada test i lemi yapªlyor. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2313 VPos isyeri tanimlanmadi. Tan²ml² olmayan bir magazada test i lemi yapªlyor. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2314 VPos Kilitli. Sonra Tekra Deneyiniz. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2315 VPos STAN kendi maksimum batch kapasitesine ulasti. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bin verilerine uyumsuz. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bin verilerine uyumsuz. 99 CORE-2500 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2700 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. Destek masas² ile irtibata geciniz. Destek masas² ile irtibata geciniz. Destek masas² ile irtibata geciniz. Destek masas² ile irtibata geciniz. Destek masas² ile irtibata geciniz. Test yap² an magazada sorun olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. Test yap² arb magazada sorun olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. Test yap² arb magazada sorun olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. Test yap² arb terminal kilitlenmi tir. Destek masas² ile irtibata geciniz. Test yap² arb terminal kilitlenmi tir. Destek masas² ile irtibata geciniz. Test yap² arb terminal kilitlenmi tir. Destek masas² ile irtibata geciniz.			seferde kullanilir.	edilerek tekrar i lem yap²lmal²d²r.
yapamalada. 99 CORE-2311 VPos Kilitli. Sonra Tekrar Deneyiniz 99 CORE-2312 VPos terminal tanimlanmadi. 99 CORE-2313 VPos isyeri tanimlanmadi. 99 CORE-2313 VPos isyeri tanimlanmadi. 99 CORE-2313 VPos isyeri tanimlanmadi. 99 CORE-2314 VPos Kilitli. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-2315 VPos STAN kendi maksimum batch kapasitesine ulasti. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bin verilerine uyunsuz. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bin verilerine uyunsuz. 99 CORE-2400 VPos kilidi kontrol hatasi. 99 CORE-2500 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken Prelockcheck yaparken. 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2700 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Commit'te. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Commit'te. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Commit'te. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Commit'te. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Son Commit'te. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Son Commit'te. 99 CORE-4001 Gunsonu icin VPos bulunamadi. 10 Estek masas² ile irtibata geciniz. 11 Erst yapama magazada sorun olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 12 Test yapama magazada sorun olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 13 CORE-4001 Test yapama magazada sorun olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 14 Test yapama magazada sorun olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 15 Test yapama magazada sorun olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 16 Test yapama magazada sorun olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 17 Test yapama magazada sorun olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 18 Test yapama magazada sorun olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 18 Test yapama magazada sorun olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 18 Destek masas² ile irtibata geciniz. 18 Destek masas² ile irtibata geciniz. 18 Destek masas² ile irtibata geciniz. 19 CORE-4001 Gunsonu icin VPos	99	CORE-2301	·	deneniyor. Format² kontrol ederek tekrar i lem yap²lmal²d²r.
masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2312 VPos terminal tanimlanmadi. Tan²ml² olmayan bir magazada test i lemi yap³²yor. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2313 VPos kilitli. Sonra Tekra Deneyiniz. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2314 VPos Kilitli. Sonra Tekra Deneyiniz. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2315 VPos STAN kendi maksimum batch kapasitesine ulasti. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bin verilerine uyumsuz. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bin verilerine uyumsuz. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2400 VPos kilidi kontrol hatasi. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreler icin Prelockcheck yaparken. 99 CORE-2700 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Copap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Son Commit'te. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-4001 Gunsonu icin VPos bulunamadi. Test yap²an magazada sorun olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 70 Test yap²an magazada sorun olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-4002 VPos Kilitli. Sonra Tekrar Deneyiniz. Test yap²a terminal kilitlenmi tir. Destek masas² ile irtibata geciniz.	99		·	yap²lmal²d²r.
yap ^{3/2} yor. Destek masas ² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2314 VPos Kilitli. Sonra Tekra Deneyiniz. 99 CORE-2315 VPos STAN kendi maksimum batch kapasitesine ulasti. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bin verilerine uyumsuz. 99 CORE-2400 VPos kilidi kontrol hatasi. 99 CORE-2500 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken 99 CORE-2700 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Covap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Covap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Covap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Covap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Covap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Covap parametreleri Set edilirken. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Covap parametreleri Set edilirken. 99 CORE-4001 Gunsonu icin VPos bulunamadi. 7 Test yap²a magazada sorun olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 7 Test yap²a reminal kilitenmi tir. Destek masas² ile irtibata geciniz.			*	masas² ile irtibata geciniz.
yap ² /yor. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2315 VPos STAN kendi maksimum batch kapasitesine ulasti. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bin verilerine uyumsuz. 99 CORE-2400 VPos kilidi kontrol hatasi. 99 CORE-2500 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken Prelockcheck yaparken. 99 CORE-2700 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Oevap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Oevap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-4001 Gunsonu icin VPos bulunamadi. Test yapt² an²z terminal kilitlenmi tir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 70 CORE-4002 VPos Kilitli. Sonra Tekrar Deneyiniz. Test yapt² an²z terminal kilitlenmi tir. Destek masas² ile irtibata geciniz.				yap ² l ² yor. Destek masas ² ile irtibata geciniz.
99 CORE-2315 VPos STAN kendi maksimum batch kapasitesine ulasti. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bin verilerine uyumsuz. 99 CORE-2400 VPos kilidi kontrol hatasi. 99 CORE-2500 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreleri cin Prelockcheck yaparken. 99 CORE-2700 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2700 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-4001 Gunsonu icin VPos bulunamadi. 90 CORE-4002 VPos Kilitli. Sonra Tekrar Deneyiniz. 90 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar 90 Destek masas² ile irtibata geciniz. 90 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar 90 Destek masas² ile irtibata geciniz. 90 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar 90 Destek masas² ile irtibata geciniz. 90 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar 90 Destek masas² ile irtibata geciniz. 90 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar 90 Destek masas² ile irtibata geciniz. 90 Destek masas² ile irtibata geciniz. 90 Destek masas² ile irtibata geciniz. 90 Destek masas² ile irtibata geciniz. 90 Destek masas² ile irtibata geciniz.			•	yap ² l ² yor. Destek masas ² ile irtibata geciniz.
kapasitesine ulasti. 99 CORE-2316 Pan (Kart Numarasi) banka bin verilerine uyumsuz. 99 CORE-2400 VPos kilidi kontrol hatasi. 99 CORE-2500 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreleri ion Prelockcheck yaparken. 99 CORE-2700 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri bestek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri bestek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-4001 Gunsonu icin VPos bulunamadi. 70 Destek masas² ile irtibata geciniz. 71 Test yap²lan magazada sorun olabilir.Destek masas² ile irtibata geciniz. 72 Test yapt²² ²n²z terminal kilitlenmi tir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-4002 VPos Kilitli. Sonra Tekrar Deneyiniz. 73 Test yapt²² ²n²z terminal kilitlenmi tir. Destek masas² ile irtibata geciniz.				
verilerine uyumsuz. yap²l²yor. 99 CORE-2400 VPos kilidi kontrol hatasi. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2500 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreler icin Prelockcheck yaparken. 99 CORE-2700 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Son Commit'te. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-4001 Gunsonu icin VPos bulunamadi. Test yap²lan magazada sorun olabilir.Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-4002 VPos Kilitli. Sonra Tekrar Deneyiniz. Test yapt² ²n²z terminal kilitlenmi tir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata			kapasitesine ulasti.	_
99 CORE-2500 Sistem Hatasi. Parametreleri Uretirken Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreler icin Prelockcheck yaparken. 99 CORE-2700 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri set edilirken. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri set edilirken. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Son Commit'te. 99 CORE-4001 Gunsonu icin VPos bulunamadi. 99 CORE-4002 VPos Kilitli. Sonra Tekrar Deneyiniz. 99 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar 90 Destek masas² ile irtibata geciniz. 90 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar 91 Destek masas² ile irtibata geciniz. 92 Destek masas² ile irtibata geciniz. 93 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar 94 Destek masas² ile irtibata geciniz. 95 Destek masas² ile irtibata geciniz. 96 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar 97 Destek masas² ile irtibata geciniz.			verilerine uyumsuz.	yap ² l ² yor.
99 CORE-2501 Sistem Hatasi. Parametreler icin Prelockcheck yaparken. 99 CORE-2700 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri bet edilirken. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri bet edilirken. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Son Commit'te. 99 CORE-4001 Gunsonu icin VPos bulunamadi. 99 CORE-4002 VPos Kilitli. Sonra Tekrar Deneyiniz. 99 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar 99 Destek masas² ile irtibata geciniz. Test yap²lan magazada sorun olabilir.Destek masas² ile irtibata geciniz. Test yapt² ²n²z terminal kilitlenmi tir. Destek masas² ile irtibata geciniz.				<u> </u>
Prelockcheck yaparken. 99 CORE-2700 Sistem Hatasi. Acquirer transmit islemi sirasinda. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri set edilirken. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Covap parametreleri Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Son Commit'te. 99 CORE-4001 Gunsonu icin VPos bulunamadi. 99 CORE-4002 VPos Kilitli. Sonra Tekrar Deneyiniz. 99 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar 99 Destek masas² ile irtibata geciniz. Test yap²lan magazada sorun olabilir.Destek masas² ile irtibata geciniz. Test yapt² ²n²z terminal kilitlenmi tir. Destek masas² ile irtibata geciniz.				
sirasinda. 99 CORE-2800 Sistem Hatasi. Acquirer cevabi konrol ederken. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri set edilirken. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Son Commit'te. 99 CORE-4001 Gunsonu icin VPos bulunamadi. 99 CORE-4002 VPos Kilitli. Sonra Tekrar Deneyiniz. 99 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar 99 Destek masas² ile irtibata geciniz. 70 Test yap²lan magazada sorun olabilir.Destek masas² ile irtibata geciniz. 70 Test yapt² ²n²z terminal kilitlenmi tir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar 90 Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata			Prelockcheck yaparken.	_
ederken. 99 CORE-2900 Sistem Hatasi. Cevap parametreleri set edilirken. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Son Commit'te. 99 CORE-4001 Gunsonu icin VPos bulunamadi. 99 CORE-4002 VPos Kilitli. Sonra Tekrar Deneyiniz. 99 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar 99 Destek masas² ile irtibata geciniz. Test yap²lan magazada sorun olabilir.Destek masas² ile irtibata geciniz. Test yapt² ²n²z terminal kilitlenmi tir. Destek masas² ile irtibata geciniz. Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata			sirasinda.	
set edilirken. 99 CORE-3000 Sistem Hatasi. Son Commit'te. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-4001 Gunsonu icin VPos bulunamadi. Test yap²lan magazada sorun olabilir.Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-4002 VPos Kilitli. Sonra Tekrar Deneyiniz. Test yapt² ²n²z terminal kilitlenmi tir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata			ederken.	_
99 CORE-4001 Gunsonu icin VPos bulunamadi. Test yap²lan magazada sorun olabilir.Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-4002 VPos Kilitli. Sonra Tekrar Deneyiniz. Test yapt² ²n²z terminal kilitlenmi tir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata			set edilirken.	
99 CORE-4002 VPos Kilitli. Sonra Tekrar Deneyiniz. 99 CORE-4002 VPos Kilitli. Sonra Tekrar Deneyiniz. 99 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar 90 Detayl² ²n²z terminal kilitlenmi tir. Destek masas² ile irtibata geciniz. 90 Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata				
masas² ile irtibata geciniz. 99 CORE-4003 VPos Mesgul. Sonra Tekrar Detayl² bilgi icin Destek Masas² ile irtibata				olabilir. Destek masas² ile irtibata geciniz.
			•	masas² ile irtibata geciniz.
	99	CORE-4003		

99	CORE-4004	Gunsonu tamamlanamiyor.	Detayl ² bilgi icin Destek Masas ² ile irtibata geciniz
99	CORE-4005	VPosBatch bulunamadi.	Detayl ² bilgi icin Destek Masas ² ile irtibata geciniz
99	CORE-4201	Test mesaji icin VPos bulunamadi.	Detayl ² bilgi icin Destek Masas ² ile irtibata geciniz
99	CORE-4202	Sistem hatasi. Test mesaji gönderme sirasinda.	Detayl ² bilgi icin Destek Masas ² ile irtibata geciniz