

PROCÉDURE 08 · POSTE CLIENT

Poste client Debian : XFCE, NetworkManager, Firefox, Wireshark

Préparer un poste utilisateur graphique, configuré par DHCP, pour tester et capturer le trafic.

Machine	Système / version	Adresse	Rôle
client	Debian 13 + XFCE	192.168.10.100 (DHCP)	Poste de test

1. Ressources de la VM (sur l'hôte)

```
qm set 113 --memory 4096 --cores 2 --vga std
```

2. Installer le bureau

Le client n'héberge aucun service : il peut être équipé sur vmbr0, puis basculé sur vmbr1. Sinon, lui donner une IP temporaire :

```
ip addr add 192.168.10.150/24 dev ens18
ip route add default via 192.168.10.1
echo "nameserver 1.1.1.1" > /etc/resolv.conf
```

```
apt update
apt install -y task-xfce-desktop firefox-esr wireshark # Wireshark : répondre « Oui »
usermod -aG wireshark,sudo etudiant
hostnamectl set-hostname client
```

3. Confier la carte à NetworkManager

```
sed -i -E 's/^(auto|allow-hotplug|iface) ens18/#&/' /etc/network/interfaces
reboot
```

Puis dans Proxmox : **client** → **Hardware** → **net0** → **Bridge : vmbr1** (la MAC est conservée). Se connecter ensuite par la **Console** avec **etudiant** (LightDM).

4. Commandes utiles

Besoin	Commande
Nouvelle demande DHCP	<code>sudo nmcli device disconnect ens18 && sudo nmcli device connect ens18</code>
Voir la configuration reçue	<code>nmcli -f IP4 device show ens18</code>
Vider le cache ARP	<code>sudo ip neigh flush all</code> puis <code>ip neigh</code>
Tester le DNS	<code>dig app.pme.lan / dig youtube.com</code>
Tester le web	<code>curl -I http://app.pme.lan</code>

5. Réglages Firefox

- **DNS via HTTPS : désactivé** (sinon AdGuard est contourné).

- **Mode HTTPS uniquement : désactivé** (Apache ne sert que du HTTP).
- Taper les adresses avec `http://` et recharger avec `Ctrl+F5`.

6. Problèmes rencontrés

Symptôme	Solution
Pas d'écran graphique	<code>systemctl enable --now lightdm</code> , vérifier <code>--vga std</code>
Adresse 192.168.0.x	Client encore sur vmbr0 : le passer sur vmbr1
DNS non reçu	Lignes <code>ens18</code> encore actives dans <code>/etc/network/interfaces</code>