COMANDOS DE MS-DOS 4.0:
==========

ASSIGN: (externo)

Asigna una letra determinada a un drive. (Cumple una función parecida a la de Subst).

ASSIGN [letra = drive]

Si no se colocan argumentos restablece los valores originales.
Se recomienda usar Subst en vez de Assign.
No se debe emplear cuando se usan los comandos Print, Backup, Restore, Join, Subst, etc.

Ej.: ASSIGN A=C
Asigna la letra A al drive C. (Redirige todas las referencias del drive A al C).

ATTRIB: (externo)

Despliega o modifica los atributos de los archivos.

ATTRIB [+/-r] [+/-a] [rutarchivo] [/s]

Admite *.* como rutarchivo.
La opción /s extiende su efecto a los subdirectorios.
El atributo a (archivar) es usado por Backup, Restore y XCopy para seleccionar los archivos.

Ej.: ATTRIB *.DAT
Despliega los atributos de los archivos .DAT del directorio.
ATTRIB +r C:\NOMBRES.DAT
Establece que el archivo es read-only (sólo lectura).
ATTRIB -r C:\NOMBRES.DAT
Establece que el archivo ya no es read-only.

BACKUP: (externo)

Realiza un resguardo de archivos del disco sobre diskettes.

```
BACKUP  C:rutarchivo  A:  [/s]  [/m]  [/d:fecha]  [/t:hora]
        [/a]  [/L:rutarchivo]  [/f:formato]
```

Con la opción /s se resguardan también los subdirectorios.
Con la opción /m se resguardan los archivos modificados desde el bakcup anterior.
Con la opción /d se resguardan los archivos modificados desde la fecha indicada.
Con la opción /t se resguardan los archivos modificados desde la hora indicada.
Con la opción /a se resguardan los archivos a continuación del backup existente (sin sobrescribirlo).
Si no se usa esta opción, los archivos existentes en los diskettes son borrados para efectuar el resguardo.
Con la opción /L se crea un archivo Log del backup en el rutarchivo indicado.
Con la opción /f se formatea cada diskette antes de resguardar los archivos. Formatos habituales: 360 y 1200 ó 1.2
Los archivos resguardados con Backup versión 4.0 no pueden ser restaurados con Restore de versiones anteriores.

Ej.: BACKUP C:\WORKS*.* A:
Resguarda todos los archivos del directorio WORKS.
BACKUP C:\WORKS*.* A: /d:5-2-92 /a
Resguarda los archivos del directorio WORKS modificados desde el 5-2-92, a continuación del backup anteriormente realizado.

CD (o CHDIR): (interno)

Despliega o cambia la corriente ruta o directorio.

CD [ruta]

Cuando el directorio de destino no es ni padre ni hijo del corriente, es necesario escribir la ruta completa.

Ej.: CD \WORKS\DATOS
Lleva al directorio WORKS\DATOS.
CD \
Lleva al directorio raíz.
CD ..
Lleva al directorio padre del corriente.
CD TEXTOS
Lleva al directorio TEXTOS (hijo del corriente).

CHKDSK: (externo) (no se usa en redes)

Examina el disco especificado y despliega un reporte de estado y errores.

CHKDSK drive: [>archivo] [/v] [/f]

Si se coloca un nombre de archivo, la información es almacenada en el mismo. No debe usarse juntamente con la opción /f.
La opción /v hace que despliegue los nombres de los archivos mientras se ejecuta.
La opción /f hace que el sistema intente corregir los errores que encuentre. También se puede guardar la información de sectores desconectados en archivos FILEn.CHK, pero la reconstrucción completa de los archivos originales es muy improbable. El uso de esta opción requiere ciertos conocimientos del MS-DOS.

Ej.: CHKDSK A:
Verifica el estado del diskette puesto en A, sin intentar corregir los errores que detecte.

CLS: (interno)

Limpia la pantalla.

CLS

COMP: (externo)

Compara el contenido de dos archivos (o dos grupos de archivos) e indica sus diferencias.

COMP [rutarchivo1] [rutarchivo2]

Admite *.* como rutarchivos.
Si se omiten los argumentos, al ejecutarse los reclama.
Si los archivos son de tamaño diferente, pide confirmación antes de compararlos.
Si no encuentra las marcas de fin de archivo da un aviso.
Si encuentra 10 diferencias, deja de comparar los archivos.

Ej.: COMP C:\WORKS*.TXT A:\RESG*.TXT
Compara el contenido de los archivos de ambos directorios.

COPY: (interno)

Copia uno o varios archivos.

COPY rutarchivo1 [rutarchivo2] [/v] [/a] [/b]
COPY rutarchivo1 + rutarchivo2 [rutarchivo3]

Admite *.* (y su equivalente .) como rutarchivo.
Si no se coloca el nombre del segundo archivo, efectúa la copia al directorio corriente con el mismo nombre del archivo fuente.
La opción /v produce una verificación del archivo copiado tras efectuarse la copia.

La opción /a hace que copie el archivo (ASCII) hasta encontrar una marca de fin de archivo.
En cambio, la opción /b hace que copie la cantidad de bytes del archivo (binario) determinada por su tamaño.
Si se usa la segunda modalidad de la sintaxis, el último archivo especificado resulta ser la acumulación de los archivos separados por los signos +. Si se omite este último nombre, la acumulación se realiza sobre el primer archivo de la lista.

Ej.: COPY C:\WORKS*.TXT A:\RESG*.TXT
Copia todos los archivos .TXT del directorio C:\WORKS en el directorio A:\RESG.
COPY A:\RESG\INFORME.TXT
Copia el archivo INFORME.TXT del directorio A:\RESG con el mismo nombre en el directorio corriente.
COPY *.TXT COMPLETO.TXT
Acumula el contenido de los archivos .TXT en el archivo COMPLETO.TXT
COPY *.TXT + *.LST *.DOC
Acumula el contenido de cada archivo .TXT con el del respectivo .LST en un correspondiente .DOC

DATE: (interno)

Despliega o establece la fecha del sistema.

DATE [fecha]

El formato con que se escribe la fecha depende de cómo esté configurado el sistema.
Si no se ingresa una nueva fecha, mantiene la corriente.

Ej.: DATE 12-10-92
Establece como fecha actual el 12 de octubre de 1992.

DEL (o ERASE): (interno)

Borra los archivos especificados.

DEL [rutarchivo] [/p]

Admite *.* (y su equivalente .) como rutarchivo.
Con la opción /p consulta si debe continuar antes de borrar cada archivo.
Para eliminar todos los archivos de un determinado directorio basta con indicar el nombre del mismo (sin agregar *.*).

Ej.: DEL *.BAK
Borra todos los archivos .BAK del directorio.

DIR: (interno)

Despliega una lista de archivos del directorio especificado.

DIR [rutarchivo] [/p] [/w]

Admite *.* como rutarchivo.
Si no se especifica rutarchivo, despliega todos los archivos del directorio corriente.
La opción /p hace que el despliegue se realice de a una pantalla por vez (espera el pulsado de una tecla).
La opción /w produce un despliegue de los nombres de los archivos, sin su tamaño ni fecha de modificación.

Ej.: DIR A:\RESG*.TXT
Da una lista de todos los archivos .TXT del directorio A:\RESG

DISKCOMP: (externo) (no se usa en redes)

Compara el contenido de dos discos e informa si encuentra diferencias en alguna pista.

DISKCOMP drive: drive:

Ej.: DISKCOMP A: A:
Compara el contenido de dos diskettes colocados sucesivamente en el drive A.

DISKCOPY: (externo) (no se usa en redes)

Copia un disco.

DISKCOPY drive: drive:

Si es necesario, da formato al disco de destino.

Ej.: DISKCOPY A: A:
Copia el diskette colocado en A a otro que se colocará a continuación en el mismo drive.

EXIT: (interno)

Sale del Command.com y retorna a un nivel superior (si existe)

EXIT

FASTOPEN: (externo) (no se usa en redes)

Facilita el acceso rápido a archivos y directorios.

FASTOPEN [drive][=número]

El número es la cantidad de archivos (entre 10 y 999) cuya ubicación se memoriza para acceso rápido. Si no se especifica, el sistema asume los últimos 10 accedidos.
Sólo se puede ejecutar una vez en cada sesión, por lo que conviene incluirlo en el archivo Autoexec.bat.

Ej.: FASTOPEN C:=20
Agiliza el acceso a los 20 últimos archivos empleados

FC: (externo)

Compara el contenido de dos archivos e indica sus diferencias.

FC [/b] [/L] [/w] [/c] [/número] rutarchivo1 rutarchivo2

La opción /b hace que la comparación sea binaria (byte a byte)
La opción /L hace que la comparación sea en modo ASCII.
La opción /w hace que los espacios en blanco sean comprimidos para la comparación ASCII.
La opción /c hace que la comparación ASCII no haga diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
La opción /número (1 a 9) indica la cantidad de líneas que pueden ser consideradas como parte de una misma diferencia. Valor por omisión: 2.
En el despliegue de cada diferencia, aparece en primer lugar el archivo 1 y luego el 2. Se muestran: la línea previa a la diferencia, las líneas diferentes y luego la siguiente línea no diferente.

Ej.: FC C:\WORKS\CARTA.TXT A:\RESG\CARTA.RSG
Compara el contenido de ambos archivos.

FIND: (externo)

Busca un texto en un archivo o grupo de archivos.

FIND [/n] [/c] [/v] "texto" [archivo(s)]

No se pueden usar asteriscos en la lista de archivos.
La opción /n hace que cada línea que contenga el texto aparezca con su número relativo dentro del archivo.
La opción /c hace que sólo aparezca cuántas veces está el texto, pero no despliegue sus ocurrencias.
Con la opción /v se muestran todas las líneas que No contienen el texto.
El texto debe ser escrito entre comillas.
Hace distinción entre mayúsculas y minúsculas.
Si no se especifican archivos, el comando actúa como un filtro de otro comando (Dir, Tree, Type...).

Ej.: FIND "nuestro Banco" INF.TXT
Busca el texto 'nuestro Banco' en el archivo INF.TXT
DIR /w | FIND ".BAT"
Busca en la pantalla los archivos con extensión .BAT y hace una lista de ellos.

FORMAT: (externo) (no se usa en redes)

Formatea un disco para poder ser usado en MS-DOS.

FORMAT drive: [/4] [/v:nombre] [/s] [/f:formato]

Al formatear un disco se destruye toda la información previamente existente en él.
La opción /4 da un formato de 360Kb a diskettes de 5 1/4" en un drive de alta densidad (1,2 Mb)
La opción /v coloca un nombre al disco. Si no se usa esta opción, el comando pregunta luego por un nombre para el disco.

La opción /s incluye el sistema operativo DOS en el disco.
La opción /f formatea el diskette con el tamaño especificado.
Formatos habituales: 360 y 1200 ó 1.2
Esta opción no se debe emplear en forma conjunta con /4 ya que ambas cumplen funciones similares.

Ej.: FORMAT A: /S
Formatea el diskette colocado en el drive A y le incluye el sistema operativo.

KEYB: (externo)

Carga el lector de teclado del idioma especificado.

KEYB [código] [,página] [,rutarchivo]

El código corresponde al teclado que se vaya a utilizar (LA para Latinoamérica, SP para España, US para EUA).
El numero de página sólo necesita especificarse si es distinto de 437,850 (no es éste nuestro caso).
Si no se indica nada como rutarchivo asume Keyboard.sys
Si no se colocan argumentos, despliega el estado actual.
Para pasar al lector de teclado de USA se pulsan las teclas Ctrl-Alt-F1 y para retornar al de LA se pulsan Ctrl-Alt-F2

Ej.: KEYB LA
Carga el lector de teclado de la versión latinoamericana.

LABEL: (externo) (no se usa en redes)

Coloca, cambia o quita el nombre a un disco.

LABEL drive: [nombre]

Se pueden entrar 11 caracteres (incluidos espacios) como nombre. No admite: * ? / \ | . , ; : + = < > [ ] ( ) & ^

Ej.: LABEL A: RESGUARDO
Establece que el diskette colocado en el drive A reciba el nombre de RESGUARDO.

MEM: (externo)

Muestra la cantidad de memoria libre y utilizada.

MEM [opción]

La opción /program presenta los programas cargados en memoria. La opción /debug presenta los programas cargados e información relativa a los mismos.

Ej.: MEM
Despliega el estado de uso actual de la memoria.

MD (o MKDIR): (interno)

Crea un directorio.

MD nombre

Si el directorio que se crea no es hijo del corriente, es necesario explicitar la ruta completa.

Ej.: MD \WORKS
Crea el directorio WORKS.

MORE: (externo)

Despliega de a una pantalla por vez (esperando que se pulse una tecla para continuar).

MORE

Este comando actúa como un filtro.

Ej.: TYPE CARTA.TXT | MORE
Despliega el archivo CARTA.TXT de a una pantalla.
MORE < CARTA.TXT
Equivale a TYPE CARTA.TXT | MORE

PATH: (interno)

Establece una ruta de búsqueda para los comandos externos.

PATH ruta [;ruta...]

La longitud máxima de rutas de búsqueda es 127 caracteres.
La preferencia en la búsqueda es: .com .exe .bat
Si no se colocan argumentos describe la ruta actual.
PATH ; restablece como ruta sólo el directorio de trabajo

Ej.: PATH C:\;C:\DOS;C:\UTIL
Hace que se busquen los comandos en el directorio de trabajo y en los directorios C:\ C:\DOS y C:\UTIL

PRINT: (externo)

Envía un archivo de texto a la cola de impresión.

PRINT [/d:disp] [/b:tamaño] [/u:valor1] [/m:valor2] [/s:interv] [/q:cola] [/t] [rutarchivo] [/c] [/p]

Permite la ejecución de otros comandos mientras el archivo está siendo impreso o espera en cola de impresión.

/d se usa para indicar el dispositivo
/b establece el tamaño del buffer (entre 512 y 16384)
/u establece el timeout para enviar a impresora (1 a 255)
/m establece la demora en imprimir un carácter (1 a 255)
/s establece los intervalos de acción de print (1 a 255)
/q establece el número máximo de archivos en la cola (4 a 32)
/t elimina todos los archivos de la cola de impresión
/c remueve el archivo especificado (y los que lo siguen) de la cola de impresión; desactiva el encolado
/p agrega el archivo especificado (y los que lo siguen) a la cola de impresión; reactiva el encolado

Las opciones predeterminadas son:
PRINT /d:PRN /b:512 /u:1 /m:2 /s:8 /q:10

Las opciones /d,/b,/u,/m,/s,/q sólo pueden ser usadas la primera vez que se ejecute el comando Print y sin nombre de archivo a imprimir.

Ej.: PRINT
Despliega los archivos en cola de impresión.
PRINT C:\TEXTOS\CARTA.TXT
Envía el archivo CARTA.TXT a la cola de impresión.
PRINT C:\TEXTOS\CARTA.TXT /C
Remueve de la cola de impresión el archivo CARTA.TXT y los que lo siguen
PRINT /T
Remueve los archivos de la cola de impresión.

PROMPT: (interno)

Establece el indicador de acceso de los comandos.

PROMPT= [cadena] [$carácter...]

Si se ingresa una cadena, la misma aparece como indicador.
Si no se coloca ninguna cadena ni caracteres de control, se establece el indicador de acceso por defecto (drive>).

Los caracteres de control producen los siguientes accesos:

$$	el carácter $
$q	el carácter =
$t	la hora
$d	la fecha
$p	el directorio y el drive corrientes
$v	el número de versión
$n	el drive corriente
$g	el carácter >
$l	el carácter <
$b	el carácter |
$_	un pase de renglón (CR/LF)
$h	un retroceso inicial (borra un carácter)
$e	un 'escape' (1Bh) para uso de secuencias ANSI

Ej.: PROMPT= pg
Establece un indicador de acceso que consta del drive y el directorio actuales seguidos por el signo >.

REN (o RENAME): (interno)

Cambia el nombre de un archivo.

REN rutarchivo1 archivo2

El archivo deja de tener el primer nombre, y usa el segundo.
Admite *.* como rutarchivos.

El nuevo nombre debe estar ubicado en el mismo directorio que el anterior.

Ej.: RENAME *.LST *.TXT
Renombra todos los archivos .LST del directorio como archivos .TXT

REPLACE: (externo)

Reemplaza los archivos del directorio destino con los del directorio fuente cuyo nombre coincida (y sólo ellos).
O viceversa: Añade archivos al segundo directorio sin sobrescribir ninguno de los que ya tenga.

REPLACE rutarchivo1 rutarchivo2 [/a] [/p] [/r] [/s] [/u] [/w]

Admite *.* como rutarchivos.
La opción /a hace que se copien al disco o directorio de destino sólo los archivos que no hubiera en el mismo (no se sobrescribe ninguno). No puede usarse con /s o /u.
Con la opción /u reemplaza sólo los archivos de fecha más reciente en el directorio fuente que en el de destino, sin agregar ningún otro. No puede usarse con /a.
Con la opción /s actúa sobre el directorio de destino y también sobre sus subdirectorios. Pero no lee los subdirectorios del directorio fuente. No puede usarse con /a.
Con la opción /r reemplaza también los archivos read-only.
Con la opción /p consulta antes de copiar cada archivo.
Con la opción /w espera confirmación antes de empezar el proceso de reemplazo (permitiendo colocar un diskette, etc.).
No reemplaza archivos ocultos o del sistema.

Ej.: REPLACE A:\TEXTOS*.* C:
Reemplaza los archivos de C por los que hubiera en A con el mismo nombre, pero no copia archivos de A que no hubiera en C.
REPLACE A:\TEXTOS*.* C: /a
Copia a C los archivos de A que no existían previamente en C (no sobrescribe archivos).

RESTORE: (externo)

Restaura archivos resguardados mediante un Backup.

RESTORE A: C:\rutarchivo [/s] [/p] [/b:fecha] [/a:fecha] [/e:hora] [/l:hora] [/m] [/n]

Admite *.* como rutarchivo.
Con la opción /s se restauran también los subdirectorios.
Con /b se restauran los archivos modificados hasta esa fecha.
Con /a se restauran los archivos modificados desde esa fecha.
Con /e se restauran los archivos modificados hasta esa hora.
Con /l se restauran los archivos modificados desde esa hora.
Con /m se restauran los archivos modificados desde el último bakcup.
Con /n se restauran sólo los archivos que ya no existen en el directorio de destino.
Con /p se solicita confirmación para restaurar cada archivo que haya sido modificado luego del último backup.
El comando Restore de MS-DOS 4.0 también restaura archivos resguardados con Backup de versiones anteriores.
Restore no puede restaurar los archivos del sistema.

Ej.: RESTORE A: C:\WORKS*.*
Restaura en el directorio WORKS todos los archivos resguardados en el diskette colocado en el drive A.
RESTORE A: C:\CARTAS*.TXT /m
Restaura en el directorio CARTAS los archivos .TXT que sufrieron modificaciones desde el último backup.

RD (o RMDIR): (interno)

Remueve un directorio vacío.

RD [drive:] directorio

Si el directorio que se borra no es hijo del corriente, es necesario explicitar la ruta completa.
No se puede eliminar el directorio en que se está ubicado.

Ej.: RMDIR \WORKS\CARTAS\NOTAS
Remueve el directorio NOTAS, que debe estar vacío.

SIZE: (externo)

Despliega el número y tamaño de archivos y el espacio de disco necesario para contenerlos.

SIZE [rutarchivo] [drive:]

Se suele emplear antes de copiar una gran cantidad de archivos a un diskette para averiguar si caben en el mismo.
Admite *.* como rutarchivo.
Si se coloca el drive A despliega, además del tamaño propio de cada archivo, el que necesitaría en un diskette y el espacio total necesario en el diskette.
Si se escribe sin parámetros despliega el tamaño de todos los archivos del directorio corriente.

Ej.: SIZE *.COM A:
Despliega los archivos .COM del directorio con su tamaño y el que necesitaría en el diskette colocado en el drive A.

SORT: (externo)

Lee los datos, los reordena y los despliega en la pantalla o en un archivo.

SORT [/r] [/+n] [< archivo1] [> archivo2]

Este comando actúa como un filtro.
Lee los datos del archivo1 y los escribe ordenados en el archivo2 (o en la pantalla si éste no fue especificado).
La opción /r hace que el ordenamiento sea decreciente en vez de ascendente.
La opción /+n indica el número de columna a partir de la cual empieza el ordenamiento (por omisión asume 1).
No distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Ej.: SORT < DESORD.FIL > ORD.FIL
Toma el contenido del archivo DESORD.FIL y lo vuelca ordenado al archivo ORD.FIL
DIR | SORT /+14 | MORE
Lista los archivos del directorio, ordenados por tamaño (columna 14), de a una pantalla por vez.

SUBST: (externo) (no se usa en redes)

Sustituye un rutarchivo con un carácter (drive virtual).

SUBST [drive:] [rutarchivo] [/d]

El drive se empleará como sinónimo del rutarchivo.
Para eliminar una sustitución se ejecuta SUBST drive: /d
Si se escribe SUBST solamente, se despliegan las sustituciones vigentes.
Los comandos Backup, Diskcomp, Diskcopy, Format, Restore, Sys no funcionan con drives virtuales.
Es necesario que en el archivo Config.sys se haya ampliado el rango de drives admitidos (Lastdrive) para incluir el virtual.

Ej.: SUBST Z: C:\WORKS\INFORMES
Sustituye el rutarchivo con el drive Z: mediante el cual ahora se puede invocar al rutarchivo (Envía a C:\WORKS\INFORMES todo lo dirigido a Z:).

SYS: (externo) (no se usa en redes)

Transfiere los archivos de sistema MS-DOS a otro disco.

SYS drive:

Los archivos ocultos Io.sys y MsDos.sys son copiados del disco en que se está ubicado al disco de destino. No transfiere el archivo Command.com, que debe copiarse luego.
Se suele usar para actualizar un disco de sistema a la versión actual, o para cargar el sistema en un disco que no lo tenga.

Ej.: SYS A:
Copia los archivos de sistema del drive C al A.

TIME: (interno)

Despliega o establece la hora del sistema.

TIME [hora]

El formato de la hora es hh:mm:ss,cc
La hora se entra en formato de 24 hs.
Si se emplea sin argumento, despliega la hora actual y permite especificar una nueva hora. (Si no se ingresa una nueva hora, mantiene la actual).

Ej.: TIME
Despliega el mensaje: La hora actual es xx:xx:xx,xx
Escriba la nueva hora:
TIME 14:30
Establece como hora actual las 14 horas 30 minutos.

TREE: (externo)

Despliega la ruta de los directorios y subdirectorios.

TREE [ruta] [/f] [/a]

Si se ingresa un drive como ruta, muestra todos los directorios y subdirectorios del mismo. Si se ingresa el nombre de un directorio, muestra sus subdirectorios.
Si se usa la opción /f, se despliegan también los nombres de los archivos de cada subdirectorio.
Si se usa la opción /a, no utiliza símbolos gráficos para desplegar la dependencia entre los directorios.

Ej.: TREE A: /f > PRN
Lista los directorios del diskette en A: y sus archivos por impresora.

TYPE: (interno)

Despliega el contenido de un archivo.

TYPE rutarchivo

Ej.: TYPE C:\WORKS\CARTA.TXT | MORE
Despliega el contenido del archivo CARTA.TXT pantalla por pantalla.

VER: (interno)

Presenta el número de versión MS-DOS.

VER

VERIFY: (interno)

Conecta o desconecta la verificación de lo escrito en disco.

VERIFY [on/off]

Cuando se usa la opción On el sistema verifica cada vez que se escriben datos en un disco.
Si se ingresa sin argumentos, despliega el estado actual.
Equivale a la opción /v del comando Copy.

VOL: (interno)

Muestra el nombre y el número de serie del disco (si tiene).

VOL [drive:]

Ej.: VOL A:
Muestra la etiqueta del diskette ubicado en el drive.

WHERE: (externo)

Busca la ubicación (subdirectorio) de uno o varios archivos en la estructura arbolar.

WHERE archivo

Admite *.* como nombre de archivo.
Puede emplearse también para listar todos los archivos cuyo nombre tenga algunos caracteres comunes.

Ej.: WHERE *.TXT
Lista los archivos .TXT presentes en el disco.

XCOPY: (externo)

Permite copiar directorios y subdirectorios completos. Si bien no es tan rápido como Copy.

```
XCOPY  rutarchivo1  [rutarchivo2]  [/a]  [/m]  [/d:dd-mm-aa]
       [/s]  [/e]  [/v]  [/p]  [/w]
```

Admite *.* (y su equivalente .) como rutarchivos.
Si no se ingresa el rutarchivo2, efectúa la copia al directorio corriente con los mismos nombres de los archivos.
Con la opción /a copia sólo los archivos con atributo Archive (los modificados tras el último Backup) sin cambiarles ese atributo.
La opción /m es igual que /a pero les quita a los archivos el atributo Archive.
Con la opción /d copia sólo los archivos que tengan esa fecha o posterior.
Con la opción /s copia los archivos del directorio y también los subdirectorios con sus archivos (pero no copiará los subdirectorios vacíos).
La opción /e complementa a la opción /s copiando los subdirectorios vacíos. Debe ir precedida de dicha opción /s.
Con la opción /v verifica las copias.
Con la opción /p consulta antes de copiar cada archivo.
Con la opción /w espera confirmación antes de empezar el proceso de copiado (permitiendo colocar un diskette, etc.).

Ej.: XCOPY A:ARCHIVO.TXT C:
Produce el mismo efecto que el comando COPY.
XCOPY A:\TEXTOS C: /s
Copia el contenido del directorio TEXTOS y sus subdirectorios con los archivos que tuvieran.
XCOPY A:\TEXTOS C: /s /e
Es igual al anterior, pero también copia los subdirectorios vacíos.
XCOPY A:\TEXTOS C: /d:12-10-92
Copia los archivos creados a partir del 12-10-92.

OTROS COMANDOS: (de administración del Sistema)

APPEND: (externo)

Establece una ruta de búsqueda para los archivos de datos. (Cumple una función parecida a la de Path).

APPEND ruta [;ruta...]

Permite acceder a los archivos de datos de los directorios especificados sin tener que indicar su ruta. (No habilita para ejecutar comandos de esos directorios; para ello se usa Path).
APPEND sin argumentos muestra la ruta actual de búsqueda.
APPEND ; anula la ruta de búsqueda
Observaciones: Si la primera vez que se ejecuta Append se lo hace de este modo: APPEND /e o bien APPEND /x y luego se lo ejecuta en modo normal, se podrán leer los archivos añadidos como si fueran del directorio en uso.

Ej.: APPEND C:\WORKS;C:\DATOS;
Permite acceder a los archivos de datos de los directorios \WORKS y \DATOS sin necesidad de especificar la ruta.

BREAK: (interno)

Activa o desactiva el rastreo del pulsado de Ctrl-C para interrupción de las operaciones sobre archivos.

BREAK [on/off]

BREAK sin argumentos muestra el estado actual.
La lectura y escritura de pantalla, teclado e impresora pueden ser interrumpidas pulsando Ctrl-C aún con Break Off.

Ej.: BREAK OFF
Establece que aunque se pulse Ctrl-C no se interrumpirán las operaciones sobre archivos.

CHCP: (interno)

Despliega la página de códigos actual del Command.com

CHCP [número]

La única página de códigos habilitada en la versión castellana de la versión 4.0 es la políglota (850).

COMMAND: (externo)

Inicia un nuevo procesador de comandos.

COMMAND [rutarchivo] [disp] [/e:bytes] [/p] [/c cadena]

Si se especifica rutarchivo carga ese procesador de comandos en lugar del Command.com.
Si se especifica un dispositivo, la entrada y salida de datos se realiza por el mismo.
La opción /p hace que el nuevo procesador de comandos quede en la memoria (de lo contrario luego se vuelve automáticamente al anterior: generalmente el Command.com).
La opción /e determina el tamaño del ambiente operativo: entre 160 (valor predeterminado) y 32768 bytes.
La opción /c hace que se ejecuten inmediatamente los comandos contenidos en la cadena.

Ej.: COMMAND /c CHKDSK A:
Inicia como procesador de comandos al Command.com (o sea, no cambia el actual), ejecuta un ChkDsk de un diskette, y retorna nuevamente al procesador de comandos Command.com

CTTY: (interno)

Establece el dispositivo que se indique como reemplazante de la consola (pantalla y teclado) para el ingreso de comandos de entrada y salida.

CTTY dispositivo

Ej.: CTTY CON
Restablece a la consola como dispositivo de control de entrada y salida de datos.

DEBUG: (externo)

Permite controlar y depurar archivos, sectores de disco o memoria.

DEBUG [archivo] [parámetros]

Dentro del Debugger hay comandos y teclas específicos.

EDLIN: (externo)

Permite crear o modificar el contenido de un archivo.

EDLIN rutarchivo

Dentro del Editor hay comandos y teclas específicos.

EXE2BIN: (externo)

Convierte archivos ejecutables a formato binario.

EXE2BIN rutarchivo [rutarchivo]

El archivo fuente debe ser un archivo .EXE producido por el linker, de menos de 64 K y sin segmento de stack.

Ej.: EXE2BIN EJEMPLO.EXE
Convierte el archivo EJEMPLO.EXE en formato binario con el nombre EJEMPLO.BIN.

FDISK: (externo) (no se usa en redes)

Configura el disco rígido para usarlo con MS-DOS.

FDISK

Permite trabajar en el disco rígido con hasta cuatro particiones, cada una de las cuales puede contener un sistema operativo. Sólo una partición puede estar activa a la vez.
Despliega un menú de opciones que permite crear, cambiar o borrar una partición, o desplegar sus datos.
El uso de este comando requiere ciertos conocimientos del Sistema Operativo.

GRAFTABL: (externo)

Carga en la memoria una tabla que define caracteres ASCII adicionales para usar con el adaptador de color y gráficos (CGA).

GRAFTABL [?] [/sta] [número]

Permite desplegar caracteres ASCII con códigos mayores de 127.
La opción ? despliega una pantalla de ayuda sobre el comando.
La opción /sta muestra la página de códigos habilitada.
La opción número permite establecer una página de códigos (generalmente 850, la políglota). Ver el comando Chcp.
Si se usa el comando sin argumentos carga la página 437 (USA).

GRAPHICS: (externo)

Permite imprimir el contenido de la pantalla.

GRAPHICS

Se usa en equipos con versión color y tarjetas EGA o VGA.
La impresión se efectúa pulsando Shift-PrintScreen.

JOIN: (externo) (no se usa en redes)

Asocia un drive a un directorio de otro drive.

JOIN [drive1: drive2:ruta] [/d]

Permite que el drive1 sea tratado como un directorio del disco que está en el drive2.
Si el directorio drive2:ruta no existe, lo crea; si existe pero no está vacío, da un mensaje de error.
Mientras esté en efecto, el nombre original del drive1 es inválido.

Hay una serie de comandos que no se pueden usar cuando está en efecto Join (Backup, Restore, Format, Diskcopy...).
Para dejarlo sin efecto se ejecuta JOIN drive1: /d
Si se usa sin argumentos, muestra las sustituciones vigentes.

Ej.: JOIN D: C:\DISCO_D
Hace que el drive D: sea llamado y tratado como directorio DISCO_D del drive C:
Mientras esté en efecto, no puede usarse la denominación D:

LINK: (externo)

Produce archivos en código máquina a partir de archivos objeto compilados.

LINK [@] [archivos] [/opciones]

Una vez dentro del Linker, hay una serie de teclas de comandos con funciones específicas.

MODE: (externo)

Muestra o establece el modo de operación de los dispositivos.

Si se escribe Mode sin argumentos muestra el estado de todos los dispositivos.

Para impresora: MODE LPTn [c] [,l] [,B]
n es el número de impresora (1, 2 ó 3)
c es el número de caracteres por línea (80 ó 132)
l es el número de líneas por pulgada (6 u 8)
B indica continuos reintentos ante errores de timeout
Las opciones predeterminadas son: LPT1 80,6

Para monitor: MODE tipo justificación
tipo es MONO o bien el tipo de monitor color
alineación puede ser R (derecha) o L (izquierda)

Para teclado: MODE CON rate=r delay=d
r es la tasa de repetición de caracteres (1 a 32)
d es la demora de inicio de la repetición (1 a 4)

Para port RS232: MODE COMn baudios [, paridad, databits, stopbits]
n es el número de port (1 a 4)
baudios se entran los dos primeros dígitos (11, 15, 30, 60, 12, 24, 48, 96, 19)
paridad N (no), O (odd), E (even), M (mark), S (space)
databits 7 u 8
stopbits 2 (para 110 baudios) ó 1 (para los demás)
Las opciones predeterminadas son: COM1 ,E,7

Para dirigir la impresión al port RS232: MODE LPTn: = COMm:
n es el número de impresora (1, 2 ó 3)
m es el número de port (1 ó 2)
Si se hace MODE LPT1: la impresión se redirige a LPT1

NLSFUNC: (externo)

Carga información específica para un país.

NLSFUNC [rutarchivo]

Si no se especifica rutarchivo asume Country.sys

RECOVER: (externo) (no se usa en redes)

Intenta recuperar uno o más archivos que contengan sectores dañados.

RECOVER rutarchivo
RECOVER drive:

El sistema recuperará los sectores buenos del archivo o del disco, dejando de lado (y bloqueando) los dañados.
Si se especifica un directorio, coloca todos los archivos del mismo en el raíz.
La especificación del drive sólo debe usarse cuando el directorio del disco está inservible.
La recuperación no es muy eficiente y cuando recupera archivos del disco los escribe como FILEn.REC.

Ej.: RECOVER A:
Intenta recuperar el diskette colocado en el drive A.

SELECT: (externo)

Instala el MS-DOS en un disco o diskette con la configuración deseada.

SELECT menu

Requiere que esté colocado el diskette Instalación 1 MS-DOS 4.0. Si entonces se resetea el equipo, el comando Select es invocado automáticamente.
Si los archivos Autoexec.bat y Config.sys no existen, son creados. Si existen se crean los archivos Autoexec.400 y Config.400 que luego deben ser renombrados manualmente.
Si se modifica el disco rígido, para que los cambios tengan efecto es necesario producir un Reset (Ctrl-Alt-Del).
El menú del Select permite especificar la distribución de la memoria entre el sistema y las aplicaciones, el país (fecha y hora) y el teclado, el port y tipo de impresora, etc.

SET: (interno)

Establece que una cadena de caracteres equivale a otra.

SET [cadena1= [cadena2]]

La cadena2 se convierte en equivalente a la cadena1 a los efectos de su uso en parámetros de archivos .bat
Si se usa el comando sin especificar cadenas, se despliegan todas las equivalencias vigentes.
Si se ejecuta sin la cadena2 suprime la equivalencia anteriormente asignada a la cadena1.

Ej.: SET subdir = \WORKS\TEXTOS\
Establece que las palabras \WORKS\TEXTOS\ tomen el lugar de la palabra subdir en los parámetros en que esta última sea invocada.

SHARE: (externo)

Bloquea y hace compartibles los archivos.

SHARE [/f:área] [/L:bloqueos]

Sólo se usa en redes activas.
El área de memoria usada para información compartida se establece con la opción /f (Valor por omisión: 2048 bytes; se puede considerar que hacen falta unos 20 bytes por cada archivo abierto).
El número de bloqueos se establece con /L (default: 20).

ARCHIVOS BATCH:

Son archivos de texto que contienen secuencias de comandos.
Al invocarlos estos comandos son ejecutados de forma automática
(y por tanto muy confiable).

Su nombre lleva la extensión .BAT, y se los invoca como si se
tratase de comandos externos (sin especificar la extensión).
Por este motivo, no deben tener el mismo nombre que un comando
externo del DOS, pues el orden de preferencia es .com .exe .bat

La ejecución de un archivo batch puede ser interrumpida pulsando
Ctrl-Break o también Ctrl-C.

Si se coloca el signo @ delante de un comando, se desactiva el
eco en pantalla de dicho comando.
Para que al terminar un archivo Batch se ejecute automáticamente
otro, se coloca como último comando del primero el nombre del segundo.

PARAMETROS:

Los archivos batch admiten el uso de hasta 10 parámetros reemplazables (se los denomina desde %0 hasta %9).
Cuando se invoca el archivo batch, en la misma línea de comandos se escriben separados por espacios los argumentos, que reemplazarán a los respectivos parámetros (del %1 en adelante).
El parámetro %0 es siempre reemplazado por el nombre del archivo batch.
También se pueden emplear parámetros nominales, los cuales constan de un nombre entre signos % (por ejemplo: %archivo%).
No se ingresan como argumentos en la línea de comandos, sino que se les debe asignar una equivalencia mediante el comando Set.

COMANDOS USADOS EN PROCESOS BATCH:

CALL: (interno)

Ejecuta otro archivo .Bat desde el que está en ejecución.

CALL rutarchivo

En el nombre del archivo no se especifica la extensión .Bat
Un archivo batch puede llamarse a sí mismo, pero es necesario prever una condición de finalización del proceso.
Al interrumpir la ejecución de un archivo llamado con Call también se interrumpe al que lo invocó.

Si se quiere invocar otro archivo batch sin retornar luego al que lo activó, en lugar de usar el comando Call, se escribe su nombre como si se tratase de otro comando. Esto hace que al terminar la ejecución del archivo invocado se retorne al DOS.

ECHO: (interno)

Controla si se despliegan los comandos que se van ejecutando.
También permite presentar mensajes por pantalla.

ECHO [On/Off/mensaje]

Si sólo se escribe ECHO despliega el estado actual del eco.
Si se escribe un mensaje, el mismo es desplegado en pantalla.
Cuando Echo está desactivado, en la pantalla sólo aparece el resultado de cada comando. Cuando está activado, también aparece la ejecución del comando.
Al finalizar la ejecución del archivo batch, Echo queda automáticamente activado.
Cuando se lo usa para desplegar un mensaje, el mismo aparecerá tanto si Echo está activado como desactivado.

Si se desea evitar la visualización de alguna orden solamente, basta con colocar el carácter @ delante de la misma.

FOR: (interno)

Aplica secuencialmente una variable a cada elemento de un conjunto de argumentos y ejecuta un comando sobre ellos.

```
FOR  %%letra  IN  conjunto  DO  comando
```

Se repetirá el comando tantas veces como elementos hayan sido especificados en el conjunto.
No se puede usar otro FOR como comando activado por el DO.

```
Ej.:  FOR %%F IN (*.ASM) DO DEL %%F
```

Aplica %%F en cada archivo .ASM y ejecuta sobre ellos el comando DEL. O sea, borra uno por uno todos los archivos terminados en .ASM.

```
       FOR %%I IN (%1 %2) DO ECHO %%I
```

Muestra en la pantalla los dos primeros argumentos ingresados al invocar el archivo batch.

```
       FOR %%J IN (CLS DIR) DO %%J
```

Borra la pantalla y efectúa un listado de archivos.

GOTO: (interno)

Provoca un salto a la línea siguiente a la etiqueta indicada.

```
GOTO  :etiqueta
```

El salto puede ser hacia adelante o hacia atrás.
Las etiquetas están precedidas por el signo : (dos puntos) y sólo son tenidos en cuenta sus 8 primeros caracteres (no se pueden incluir en el nombre punto, coma, etc.).

```
Ej.:  ECHO OFF
      IF %1 = = SALIR GOTO FIN
      :CICLO
      REM estoy en un ciclo...
      GOTO ciclo
      :FIN
         Si no se ha ingresado como argumento la palabra SALIR
         produce una secuencia infinita de mensajes 'REM estoy
         en un ciclo'.
```

IF: (interno)

Ocasiona la ejecución condicional de un comando.

IF condición comando

Si la condición es verdadera ejecuta el comando; en caso contrario salta a la línea siguiente.
Las condiciones pueden ser:

ERRORLEVEL código	es True si el programa anterior finalizó con el código indicado, o más alto. (Cuando un programa termina sin errores el valor de dicho código es cero).
cadena1 == cadena2	es True si ambas cadenas o parámetros son idénticos.
EXIST archivo	es True si el archivo existe.
NOT condición	es True si la condición es False.

```
Ej.:  IF NOT EXIST \WORKS\LISTA*.TMP ECHO Archivo no hallado.
         Si no encuentra un archivo que responda a LISTA*.TMP
         despliega el mensaje 'Archivo no hallado'.
      IF %1 == TEXTOS COPY \WORKS\*.TXT A:
         Si se ha ingresado como argumento la palabra TEXTOS,
         copia los archivos terminados en .TXT del directorio
         WORKS a un diskette.
```

PAUSE: (interno)

Suspende la ejecución del archivo batch hasta que se pulse una tecla.

PAUSE [comentario]

Para que el comentario sea desplegado, Echo debe estar en On. El comando Pause, además del comentario que se pueda indicar, siempre despliega el mensaje "Presione cualquier tecla para continuar...".
Si la tecla pulsada es Ctrl-C se puede finalizar la ejecución del batch.

REM: (interno)

Permite agregar un comentario en el archivo batch.

REM [comentario]

El comentario puede tener hasta 123 caracteres, incluidos espacios, tabulaciones y comas.
Si el Echo está en Off, el comentario no se despliega al ejecutarse el batch.

Ej.: REM Este archivo recupera archivos desde un diskette.
Si Echo está en On, despliega el mensaje al ejecutarse el archivo batch.

SHIFT: (interno)

Amplía a más de 10 la cantidad de parámetros reemplazables en el archivo batch.

SHIFT

Los parámetros normalmente permitidos son 10: del %0 al %9.
Actúa desplazando los parámetros originales una posición hacia la izquierda, con lo que deja un lugar vacante, (%9).
El parámetro que resulta desactivado por SHIFT, (%0), no vuelve a ser recuperado.

EL TECLADO:

Teclas de edición en la línea de comandos:

F1 repite de a un carácter por vez lo que hay en la memoria de tecleado.

F2 carácter repite hasta el carácter especificado (excluido) lo que hay en la memoria de tecleado.

F3 repite el último comando

F4 carácter borra hasta el carácter especificado (excluido) lo que hay en la memoria de tecleado [no se ve lo borrado].

F5 carga a la memoria de tecleado lo que hay en la línea de comandos (sin ejecutarlo).

F6 inserta un carácter de fin de archivo (Ctrl-Z).

Del borra de a un carácter lo que hay en la memoria de tecleado [no se ven los caracteres que va borrando].

Esc cancela lo escrito en la línea de comandos y deja listo para escribir un nuevo comando.

Ins permite introducir caracteres en la memoria de tecleado, sin sobrescribir lo allí almacenado.

Para resetear el equipo se pulsa simultáneamente
Ctrl-Alt-Del

Para interrumpir la ejecución de un proceso se puede teclear
Ctrl-C o mejor Ctrl-Break

La señal de fin de archivo (EOF) se obtiene con el pulsado de
Ctrl-Z

Cuando se desea imprimir toda una secuencia de pantallas se pulsa
Ctrl-PrtScr o bien Ctrl-P
Y se desactiva pulsándolas nuevamente.

Para suspender el despliegue de datos en pantalla, se debe pulsar
Ctrl-S
Y se reanuda el despliegue, pulsándolas nuevamente.

Para extender la línea de comandos al renglón siguiente se pulsa
Ctrl-J

NOMBRES DE LOS ARCHIVOS:

Los nombres de los archivos constan de dos partes, separadas por un punto:
  el nombre propiamente dicho (hasta 8 caracteres);
  la extensión (hasta 3 caracteres), que es opcional.

El nombre puede estar constituido por cualquier combinación de letras y números, pero no admite los siguientes signos:
  " \ | [ ] < > / + = : ; , .

La extensión suele reflejar el tipo de archivo de que se trata. Hay extensiones con significado reservado:

.Exe	programas
.Com	programas
.Sys	sistema
.Bat	lotes
.Bak	resguardo
.Cpi	información hardware
.Pif	información hardware
.Bas	Basic

Cuando el archivo no se encuentra en el directorio actual es necesario explicitar la ruta de su ubicación (que podríamos asimilar a la palabra rutarchivo): drive, directorio y subdirectorios.

DIRECCIONAMIENTO DE E/S:

La entrada estándar es el teclado.
La salida estándar es la pantalla.

Redireccionamiento:

comando > archivo	(crea o sobrescribe un archivo con la salida del comando)
comando >> archivo	(añade al final de un archivo la salida del comando)
comando < archivo	(el comando toma su entrada del archivo en vez de hacerlo del teclado)

Ejemplos:

```
DIR *.Exe > Salida.dir
LABEL < Entrada.lab
```

También se puede colocar el nombre de un dispositivo en lugar de un archivo.

Ejemplos:	COPY Lista.txt PRN	(imprime el archivo Lista.txt)
	COPY CON Tecl.txt	(copia al archivo Tecl.txt lo que se entra por el teclado, hasta que se pulse Ctrl-Z)

Nombres de dispositivos: CON
AUX COM1 COM2 COM3 COM4
PRN LPT1 LPT2 LPT3
NUL

CONFIGURACION:

Si está presente el archivo Config.sys, el sistema toma del mismo los parámetros de configuración. En caso contrario usa los valores por defecto.
Si se modifica el archivo Config.sys, es necesario resetear el equipo para que los cambios surtan efecto.

BREAK:
Para que el sistema compruebe frecuentemente si se ha pulsado Ctrl-Break (no sólo en operaciones I/O), se establece:
BREAK=ON
Valor por defecto: Off

BUFFERS:
Para designar la cantidad de buffers de memoria se establece:
BUFFERS=número [,sect] [/x]
Número representa la cantidad de buffers (entre 1 y 99).
Sect es la máxima cantidad de sectores accesibles en una sola operación de I/O (entre 1 y 8).
Si se usa la opción /x se puede ampliar la cantidad de buffers hasta 10000 (si alcanza la memoria).
Valores por defecto: Buffers=15,1

COUNTRY:
Para adaptar el formato de fecha, moneda, comas y mayúsculas al país en que se está, se establece:
COUNTRY=código [,pág.] [,config.]
Los códigos pueden ser (entre otros):

América latina	003
España	034
Estados Unidos	001

Pág. es la página con códigos del país (generalmente se usa 437,850)
Config. es el archivo que contiene la información del país.
Valores por defecto: Country=001,,C:\Country.sys

FCBS:
Un bloque de control de archivo es la porción de memoria usada para controlar el mismo. Se establece:
FCBS=número, permanente
Número es la cantidad de archivos que pueden controlar los bloques (entre 1 y 255).
Permanente es la cantidad de archivos que el sistema no puede cerrar automáticamente (entre 0 y 255).
Valores por defecto: FCBS=4,0

FILES:
Para establecer la cantidad de archivos que pueden estar abiertos simultáneamente, se establece:
FILES=número
Número es la cantidad de archivos abiertos (entre 8 y 255).
Valor por defecto: 8

INSTALL:
Para poder ejecutar un comando durante el procesamiento del archivo Config.Sys, se establece:
INSTALL=rutarchivo [parámetros]
Rutarchivo pueden ser el nombre de alguno de los siguientes archivos de comandos: Keyb.com, Fastopen.exe, Nlsfunc.exe, Share.exe.
Los parámetros que admita cada comando se colocan a continuación del nombre.

LASTDRIVE:
Para establecer el número máximo de unidades de disco a los que se tiene acceso (incluído disco virtual) se establece:
LASTDRIVE=letra
La letra puede ser desde la A a la Z.
Valor por defecto: E

REM:
Permite agregar comentarios al archivo Config.sys.
REM comentario

DEVICE:

Para instalar el controlador de dispositivos se establece:

DEVICE=rutarchivo

Cada dispositivo tiene su archivo de control; para más información sobre los mismos consultar el manual de MS-DOS.

Cursor:

En algunas aplicaciones puede ser necesario controlar el desplazamiento del cursor mediante secuencias de escape, contenidas en el archivo Ansi.sys, para lo que se establece:

DEVICE=Ansi.sys

Driver:

A veces es necesario referir un drive lógico a una unidad física de diskette, estableciendo:

DEVICE=Driver.sys /d:número [/c] [/f:tipo]

El número es el que secuencialmente corresponde al drive (el primer drive de diskettes, A, es el 0).

La opción /c implica control de existencia del diskette.

Los tipos pueden ser:

320/360 KB	0	720 KB	2
1.2 MB	1	1.44 MB	7

Disco virtual:

Para habilitar el uso de un disco-Ram, se establece:

DEVICE=RamDrive.sys [tamaño] [sector] [entradas] [/e]

Tamaño es la cantidad de memoria asignada al disco virtual. Por defecto es 64K, pero suele necesitarse un valor mayor.

Sector es el tamaño de cada sector del disco virtual. Los valores pueden ser 128, 256, 512 ó 1024 bytes. El valor por defecto es 512.

Entradas es la cantidad de directorios que pueden depender del raíz. El valor por defecto es 64.

Si la computadora tiene memoria extendida, la misma puede ser usada para el disco virtual añadiendo /e a continuación del número de entradas.

Cuando se usa disco virtual, el sistema asigna una letra al mismo durante la secuencia de arranque.

Al apagar la computadora el contenido del disco-Ram se pierde.

Otros:
También pueden ser necesario a veces establecer los controles de dispositivos PRINTER.SYS y DISPLAY.SYS.

Valores por defecto en Config.sys:

```
BREAK=OFF
BUFFERS=15,1
COUNTRY=001
FCBS=4,0
FILES=8
LASTDRIVE=E
```

EDLIN:

Es el editor estándar de archivos: EDLIN rutarchivo

Si el archivo especificado no existe, lo crea.
Si el archivo ya tenía datos, los guarda en la memoria y ubica el cursor al final del mismo; a menos que el archivo no quepa en la memoria (en cuyo caso ocupa un 75% de la misma y deja el resto en el disco).

El prompt de EDLIN es un asterisco: indica que está a la espera de un comando.

Para salir de EDLIN se usan dos comandos:
E (end), que salva las modificaciones,
y Q (quit) que no las salva.
Al usar E se crea un archivo .Bak con el contenido anterior.

Para modificar una línea se escribe su número: aparecerá su contenido y el cursor ubicado en el primer carácter, pudiendo usarse las teclas de funciones habituales. Enter establece las modificaciones. Para cancelar se pulsa ESC o Ctrl-Break.
Si en vez del número de línea se escribe un punto, edita la línea activa.

Para listar el archivo se usa el comando L (list).
La línea activa queda señalada con un asterisco. Es el lugar en el que se aplicarán los comandos.
Sintaxis: n,mL n es número de línea inicial
m es número de línea final
n,mL lista desde la línea n a la línea m.
Si se omite la línea inicial (,mL) lista desde 11 líneas antes de la activa hasta la línea final.
Si se omite la línea final (nL) lista desde la línea inicial hasta 23 líneas después, si las hay.
Si no se indica ningún número (L) lista desde 11 líneas antes de la activa hasta 11 líneas después.

Para listar un rango de líneas en la pantalla se usa el comando P (page).
Se diferencia de List en que restablece como línea activa la última línea que aparece en la pantalla.
Sintaxis: n,mP n es número de línea inicial
m es número de línea final
n,mP lista desde la línea n a la línea m.
Si se omite la línea inicial (,mP) lista desde la línea siguiente a la activa.
Si se omite la línea final (nP) lista desde la línea inicial hasta 23 líneas después, si las hay.
Si no se indica ningún número (P) lista 23 líneas cada vez que se pulsa P.

Para poder entrar texto se usa el comando I (insert).
Sintaxis: nI n es número de línea
nI realiza la inserción delante de la línea n.
Si se omite el número, la inserción se hará delante de la línea activa.
Para agregar texto al final del archivo, se consigna una línea mayor que la última.
El texto ingresado se va distibuyendo en líneas numeradas a medida que se va pulsando Enter.
Para terminar el ingreso de texto se pulsa Ctrl-Break.

Para borrar líneas se usa el comando D (delete).
Sintaxis: n,mD n es número de línea inicial
m es número de línea final
n,mD borra todas las líneas en el rango entre n y m.
Si no se indica línea inicial (,mD) borra desde la línea activa hasta la final (m).
Si se indica un número de línea escueto (nD) borra sólo esa línea.
Si no se indica ningún número (D) borra la línea activa.

Para copiar líneas se usa el comando C (copy).
Sintaxis: n,m,d,vC n es número de línea inicial
m es número de línea final
d es número de línea de destino
v es veces
n,m,d,vC copia desde la línea n hasta la m delante de la línea d, v veces.
Si no se especifica v copia una sola vez.
La línea de destino debe estar fuera del rango que se va a copiar.

Para mover líneas se usa el comando M (move).
Sintaxis: n,m,d,M n es número de línea inicial
m es número de línea final
d es número de línea de destino
n,m,d,M mueve el grupo de líneas (desde n hasta m) adelante de la línea d.
Si se omite el número de línea inicial, o final, o ambos, utiliza la línea activa.
(Ej.: ,,1M traslada la línea activa al comienzo del archivo).
Trabaja en forma similar a C.
La línea de destino debe estar fuera del rango a mover.

Para encontrar una cadena se usa el comando S (search).
Sintaxis: n,m?Scadena n es número de línea inicial
m es número de línea final
n,mStxt busca txt entre las líneas n y m.
Si se omite el número de línea inicial, empieza a partir de la línea siguiente a la activa.
Si se omite el número de la línea final, hace la búsqueda hasta el fin del archivo.
Si se coloca el signo ? busca ocurrencias múltiples: preguntará OK? tras la primera ocurrencia;
pulsando Y o Enter se detiene, pulsando cualquier otra tecla sigue la búsqueda.
Hace distinción entre mayúsculas y minúsculas.
Despliega la línea completa donde se encuentra la cadena (y se convierte en la línea activa).

Para reemplazar una cadena por otra se usa el comando R (replace)

Sintaxis: n,m?Rcad1<F6>cad2 n es número de línea inicial
m es número de línea final

n,m?Rtxt<F6>texto reemplaza txt por texto en el rango de líneas entre n y m.

Si se omite el número de línea inicial, empieza a partir de la línea siguiente a la activa.

Si se omite el número de la línea final, hace la sustitución hasta el fin del archivo.

Si se coloca el signo ? pide confirmación antes de cada sustitución.

Si se deja la segunda cadena en blanco, suprime la primera cadena sin dejar nada en su lugar.

Cuando se edita un archivo que no cabe en la memoria, EDLIN llena hasta un 75% de la misma. Para hacerle leer más líneas se usa el comando A (append).

Sintaxis: cA c es cantidad de líneas

cA trae a la memoria c líneas.

Si se omite la cantidad de líneas sólo trae una línea más.

Para editar el final de un archivo grande es necesario volver a escribir parte de éste en el disco para dejar dejar espacio disponible en la memoria antes de ejecutar el comando Append; para ello se usa el comando W (write).

Sintaxis: cW c es cantidad de líneas

cW escribe c líneas en el disco.

Si se omite la cantidad de líneas escribe parte del archivo hasta que el 75% de la memoria queda libre.

El comando W escribe líneas desde el comienzo del archivo, empezando por la línea 1.

Para leer un archivo que está en el disco y transcribir su contenido en el archivo que se está editando se usa el comando T (transfer).

Sintaxis: nTarchivo n es número de línea

nTfile.txt transfiere el contenido del archivo file.txt adelante de la línea n.

Si se omite el número de línea el texto se ubica delante de la línea activa.

Si el archivo no está en el directorio actual se desplegará un mensaje de error.

No se puede transferir una parte del archivo (trae el contenido completo).

CONVENCIONES USADAS EN ESTE MANUAL:

drive	unidad de disco o diskette
directorio	nombre del directorio o subdirectorio sin más especificaciones
archivo	nombre del archivo sin más especificaciones
ruta	ruta de acceso (puede incluir drive, directorio y subdirectorios)
rutarchivo	nombre del archivo más su ruta de acceso (si es necesario especificarla)
[ ]	parámetro opcional
On/Off	On (habilitar) o bien Off (deshabilitar)
I/O	Input/Output: equivale a E/S (Entrada/Salida)

INDICE:

pág.

Comandos de MS-DOS 4.0 1
Otros comandos (de administración del Sistema) 23
Archivos Batch 32
El teclado 38
Nombres de los archivos 40
Direccionamiento de E/S 41
Configuración 42
Edlin 46