머신러닝/딥러닝을 위한

TensorFlow 기초(I)

- 텐서 • 상수 • 변수 • 플레이스홀더 -

TensorFlow - 설치

- ➤ TensorFlow는 Google에서 개발하고 공개한 머신러닝/딥러닝 라이브러리
 - C++, Java 등의 다양한 언어를 지원하지만 파이썬(Python)에 최적화 되어있음
- ➤ 윈도우 환경에 TensorFlow 설치
 - 아나콘다 배포판* 으로 파이썬 설치하고, 파이썬 pip 를 이용하여 TensorFlow 설치 가능


(C:\Program Files\Anaconda3) C:\Users\SungHoPark> pip install tensorflow Requirement already satisfied: tensorflow in c:\program files\anaconda3\Iib\site-packages (1.12.0)

- ※ 아나콘다 배포판 다운로드: https://www.anaconda.com/distribution/
- ※ TensorFlow 설치 시 error 가 나는 경우에는, ① python -m pip install --upgrade pip 명령으로 pip 버전을 업그레이드 한 후 ② pip install --ignore-installed --upgrade tensorflow 실행
- ※ 아나콘다 5.3 버전부터 파이썬 3.7 버전을 사용하도록 변경됨. 그러나 2019년 현재 TensorFlow는 파이썬 3.7 을 지원하지 않기 때문에 아나콘다 5.3 버전을 설치하면 파이썬 3.6 으로 다운그레이드해야 함 ⇒ 그러므로 파이썬 3.6을 사용하는 아나콘다 5.2 버전을 아래의 사이트에서 직접 다운받아 설치하는 것이 필요함


https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-5.2.0-Windows-x86_64.exe

TensorFlow - 텐서 / 그래프 (노드, 엣지)

- ➤ TensorFlow는 이름이 나타내고 있는 것처럼 텐서(Tensor)를 흘려보내면서(Flow) 머신러닝과 딥러닝 알고리즘을 수행하는 라이브러리임.
 - 숫자 1 (스칼라 또는 rank 0 텐서)
 - 1차원 배열 [1, 2] (벡터 또는 rank 1 텐서)
 - 2차원 배열 [[1,2], [3,4]] (행렬 또는 rank 2 텐서)
 - 3차원 배열 [[[1,2]], [[3,4]]] (텐서 또는 rank 3 텐서).__;




- ▶ 이러한 텐서들은 그래프(Graph) 구조에서 노드(Node)에서 노드로 흘러감(Flow)
 - 그래프 자료구조는 노드(Node)와 엣지(Edge)로 구성됨
 - 텐서플로를 이용한 프로그램 작성 시,
 - ① 상수, 변수, 텐서연산 등의 노드와 엣지를 먼저 정의하고,
 - ② 세션을 만들고 그 세션을 통해 노드간의 데이터(텐서) 연산 수행



TensorFlow 상수 노드 - tf.constant(…)

import tensorflow as tf 시각화 툴인 텐서보드 # 상수 노드 정의 에서 name 지정 상수 값을 저장하는 노드를 만들기 a = tf.constant(1.0, name='a') 위해서 상수 노드 tf.constant 정의 b = tf.constant(2.0, name='b') c = tf.constant([[1.0, 2.0], [3.0, 4.0]])세션을 만들지 않고 print와 같은 print(a) 명령문을 실행하면, 저장된 값이 print (a+b) 아닌 현재 정의되어 있는 노드의 print(c) 상태 (노드타입, shape 등) 출력됨 3 # 세션 (session) 을 만들고 노드간의 텐서 연산 실행 노드간의 연산을 위해 세션 생성 sess = tf.Session() 4 print(sess.run([a, b])) 세션을 통해 (sess.run()) 노드에 print(sess.run(c)) 값이 할당되고 노드간의 텐서를 흘 print(sess.run([a+b])) 려보내면서(tensor flow) 연산과 print(sess.run(c+1.0)) # broadcast 수행 명령문 등이 실행됨 # MM close **(5)** sess.close() 생성된 세션 close Tensor("a:0", shape=(), dtype=float32) Tensor("add:0", shape=(), dtype=float32) Tensor("Const:0", shape=(2, 2), dtype=float32) [1.0, 2.0] [[1, 2,] [3, 4,]] [3.0] [[2, 3,] [4. 5.]]

TensorFlow 플레이스홀더 노드 - tf.placeholder(…)



플레이스홀더 노드는 머신러닝/딥러닝에서 입력데이터 (input), 정답데이터 (target) 를 넣어주기 위한 용도로 주로 사용됨

TensorFlow 변수 노드 - tf.Variable(…)

import tensorflow as tf # 값이 계속 업데이트되는 변수노드 정의 가중치나 바이어스처럼 계속 업데이트 (1)W1 = tf.Variable(tf.random normal([1])) # W1 = np.random.rand(1) 비슷함 b1 = tf. Variable(tf.random normal([1])) # b1 = np.random.rand(1) 均会剤 되는 변수는 텐서플로에서 변수 노드 '(tf.Variable) 로 정의* W2 = tf.Yariable(tf.random normal([1,2])) # W2 = np.random.rand(1,2) 비슷함 b2 = tf.Yariable(tf.random_normal([1,2])) # b2 = np.random.rand(1,2) 비会書 (2) # 세션 생성 노드간의 연산을 위해 세션 생성 sess = tf.Session() 3 # 변수노드 값 초기화. 변수노드를 정의했다면 반드시 필요함 변수노드 값 초기화를 위해서 반드시 sess.run(tf.global variables initializer()) tf.global_variables_initializer() 실행함 for step in range(3): **(4**) 변수노드 값 업데이트 W1 = W1 - step # W1 변수노드 업데이트 b1 = b1 - step # b1 변수노드 업데이트 ₩2 = ₩2 - step # *W2 변수노드 업데이트* b2 = b2 - step # b2 변수노드 업데이트 **(5)** 생성된 세션 close print("step = ", step, ", W1 = ", sess.run(W1), ", b1 = ", sess.run(b1)) print("step = ", step, ", W2 = ", sess.run(W2), ", b2 = ", sess.run(b2)) # 세션 close →tf.Variable(…) 에서 사용되는 초기값* sess.close() step = 0, W1 = [-0.45137885], b1 = [1.2115546]tf.random_normal, tf.truncated_normal, step = 0, W2 = [[0.5276252 -0.19593444]], b2 = [[1.0040597 -0.63668317]]]step = 1, W1 = [-1.4513788], b1 = [0.21155465]tf.random uniform, tf.ones, tf.zeros, step = 1, W2 = [[-0.4723748 -1.1959344]], b2 = [[0.00405967 -1.6366832]]step = 2 , W1 = [-3.4513788] , b1 = [-1.7884454]tf.constant 등이 있음 step = 2, W2 = [[-2.472375 -3.1959343]], b2 = [[-1.9959403 -3.6366832]]