

# ONEsLOGI WMS

Ver3. 1

操作マニュアル(HT 編)

2019年1月11日

第10版

日立物流ソフトウェア株式会社

# 目次

1.	入在	<b>5管理</b>	6
1	. 1.	入荷検品を行うには	6
1	. 2.	入庫格納を行うには	9
1	. 3.	予定無し入荷を行うには	11
1	. 4.	入荷検品・格納を行うには	14
1	. 5.	シリアル登録(入荷)を行うには	17
2.	出布	<b>肯管理</b>	21
2	. 1.	オーダピッキングを行うには	21
	2. 1	. 1. 入庫 No.を管理するセンタ・荷主でオーダピッキングを行うには	21
	2. 1	. 2. 入庫 No.を管理しないセンタ・荷主でオーダピッキングを行うには	23
2	. 2.	出荷検品を行うには	24
2	. 3.	単行出荷検品を行うには	26
2	. 4.	ケースピッキングを行うには	28
	2. 4	. 1. 入庫 No.を管理するセンタ・荷主でケースピッキングを行うには	28
	2. 4	. 2. 入庫 No.を管理しないセンタ・荷主でケースピッキングを行うには	30
2	. 5.	積込検品を行うには	31
2	. 6.	シリアル登録(出荷)を行うには	32
3.	在盾	[管理	36
3	. 1.	在庫を確認するには	36
3	. 2.	在庫の移動(出庫)をするには	37
3	. 3.	在庫の移動(入庫)をするには	40
		ロケを一括で変更するには	
4.	棚卸	印管理	45
		商品棚卸入力を行うには	
5.	シス	ミテム管理	48
		プリンタ設定を行うには	
		通画面	
6	. 1.	ログインするには	51
		荷主選択について	
		再開画面について	
		数量入力補助画面について	
		<b>*</b>	
		各種メニュー画面	
		簡易用語辞書	57
7	3	文字認識機能対応 HT について	58

#### ≪改定履歴≫

2014年11月11日 第1版 新規作成 2015年3月30日 バラピッキング処理修正 第2版 2015年6月30日 第3版 入荷•在庫•棚卸追加 2015年10月21日 第 4 版 入荷·出荷·在庫修正 2015年11月30日 第5版 入荷•在庫修正 2016年12月1日 入荷·出荷·在庫修正 第6版 バージョンアップに伴う更新 2017年1月1日 第7版 2017年8月31日 バージョンアップに伴う更新 第8版 2018年5月28日 第9版 バージョンアップに伴う更新 2019年1月11日 第 10 版 バージョンアップに伴う更新

3

#### はじめに

本システムを使用する際の操作手順等を説明しております。

手順説明の便宜上、以下のように記述しております。

【名称】 処理ボタンを意味します

『名称』 画面を意味します

HT ハンディターミナルを意味します

SD スマートデバイスを意味します

本マニュアルの HT 画面では、ソース CD 等の表示桁数が全て表示されていない場合がありますが、実 HT 画面では全桁表示されております。

# 入荷管理

#### 1. 入荷管理

- 1. 1. 入荷検品を行うには
  - (1)画面への遷移は以下の通りです。

電源オン →『ログイン』→『メインメニュー』→『入荷管理メニュー』→【1:入荷検品】

(2)以下、手順で処理を進めます。



次ページへ

(1)ラベル選択

使用するラベルを選択します。

- 1:入庫ラベル使用 ⇒入庫ラベルを使用します。
- 2:汎用ラベル使用
  - ⇒事前に発行した汎用ラベルを使用します。

入庫 No.管理対象外の場合、この画面は表示されません。

②伝票 No.・仮ロケ入力

入荷予定リストの WMS 入荷伝票 No.と仮ロケをスキャンまたは入力し【F3】 を押下します。





③ソース CD・数量入力


ソース CD または商品コードをスキャンすると、予定情報が表示されます。 検品した数量を入力し【F3】を押下します。

継続で入力している場合、【F1】を押下すると、登録した内容を確認できま す。



④ロット・期限日入力(ロット・期限日管理品の場合) 入荷した商品のロット、期限日を入力し、【F3】を押下します。 ロット・期限日管理品以外の場合、この画面は表示されません。

⑤汎用ラベル No.入力(【2:汎用ラベル使用】時のみ) 汎用ラベルに印字されているバーコードをスキャンします。 この番号が、入庫ラベル No.として在庫が管理されます。



#### ⑥登録確認・検品完了

内容を確認し、【F3】を押下します。

『入荷検品(ソース CD)』に遷移するので、まだ未検品の商品が残っている場合は、継続して入力が可能です。

処理を終了する場合は『入荷検品(ソース CD)』で【F4】を押下してください。 伝票 No.に関連する全ての商品の入力が完了すると『確認』が表示されま す。

【1:入庫ラベル使用】を選択した場合は、入庫ラベルを PC から発行してください。

USER01		入庫:	ラベル	2018/06/26 11:02			
	ボトルオープナー(略)						
商品		6512406-01			4959169126327		
預託	物》	<b>充ソ(略)</b>	在庫	区分	通常在庫		
倉庫	TKH	: 東京倉庫1	ゾー	-ン	Z7 : ゾーンZ-7		
推奨ロケ	10-0	1-01-01-01	入口		Z-0060		
入数	1	cs=4bl, 1bl=6ps	期限	日	2018/09/09		
内訳		41cs, 2bl, 4ps	D S	<i>\</i> \	BO3958501		
総数		1,000ps	入庫	田	2014/09/01		
入庫ラ	ベルNo.	000000000	04				



#### Hint

・パラメータマスタで設定した、実績入力後入庫/商品ラベル出力フラグが「2:HT/SD で実績入力後のみ出力」または「3:出力する」の場合、実績入力後入庫/商品ラベル出力対象が「1:入庫ラベル」の場合は入庫ラベルが、「2:商品ラベル」の場合は商品ラベルが自動で出力されます。

#### 商品ラベル(C1)(イメージ)



#### 入庫ラベル(C1)(イメージ)


USER01	入庫-	ラベル		2018/06/26 11:02			
	ボトルオープナー(略)						
商品		6512406-01			4959169126327		
預託	物》	在庫区分		通常在庫			
倉庫	TKH	ゾーン		Z7 : ゾーンZ-7			
推奨ロケ	10-0	10-01-01-01		庫 ケ	Z-0060		
入数	1	cs=4bl, 1bl=6ps	期限	日	2018/09/09		
内訳		41cs, 2bl, 4ps	ロット		BO3958501		
総数		1,000ps	入盾	日	2014/09/01		
入庫ラ	ベルNo.	000000000	04				

#### 1. 2. 入庫格納を行うには

(1)画面への遷移は以下の通りです。

電源オン →『ログイン』→『メインメニュー』→『入荷管理メニュー』→【2:入庫格納】

(2)以下、手順で処理を進めます。



①入庫 No 入力(入庫 No.管理対象の場合)

入庫ラベル No.のバーコードをスキャンまたは入力後【F3】を押下します。 入庫 No.管理対象外の場合、この画面は表示されません。

②仮ロケ入力(入庫 No.管理対象外の場合)

仮ロケのバーコードをスキャンまたは入力後【F3】を押下します。

入庫 No.管理対象の場合、この画面は表示されません。

Z-0060

③ソース CD 入力(入庫 No.管理対象外の場合)

ソース CD または商品コードをスキャンまたは入力後【F3】を押下します。 入庫 No.管理対象の場合、この画面は表示されません。

④ロット・期限日入力

(入庫 No.管理対象外且つロット・期限日管理品の場合)

入荷した商品のロット、期限日を入力し、【F3】を押下します。

入庫 No.管理対象またはロット・期限日管理品以外の場合、この画面は表示されません。

#### 入庫格納(選択

ソ-スCD: 4959169126327 商品:6512406-01 ボトルオープナー ロット:A001 期限日:2018/09/09 在区:通常在庫 預託:白浜生活 仕入先:高島屋 2/2

F3:送信 F2:戻る

## 入庫格納(数量)

ソ-スCD: 4959169126327 商品:6512406-01 ボトルオープナー 在区:通常在庫 ロット:A001 期限日:2018/09/09 入荷数:120 数量: 120 \*\*\*

F1:一覧 F2:戻る F3:送信

入庫格納(ロケ) ソースCD:4959169126327 商品:6512406-01 ボトルオープナ 在区:通常在庫 ロット:A001 期限日:2018/09/09 入荷数:120 数量:120 ロケ: 1001010101

F3:送信

#### 庫格納確認

入庫格納完了 データを登録 しますか? 商品:6512406-01

ボトルオープナ 在区:通常在庫 ロット:A001

期限日:2018/09/09 数量:120

ロケ:10-01-01-01-01

戻る F3:送信

#### $\forall$ 確認

入庫格納 正常終了

F2:終了 F3:継続

#### ⑤入庫格納選択(複数の在区・預託・仕入先がある場合)

同一商品に複数の在区・預託・仕入先が存在する場合、商品情報が表示 されます。【F1】【F4】押下で、ページを移動させて対象の情報を表示させ、 【F3】を押下します。

在区・預託・仕入先が1件のみの場合、この画面は表示されません。

#### ⑥数量入力

検品した数量を入力し【F3】を押下します。

継続で入力している場合、【F1】を押下すると、登録した内容を確認できま す。

#### (7)ロケ入力

格納するロケーションのバーコードをスキャンまたは入力後【F3】を押下し ます。

#### ⑧登録確認·格納完了

内容を確認し、【F3】を押下します。

『確認』へ遷移するので、処理を終了する場合は【F2】、格納処理を続ける 場合は【F3】を押下します。

#### 1. 3. 予定無し入荷を行うには

(1)画面への遷移は以下の通りです。

電源オン →『ログイン』→『メインメニュー』→『入荷管理メニュー』→【3:予定無し入荷】

(2)以下、手順で処理を進めます。



- ①ラベル選択(入庫 No.管理対象の場合)
  - 使用するラベルを選択します。
  - 1:入庫ラベル使用
  - ⇒入庫ラベルを使用します。
  - 2:汎用ラベル使用
  - ⇒事前に発行した汎用ラベルを使用します。
  - 入庫 No.管理対象外の場合、この画面は表示されません。

処理区分:通常入荷 在庫区分:通常在庫

1:預託 2:処区 3:在区 F2:戻る F3:送信 ②預託:処理区分:在庫区分選択

対象の預託、処理区分、在庫区分を指定し、【F3】を押下します。 預託は【1】を押下し、『預託選択』より指定できます。 処理区分は【2】を押下し、『処理区分選択』より指定できます。 在庫区分は【3】を押下し、『在庫区分選択』より指定できます。

#### 予定無し入荷(仕入先)

仕入先: 00000000003

仕入先名称: 物流ソのライフ


顧客入荷指示No 0000000001

F2:戻る F3:送信

次ページへ

③仕入先·顧客入荷指示 No.入力

仕入先コードと顧客入荷指示 No.を入力後、【F3】を押下します。 仕入先コードは【F4】を押下し、『仕入先選択』より指定できます。



00000000011

F2:戻る F3:送信

次ページへ

#### ④ソース CD 入力

ソース CD または商品コードをスキャンまたは入力後【F3】を押下します。

顧客入荷指示 No.に関連する全ての商品の入荷検品が完了する場合は 【F4】を押下すると、顧客入荷指示 No.に関する入荷検品実績情報を確認 できます。

【F1】を押下すると、検品した内容を一覧確認できます。

#### ⑤数量入力

検品した数量を入力し【F3】を押下します。

商品に関連する入荷検品が完了する場合は【F4】を押下すると、商品に関する入荷検品実績情報を確認できます。

【F1】を押下すると、検品した内容を一覧確認できます。

⑥ロット・期限日入力(ロット・期限日管理対象の場合)

検品した商品のロットと期限日をスキャンまたは入力後【F3】を押下すると、 登録した期限を確認できます。

ロット・期限日管理対象外の場合、この画面は表示されません。

⑦汎用ラベル No.入力(【2:汎用ラベル使用】時のみ)

汎用ラベル No.をスキャンまたは入力後【F3】を押下します。

汎用ラベル使用以外の場合、この画面は表示されません。



<mark>予定無し入荷(ロケ)</mark> y-aCD:4959169126327 商品:6512406-01 ボトルオープナー 在区:通常在庫 ロット:A002 期限日:2018/09/09

検数:100

ロケ: 1001010101

F2:戻る F3:送信

## 予定無し入荷確認 予定無し入荷完了

ータを登録 しますか? 商品:6512406-01 ボトルオープナー 検数:100 汎用No:00000000011 ロケ:10-01-01-01-01

F2:いいえ F3:はい

#### 確認

予定無し入荷 正常終了

F2:終了 F3:継続

#### ⑧ロケ入力

格納するロケーションのバーコードをスキャンまたは入力後【F3】を押下し ます。

#### ⑨登録確認·検品完了

内容を確認し、【F3】を押下します。

『予定無し入荷(ソース CD)』に遷移するので、まだ未検品の商品が残ってい る場合は、継続して入力が可能です。

処理を終了する場合は『予定無し入荷(ソース CD)』で【F4】を押下してくださ い。

伝票 No.に関連する全ての商品の入荷検品が完了すると『確認』が表示さ れます。



#### Hint

・パラメータマスタで設定した、実績入力後入庫/商品ラ ベル出力フラグが「2:HT/SD で実績入力後のみ出力」 または「3:出力する」の場合、実績入力後入庫/商品ラ ベル出力対象が「1:入庫ラベル」の場合は入庫ラベル が、「2: 商品ラベル」の場合は商品ラベルが自動で出 力されます。

#### 1.4. 入荷検品・格納を行うには

(1)画面への遷移は以下の通りです。

電源オン →『ログイン』→『メインメニュー』→『入荷管理メニュー』→【4:入荷検品格納】

(2)以下、手順で処理を進めます。



- ①ラベル選択(入庫 No.管理対象の場合)
  - 使用するラベルを選択します。
  - 1:入庫ラベル使用
  - ⇒入庫ラベルを使用します。
  - 2:汎用ラベル使用
  - ⇒事前に発行した汎用ラベルを使用します。
  - 入庫 No.管理対象外の場合、この画面は表示されません。

伝票No: F2:戻る | F3:送信 |

#### ②伝票 No.入力

入荷予定リストのWMS入荷伝票 No.のバーコードをスキャンまたは入力後【F3】を押下します。



#### 検品格納(ソースCD)

伝票No:
0000000000107
y-スCD: 4959169126327
商品:
在区:
予数:
数量:

F1:一覧 F4:完了
F2:戻る F3:送信

次ページへ

#### ③ソ-ス CD 入力

ソース CD または商品コードをスキャンまたは入力後【F3】を押下します。 伝票 No.に関連する全ての商品の検品格納が完了する場合は【F4】を押下 すると、伝票 No.に関する検品実績情報を確認できます。

【F1】を押下すると、検品した内容を一覧確認できます。

## 検品格納(数量) 伝票No: 0000000000107 y-aCD: 4959169126327 商品:6512406-01 ボトルオープナー 在区:通常在庫 予数:100 数量: 100 F2:戻る ソ-スCD: 4959169126327 商品:6512406-01 ボトルオープナー ロット: A003 期限日: 20180909 F2:戻る F3:送信 <mark>検品格納(汎用)</mark> y-スCD:4959169126327 商品:6512406-01 ボトルオープナ 在区:通常在庫

#### 4数量入力

検品した数量を入力し【F3】を押下します。

商品に関連する検品格納が完了する場合は【F4】を押下すると、商品に関 する検品実績情報を確認できます。

【F1】を押下すると、検品した内容を一覧確認できます。

#### ⑤ロット・期限日入力(ロット・期限日管理対象の場合)

検品した商品のロットと期限日をスキャンまたは入力後【F3】を押下すると、 登録した期限を確認できます。

ロット・期限日管理対象外の場合、この画面は表示されません。

⑥汎用ラベル No.入力(【2:汎用ラベル使用】時のみ) 汎用ラベル No.をスキャンまたは入力後【F3】を押下します。 汎用ラベル使用以外の場合、この画面は表示されません。

	USER01		汎用	ラベル	2018/06/26 11:34
	商品				
	預託			在庫区分	
	倉庫			ゾーン	
	推奨ロケ			入庫 ロケ	
	入数			期限日	
	内訳			ロット	
	総数	総数		入庫日	
_	入庫ラベルNo.		000000000	12	

F2:戻る F3:送信

ロット: A003 期限日:2018/09/09 数量:100 汎用ラベルNo: 00000000012

次ページへ

#### 検品格納(ロケ)

y-スCD: 4959169126327 商品: 6512406-01 ボトルオープナー 在区: 通常在庫 ロット: A003 期限日: 2018/09/09 数量: 100 ロケ:

F2:戻る | F3:送信

1001010101

#### ⑦ロケ入力

格納するロケーションのバーコードをスキャンまたは入力後【F3】を押下します。

#### 検品格納確認

入荷検品格納完了 データを登録 しますか? 商品:6512406-01 ボトルオープナー 検数:100

汎用No:000000000012 ロケ:10-01-01-01-01

|F2:いいえ| F3:はい

確認

入荷検品格納 正常終了

F2:終了 F3:継続

#### ⑧登録確認•検品格納完了

内容を確認し、【F3】を押下します。

『検品格納(ソース CD)』に遷移するので、まだ未検品の商品が残っている場合は、継続して入力が可能です。

検品した商品の入荷予定数を超えた場合、『検品数確認』に遷移します。 処理終了する場合は『検品格納(ソース CD)』で【F4】を押下してください。 伝票 No.に関連する全ての商品の検品格納が完了すると『確認』が表示されます。



#### Hint

・パラメータマスタで設定した、実績入力後入庫/商品ラベル出力フラグが「2:HT/SD で実績入力後のみ出力」または「3:出力する」の場合、実績入力後入庫/商品ラベル出力対象が「1:入庫ラベル」の場合は入庫ラベルが、「2:商品ラベル」の場合は商品ラベルが自動で出力されます。

- 1. 5. シリアル登録(入荷)を行うには
  - (1)画面への遷移は以下の通りです。

電源オン →『ログイン』→『メインメニュー』→『入荷管理メニュー』→【5:シリアル登入】

(2)以下、手順で処理を進めます。



①WMS 入荷伝票 No.・仕入先コード入力

入荷予定リストの WMS 入荷伝票 No.のバーコードをスキャンまたは入力後 【F3】を押下します。

仕入先コードは、【F4】を押下し、『仕入先選択』より指定できます。



Hint

・WMS 入荷伝票 No.、仕入先コードは未入力のままでも 処理を進めることができます。

#### <u>パル登入 (ソースCD)</u> do: ②ソース CD 入力

ソース CD または商品コードをスキャンまたは入力後【F3】を押下します。



#### シリアル登入(シリアル)

伝票No:
0000000000107
y-スCD: 4959169126327
商品: 6512406-01
ボトルオープナー
登録数: 0
シリアル: Ser001

次ページへ

③シリアル No.入力

シリアル No.を入力後、【F3】を押下します。

シリアル No.の連番入力を行いたい場合、【F1】押下で『シリアル No.範囲入力』へ遷移します。

## ・リアル登入(範囲) 伝票No: 00000000000107 ソースCD: 4959169126327 商品: 6512406-01 ボトルオープナー スタートシリアル: Ser 001 数量: 1000 シリアル: 「 F2:戻る」 F3:送信 または ・シリアル登入(範囲) 伝票No: 0000000000107 ソースCD: 4959169126327

商品: 6512406-01 ボトルオープナー スタートシリアル:Ser001

F2:戻る F3:送信

0000000000107 y-xCD:4959169126327

商品: 6512406-01 ボトルオープナー

数量: Ser002

## ④シリアル No.範囲入力

数量またはシリアル No.をスキャンまたは入力後【F3】を押下します。 スタートシリアルを基準に、入力した数量分またはシリアルに入力した番号までシリアル No.を登録します。



Hint

- ・数量かシリアル No.のどちらか一方のみ入力してくださ い。
- ・シリアル No.の末尾が数値の場合のみ利用できます。

#### 

登録数が入力した数量であることを確認し、【F4】を押下します。 他に入力するシリアル No.が存在する場合は、シリアル No.を入力し【F3】を 押下します。

## 登録数: 100 シリアル: □ F1:範囲 F4:完了 F2:戻る F3:送信 シリアル登入 (ソースCD) 伝票No: 0000000000107 ソースCD:

F4:完了

次ページへ

商品:

登録数:

F2:戻る

#### ⑥ソ-ス CD 入力

続けて入力したいソースCDまたは商品コードがある場合は、ソースCDまたは商品コードをスキャンまたは入力後【F3】を押下します。

全て入力が完了した場合は、【F4】を押下します。

#### シリアル登入(確認)

データを登録します。 よろしいですか?

伝票No:

0000000000107 登録数: 100

F2:いいえ F3:はい

確認

シリアル登入 正常終了

F2:終了 F3:継続

#### ⑦登録確認·完了

内容を確認し、【F3】を押下します。

『確認』へ遷移するので、処理を終了する場合は【F2】、シリアル登録(入荷)を続ける場合は【F3】を押下します。

# 出荷管理

#### 2. 出荷管理


2. 1. オーダピッキングを行うには

センタ・荷主ごとに設定される入庫 No.管理フラグにより、オーダピッキングの操作が変わります。 詳細は管理者へお問い合わせください。

- 2. 1. 1. 入庫 No.を管理するセンタ・荷主でオーダピッキングを行うには
  - (1) 画面への遷移は以下の通りです。

電源オン →『ログイン』→『メインメニュー』→『出荷管理メニュー』→【1:オーダピッキン グ】

(2)以下、手順で処理を進めます。



②入庫 No.・数量入力


ピッキングリストの内容に従い、ピッキング対象の商品に貼ってある入庫ラ ベルに印刷されている入庫ラベル No.のバーコードをスキャンまたは入力し 【F3】を押下します。

入庫 No.を入力し【F3】を押下すると、数量が入力可能になります。

数量を入力し、【F3】を押下します。

継続で入力している場合、【F1】を押下すると、登録した内容を確認できま す。





③登録確認・ピッキング完了

内容を確認し、【F3】を押下します。

『確認』へ遷移するので、処理を終了する場合は【F2】、ピッキング処理を続ける場合は【F3】を押下します。

2. 1. 2. 入庫 No.を管理しないセンタ・荷主でオーダピッキングを行うには

または入力し、【F3】を押下します。

(1)画面への遷移は以下の通りです。


電源オン →『ログイン』→『メインメニュー』→『出荷管理メニュー』→【1:オーダピッキン グ】

(2)以下、手順で処理を進めます。



F2:終了 F3:継続

①出庫作業 No.(出荷梱包 No.)入力 オーダーピッキングリストの出庫作業 No.または出荷梱包 No.をスキャン



#### ②ソ-ス CD 入力

ピッキング対象の商品情報が表示されるため、該当商品のソース CD また は商品コードをスキャンまたは入力し【F3】を押下します。

スキャンまたは入力し【F3】を押下すると、数量が入力可能になります。 【F1】を押下するとピッキング内容を一覧で確認できます。



#### Hint

・表示されている商品のピッキングを後回しする場合は 【F4】を押下します。押下すると、次のピッキング対象の 商品情報が表示されます。

③数量入力・ピッキング完了

数量を入力し、【F3】を押下します。


『確認』へ遷移するので、処理を終了する場合は【F2】、ピッキング処理を 続ける場合は【F3】を押下します。

#### 2. 2. 出荷検品を行うには

(1)画面への遷移は以下の通りです。


電源オン →『ログイン』→『メインメニュー』→『出荷管理メニュー』→【2:出荷検品】

(2)以下、手順で処理を進めます。



次ページへ

① 出庫作業 No.(出荷梱包 No.)入力 オーダーピッキングリストの出庫作業 No.または出荷梱包 No.をスキャンま たは入力し、【F3】を押下します。





#### Hint

・出庫作業メッセージがある場合は『出荷検品(No)』から遷 移時に、メッセージが表示されます。

#### ② ソース CD・数量入力

検品する商品のソース CD または商品コードをスキャンまたは入力し【F3】 を押下します。

スキャンまたは入力し【F3】を押下すると、『出荷検品(数量)』に遷移しま す。『出荷検品(数量)』で検品数を入力し、【ENT】を押下すると検品数が 確定されます。

箱が満杯になった場合は【F4】を押下し、『出荷検品(箱登録)』にて荷材 CD を登録してください。

【F1】を押下すると、『出荷検品(一覧)』で検品内容を確認できます。

『出荷検品(一覧)』で表示している検品データを削除する場合は、【F4】を 押下します。

検品を完了する場合は『出荷検品(数量)』で【F3】を押下します。検品完 了前に押下した場合、エラーとなります。

検品を中断する場合は『出荷検品(一覧)』で【F1】を押下します。

#### 出荷検品(箱登録)

使用した荷材CDを 入力してください。 個口番号:1

荷材CD: NIZAI3

F2:戻る ENT:決定

#### 出荷検品(確認) データを登録します。

よろしいですか? 出庫作業No: PW000000003 総個口数:1

F2:いいえ F3:はい

確認

出荷検品 正常終了

F2:終了 F3:継続

#### ③ 箱登録

出庫作業 No.に関連する全ての商品の検品が終了した時に自動で表示されます。 荷材 CD を指定し、【ENT】を押下します。



#### Hint

・パラメータマスタで設定した、荷材選択スキップが「1:スキップする」の場合、この画面は表示されず、デフォルト荷材で指定した荷材で登録されます。

#### ④ 登録確認・検品完了

内容を確認し、【F3】を押下します。

『確認』へ遷移するので、処理を終了する場合は【F2】、検品処理を続ける場合は【F3】を押下します。



#### Hint


- ・パラメータマスタで設定した、検品後荷札出力フラグが「1: バラ出荷検品後に出力」または「3:バラ・ケース出荷検品後に出力」の場合、箱登録した検品完了データの荷札が発行されます。
- ・パラメータマスタで設定した、検品後納品明細出カフラグが「1:バラ出荷検品後に出力」または「3:バラ・ケース出荷検品後に出力」の場合、箱登録した検品完了データの納品明細が発行されます。

#### 2. 3. 単行出荷検品を行うには

(1) 画面への遷移は以下の通りです。

電源オン  $\rightarrow$  『ログイン』  $\rightarrow$  『メインメニュー』  $\rightarrow$  『出荷管理メニュー』  $\rightarrow$  【3: 単行出荷検品】

(2)以下、手順で処理を進めます。



<mark>単行出荷検品(商品)</mark> ソースCD:

4959169126327

F2:戻る F3:送信

作業指示数選択



#### Hint

10-01-01-05 6512406-06

2 2018/11/09 ボジョレーヌーボー

・単行ピッキングリストを使用しない場合、作業日が当日の出 庫指示のみ対象となります。

4 ps

3 ps

5 ps

3 ps

仮置さNo.

Ocs, Obl, 3ps)

Ocs, 1bl, 1ps)

Ocs, Obl, 3ps)

9,984

② ソース CD 入力

検品する商品のソースCDまたは商品コードをスキャンまたは入力します。

指示数 3

指示数 3

4959169126921

指示数 5

③ 作業指示数選択 検品する指示数の数字キーを押下します。



#### Hint

- ・1 伝票あたりの出荷指示数です。例えば、出荷指示数が3 の伝票をまとめて検品する場合は3を選択します。商品を3 個検品すると1 伝票分の検品が完了し、6個で2 伝票、9個 で3 伝票分の検品が完了となります。
- ・パラメータマスタで設定した、単行ピック上限指示数が「1」 の場合、この画面は表示されません。

F2:戻る **→**次ページへ

<mark>単行出荷検品(箱登録)</mark> 使用する荷材CDを入力 してください。

荷材CD: NIZAI1

ENT:決定

<mark>単行出荷検品(ソースCD)</mark> ピッキンググループNo: 000000000202 商品:6512406-01 ボトルオープナ 作業指示数:2 ノースCD:

4959169126327

検品数:0 伝票残数:2

F2:戻る F3:送信

#### 確認

単行出荷検品 正常終了

F2:終了 F3:継続

#### 4 箱登録

荷材コードを指定し、【ENT】を押下します。 すでに荷材が登録済の場合、この画面は表示されません。



#### Hint

・パラメータマスタで設定した、荷材選択スキップが「1:スキッ プする」の場合、この画面は表示されず、デフォルト荷材ま たは梱包計算で設定された荷材が登録されます。

#### ⑤ ソ-ス CD 入力

ソース CD または 商品コードをスキャンすると検品数がカウントされます。



#### Hint

・出庫作業メッセージがある場合は、ソース CD または 商品コ ードをスキャンした時に表示されます。

#### ⑥ 検品完了

作業指示数の全ての伝票分の検品が完了すると自動で表示されます。 処理を終了する場合は【F2】、検品処理を続ける場合は【F3】を押下しま す。



#### Hint

- ・パラメータマスタで設定した、検品後荷札出カフラグが「1: バラ出荷検品後に出力」または「3:バラ・ケース出荷検品後 に出力」の場合、作業指示数毎の全ての伝票分の荷札が 発行されます。
- ・パラメータマスタで設定した、検品後納品明細出力フラグが 「1:バラ出荷検品後に出力」または「3:バラ・ケース出荷検品 後に出力」の場合、作業指示数毎の全ての伝票分の納品 明細が発行されます。

#### 2. 4. ケースピッキングを行うには

センタ・荷主ごとに設定される入庫 No.管理フラグにより、ケースピッキングの操作が変わります。 詳細は管理者へお問い合わせください。

- 2. 4. 1. 入庫 No.を管理するセンタ・荷主でケースピッキングを行うには
  - (1)画面への遷移は以下の通りです。

電源オン  $\to$  『ログイン』  $\to$  『メインメニュー』  $\to$  『出荷管理メニュー』  $\to$  【4: ケースピッキング】

(2)以下、手順で処理を進めます。

①ケースピッキング No.入力

ケースピッキングリストのケースピッキング No.をスキャンまたは入力し、 【F3】を押下します。



## ケースピック(入庫No)

F2:戻る F3:送信

ケース ピッキングNo:

00000000001

ロケ: 12-01-01-01-08 ソースCD: 4959169126327 商品: 6512406-01 入庫No: 00000000018 指示数: 96 C数: 4 検品数: 0 入庫No: 00000000018

入庫No: 000000000018 <u>Ent:商品</u> F1:一覧 F4:スキップ

F2:戻る

ケースピック(数量) ロケ:12-01-01-01-08

リースCD: 4959169126327 商品: 6512406-01 ボトルオープナー ロット: A004 期限日: 2018/09/09 指示数: 96 数量: 196

| F2:戻る | F3:確認 |

次ページへ

②入庫 No.入力

ピッキングリストの内容に従い、ピッキング対象の商品に貼ってある入庫ラベルに印刷されている入庫ラベルNo.のバーコードをスキャンまたは入力し【F3】を押下します。

入庫 No.を入力し【F3】が押下されると、数量が入力可能になります。 継続で入力している場合、【F1】を押下すると、登録した内容を確認できます。

USER01		入庫ラ	ラベル		2018/06/26 13:55		
商品	ボトルオープナー(略)						
		6512406-01			4959169126327		
預託	物流ソ (略) TKH:東京倉庫1 12-01-01-01-08  1cs=4bl, 1bl=6ps 752cs, 1bl, 2ps		在庫	区分	通常在庫		
倉庫			ゾーン		Z3 : ゾーンZ-3		
推奨 ロケ			入口		12-01-01-01-08		
入数			期阻	引	2018/09/09		
内訳			П»	1	A004		
総数	18,056ps		入周	日	2014/09/01		
入庫ラベルNo.		000000000	18				

#### 確認

ケースピッキング 正常終了

F2:終了 F3:継続

#### ③数量入力・ピッキング完了

数量を入力し、【F3】を押下します。

『確認』へ遷移するので、処理を終了する場合は【F2】、ピッキング処理を 続ける場合は【F3】を押下します。




#### Hint

- ・パラメータマスタで設定した、検品後荷札出力フラグが「2:ケース出荷検品後に出力」または「3:バラ・ケース出荷検品後に出力」の場合、ケースピッキング完了データの荷札が発行されます。
- ・パラメータマスタで設定した、検品後納品明細出カフラグが「2:ケース出荷検品後に出力」または「3:バラ・ケース出荷検品後に出力」の場合、ケースピッキング完了データの納品明細が発行されます。

- 2. 4. 2. 入庫 No.を管理しないセンタ・荷主でケースピッキングを行うには
  - (1)画面への遷移は以下の通りです。

電源オン →『ログイン』→『メインメニュー』→『出荷管理メニュー』→【4:ケースピッキン グ】

(2)以下、手順で処理を進めます。



F2:終了 F3:継続

①ケースピッキング No.入力

ケースピッキングリストのケースピッキング No.をスキャンまたは入力し、 【F3】を押下します。

			ĺ	<i></i>		ングリスト		'No.: 0000000000		1 / 1
荷主	MK001:日立物流ソフ	トウェア							-	
2007			倉庫	庫   TKH:東京倉庫1						
			作業日	2014/09/0	1					
商品CD		ソースCD	D:	y <b>ト</b>	ロケー	ション	ピック数	出庫作業No.	梱包No.	(From)
商品名称		入庫日	期間	<b>見日</b>		入数	ピック内訳			(To)
6512406-01		495916912632	7 A00	4	12-01-0	1-01-08	96 ps	PW0000 00003	SP000000	019
ボトルオープナ	ナー (略)	2014/09/01	201	8/09/09	(	cs=4bl, 1bl=6ps)(	4cs, 0bl, 0ps	)	SP000000	022
5512406-03		495916912638	9 A00	4	12-01-0	1-01-08	96 ps	PW0000 00003	SP000000	023
ワイン(白)7	750ミリ(略)	2014/09/01	201	8/09/09	( 1	cs=4bl, 1bl=6ps)(	4cs, 0bl, 0ps	)	SP000000	026

#### ②ソ-ス CD 入力

ピッキング対象の商品情報が表示されるため、該当商品のソース CD また は商品コードをスキャンまたは入力し【F3】を押下します。

スキャンまたは入力し【F3】を押下すると、数量が入力可能になります。

【F1】を押下するとピッキング内容を一覧で確認できます。



#### Hint

表示されている商品のピッキングを後回しする場合は 【F4】を押下します。押下すると、次のピッキング対象の商 品情報が表示されます。

#### ③数量入力・ピッキング完了

数量を入力し、【F3】を押下します。

『確認』へ遷移するので、処理を終了する場合は【F2】、ピッキング処理を 続ける場合は【F3】を押下します。

#### 2. 5. 積込検品を行うには

(1)画面への遷移は以下の通りです。

電源オン →『ログイン』→『メインメニュー』→『出荷管理メニュー』→【5:積込検品】

(2)以下、手順で処理を進めます。

#### 積込検品(No)

配送コース: 指定無し

追跡No/梱包No:

F1:一覧 F4:配送C

### 積込検品(No)

配送コース:

国際配送

追跡No/梱包No:



#### ①配送コースを選択

配送コースは【F4】を押下し、『配送コース選択』より指定できます。 【F1】を押下すると検品内容を一覧で確認できます。



配送コースが指定無しでも処理を行うことができます。

#### ②追跡 No./梱包 No.入力

送り状や荷札の追跡 No.または梱包 No.をスキャンまたは入力し、【ENT】 を押下します。

同一出荷日・配送コースのデータがある場合は、引き続き追跡 No.または 梱包 No.を入力することができます。

完了する場合、【F3】を押下すると『積込検品(確認)』へ遷移できます。



## 積込検品(確認)

配送コース: 国際配送 の積込検品が 終了しました。

F2:終了 F3:継続



#### Hint

・配送コースを指定した場合、配送コースが異なるデータを 入力するとエラーメッセージが表示されます。

#### ③登録確認・積込検品完了

積込検品が完了すると『積込検品(確認)』へ遷移するので、処理を終了す る場合は【F2】、積込検品処理を続ける場合は【F3】を押下します。

- 2. 6. シリアル登録(出荷)を行うには
  - (1)画面への遷移は以下の通りです。

電源オン →『ログイン』→『メインメニュー』→『出荷管理メニュー』→【6:シリアル登出】

(2)以下、手順で処理を進めます。



y-xCD:4959169126327

商品:6512406-01

ボトルオープナ-登録数:0

<u>F1:範囲 F4:完</u> F2:戻る F3:送

次ページへ

シリアル: Ser001

①出庫作業 No.(出荷梱包 No.)・納品先コード入力 出庫作業 No.または出荷梱包 No.をスキャンまたは入力後【F3】を 押下します。

納品先コードは、【F4】を押下し、『納品先選択』より指定できます。



#### Hint

・出庫作業 No.または出荷梱包 No.、納品先コードは未入力でも処理を進めることができます。

#### ②ソ-ス CD 入力

ソース CD または商品コードをスキャンまたは入力後【F3】を押下します。

#### 出庫作業No: PW000000016 ③シリアル No.入力

シリアル No.を入力後、【F3】を押下します。

シリアル No.の連番入力を行いたい場合、【F1】押下で『シリアル No.範囲入力』へ遷移します。

#### シリアル登出(範囲)

出庫作業No: PW000000016

y-xCD: 4959169126327 商品:6512406-01 ボトルオープナー スタートシリアル: Ser001

数量: 100 シリアル:

F2:戻る F3:送信

または

#### シリアル登出(範囲)

出庫作業No: PW000000016

y-xCD:4959169126327 商品:6512406-01 ボトルオープナ スタートシリアル: Ser001

数量:

シリアル: Ser 100

F2:戻る F3:送信

#### ④シリアル No.範囲入力

数量またはシリアル No.をスキャンまたは入力後【F3】を押下します。 スタートシリアルを基準に、入力した数量分またはシリアルに入力した番 号までシリアル No.を登録します。



#### Hint

- ・数量かシリアル No.のどちらか一方のみ入力してくださ い。
- ・シリアル No.の末尾が数値の場合のみ利用できます。

## シリアル登出(シリアル) 出庫作業No:

PW00000016

y-aCD: 4959169126327 商品:6512406-01 ボトルオープナー 登録数:100シリアル:

F1:範囲 F4:完了 F2:戻る F3:送信

#### シリアル登出(ソースCD)

出庫作業No PW00000016 ソースCD

4959169126327

商品:

登録数:



#### ⑤シリアル No.入力(登録数)

登録数が入力した数量であることを確認し、【F4】を押下します。 他に入力するシリアル No.が存在する場合は、シリアル No.を入力し【F3】を 押下してください。

#### ⑥ソ-ス CD 入力

続けて入力したいソース CD または商品コードがある場合は、ソース CD または 商品コードをスキャンまたは入力後【F3】を押下します。

全て入力が完了した場合は、【F4】を押下します。

### シリアル登出(確認)

データを登録します。 よろしいですか? 出庫作業No: PW000000016 登録数: 200

F2:いいえ F3:はい

確認

シリアル登出 正常終了

F2:終了 F3:継続

#### ⑦登録確認・完了

内容を確認し、【F3】を押下します。

『確認』へ遷移するので、処理を終了する場合は【F2】、シリアル登録(出荷)を続ける場合は【F3】を押下します。

# 在庫管理

#### 3. 在庫管理

- 3. 1. 在庫を確認するには
  - (1)画面への遷移は以下の通りです。

電源オン →『ログイン』→『メインメニュー』→『在庫管理メニュー』→【1:在庫検索】

(2)以下、手順で処理を進めます。

在庫	検索						
ロケ:							
ソースCD:	ソースCD:						
入庫No:							
_F2:戻る_	F3:送信						
7	7						

#### ①検索条件指定

ロケ、ソース CD または商品コード、入庫 No.のうち、いずれかをスキャンまたは入力し、【F3】を押下します。

## 在庫検索(一覧)

ロケ:10-01-01-01-01 入庫No:00000000015 y-スCD:4959169126327 商品:6512406-01 ボトルオープナー ロット:A004 期限日:2018/09/09 預託:日立物流ソ 在区:通常在庫 数量:9996 1/1

F2:戻る 1:前 3:次

#### ②検索結果

検索結果が表示されます。


在庫が複数ある場合は【1】【3】押下で、ページの移動ができます。

#### 3.2. 在庫の移動(出庫)をするには

(1)画面への遷移は以下の通りです。

電源オン →『ログイン』→『メインメニュー』→『在庫管理メニュー』→【2:在庫移動出庫】

(2)以下、手順で処理を進めます。



①出庫ロケ入力

ロケーションをスキャンまたは入力後【F3】を押下します。

②ソ-ス CD 入力(入庫 No.管理対象外の場合)

移動する商品のソースCまたは商品コードをスキャンまたは入力後【F3】を押下します。

入庫 No.管理対象の場合、この画面は表示されません。



出庫ロケ: 10-01-01-01-01 入庫No: 00000000018

F4:商品 F2:戻る F3:送信

次ページへ

③入庫 No 入力(入庫 No.管理対象の場合)

入庫ラベル No.のバーコードをスキャンまたは入力後【F3】を押下します。

入庫 No.管理対象外の場合、この画面は表示されません。

入庫 No.管理対象外の入力画面へ遷移する場合は【F4】押下で、ページの 移動ができます。

#### 移動出庫(選択)

ソースCD: 4959169126327 商品: 6512406-01 ボトルオープナー 預託: 神戸市役所 在区: 通常在庫 ロット: A005 期限日: 2018/09/09 仕入先: 横山商店 在庫: 1000 5/6

F2:戻る 1:前 3:次

#### 126327 ④在庫選択

同一ロケに複数の同一商品(ロット違い等)が存在する場合、在庫情報が表示されます。【1】【3】押下で、ページを移動させて対象の情報を表示させ、 【F3】を押下します。

#### 移動出庫(数量) y-xCD:4959169126327

商品: 6512406-01 ボトルオープナー 預託: 神戸市役所 在区: 通常在庫 ロット: A005 期限日: 2018/09/09 仕入先: 横山商店 在庫: 1000 数量: 150

F2:戻る F3:送信

#### ⑤数量入力

移動させる数量を入力し、【F3】を押下します。



#### Hint

・移動元ロケーションが対象商品の補充ロケーションと なっている在庫を全数移動出庫する場合、補充ロケーションの定義は削除されます。

#### 移動出庫確認 一タを登録します。

F2:いいえ F3:はい

#### ⑥登録確認・後続作業確認

内容を確認し、【F3】を押下します。

『在庫移動出庫(確認)』へ遷移するので、処理を終了する場合は【F2】、 在庫移動入庫処理を続ける場合は【F3】を押下します。

#### 在庫移動出庫(確認)

続けて入庫作業しますか?

F2:いいえ F3:はい

次ページへ

#### 移動入庫(ロケ)

プースCD: 4959169126327 商品: 6512406-01 ボトルオープナー 預託: 神戸市役所 在区: 通常在庫 ロット: A005 期限日: 2018/09/09 ロケ: 10-01-01-01

先口ケ: 1001010102

F2:戻る F3:送信

#### ⑦移動先ロケ入力

移動先ロケーションをスキャンまたは入力後【F3】を押下します。



#### Hint

・対象商品の補充ロケーションから全数を移動出庫したとき、移動入庫する移動先がピックロケーションの場合、移動先ロケーションが新たに対象商品の補充ロケーションとなります。

#### 移動入庫確認

データを登録します。 よろしいですか? 商品:6512406-01 ボトルオープナー 預託:神戸市役所 在区:通常在庫 ロット:A005 期限日:2018/09/09 移動数:50 ロケ:10-01-01-01-02

F2:いいえ F3:はい

#### ⑧登録確認・移動出庫完了

内容を確認し、【F3】を押下します。

『在庫移動出庫(終了)』へ遷移するので、処理を終了する場合は【F3】、在 庫移動出庫処理を続ける場合は【F2】を押下します。

#### 在庫移動出庫(終了)

在庫移動出庫を 終了しますか?

F2:いいえ F3:はい

#### 3.3. 在庫の移動(入庫)をするには

(1)画面への遷移は以下の通りです。

電源オン →『ログイン』→『メインメニュー』→『在庫管理メニュー』→【3:在庫移動入庫】

(2)以下、手順で処理を進めます。

#### 移動入庫(ソースCD)

①ソース CD 入力(入庫 No.管理対象外の場合)

ソース CD または商品コードをスキャンまたは入力後【F3】を押下します。 入庫 No.管理対象の場合、この画面は表示されません。

#### F2:戻る F3:送信

#### 移動入庫(入庫No)

ソースCD:

4959169126327

入庫No: 000000000021

②入庫 No 入力(入庫 No.管理対象の場合)

入庫ラベル No.のバーコードをスキャンまたは入力後【F3】を押下します。 入庫 No.管理対象外の場合、この画面は表示されません。

入庫 No.管理対象外の入力画面へ遷移する場合は【F4】押下で、ページの 移動ができます。

#### F4:商品 F2:戻る F3:送信

#### 移動入庫(選

y-xCD: 4959169126327 商品:6512406-01 ボトルオープラ 預託:神戸市役所 在区:通常在庫 ロット:A005 期限日:2018/09/09 ロケ:10-01-01-01-01 数量:100 1/2

F2:戻る 1:前 3:次 ③在庫選択

同一商品で移動中在庫が複数(ロット違い等)存在する場合、在庫情報が 表示されます。【1】【3】押下で、ページを移動させて対象の情報を表示させ、 【F3】を押下します。

## 移動入庫(ロケ)

y-xCD:4959169126327 商品:6512406-01 ボトルオープナー 預託:日立物流ソ 在区:通常在庫 ロット:A002 期限日:2018/09/09 ロケ:10-01-01-01-01 移動数:20 先ロケ: 1001010102

F2:戻る F3:送信

次ページへ

④入庫ロケ入力

ロケーションをスキャンまたは入力後【F3】を押下します。



Hint

・対象商品の補充ロケーションから全数を移動出庫した とき、移動入庫する移動先がピックロケーションの場 合、移動先ロケーションが新たに対象商品の補充ロケ ーションとなります。

移動入庫確認 データを登録します。 よろしいですか? 商品:6512406-01

ボトルオープナー 預託:日立物流ソ 在区:通常在庫 ロット:A002

期限日:2018/09/09 移動数:20

ロケ:10-01-01-01-02 F2:いいえ F3:はい

#### 在庫移動入庫(終了)

在庫移動入庫を 終了しますか?

F2:いいえ F3:はい

#### ⑤登録確認・移動入庫完了

内容を確認し、【F3】を押下します。

『在庫移動入庫(終了)』へ遷移するので、処理を終了する場合は【F3】、在 庫移動入庫処理を続ける場合は【F2】を押下します。

#### 3.4. ロケを一括で変更するには

(1)画面への遷移は以下の通りです。

電源オン →『ログイン』→『メインメニュー』→『在庫管理メニュー』→【4:ロケー括変更】

(2)以下、手順で処理を進めます。



①出庫ロケ入力

移動元ロケーションをスキャンまたは入力し、【F3】を押下します。

#### ②移動対象選択

同一ロケに複数商品または同一商品のロット違い等が存在する場合、在 庫情報が表示されます。【1】【3】押下で、ページを移動させて対象の情報 を表示させ、【F3】を押下します。

#### ③入庫ロケ入力

移動先ロケーションをスキャンまたは入力し、【F3】を押下します。

#### <mark>ロケ変更 (確認)</mark> データを登録します。 よろしいですか?

出庫ロケ: 10-01-01-01-02 入庫ロケ: 10-01-01-01-01 商品数:3

F2:いいえ F3:はい

## ロケ変更(終了)

ロケ変更を 終了しますか?

F2:いいえ F3:はい

#### ④登録確認・ロケ変更完了

内容を確認し、【F3】を押下します。

『ロケ変更(出庫ロケ)』へ遷移するので、ロケ変更処理を続けることが可能です。

処理を終了する場合は『ロケ変更(出庫ロケ)』で【F2】を押下し、『ロケ変更 (終了)』で【F3】を押下します。

# 棚卸管理

#### 4. 棚卸管理

- 4.1. 商品棚卸入力を行うには
  - (1)画面への遷移は以下の通りです。


電源オン →『ログイン』→『メインメニュー』→『棚卸管理メニュー』→【1:商品棚卸入力】

(2)以下、手順で処理を進めます。



①預託・在庫区分選択

対象の預託区分、在庫区分を指定し、【F3】を押下します。 預託区分は【1】を押下し、『預託選択』より指定できます。 在庫区分は【2】を押下し、『在庫区分選択』より指定できます。



ロケ: 1001010102 ②ロケーション入力

棚卸を行うロケーションをスキャンまたは入力し、【F3】を押下します。

### F2:戻る F3:送信

**商品棚卸(ソースCD)** ロケ:10-01-01-01-02

у-acd: 4959169126327

F1:一覧 F2:戻る F3:送信

商品棚卸(詳細)

ロケ: 10-01-01-01-02 ソ-スCD: 4959169126327 商品: 6512406-01 ボトルオープナー ロット: A004 期限日: 20180909 預託: 日立物流ソ 在区: 通常在庫 F1:一覧 F2: 戻る F3: 送信

次ページへ

③ソ-ス CD 入力

ソース CD または商品コードをスキャンまたは入力し、【F3】を押下します。 ロット・期限日の指定がある場合は入力可能になるので、商品の情報を入力し【F3】を押下します。

## **商品棚卸(数量)** ロケ:10-01-01-01-02 y-ACD: 4959169126327 商品:6512406-01 ボトルオープナー ロット: A004 期限日:2018/09/09 預託:日立物流ソ 在区:通常在庫 数量: 10 F1:一覧 F2:戻る F3:送信 商品棚卸完了 データを登録します か? ロケ: 10-01-01-01-02 商品: 6512406-01 ボトルオープナー ロット:A004 期限日:2018/09/09 数量:10 F2:戻る F3:送信 商品棚卸(終了) 商品棚卸を 終了しますか? F2:いいえ F3:はい

#### ④数量入力

数量を入力し【F3】を押下します。

継続で入力している場合、【F1】を押下すると、登録した内容を確認できます。

#### ⑤登録確認・完了

内容を確認し、【F3】を押下します。

『商品棚卸(在区)』へ遷移するので、棚卸処理を続けることが可能です。 処理を終了する場合は『商品棚卸(在区)』で【F2】を押下し、『商品棚卸 (終了)』で【F3】を押下します。

# システム

#### 5. システム管理

- 5. 1. プリンタ設定を行うには
  - (1)画面への遷移は以下の通りです。

電源オン →『ログイン』→『メインメニュー』→『システムメニュー』→【1:プリンタ選択】

(2)以下、手順で処理を進めます。

# <mark>帳票レイアウト</mark> 帳票レイアウト:

①帳票レイアウト選択

対象の帳票レイアウトを指定し、【F3】を押下します。

帳票レイアウトは【F4】を押下し、『帳票レイアウト選択』より指定できます。

#### 覧 F4∶帳票L F3:送信

# プ<mark>リンタグル</mark>ー 帳票レイアウト:

商品ラベル(C1) プリンタグループ:

#### ②プリンタグループ選択

対象のプリンタグループを指定し、【F3】を押下します。 プリンタグループは【F4】を押下し、『プリンタグループ選択』より指定 できます。

プ<mark>リンタ</mark> 帳票レイアウト: 商品ラベル(C1) プリンタグループ: PRTSRV01 プリンタ:

#### ③プリンタ選択

対象のプリンタを指定し、【F3】を押下します。 プリンタは【F4】を押下し、『プリンタ選択』より指定できます。

#### 帳票レイアウト: 商品ラベル(C1) プリンタグループ: PRTSRV01

プリンタ: RICOH SP 6430 JPN RP トレイ:

#### F3:送信 F2:戻る

次ページへ

#### 4トレイ選択

対象のトレイを指定し、【F3】を押下します。 トレイは【F4】を押下し、『トレイ選択』より指定できます。

### プリンタ選択(確認) データを登録します。 よろしいですか? 帳票レイアウト: 商品ラベル(C1) プリンタ : PRTSRV01 プリンタ: RICOH SP 6430 JPN RP トレイ: Automatic-Feeder F2:いいえ F3:はい 確認

F2:終了 F3:継続

正常終了

⑤登録確認・完了


内容を確認し、【F3】を押下します。

『確認』へ遷移するので、継続する場合は【F3】を押下し、終了する場合は 【F2】を押下します。

共通画面

#### 6. 共通画面

- 6. 1. ログインするには
  - (1)画面への遷移は以下の通りです。電源オン →『ログイン』
  - (2)以下、手順で処理を進めます。



①ユーザ CD 入力

ユーザ CD を入力し、【F3】または【ENT】を押下するとログインします。

#### ②ログイン情報確認

表示内容を確認後、【F3】を押下するとメインメニューへ遷移します。 荷主を変更する場合、【F1】を押下すると、『荷主選択』へ遷移します。 【F2】を押下すると再度入力画面に戻ります。



#### Hint

・センターマスタで登録した荷主が 1 件の場合は、初期 値で表示されるので、【F1】操作は不要になります。

## 6. 2. 荷主選択について

(1)荷主の選択

ログイン時に荷主を指定します。入力補助画面より選択できます。


(2)以下、手順で処理を進めます。



各機能から遷移し、【▼】【▲】押下で候補の中から選択します。 【ENT】を押下すると、遷移元の画面へ選択値が設定されます。 【F2】を押下すると、選択せずに遷移元の画面へ戻ります。

#### 6.3. 再開画面について

- (1)長時間放置による電源 OFF や、電池切れ等が発生し処理が中断し完了できなかった場合、再度ログイン時に中断前の画面が表示されます。
- (2)以下、手順で処理を進めます。



F3:再開

#### ①担当者 CD 入力

電源 ON にし、担当者 CD を入力し、【ENT】を押下します。 未完了の処理が残っている場合、再開確認画面が表示されます。


#### ②再開確認

【F3】を押下すると中断前の画面へ遷移します。

#### 6.4.数量入力補助画面について

(1)各数量入力画面で商品数量を入力する際、荷姿別に数量を入力できます。

(2)以下、手順で処理を進めます。



商品:6512406-01 ボトルオープナー 在区:通常在庫 予数:240 数量:**202** 

F1:一覧 F4:終了 F2:戻る F3:送信 ①数量入力補助表示

各数量入力画面にて【・・・】を押下します。



#### Hint

・商品の荷姿が小数を使用する荷姿の場合は【・・・】は 表示されません。

#### ②荷姿別数量入力


各荷姿の数量を入力し【F3】を押下すると、合計数量が数量入力画面に表示されます。

【F2】を押下すると、何もせずに数量入力画面に戻ります。

付録

#### 7. 付録

#### 7. 1. 各種メニュー画面



## 7. 2. 簡易用語辞書

HT の画面では表示できる文字数に制限があるため、用語を以下のように表示しています。

入庫 No.	入庫ラベル、汎用ラベルに印字しているバーコードの内容です。
	PC 画面では「入庫ラベル No.」のことになります。
ロケ	ロケーションの略称です。
ソース CD	ソース CD または商品コードです。この表記がある箇所には、ソース CD または商品コ
	一ドのスキャン・入力が可能です。

7. 3. 文字認識機能対応 HT について			
文字認識機能対応 HT を利用した場合はロット、期限日をスキャンすることが可能です。			



Hitachi Distribution Software Co., Ltd.

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$  Hitachi Distribution Software Co., Ltd. All rights reserved.